Manual do usuário

Automação SIAT · SEFAZ-PI

Da instalação às ferramentas do dia a dia

Agendamento e download automáticos das exportações de **NFC-e**, **NF-e emitidas** e **NF-e recebidas** do SIAT Web (SEFAZ-PI), para vários clientes, com o certificado digital de cada empresa.

Versão do robô: **1.2.45**
Atualizado em: **05/11/2026**
Painel: **https://jrsistema.com**

Sumário

1. O que é o JR Sistema Robô . . . 3
2. Antes de começar . . . 4
3. Instalação do robô . . . 5
4. Acesso ao painel e perfis . . . 7
5. Clientes e certificados . . . 9
6. Agendar exportações (Automação) . . . 10
7. Acompanhar a Fila . . . 12
8. Downloads e pastas das notas . . . 14
9. Histórico, Dashboard, Consulta EFD e Configurações . . . 19
10. O ícone ao lado do relógio . . . 21
11. Como o robô trabalha no dia a dia . . . 23
12. Segurança e dados . . . 24
13. Problemas comuns . . . 25
14. Glossário . . . 26

1. O que é o JR Sistema Robô

O JR Sistema Robô faz sozinho o trabalho repetitivo de entrar no SIAT Web com o certificado de cada cliente, pedir a exportação das notas de uma competência e, quando a SEFAZ libera, baixar os arquivos ZIP e organizá-los em pastas por empresa.

As duas partes do sistema

Parte	Onde fica	Para que serve
Painel (site)	Na internet: https://jrsistema.com	Cadastrar clientes e certificados, pedir agendamentos, acompanhar a fila, ver histórico, erros e downloads. Funciona em qualquer computador ou celular.
Robô	Instalado em um ou mais computadores Windows do escritório	Abre o Chrome com o certificado do cliente, entra no SIAT, agenda as exportações e baixa os ZIPs. Precisa dos certificados A1 instalados naquele computador.

O caminho de uma competência

1. Você escolhe a competência e os clientes no painel (tela **Automação**).
2. O robô entra no SIAT com o certificado de cada cliente e agenda NFC-e, NF-e emitidas e NF-e recebidas. O SIAT responde: “download disponível em até 1 dia útil”.
3. Antes de fechar o navegador, ele confere a lista por até 3 minutos e já baixa o que ficou pronto (inclusive um agendamento que alguém já tinha feito à mão no SIAT). O que ainda não ficou pronto ele confere a cada 30 minutos. Se em 3 clientes seguidos nada ficar pronto na hora (SEFAZ lenta), ele pula essa espera por 30 minutos e depois tenta de novo.
4. Quando ficam prontos, ele baixa os ZIPs e guarda em pastas com o nome da empresa.
5. O painel mostra tudo em tempo real, e o ícone ao lado do relógio avisa quando as notas chegam.

> **Dica:** O robô só trabalha no que você pede no painel. Com tudo concluído, ele fica ligado, mas parado, sem abrir o Chrome nem acessar o SIAT.

2. Antes de começar

O que você precisa ter

Item	Detalhes
Computador	Windows 10 ou 11, 64 bits, com internet. Pode ser um computador de uso normal.
Usuário do Windows	Precisa ser **administrador**. O robô usa essa permissão para fazer o Chrome escolher o certificado de cada cliente sozinho.
Google Chrome	Instalado. O instalador tenta instalar se faltar.
Certificados A1	O arquivo **.pfx** (ou .p12) e a senha de cada cliente. Certificado A3 (cartão/token) exige seleção manual.
Código de ativação	Gerado no painel, em **Computadores** → **Adicionar computador**. Tem 8 caracteres (ex.: ABCD-EFGH), vale por 30 minutos e só pode ser usado uma vez.
Inscrição Estadual	De cada cliente. O SIAT web identifica o contribuinte pela IE.

Como o computador se conecta

Cada computador é **ativado** com um código gerado pelo administrador do escritório. Depois da ativação, o robô daquele computador só enxerga os dados do próprio escritório, e o computador pode ser desativado a qualquer momento na tela **Computadores**. Nenhuma chave do sistema fica guardada no computador: o acesso é exclusivo dele e fica no cofre do Windows.

3. Instalação do robô

Passo 1: instalar os certificados dos clientes

1. Dê dois cliques no arquivo **.pfx** do cliente.
2. Escolha **Usuário Atual** e clique em Avançar.
3. Digite a senha do certificado e conclua o assistente.
4. Repita para cada cliente, sempre com o **mesmo usuário do Windows** que vai rodar o robô.

Passo 2: baixar e executar o instalador

1. Baixe o **Instalar-SIAT-Robo-1.2.45.exe** em https://github.com/jhoncr38-sketch/siat-robo-releases/releases/latest
2. Dê dois cliques no arquivo. Se aparecer **"O Windows protegeu o computador"**, clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo**. O aviso aparece porque o instalador ainda não tem assinatura digital paga.
3. Clique em **Sim** no pedido de permissão de administrador.

Passo 3: as telas do assistente

Tela	O que fazer
Boas-vindas	Avançar.
Pasta de instalação	Deixe o padrão `C:\SIAT-Robo`.
Ativar este computador	Digite o **código de ativação** gerado no painel (Computadores → Adicionar computador). Esta tela só aparece na primeira instalação.
Opções	Deixe marcado **Impedir a suspensão na tomada** (recomendado) e, se quiser, o atalho do painel na Área de Trabalho.
Instalando	Copia os arquivos, instala o Python, prepara o robô e confere os certificados. Leva alguns minutos na primeira vez.
Concluído	O robô já fica ligado, com o ícone ao lado do relógio.

> **Dica:** Se algum certificado não estiver instalado, o instalador avisa no final. O relatório completo fica em `C:\SIAT-Robo\storage\logs\instalacao.log`.

Atualizações: automáticas

O robô se atualiza sozinho quando sai uma versão nova. Ele nunca interrompe um trabalho em andamento:

- **Ao ligar o computador:** antes de pegar qualquer trabalho, o robô instala a versão nova (1 a 2 minutos) e já começa atualizado.
- **Computador ligado direto:** instala no primeiro momento em que o robô ficar 10 minutos parado.
- **Na hora:** pelo ícone ao lado do relógio, **Atualizar agora**.
- Antes de instalar, o robô confere o código de conferência (SHA-256) do instalador. Arquivo divergente é descartado.

- As chaves, as notas e as configurações são mantidas. Na tela **Configurações** do painel, cada computador aparece com a versão instalada.

Também é possível atualizar à mão: baixe a versão nova no mesmo endereço e execute por cima.

Desinstalar

Configurações do Windows → Aplicativos → **JR Sistema Robô** → Desinstalar. As notas baixadas em `storage\downloads` **não são apagadas**.

Instalar em mais de um computador

- Repita os passos 1 a 3 em cada computador. Cada um precisa dos certificados instalados.
- O computador que estiver ligado pega os agendamentos da fila. Se os dois estiverem ligados, eles dividem o trabalho, e o mesmo cliente nunca é processado por dois robôs ao mesmo tempo.
- Se um computador pegar um cliente cujo certificado **não está instalado nele**, ele repassa o trabalho para outro computador do escritório (a fila mostra "repassado para …") e não o pega de novo. Se nenhum computador tiver o certificado, o trabalho fica em **certificado necessário** dizendo onde foi tentado: instale o A1 em um deles e clique em **Reprocessar**.
- Sem o Google Drive, cada computador guarda as notas que **ele** baixou. Com o Google Drive (capítulo 8), use a **mesma pasta** em todos os computadores: as notas ficam juntas e o "Baixar pasta do mês" sai completo.

4. Acesso ao painel e perfis

Acesse **https://jrsistema.com** e entre com seu e-mail e senha. O primeiro usuário cadastrado vira Administrador; os demais são criados na tela **Usuários**.

O que pode fazer	Administrador	Operador	Visualizador
Ver dashboard, fila, histórico, downloads e erros	Sim	Sim	Sim
Criar agendamentos (Automação)	Sim	Sim	Não
Cancelar um agendamento	Sim	Sim	Não
Reprocessar um agendamento com erro	Sim	Sim	Não
Forçar novo agendamento mesmo se já existir	Sim	Sim	Não
Cadastrar e editar clientes e certificados	Sim	Sim	Não
Excluir clientes e certificados, ativar computadores	Sim	Não	Não
Alterar configurações	Sim	Não	Não
Gerenciar usuários	Sim	Não	Não

Menu do painel

O menu fica à esquerda, em três grupos: **Operação**, **Cadastros** e **Sistema**. Os números ao lado dos itens mostram quantos agendamentos estão na fila, quantas notas foram baixadas e quantos clientes estão ativos. No alto, a busca (**Ctrl+K**) encontra um cliente pelo nome, código ou CNPJ, e o selo **Robô ativo** mostra se algum computador com o robô está ligado. Clicando no seu nome, em **Tema**, dá para usar o modo **Noturno** (ou **Automático**, igual ao Windows); a escolha vale para aquele navegador.

Tela	Para que serve
Dashboard	Situação da competência, o que o robô está fazendo agora e o que precisa de atenção.
Executar automações	Pedir agendamentos de uma competência para vários clientes (e a busca de NFS-e junto).
Consulta EFD	Ver se a EFD de cada cliente foi processada (mensagens do DT-e).
NFS-e Nacional	Buscar as notas de serviço (prestadas e tomadas) de cada cliente na NFS-e Nacional.
Fila de processamento	Acompanhar em tempo real o que o robô está fazendo.
Clientes	Cadastro das empresas.
Certificados	Certificado digital de cada cliente e sua validade.
Downloads	Notas baixadas, com a quantidade de notas e os botões Baixar e Abrir pasta.
Busca por chave de acesso	Achar uma nota pela chave da DANFE, ver a DANFE na tela e, se faltar, buscar no SIAT (beta).
Histórico	Todas as execuções, com detalhes, logs e resultado.
Erros	Falhas, com o motivo e o print da tela.
Usuários	Quem acessa o painel e com qual perfil.

Tela	Para que serve
Computadores	Computadores com o robô: ativar (código), ver versão e último sinal, desativar.
Escritórios	Só para o dono da plataforma: criar, suspender e limitar escritórios.
Configurações	Intervalo das consultas, limites e alertas.

5. Clientes e certificados

Cadastrar um cliente

Tela **Clientes** → **Novo cliente**. Os campos principais:

Campo	Observação
Razão social *	Nome oficial da empresa.
Nome fantasia	Aparece nas telas e no nome da pasta das notas, quando preenchido.
CNPJ *	O robô confere o CNPJ no SIAT antes de agendar.
Inscrição estadual	**Obrigatória para o robô no SIAT.** O SIAT web identifica o contribuinte pela IE, e o robô confere a IE em cada linha antes de agendar ou baixar.
Usa o SIAT	Ligado para quem tem inscrição estadual. **Desligue para empresa só de serviço:** ela fica fora de Executar automações (SIAT), Malhas e EFD, e as notas vêm só pela NFS-e Nacional.
UF *	PI.
Operações	Quais notas a empresa usa: NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas. Na Automação, o robô só pede o que estiver marcado aqui.
Ativo	Clientes inativos não aparecem para agendamento.

Cada cliente recebe um código automático (`CLI000001`, `CLI000002`...).

Associar o certificado

1. Tela **Certificados** → **Associar certificado** (ou dentro do cliente).
2. Escolha o cliente.
3. Em **Ler dados do arquivo PFX**, selecione o .pfx, digite a senha e clique em **Ler**. O painel preenche titular, emissor, série e validade. O arquivo e a senha são lidos só no seu navegador e não são enviados a lugar nenhum.
4. Confira os dados e clique em **Salvar**.

- **Seleção manual do certificado:** marque se quiser que o robô sempre espere você escolher o certificado (necessário para certificado A3).
- O painel avisa quando o certificado está perto de vencer (padrão: 30 dias). O robô não usa certificado vencido.
- Se o CNPJ do certificado for diferente do cliente, o painel avisa. Isso é esperado apenas para certificado de procurador ou contador.

> **Atenção:** Cadastrar o certificado no painel não basta: o .pfx precisa estar instalado no Windows de **cada computador** que roda o robô (seção 3, passo 1).

6. Agendar exportações (Automação)

1. Abra a tela **Robô › Executar automações** (ou, no Dashboard, **Processar competência** ou **Agendar pendentes**).
2. **Competência:** use as setas ‹ › para escolher o mês. A tela abre no mês anterior, que é o mais comum; meses futuros não aparecem.
3. **Operações:** ligue ou desligue NFC-e, NF-e emitidas e NF-e recebidas. O botão **Canceladas** (desligado por padrão) acrescenta, para cada tipo marcado, um pedido só com as notas canceladas, que chegam num ZIP separado.
4. **Clientes:** cada cliente mostra a situação dele naquela competência (Concluído, Na fila, Aguardando SEFAZ, Erro, Não solicitado...). Os filtros **Todos**, **Pendentes** e **Já solicitados** ajudam a achar quem falta.
5. Marque os clientes, ou use **Selecionar pendentes** no resumo ao lado.
6. Confira o **Resumo do agendamento** (clientes, exportações e tempo estimado) e clique em **Processar**. Os pedidos vão para a Fila.

O que o robô usa em cada exportação

Nota	Configuração no SIAT
NFC-e	Contribuinte como emitente; tipo saída; status **ativas**.
NF-e emitidas	Contribuinte como emitente; tipo de nota **todas**; status **ativas**.
NF-e recebidas	Contribuinte como destinatário; tipo de nota **todas**; status **ativas**.
Canceladas	A mesma tela de cada tipo marcado, com status **canceladas** (botão Canceladas).
Período	Do primeiro ao último dia da competência.

Notas canceladas

- Desde a versão 1.2.32 o pedido normal traz só as notas **ativas** (antes, a NFC-e vinha com as canceladas misturadas). As canceladas vêm num pedido próprio, quando o botão **Canceladas** está ligado, e são salvas num ZIP separado: EMPRESA - NF-e emitidas canceladas - 09-2026 - CLI000001.zip, na pasta NFE_EMITIDAS_CANCELADAS da empresa. Assim uma nota cancelada nunca é importada como válida.
- Mês já processado: com **Canceladas** ligado, a empresa pode ser marcada de novo e o robô pede **só as canceladas** (os pedidos normais repetidos são ignorados).
- Na tela **Downloads**, o arquivo de canceladas aparece com a etiqueta vermelha **canceladas** ao lado do tipo. Mês sem nenhuma cancelada (o mais comum) não aparece na lista, só no Histórico do trabalho.
- Cada pedido de canceladas leva uns 15 a 20 segundos a mais por empresa.
- **Notas de serviço** (robô 1.2.39): o cancelamento lido na NFS-e Nacional também vai para um ZIP próprio do mês da nota, EMPRESA - NFS-e tomadas canceladas - 09-2026 - CLI000006.zip, na pasta NFSE_TOMADAS_CANCELADAS (ou NFSE_PRESTADAS_CANCELADAS), com o XML da nota e o XML do evento de cancelamento. Não precisa de botão: acontece em toda busca de NFS-e. Desde a 1.2.40 a nota também sai do ZIP normal do mês, numa versão nova do arquivo (a anterior fica), para o ZIP do mês ter só notas ativas, como no SIAT. No índice a nota continua uma só, marcada como cancelada.

Pedidos repetidos

- Cliente que já tem pedido na competência aparece com um **cadeado** (“será ignorado”). Erro e Cancelado podem ser agendados de novo.
- Se o SIAT responder “Já existe um agendamento com os parâmetros passados”, o robô aproveita o número (ID) do agendamento que já existe, em vez de dar erro.
- **Forçar reagendamento** (administrador e operador), no rodapé do resumo, libera os clientes com cadeado e pede de novo, com confirmação. Se o SIAT responder que o agendamento já existe, o robô **exclui esse agendamento no SIAT** (só o ID informado pelo SIAT e só se for da inscrição do cliente) e faz um novo. Os arquivos já baixados continuam nas pastas.
- Se agendar o **mês atual** antes de ele acabar, o SIAT só entrega as notas emitidas até aquele momento. Depois que o mês fechar, agende de novo com Forçar reagendamento para o arquivo vir completo.

7. Acompanhar a Fila

A tela **Fila** atualiza sozinha, em tempo real. As abas separam: **Em andamento**, **Aguardando SEFAZ**, **Intervenção**, **Finalizados** e **Todos**.

Colunas

Coluna	O que mostra
Cliente	Nome, código e competência.
Status	Situação atual, a etapa e, se houve, o número da tentativa.
Progresso	Em que etapa está (tabela abaixo). Não é estimativa de tempo.
Tempo	**Robô**: quanto o robô levou para agendar (para de contar quando termina). **SEFAZ há**: há quanto tempo a SEFAZ está processando (continua contando até o arquivo ficar pronto). Concluídos mostram o **Total**.
Última mensagem	O último passo do robô; passe o mouse para ler inteira.
Ações (três pontinhos)	Detalhes e logs, Reprocessar, Cancelar.

A barra de progresso

%	Etapa	Quem faz
0%	Na fila	Aguardando o robô
5 a 48%	Abrindo o navegador, entrando no SIAT e no e-AGEAT	Robô
50 / 60 / 70%	Agendando NFC-e / NF-e emitidas / NF-e recebidas	Robô
80%	**Aguardando SEFAZ**: tudo agendado, falta a SEFAZ processar	SEFAZ (até 1 dia útil)
85%	Consultando se ficou pronto (logo depois de agendar e, se faltar algo, a cada 30 minutos)	Robô
90 a 98%	Baixando e organizando os arquivos	Robô
100%	Concluído	

> **Dica:** Ficar muito tempo em 80% é normal: é a SEFAZ processando. Só se preocupe com os status Erro ou Intervenção.

Ações

- **Detalhes e logs:** passo a passo do robô, notas, IDs do SIAT e prints.
- **Reprocessar** (administrador e operador): coloca de novo na fila um agendamento com erro. O que já foi agendado no SIAT não é pedido de novo.
- **Cancelar:** interrompe o agendamento. Se o computador do robô estiver desligado, o cancelamento é concluído assim que algum robô estiver ligado.
- **Continuar automação:** aparece quando o robô pede uma ação sua (status Intervenção). Faça a ação no Chrome aberto pelo robô e clique em continuar.

Trabalho parado esperando um computador

Quando um trabalho fica parado porque nenhum computador ligado pode fazê-lo (o único PC com o certificado do cliente está desligado, ou nenhum robô está ligado), aparece um **aviso no canto inferior direito**, em qualquer tela. Ele diz qual computador está faltando, há quanto tempo está desligado e **o que fazer**, em passos. O **x** recolhe o aviso numa pílula; ele some sozinho quando o problema se resolve (em até 30 segundos) e abre de novo se outro trabalho parar. Na fila, a linha do trabalho mostra "Aguardando o PC ...". Se estiver tudo certo, o aviso não aparece.

> **Dica:** Instalou o certificado no computador que estava ligado? Cancele o trabalho na fila e clique em Reprocessar: o computador que já tinha tentado só volta a pegar o trabalho depois disso.

8. Downloads e pastas das notas

Onde ficam os arquivos

Os ZIPs ficam **no computador que fez o download** (ou no Google Drive, veja abaixo), organizados por mês e depois por empresa:

`C:\SIAT-Robo\storage\downloads\2026\08\NOME DA EMPRESA\NFCE\NOME DA EMPRESA - NFC-e - 08-2026 - CLI000001.zip`

- Ano e mês primeiro: todas as notas de uma competência ficam numa pasta só.
- Dentro do mês, uma pasta por empresa, só com o nome dela. Se o nome mudar no painel, as pastas são renomeadas sozinhas. Se duas empresas tiverem o mesmo nome, a segunda ganha o código no fim, por exemplo `TESTE VARIEDADES (CLI000013)`.
- O nome de cada arquivo traz a empresa, o tipo, o mês e, no fim, o código do cliente (`LIS PAPELARIA - NFC-e - 08-2026 - CLI000001.zip`). Baixada pelo painel, a nota já chega identificada. O código é o que o robô e o painel usam para saber de quem é a nota: não o apague do nome. Uma segunda versão diferente do mesmo mês fica ao lado, com `(2)`.
- Dentro da empresa, o tipo (`NFCE`, `NFE_EMITIDAS`, `NFE_RECEBIDAS`).
- O robô **nunca apaga** os ZIPs. Você apaga quando quiser. Notas antigas, no formato empresa/ano/mês (até a versão 1.2.7), com o código na frente do nome da empresa (até a 1.2.10) ou com nome de arquivo `CLI000001_2026-08_NFCE.zip` (até a 1.2.25) são reorganizadas e renomeadas sozinhas, aos poucos (só renomeia: o link do Google Drive continua o mesmo).

Salvar as notas no Google Drive (opcional)

Assim a equipe baixa as notas de qualquer lugar, pelo navegador, e as notas de todos os computadores com o robô ficam na mesma pasta.

1. Instale o **Google Drive para computador** e entre na conta Google.
2. No primeiro computador, a ferramenta do passo 4 cria a pasta **JR Sistema - Notas**. Nos outros computadores com o robô, compartilhe essa pasta com a conta Google usada ali como **Editor**. Depois, em drive.google.com dessa conta, abra **Compartilhados comigo**, clique com o botão direito na pasta e escolha **Organizar** → **Adicionar atalho** → **Meu Drive**.
3. Espere 1 minuto para o Google Drive sincronizar.
4. Menu Iniciar → JR Sistema → **Salvar notas no Google Drive** e clique em **Sim** no pedido de administrador. A ferramenta testa a gravação, copia as notas já baixadas (sem apagar nada), troca a pasta do robô e confere que ele passou a usá-la. Se algo falhar, nada é mudado.

> **Dica:** Para a equipe só consultar, compartilhe a pasta com o e-mail de cada pessoa como **Leitor**. Evite "Qualquer pessoa com o link": as notas têm dados fiscais dos clientes.

Se o Google Drive estiver fechado na hora de um download, o robô salva a nota na pasta do próprio computador (`C:\SIAT-Robo\storage\downloads`), avisa no histórico e a envia para o Drive sozinho quando ele voltar. Sem internet, o próprio Google Drive guarda e envia depois.

Tela Downloads

Lista todas as notas baixadas, com filtros por competência, cliente e tipo. Embaixo do tipo aparece a **quantidade de notas** do arquivo (o robô conta sozinho, alguns minutos depois do download). O ícone de

informação (i), ao lado da quantidade, mostra o nome do arquivo, o tamanho, a data do download, o caminho completo e o código de conferência (SHA-256). A lista mostra os 500 itens mais recentes; no fim dela, **Carregar mais** traz os próximos 500, mantendo os filtros.

Sem movimento

Quando o SIAT processa o pedido e não há nenhuma nota no período ("Processado sem notas" ou ZIP vazio), não existe arquivo para baixar. A lista mostra a empresa assim mesmo, com **0 notas** e a etiqueta **Sem movimento** no lugar do botão Baixar (passe o mouse para ver o número do pedido e quando o SIAT respondeu). Assim fica claro que a empresa foi agendada e conferida.

O filtro **Situação** mostra só **Com notas** ou só **Sem movimento**. Ao escolher uma competência, o alto da lista resume o mês: quantas empresas, quantas vieram com notas, quantas sem movimento e quantas ainda sem resposta (na fila, aguardando a SEFAZ ou com erro). Cada empresa conta uma vez por tipo de nota.

Mês para conferir

Quando um mês vem **sem notas** ou com **bem menos notas** que a média dos 3 meses anteriores do mesmo cliente e tipo (menos da metade e pelo menos 10 notas a menos), a quantidade aparece em amarelo, com um triângulo. Passe o mouse para ver a comparação. No alto da lista, **meses para conferir** mostra só esses. Pode ser normal (empresa parada, férias, queda depois do Natal); se não for, confira no SIAT se vieram todas as notas do mês. O mês corrente, ou baixado antes de terminar, nunca gera aviso.

Mais de um escritório na mesma conta do Google

Cada escritório usa a **própria pasta**. O primeiro escritório de uma conta fica com **JR Sistema - Notas**; os outros escritórios da mesma conta ficam com **JR Sistema - Notas - Nome do Escritório**, criada pela ferramenta **Salvar notas no Google Drive** no computador de cada um. A pasta guarda um arquivo **.jr-sistema-escritorio.json** com o escritório dono: não apague nem copie esse arquivo.

> **Dica:** Se um computador for apontado para a pasta de outro escritório, o robô não grava nem mexe nela: as notas ficam no próprio computador (plano B) e a tela Configurações avisa "Pasta das notas é do escritório ...". Rode Salvar notas no Google Drive nesse computador para criar a pasta certa.

Trocar a conta do Google Drive

1. No Google Drive para computador (ícone ao lado do relógio → engrenagem → Preferências), **adicione** a conta nova sem desconectar a antiga.
2. Rode **Salvar notas no Google Drive** e escolha, na lista, o Drive da conta nova. A ferramenta copia as notas para lá (nada é apagado) e troca a pasta do robô.
3. O robô percebe a troca e refaz os links dos botões Baixar na conta nova em alguns minutos.
4. Faça o mesmo em todos os computadores com robô e compartilhe a pasta nova com a equipe. Depois, se quiser, desconecte a conta antiga.

Baixar uma nota ou o mês inteiro (Google Drive)

Com as notas no Google Drive, a tela Downloads mostra o botão **Baixar** em cada nota: ele baixa o ZIP direto do Drive, em qualquer computador, para quem tem a pasta **JR Sistema - Notas** compartilhada. O botão libera alguns minutos depois que a nota chega ao Drive.

1. Para baixar **todas as notas de um mês**, escolha a competência no filtro e clique em **Baixar pasta do mês**. Para as de **um cliente** no mês, escolha também o cliente e clique em **Baixar pasta do cliente**.
2. A pasta abre no Google Drive. Clique na setinha ao lado do nome da pasta (no topo) → **Fazer download**.
3. O Drive gera um ZIP com as pastas dos clientes e dos tipos de nota, e o download começa.

Botão Abrir pasta

1. Clique em **Abrir pasta** na linha da nota.
2. Na primeira vez, o navegador pergunta **"Abrir JR Sistema Robô?"**: marque **Sempre permitir** e clique em Abrir.
3. O Explorer abre com o ZIP já selecionado.

> **Dica:** O botão funciona no computador onde o robô está instalado. Se a nota foi baixada por outro computador, aparece um aviso e abre a pasta de notas deste computador.

Mais de um arquivo no mesmo mês (versões)

Quando o mesmo mês e tipo é exportado de novo (por exemplo, **Forçar reagendamento** depois que entraram notas novas), o robô compara o ZIP novo com o que já está na pasta. Se for igual, não grava nada. Se o conteúdo mudou, grava uma versão ao lado, com `(2)`, `(3)`... e nunca apaga a anterior. A tela Downloads mostra só a versão mais nova; nos blocos com mais de uma, aparece o marcador **"N versões"**: passe o mouse para o resumo e clique para ver cada versão (data, se veio de agendamento normal ou forçado, quantidade de notas e a diferença para a anterior), cada uma com o botão de baixar. A versão atual é a mais completa.

Busca por chave de acesso (beta)

Em **Resultados › Busca por chave de acesso**, cole os **44 números** da chave da DANFE (ou os **50 números** da chave de uma NFS-e). O robô lê cada XML dos ZIPs baixados e guarda chave, número, data, valor, emitente e destinatário; se a nota já foi baixada, ela abre na hora, montada no formato da DANFE, com os botões **Baixar XML desta nota** e **Imprimir**. A visualização serve para conferência: o documento fiscal é o XML.

Se a nota ainda não foi baixada, a tela mostra o que a chave revela (tipo, número, série, mês, estado e CNPJ do emitente) e o campo **Buscar no SIAT com o certificado de**. Se o emitente é cliente do escritório, ele já vem escolhido; se a nota foi recebida, escolha quem comprou. O robô entra no SIAT com o certificado dessa empresa, usa **Pesquisar SOMENTE pela Chave da NFE** e o SIAT entrega o arquivo na hora. Leva cerca de 1 minuto e precisa de um computador do escritório com o robô ligado (versão 1.2.34 ou mais nova).

- Vale só para NF-e (modelo 55). NFC-e não tem busca pela chave no SIAT: ela vem junto com o mês.
- O SIAT só entrega a nota ao emitente ou ao destinatário. Com a empresa errada, a resposta é "nota não encontrada"; escolha outra empresa e busque de novo.
- O arquivo fica na pasta da empresa, em `NFE_RECEBIDAS\Avulsas` (ou `NFE_EMITIDAS\Avulsas`), fora da lista da tela Downloads. Quando o mês inteiro for exportado depois, a mesma nota vem no ZIP do mês; na busca ela continua aparecendo uma vez só.
- Ao terminar, chega um aviso no sino com o link para a nota.

Faturamento por empresa e mês

Em **Resultados › Faturamento**, escolha a empresa e o mês e veja o faturamento (saídas + serviços prestados) e as quatro parcelas: saídas (NF-e emitidas e NFC-e), serviços prestados (NFS-e), entradas (NF-e recebidas) e serviços tomados (NFS-e). Os valores saem do índice das notas já baixadas; notas canceladas ficam fora da soma e aparecem contadas.

A opção **Todas as empresas**, no topo da lista, mostra uma linha por empresa no mês escolhido, com o **total de saídas** (mercadorias + serviços prestados), o **total de entradas** (mercadorias + serviços tomados) e a linha **Total do escritório**. Clique num cabeçalho para ordenar; **Tudo · Saídas · Entradas** mostra só um lado; **Só os totais** esconde as parcelas. Quem ainda não tem nota baixada no mês aparece por último, com aviso. Clique no nome da empresa para ver só ela.

> **Atenção:** Sem o CFOP, as saídas incluem remessas, devoluções e transferências. Use como visão geral do movimento, não como receita bruta para o Simples. O mês em andamento só mostra o que já foi baixado.

NFS-e Nacional (notas de serviço)

O robô consulta a **NFS-e Nacional** (Ambiente de Dados Nacional) com o certificado de cada cliente e traz as notas de serviço em que ele é **prestador** ou **tomador**. Não abre navegador e só lê: nada é emitido, cancelado ou registrado em nome do cliente.

1. Abra **Robô › NFS-e Nacional**.
2. Marque os clientes (ou **Selecionar todos com certificado**) e clique em **Buscar NFS-e**.
3. O robô busca cliente por cliente; a situação e o resultado (“2 tomada(s) nova(s)”) aparecem sozinhos na tela.

Em **Robô › Executar automações**, o botão **NFS-e** (ligado por padrão) pede a busca das notas de serviço junto com o pedido do mês, para os clientes que entrarem na fila. As empresas só de serviço (cadastro com **Usa o SIAT** desligado) aparecem nessa tela com a etiqueta **só NFS-e**: para elas vai apenas a busca de NFS-e, nada do SIAT.

- A primeira busca de cada cliente traz todo o histórico disponível na NFS-e Nacional; as seguintes continuam de onde a anterior parou e trazem só o que é novo, de qualquer mês.
- As notas ficam na pasta das notas, em ano/mês/empresa, nas pastas `NFSE_PRESTADAS` e `NFSE_TOMADAS`, num ZIP por mês (ex.: `EMPRESA - NFS-e tomadas - 09-2026 - CLI000006.zip`). Se chegar nota nova de um mês que já tem arquivo, o robô grava uma versão nova com todas as notas, ao lado da anterior.
- Em **Downloads**, o filtro **NFS-e** mostra só as notas de serviço. Na busca por chave, a nota abre no formato da DANFSe, com prestador, tomador, serviço e ISS.
- Quando a nota é cancelada, o cancelamento chega na busca seguinte: a nota fica marcada como cancelada, o DANFSe sai com o carimbo, o XML da nota e o do evento vão para o ZIP de canceladas do mês (pasta NFSE_PRESTADAS_CANCELADAS ou NFSE_TOMADAS_CANCELADAS) e a nota sai do ZIP normal numa versão nova (robô 1.2.40). Mês em que todas as notas foram canceladas fica com um ZIP normal sem notas.
- **Desde o início**, ao lado do botão Buscar NFS-e: relê a NFS-e Nacional do começo para montar os ZIPs de canceladas das notas lidas por versões anteriores e tirar as canceladas dos ZIPs normais. Nada é apagado; a busca só grava o que ainda não está certo nos arquivos. Use uma vez por empresa, depois de atualizar o robô.
- O sino avisa uma vez por lote, quando chegam notas novas; busca sem novidade não gera aviso. O resultado de cada cliente fica na tela NFS-e Nacional.

- Precisa do robô 1.2.36 ou mais novo e do certificado A1 do cliente instalado no computador. Funciona para as cidades que usam a NFS-e Nacional ou repassam as notas a ela (Teresina repassa).

Quando a prefeitura demora a repassar as notas

A nota emitida no site da prefeitura só aparece na busca depois que a prefeitura a repassa à NFS-e Nacional, e isso nem sempre acontece na hora: pode levar dias. Quando o atraso é relevante, a tela **NFS-e Nacional** mostra o cartão **Repasse ao ambiente nacional com atraso**, com uma linha por cidade:

- das notas que chegaram nos últimos 30 dias, quantas levaram **mais de um dia**, em quanto tempo chegou **metade** delas e quanto levou **a mais demorada**;
- a situação do **mês anterior**: **Provavelmente completo** quando as notas atrasadas já chegaram e todas as empresas foram buscadas depois disso; **Busque de novo** quando alguma empresa ainda não foi buscada depois da última chegada.

> **Dica:** Antes de fechar o mês, confira esse cartão e busque de novo se ele pedir. **Provavelmente completo** é um indício, não uma garantia: nota que a prefeitura ainda não repassou não aparece em lugar nenhum.

O cartão não aparece quando as notas estão chegando em minutos. Ele depende da hora de chegada de cada nota, que o robô anota a partir da versão 1.2.37.

Desde 01/11/2026 (Resolução CGSN nº 191), as empresas do Simples Nacional (ME e EPP) emitem a nota de serviço pelo **Emissor Nacional**, e não mais pelo site da prefeitura. Essas notas já nascem no ambiente nacional e aparecem na busca sem depender do repasse da prefeitura.

9. Histórico, Dashboard, Consulta EFD e Configurações

Histórico

Todas as execuções, com quem pediu, resultado e duração. Ao abrir uma, aparecem: período, tarefas de cada nota com o ID do SIAT, notas baixadas, o passo a passo (logs) e os prints. A lista mostra as 300 execuções mais recentes; no fim dela, **Carregar mais** traz as próximas.

O filtro **Com erro** mostra só o que falhou. Em cada execução com erro aparece, em linguagem simples, o que fazer (por exemplo, "o certificado venceu: instale o novo e cadastre em Certificados") e o botão **Reprocessar**. O código técnico e o print da tela ficam no detalhe da execução.

Quando a empresa não teve notas no mês, o SIAT mostra "Processado sem notas" e não oferece arquivo. O robô conclui sem erro e a tarefa aparece como **Sem notas no período**.

Dashboard

A tela inicial do painel, atualizada em tempo real:

- **Competência atual** (o mês anterior): barra colorida com a situação de cada cliente, downloads disponíveis, concluídos e erros. **Agendar pendentes** abre a Automação com quem falta já selecionado.
- **Últimas execuções**, com as abas Todas, Em andamento e a competência.
- **Agora**: o cliente que o robô está processando, a etapa e o tempo, e quando será a próxima consulta à SEFAZ.
- **Precisa de atenção**: intervenções, esperas longas da SEFAZ, erros, clientes sem pedido e certificados vencendo.
- **Certificados**: válidos, vencendo em 30 dias, vencidos e o próximo a vencer.

Consulta EFD

Mostra se a EFD de cada cliente foi processada pela SEFAZ-PI, lendo as notificações **"EPE - EFD - Período AAAAMM"** do Domicílio Eletrônico (DT-e) do SIAT.

1. Abra **Consulta EFD** e escolha a competência com as setas.
2. Marque os clientes (ou **Selecionar os sem resultado**) e clique em **Consultar processamento de EFD**.
3. O robô entra no SIAT de cada cliente, lê as mensagens da EFD e o resultado aparece sozinho.

Situação	O que significa
Processada	A SEFAZ-PI processou a declaração sem inconsistências.
Processada com malha	Inconsistência tipo 3 (alerta): pode ser analisada por Auditor Fiscal.
Processada com pendência	Inconsistência tipo 2: regularizar em até 45 dias.
Não processada	Inconsistência tipo 1 (impeditiva): a EFD não tem validade para a SEFAZ-PI.
Sem mensagem no DT-e	EFD não entregue ou mensagem expirada (o SIAT mantém por cerca de 60 dias).

- Clique no cliente para ver finalidade (original ou retificadora), EPE, datas, as inconsistências e a mensagem completa. Quando há retificadora, vale a declaração processada por último.

- O robô abre **somente** as notificações da EFD e nunca exclui mensagens. Abrir registra a data de leitura no SIAT, como quando você abre à mão.

Consulta de Malhas

Mostra, para cada cliente, as malhas fiscais em aberto no SIAT: o que aparece em Autoatendimento → Malhas Fiscais → Consulta de Malhas (tabelas DIEF/PGDAS e EFD/OIE), com a identificação da malha, a quantidade de períodos, o ICMS devido/destacado e a quantidade de NF-e.

1. Marque os clientes (ou **Selecionar os sem resultado**) e clique em **Consultar malhas no SIAT**.
2. O robô entra no SIAT de cada cliente, confere que a inscrição estadual da página é a do cliente, clica em **Consulta** e lê as duas tabelas. Só leitura: a lupa de cada malha não é aberta e nada é alterado.
3. O resultado aparece na tela sozinho: **Sem malha** (verde) ou **Com malha** (vermelho), com o ICMS e a data da consulta. Clique na linha para ver cada malha e o texto da página do SIAT.

Dica: A consulta não é por competência: ela mostra o que está em aberto agora. Peça de novo quando quiser atualizar. Malhas intimadas pelo DT-e não aparecem nessa página do SIAT; para essas, veja o e-AGEAT → Malhas Fiscais → Manifestação do Contribuinte.

Configurações (administrador)

Parâmetro	Padrão	Efeito
Intervalo de consulta do Collector	30 min	De quanto em quanto tempo o robô verifica se a SEFAZ liberou.
Máximo de consultas por agendamento	96	Depois disso (cerca de 48 h), o agendamento é encerrado com aviso.
Alerta de vencimento de certificado	30 dias	Antecedência do aviso de certificado vencendo.
Conferência rápida depois de agendar	180 s	Quanto tempo o robô espera, com o navegador aberto, para já baixar o que ficou pronto. 0 desliga.
Intervalo da conferência rápida	60 s	De quanto em quanto tempo ele confere nesse período.

A tela também lista os **computadores com o robô**: nome, versão instalada, se está online e quando deu sinal pela última vez. Computadores com versão antiga aparecem como **Desatualizado** até se atualizarem sozinhos.

10. O ícone ao lado do relógio

Nos computadores com o robô, um ícone perto do relógio mostra o estado do robô. Na primeira vez, o Windows o esconde na setinha ^: arraste-o para a barra para deixá-lo sempre visível.

Ícone	Ponto	Significado
	**Verde**	Robô ligado, aguardando trabalho.
	**Azul**	Trabalhando no SIAT (agendando ou baixando).
	**Vermelho**	Algum agendamento falhou ou precisa de você.
	**Cinza**	Robô parado.

Menu (botão direito)

Item	O que faz
(linha cinza)	Estado atual do robô. Se houver problemas, aparece “Precisam de atenção” com a lista.
Abrir painel	Abre o site. Dois cliques no ícone fazem o mesmo.
Abrir pasta das notas	Abre a pasta das notas em uso (a do Google Drive, se estiver ligada).
Mostrar navegador do robô	O robô trabalha no SIAT com o Chrome **escondido fora da tela**. Este item traz a janela para a frente, para acompanhar; depois vira **Esconder navegador do robô**. Fica cinza quando o robô não está com o navegador aberto.
Deixar navegador sempre visível	Liga e desliga (aparece uma marca quando está ligado). Ligado, o Chrome do robô trabalha **na tela**, como nas versões antigas; desligado, volta a trabalhar escondido. Vale na hora, inclusive para o trabalho em andamento, e continua valendo depois de reiniciar.
Ligar robô	Liga o robô, se estiver parado.
Parar robô	Termina o trabalho atual e para. Nada se perde.
Atualizar agora	Aparece quando há versão nova. O robô termina o trabalho atual, instala e volta sozinho.
Status e verificação	A mesma janela do menu Iniciar (veja abaixo).
Salvar notas no Google Drive	Liga o robô a uma pasta do Google Drive (capítulo 8). Pede permissão de administrador.
Ativar este computador	Aparece só enquanto o computador não foi ativado com o código do painel.
Ajuda e suporte	**Manual do JR Sistema** (este documento), **Falar com o suporte** (abre uma conversa no WhatsApp) e **Mensagens do robô (log)**, o registro técnico que o suporte pode pedir.
Sair	O robô termina o trabalho atual e para, e o ícone fecha. Para ligar de novo: menu Iniciar → JR Sistema → Ligar robô (ou entrar no Windows de novo).

Navegador do robô escondido

Para não atrapalhar quem usa o computador, o Chrome do robô abre **fora da tela**: ele funciona igual (certificado, Web PKI e as fotos de cada etapa no Histórico), só não aparece e não rouba o foco de quem está digitando. Para ver o que ele está fazendo, use **Mostrar navegador do robô** no ícone ou clique no botão do Chrome do robô na barra de tarefas. Quando o robô precisa de você (escolher o certificado, clicar em Permitir no Web PKI, resolver um CAPTCHA), a janela **aparece sozinha** e o painel mostra o pedido; depois ela volta a se esconder. Para ver sempre a janela, como antes, marque **Deixar navegador sempre visível** no ícone (a escolha fica gravada como `BROWSER_WINDOW=visible` em `C:\SIAT-Robo\.env`).

O ícone também mostra avisos no canto da tela, por exemplo “Notas baixadas: EMPRESA 08/2026 (NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas)”.

Atalhos no menu Iniciar → JR Sistema

- **Robô (ícone ao lado do relógio)**: reabre o ícone.
- **Painel JR Sistema** e **Pasta das notas** (abre a pasta em uso, inclusive a do Google Drive).
- **Salvar notas no Google Drive**: veja o capítulo 8.
- **Ligar robô** e **Parar robô**.
- **Status e verificação**: janela que mostra se o robô está ligado e a versão, e confere o acesso ao painel, o Chrome, a pasta das notas, o certificado de cada cliente e o início automático. Os itens com □ precisam de correção.
- **Desinstalar o robô**.

11. Como o robô trabalha no dia a dia

Liga sozinho

- O robô inicia **1 minuto depois que você entra no Windows**, sem janela, como administrador.
- Se ele cair por algum erro, volta sozinho.
- Tela bloqueada (Windows + L): o robô continua. Logoff, desligar ou suspender: o robô para até o computador voltar.

Enquanto trabalha

- Uma janela do Chrome abre sozinha. **Não clique nela nem a feche.** Pode minimizar e usar o computador normalmente.
- Evite entrar no SIAT com a mesma empresa no seu navegador ao mesmo tempo: o SIAT pode derrubar uma das sessões.
- O e-AGEAT do SIAT às vezes abre com “Error 500” ou “Usuário não identificado”. O robô fecha e tenta de novo sozinho, até 7 vezes.

Quando não há nada pendente

O robô fica ligado, mas parado: só consulta o painel de tempos em tempos, sem abrir o Chrome nem acessar o SIAT. Gasta pouca memória e praticamente nada de processador.

Se o computador desligar no meio de um trabalho

- Nada se perde. Se outro computador com o robô estiver ligado, ele assume o trabalho em cerca de **3 minutos**.
- Se só faltava baixar, o robô continua de onde parou, sem pedir de novo ao SIAT.
- Se não houver outro computador, o trabalho continua quando este for religado.
- Um cancelamento feito no painel nesse meio tempo é respeitado.

Se uma nota não baixar

As outras notas continuam sendo baixadas. O robô tenta a nota com problema de novo em 5, 15, 30 e 60 minutos; depois de 5 falhas, ela fica marcada com erro para você conferir no SIAT.

12. Segurança e dados

Proteção contra cliente errado

- Antes de qualquer ação, o robô confere se o SIAT abriu com o CNPJ do cliente certo.
- No SIAT web, confere a Inscrição Estadual do usuário e de cada linha antes de agendar ou baixar.
- Se algo não bater, **para na hora** e registra o erro, sem agendar nem baixar nada.
- A regra que faz o Chrome escolher o certificado vale só durante o trabalho daquele cliente e é apagada em seguida.

Senhas e chaves

- O arquivo .pfx e a senha do certificado nunca são enviados ao painel nem ao banco de dados.
- A Secret key fica só no arquivo `.env` de cada computador.
- O robô não tenta burlar CAPTCHA nem verificação em duas etapas: se o SIAT pedir, ele aguarda você.

Quanto tempo os dados ficam guardados

O quê	Onde	Por quanto tempo
ZIPs das notas	Computador que baixou	**Para sempre**; você apaga quando quiser
Histórico, logs e lista de downloads	Painel (banco de dados)	60 dias após o download
Logs técnicos detalhados	Painel	7 dias
Prints de etapas e erros	Computador do robô	60 dias
Clientes, certificados, usuários	Painel	Enquanto existirem

> **Atenção:** A legislação exige guardar os XMLs das notas por 5 anos, e a guarda é responsabilidade do contribuinte. Importe as notas no sistema contábil ou guarde uma cópia de segurança.

13. Problemas comuns

Situação	O que fazer
O ícone está cinza (robô parado)	Botão direito no ícone → **Ligar robô**, ou menu Iniciar → JR Sistema → Ligar robô.
Agendamento parado em 80% por muito tempo	Normal: é a SEFAZ processando (até 1 dia útil). O robô já conferiu logo depois de agendar e agora consulta a cada 30 minutos.
Status Erro: "Contribuinte aberto no portal difere do cliente"	O SIAT abriu com outro certificado. Nada foi feito. Confira se o .pfx certo está instalado e clique em Reprocessar.
Status Erro: "Nenhuma das opções de 'Selecionar Tipo Usuário' abriu o CNPJ"	O certificado está ligado a mais de um cadastro na SEFAZ e o robô tentou cada um, mas nenhum abriu a empresa do cliente. Entre no SIAT com esse certificado e veja qual cadastro é o da empresa; se for outro CNPJ, corrija o cadastro do cliente no painel.
Verificação: "Certificado NÃO instalado neste Windows"	Instale o .pfx do cliente com o mesmo usuário que roda o robô.
Status Intervenção	O robô precisa de você (por exemplo, escolher o certificado). Faça a ação no Chrome aberto pelo robô e clique em Continuar automação.
Abrir pasta avisa que o arquivo não está neste computador	A nota foi baixada por outro computador. Pegue lá ou refaça o agendamento neste: o SIAT reaproveita o pedido existente.
Salvar notas no Google Drive: "Não encontrei o Google Drive"	Abra o Google Drive para computador e entre na conta. Se ele já está aberto, o Windows está escondendo a unidade de programas de administrador: fale com o suporte.
Salvar notas no Google Drive: "Não consegui gravar"	A conta deste computador está como Leitor na pasta: mude para **Editor**.
"O Windows protegeu o computador" ao instalar	Clique em Mais informações → Executar assim mesmo.
O código de ativação foi recusado	Ele vale 30 minutos e só uma vez. Gere outro em Computadores → Adicionar computador.
O ícone mostra "Ativar este computador"	O computador ainda usa o acesso antigo. Gere um código em Computadores e clique na opção (ou menu Iniciar → JR Sistema → Ativar este computador).
Uma nota ficou com erro depois de 5 tentativas	Confira no SIAT o agendamento com o ID mostrado nos detalhes. Se precisar, peça de novo com Forçar novo agendamento.

Onde ficam os registros para o suporte

- `C:\SIAT-Robo\storage\logs\worker.log`: mensagens do robô.
- `C:\SIAT-Robo\storage\logs\instalacao.log`: relatório da instalação.
- `C:\SIAT-Robo\storage\errors`: prints dos erros.

14. Glossário

Termo	Significado
Competência	Mês/ano das notas (por exemplo, 08/2026).
Agendamento	Pedido de exportação feito no SIAT; o SIAT devolve um número (ID).
Collector	A parte do robô que volta ao SIAT para baixar os arquivos prontos.
e-AGEAT	Área do SIAT por onde o robô chega ao SIAT web de exportação.
Certificado A1	Certificado digital em arquivo (.pfx), instalado no Windows.
IE	Inscrição Estadual do contribuinte.
Código de ativação	Código de uso único que vincula um computador ao escritório.
Escritório	Cada empresa de contabilidade que usa o sistema; os dados de um não aparecem para outro.
Reprocessar	Colocar de novo na fila um agendamento que deu erro.
SHA-256	Código de conferência do arquivo; prova que o ZIP não foi alterado.