



# Manual do usuário

Automação SIAT · SEFAZ-PI

Da instalação às ferramentas do dia a dia

Agendamento e download automáticos das exportações de **NFC-e**, **NF-e emitidas** e **NF-e recebidas** do SIAT Web (SEFAZ-PI), para vários clientes, com o certificado digital de cada empresa.

Versão do robô: **1.2.24**

Atualizado em: **30/09/2026**

Painel: **<https://jrsistema.com>**

# Sumário

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. O que é o JR Sistema Robô . . . . .                                 | 3  |
| 2. Antes de começar . . . . .                                          | 4  |
| 3. Instalação do robô . . . . .                                        | 5  |
| 4. Acesso ao painel e perfis . . . . .                                 | 7  |
| 5. Clientes e certificados . . . . .                                   | 9  |
| 6. Agendar exportações (Automação) . . . . .                           | 10 |
| 7. Acompanhar a Fila . . . . .                                         | 11 |
| 8. Downloads e pastas das notas . . . . .                              | 12 |
| 9. Histórico, Erros, Dashboard, Consulta EFD e Configurações . . . . . | 14 |
| 10. O ícone ao lado do relógio . . . . .                               | 16 |
| 11. Como o robô trabalha no dia a dia . . . . .                        | 18 |
| 12. Segurança e dados . . . . .                                        | 19 |
| 13. Problemas comuns . . . . .                                         | 20 |
| 14. Glossário . . . . .                                                | 21 |

# 1. O que é o JR Sistema Robô

O JR Sistema Robô faz sozinho o trabalho repetitivo de entrar no SIAT Web com o certificado de cada cliente, pedir a exportação das notas de uma competência e, quando a SEFAZ libera, baixar os arquivos ZIP e organizá-los em pastas por empresa.

## As duas partes do sistema

| Parte                | Onde fica                                                                 | Para que serve                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Painel</b> (site) | Na internet:<br><a href="https://jrsistema.com">https://jrsistema.com</a> | Cadastrar clientes e certificados, pedir agendamentos, acompanhar a fila, ver histórico, erros e downloads. Funciona em qualquer computador ou celular.      |
| <b>Robô</b>          | Instalado em um ou mais computadores Windows do escritório                | Abre o Chrome com o certificado do cliente, entra no SIAT, agenda as exportações e baixa os ZIPs. Precisa dos certificados A1 instalados naquele computador. |

## O caminho de uma competência

1. Você escolhe a competência e os clientes no painel (tela **Automação**).
2. O robô entra no SIAT com o certificado de cada cliente e agenda NFC-e, NF-e emitidas e NF-e recebidas. O SIAT responde: "download disponível em até 1 dia útil".
3. O robô volta ao SIAT a cada 30 minutos para ver se os arquivos ficaram prontos.
4. Quando ficam prontos, ele baixa os ZIPs e guarda em pastas com o nome da empresa.
5. O painel mostra tudo em tempo real, e o ícone ao lado do relógio avisa quando as notas chegam.

**Dica:** O robô só trabalha no que você pede no painel. Com tudo concluído, ele fica ligado, mas parado, sem abrir o Chrome nem acessar o SIAT.

## 2. Antes de começar

### O que você precisa ter

| Item               | Detalhes                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Computador         | Windows 10 ou 11, 64 bits, com internet. Pode ser um computador de uso normal.                                                                               |
| Usuário do Windows | Precisa ser <b>administrador</b> . O robô usa essa permissão para fazer o Chrome escolher o certificado de cada cliente sozinho.                             |
| Google Chrome      | Instalado. O instalador tenta instalar se faltar.                                                                                                            |
| Certificados A1    | O arquivo <b>.pfx</b> (ou .p12) e a senha de cada cliente. Certificado A3 (cartão/token) exige seleção manual.                                               |
| Código de ativação | Gerado no painel, em <b>Computadores</b> → <b>Adicionar computador</b> . Tem 8 caracteres (ex.: ABCD-EFGH), vale por 30 minutos e só pode ser usado uma vez. |
| Inscrição Estadual | De cada cliente. O SIAT web identifica o contribuinte pela IE.                                                                                               |

### Como o computador se conecta

Cada computador é **ativado** com um código gerado pelo administrador do escritório. Depois da ativação, o robô daquele computador só enxerga os dados do próprio escritório, e o computador pode ser desativado a qualquer momento na tela **Computadores**. Nenhuma chave do sistema fica guardada no computador: o acesso é exclusivo dele e fica no cofre do Windows.

## 3. Instalação do robô

### Passo 1: instalar os certificados dos clientes

1. Dê dois cliques no arquivo **.pfx** do cliente.
2. Escolha **Usuário Atual** e clique em Avançar.
3. Digite a senha do certificado e conclua o assistente.
4. Repita para cada cliente, sempre com o **mesmo usuário do Windows** que vai rodar o robô.

### Passo 2: baixar e executar o instalador

1. Baixe o **Instalar-SIAT-Robo-1.2.24.exe** em <https://github.com/jhoncr38-sketch/siat-robo-releases/releases/latest>
2. Dê dois cliques no arquivo. Se aparecer **"O Windows protegeu o computador"**, clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo**. O aviso aparece porque o instalador ainda não tem assinatura digital paga.
3. Clique em **Sim** no pedido de permissão de administrador.

### Passo 3: as telas do assistente

| Tela                   | O que fazer                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boas-vindas            | Avançar.                                                                                                                                |
| Pasta de instalação    | Deixe o padrão C:\SIAT-Robo.                                                                                                            |
| Ativar este computador | Digite o <b>código de ativação</b> gerado no painel (Computadores → Adicionar computador). Esta tela só aparece na primeira instalação. |
| Opções                 | Deixe marcado <b>Impedir a suspensão na tomada</b> (recomendado) e, se quiser, o atalho do painel na Área de Trabalho.                  |
| Instalando             | Copia os arquivos, instala o Python, prepara o robô e confere os certificados. Leva alguns minutos na primeira vez.                     |
| Concluído              | O robô já fica ligado, com o ícone ao lado do relógio.                                                                                  |

**Dica:** Se algum certificado não estiver instalado, o instalador avisa no final. O relatório completo fica em C:\SIAT-Robo\storage\logs\instalacao.log.

### Atualizações: automáticas

O robô se atualiza sozinho quando sai uma versão nova. Ele nunca interrompe um trabalho em andamento:

- **Ao ligar o computador:** antes de pegar qualquer trabalho, o robô instala a versão nova (1 a 2 minutos) e já começa atualizado.
- **Computador ligado direto:** instala no primeiro momento em que o robô ficar 10 minutos parado.
- **Na hora:** pelo ícone ao lado do relógio, **Atualizar agora**.
- Antes de instalar, o robô confere o código de conferência (SHA-256) do instalador. Arquivo divergente é descartado.

- As chaves, as notas e as configurações são mantidas. Na tela **Configurações** do painel, cada computador aparece com a versão instalada.

Também é possível atualizar à mão: baixe a versão nova no mesmo endereço e execute por cima.

## Desinstalar

Configurações do Windows → Aplicativos → **JR Sistema Robô** → Desinstalar. As notas baixadas em storage\downloads **não são apagadas**.

## Instalar em mais de um computador

- Repita os passos 1 a 3 em cada computador. Cada um precisa dos certificados instalados.
- O computador que estiver ligado pega os agendamentos da fila. Se os dois estiverem ligados, eles dividem o trabalho, e o mesmo cliente nunca é processado por dois robôs ao mesmo tempo.
- Sem o Google Drive, cada computador guarda as notas que **ele** baixou. Com o Google Drive (capítulo 8), use a **mesma pasta** em todos os computadores: as notas ficam juntas e o “Baixar pasta do mês” sai completo.

## 4. Acesso ao painel e perfis

Acesse **<https://jrsistema.com>** e entre com seu e-mail e senha. O primeiro usuário cadastrado vira Administrador; os demais são criados na tela **Usuários**.

| O que pode fazer                                     | Administrador | Operador | Visualizador |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|
| Ver dashboard, fila, histórico, downloads e erros    | Sim           | Sim      | Sim          |
| Criar agendamentos (Automação)                       | Sim           | Sim      | Não          |
| Cancelar um agendamento                              | Sim           | Sim      | Não          |
| Reprocessar um agendamento com erro                  | Sim           | Sim      | Não          |
| Forçar novo agendamento mesmo se já existir          | Sim           | Sim      | Não          |
| Cadastrar e editar clientes e certificados           | Sim           | Sim      | Não          |
| Excluir clientes e certificados, ativar computadores | Sim           | Não      | Não          |
| Alterar configurações                                | Sim           | Não      | Não          |
| Gerenciar usuários                                   | Sim           | Não      | Não          |

### Menu do painel

O menu fica à esquerda, em três grupos: **Operação**, **Cadastros** e **Sistema**. Os números ao lado dos itens mostram quantos agendamentos estão na fila, quantas notas foram baixadas e quantos clientes estão ativos. No alto, a busca (**Ctrl+K**) encontra um cliente pelo nome, código ou CNPJ, e o selo **Robô ativo** mostra se algum computador com o robô está ligado. Clicando no seu nome, em **Tema**, dá para usar o modo **Noturno** (ou **Automático**, igual ao Windows); a escolha vale para aquele navegador.

| Tela                  | Para que serve                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard             | Situação da competência, o que o robô está fazendo agora e o que precisa de atenção. |
| Automação SIAT        | Pedir agendamentos de uma competência para vários clientes.                          |
| Consulta EFD          | Ver se a EFD de cada cliente foi processada (mensagens do DT-e).                     |
| Fila de processamento | Acompanhar em tempo real o que o robô está fazendo.                                  |
| Clientes              | Cadastro das empresas.                                                               |
| Certificados          | Certificado digital de cada cliente e sua validade.                                  |
| Downloads             | Notas baixadas, com o botão Abrir pasta.                                             |
| Histórico             | Todas as execuções, com detalhes, logs e resultado.                                  |
| Erros                 | Falhas, com o motivo e o print da tela.                                              |
| Usuários              | Quem acessa o painel e com qual perfil.                                              |
| Computadores          | Computadores com o robô: ativar (código), ver versão e último sinal, desativar.      |
| Escritórios           | Só para o dono da plataforma: criar, suspender e limitar escritórios.                |

| Tela          | Para que serve                              |
|---------------|---------------------------------------------|
| Configurações | Intervalo das consultas, limites e alertas. |

## 5. Clientes e certificados

### Cadastrar um cliente

Tela **Clientes** → **Novo cliente**. Os campos principais:

| Campo              | Observação                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razão social *     | Nome oficial da empresa.                                                                                                                      |
| Nome fantasia      | Aparece nas telas e no nome da pasta das notas, quando preenchido.                                                                            |
| CNPJ *             | O robô confere o CNPJ no SIAT antes de agendar.                                                                                               |
| Inscrição estadual | <b>Obrigatória para o robô.</b> O SIAT web identifica o contribuinte pela IE, e o robô confere a IE em cada linha antes de agendar ou baixar. |
| UF *               | PI.                                                                                                                                           |
| Operações          | Quais notas a empresa usa: NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas. Na Automação, o robô só pede o que estiver marcado aqui.                     |
| Ativo              | Clientes inativos não aparecem para agendamento.                                                                                              |

Cada cliente recebe um código automático (CLI000001, CLI000002...).

### Associar o certificado

1. Tela **Certificados** → **Associar certificado** (ou dentro do cliente).
2. Escolha o cliente.
3. Em **Ler dados do arquivo PFX**, selecione o .pfx, digite a senha e clique em **Ler**. O painel preenche titular, emissor, série e validade. O arquivo e a senha são lidos só no seu navegador e não são enviados a lugar nenhum.
4. Confira os dados e clique em **Salvar**.
  - **Seleção manual do certificado:** marque se quiser que o robô sempre espere você escolher o certificado (necessário para certificado A3).
  - O painel avisa quando o certificado está perto de vencer (padrão: 30 dias). O robô não usa certificado vencido.
  - Se o CNPJ do certificado for diferente do cliente, o painel avisa. Isso é esperado apenas para certificado de procurador ou contador.

**Atenção:** Cadastrar o certificado no painel não basta: o .pfx precisa estar instalado no Windows de **cada computador** que roda o robô (seção 3, passo 1).

## 6. Agendar exportações (Automação)

1. Abra a tela **Automação SIAT** (ou, no Dashboard, **Processar competência** ou **Agendar pendentes**).
2. **Competência:** use as setas < > para escolher o mês. A tela abre no mês anterior, que é o mais comum; meses futuros não aparecem.
3. **Operações:** ligue ou desligue NFC-e, NF-e emitidas e NF-e recebidas.
4. **Clientes:** cada cliente mostra a situação dele naquela competência (Concluído, Na fila, Aguardando SEFAZ, Erro, Não solicitado...). Os filtros **Todos**, **Pendentes** e **Já solicitados** ajudam a achar quem falta.
5. Marque os clientes, ou use **Selecionar pendentes** no resumo ao lado.
6. Confira o **Resumo do agendamento** (clientes, exportações e tempo estimado) e clique em **Processar**. Os pedidos vão para a Fila.

### O que o robô usa em cada exportação

| Nota           | Configuração no SIAT                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NFC-e          | Contribuinte como emitente; tipo saída; status <b>todas</b> .                      |
| NF-e emitidas  | Contribuinte como emitente; tipo de nota <b>todas</b> ; status <b>ativas</b> .     |
| NF-e recebidas | Contribuinte como destinatário; tipo de nota <b>todas</b> ; status <b>ativas</b> . |
| Período        | Do primeiro ao último dia da competência.                                          |

### Pedidos repetidos

- Cliente que já tem pedido na competência aparece com um **cadeado** ("será ignorado"). Erro e Cancelado podem ser agendados de novo.
- Se o SIAT responder "Já existe um agendamento com os parâmetros passados", o robô aproveita o número (ID) do agendamento que já existe, em vez de dar erro.
- **Forçar reagendamento** (administrador e operador), no rodapé do resumo, libera os clientes com cadeado e pede de novo, com confirmação. Se o SIAT responder que o agendamento já existe, o robô **exclui esse agendamento no SIAT** (só o ID informado pelo SIAT e só se for da inscrição do cliente) e faz um novo. Os arquivos já baixados continuam nas pastas.
- Se agendar o **mês atual** antes de ele acabar, o SIAT só entrega as notas emitidas até aquele momento. Depois que o mês fechar, agende de novo com Forçar reagendamento para o arquivo vir completo.

## 7. Acompanhar a Fila

A tela **Fila** atualiza sozinha, em tempo real. As abas separam: **Em andamento**, **Aguardando SEFAZ**, **Intervenção**, **Finalizados** e **Todos**.

### Colunas

| Coluna                 | O que mostra                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente                | Nome, código e competência.                                                                                                                                                                                                    |
| Status                 | Situação atual, a etapa e, se houve, o número da tentativa.                                                                                                                                                                    |
| Progresso              | Em que etapa está (tabela abaixo). Não é estimativa de tempo.                                                                                                                                                                  |
| Tempo                  | <b>Robô</b> : quanto o robô levou para agendar (para de contar quando termina). <b>SEFAZ há</b> : há quanto tempo a SEFAZ está processando (continua contando até o arquivo ficar pronto). Concluídos mostram o <b>Total</b> . |
| Última mensagem        | O último passo do robô; passe o mouse para ler inteira.                                                                                                                                                                        |
| Ações (três pontinhos) | Detalhes e logs, Reprocessar, Cancelar.                                                                                                                                                                                        |

### A barra de progresso

| %             | Etapa                                                            | Quem faz               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0%            | Na fila                                                          | Aguardando o robô      |
| 5 a 48%       | Abrindo o navegador, entrando no SIAT e no e-AGEAT               | Robô                   |
| 50 / 60 / 70% | Agendando NFC-e / NF-e emitidas / NF-e recebidas                 | Robô                   |
| <b>80%</b>    | <b>Aguardando SEFAZ</b> : tudo agendado, falta a SEFAZ processar | SEFAZ (até 1 dia útil) |
| 85%           | Consultando se ficou pronto (a cada 30 minutos)                  | Robô                   |
| 90 a 98%      | Baixando e organizando os arquivos                               | Robô                   |
| 100%          | Concluído                                                        |                        |

**Dica:** Ficar muito tempo em 80% é normal: é a SEFAZ processando. Só se preocupe com os status Erro ou Intervenção.

### Ações

- **Detalhes e logs:** passo a passo do robô, notas, IDs do SIAT e prints.
- **Reprocessar** (administrador e operador): coloca de novo na fila um agendamento com erro. O que já foi agendado no SIAT não é pedido de novo.
- **Cancelar:** interrompe o agendamento. Se o computador do robô estiver desligado, o cancelamento é concluído assim que algum robô estiver ligado.
- **Continuar automação:** aparece quando o robô pede uma ação sua (status Intervenção). Faça a ação no Chrome aberto pelo robô e clique em continuar.

## 8. Downloads e pastas das notas

### Onde ficam os arquivos

Os ZIPs ficam **no computador que fez o download** (ou no Google Drive, veja abaixo), organizados por mês e depois por empresa:

C:\SIAT-Robo\storage\downloads\2026\08\NOME DA EMPRESA\NFCE\CLI000001\_2026-08\_NFCE.zip

- Ano e mês primeiro: todas as notas de uma competência ficam numa pasta só.
- Dentro do mês, uma pasta por empresa, só com o nome dela. Se o nome mudar no painel, as pastas são renomeadas sozinhas. Se duas empresas tiverem o mesmo nome, a segunda ganha o código no fim, por exemplo SILVA VARIEDADES (CLI000013).
- O nome de cada arquivo começa pelo código do cliente (CLI000001\_2026-08\_NFCE.zip): é por ele que o robô e o painel sabem de quem é a nota.
- Dentro da empresa, o tipo (NFCE, NFE\_EMITIDAS, NFE\_RECEBIDAS).
- O robô **nunca apaga** os ZIPs. Você apaga quando quiser. Notas antigas, no formato empresa/ano/mês (até a versão 1.2.7) ou com o código na frente do nome da empresa (até a 1.2.10), são reorganizadas sozinhas.

### Salvar as notas no Google Drive (opcional)

Assim a equipe baixa as notas de qualquer lugar, pelo navegador, e as notas de todos os computadores com o robô ficam na mesma pasta.

1. Instale o **Google Drive para computador** e entre na conta Google.
2. No primeiro computador, a ferramenta do passo 4 cria a pasta **JR Sistema - Notas**. Nos outros computadores com o robô, compartilhe essa pasta com a conta Google usada ali como **Editor**. Depois, em drive.google.com dessa conta, abra **Compartilhados comigo**, clique com o botão direito na pasta e escolha **Organizar** → **Adicionar atalho** → **Meu Drive**.
3. Espere 1 minuto para o Google Drive sincronizar.
4. Menu Iniciar → JR Sistema → **Salvar notas no Google Drive** e clique em **Sim** no pedido de administrador. A ferramenta testa a gravação, copia as notas já baixadas (sem apagar nada), troca a pasta do robô e confere que ele passou a usá-la. Se algo falhar, nada é mudado.

**Dica:** Para a equipe só consultar, compartilhe a pasta com o e-mail de cada pessoa como **Leitor**. Evite "Qualquer pessoa com o link": as notas têm dados fiscais dos clientes.

**Se o Google Drive estiver fechado** na hora de um download, o robô salva a nota na pasta do próprio computador (C:\SIAT-Robo\storage\downloads), avisa no histórico e a envia para o Drive sozinho quando ele voltar. Sem internet, o próprio Google Drive guarda e envia depois.

### Tela Downloads

Lista todas as notas baixadas, com filtros por competência, cliente e tipo. O ícone de informação (i), ao lado do nome, mostra o caminho completo e o código de conferência (SHA-256) do arquivo.

### Trocar a conta do Google Drive

1. No Google Drive para computador (ícone ao lado do relógio → engrenagem → Preferências), **adicione** a conta nova sem desconectar a antiga.

2. Rode **Salvar notas no Google Drive** e escolha, na lista, o Drive da conta nova. A ferramenta copia as notas para lá (nada é apagado) e troca a pasta do robô.
3. O robô percebe a troca e refaz os links dos botões Baixar na conta nova em alguns minutos.
4. Faça o mesmo em todos os computadores com robô e compartilhe a pasta nova com a equipe. Depois, se quiser, desconecte a conta antiga.

## Baixar uma nota ou o mês inteiro (Google Drive)

Com as notas no Google Drive, a tela Downloads mostra o botão **Baixar** em cada nota: ele baixa o ZIP direto do Drive, em qualquer computador, para quem tem a pasta **JR Sistema - Notas** compartilhada. O botão libera alguns minutos depois que a nota chega ao Drive.

1. Para baixar **todas as notas de um mês**, escolha a competência no filtro e clique em **Baixar pasta do mês**. Para as de **um cliente** no mês, escolha também o cliente e clique em **Baixar pasta do cliente**.
2. A pasta abre no Google Drive. Clique na setinha ao lado do nome da pasta (no topo) → **Fazer download**.
3. O Drive gera um ZIP com as pastas dos clientes e dos tipos de nota, e o download começa.

## Botão Abrir pasta

1. Clique em **Abrir pasta** na linha da nota.
2. Na primeira vez, o navegador pergunta “**Abrir JR Sistema Robô?**”: marque **Sempre permitir** e clique em Abrir.
3. O Explorer abre com o ZIP já selecionado.

**Dica:** O botão funciona no computador onde o robô está instalado. Se a nota foi baixada por outro computador, aparece um aviso e abre a pasta de notas deste computador.

## 9. Histórico, Erros, Dashboard, Consulta EFD e Configurações

### Histórico

Todas as execuções, com quem pediu, resultado e duração. Ao abrir uma, aparecem: período, tarefas de cada nota com o ID do SIAT, notas baixadas, o passo a passo (logs) e os prints.

Quando a empresa não teve notas no mês, o SIAT mostra “Processado sem notas” e não oferece arquivo. O robô conclui sem erro e a tarefa aparece como **Sem notas no período**.

### Erros

Lista das falhas com o código do erro, a mensagem e o print da tela no momento do erro.

### Dashboard

A tela inicial do painel, atualizada em tempo real:

- **Competência atual** (o mês anterior): barra colorida com a situação de cada cliente, downloads disponíveis, concluídos e erros. **Agendar pendentes** abre a Automação com quem falta já selecionado.
- **Últimas execuções**, com as abas Todas, Em andamento e a competência.
- **Agora**: o cliente que o robô está processando, a etapa e o tempo, e quando será a próxima consulta à SEFAZ.
- **Precisa de atenção**: intervenções, esperas longas da SEFAZ, erros, clientes sem pedido e certificados vencendo.
- **Certificados**: válidos, vencendo em 30 dias, vencidos e o próximo a vencer.

### Consulta EFD

Mostra se a EFD de cada cliente foi processada pela SEFAZ-PI, lendo as notificações “**EPE - EFD - Período AAAAMM**” do Domicílio Eletrônico (DT-e) do SIAT.

1. Abra **Consulta EFD** e escolha a competência com as setas.
2. Marque os clientes (ou **Selecionar os sem resultado**) e clique em **Consultar processamento de EFD**.
3. O robô entra no SIAT de cada cliente, lê as mensagens da EFD e o resultado aparece sozinho.

| Situação                 | O que significa                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Processada               | A SEFAZ-PI processou a declaração sem inconsistências.                      |
| Processada com malha     | Inconsistência tipo 3 (alerta): pode ser analisada por Auditor Fiscal.      |
| Processada com pendência | Inconsistência tipo 2: regularizar em até 45 dias.                          |
| Não processada           | Inconsistência tipo 1 (impeditiva): a EFD não tem validade para a SEFAZ-PI. |
| Sem mensagem no DT-e     | EFD não entregue ou mensagem expirada (o SIAT mantém por cerca de 60 dias). |

- Clique no cliente para ver finalidade (original ou retificadora), EPE, datas, as inconsistências e a mensagem completa. Quando há retificadora, vale a declaração processada por último.
- O robô abre **somente** as notificações da EFD e nunca exclui mensagens. Abrir registra a data de leitura no SIAT, como quando você abre à mão.

## Consulta de Malhas

Mostra, para cada cliente, as malhas fiscais em aberto no SIAT: o que aparece em Autoatendimento → Malhas Fiscais → Consulta de Malhas (tabelas DIEF/PGDAS e EFD/OIE), com a identificação da malha, a quantidade de períodos, o ICMS devido/destacado e a quantidade de NF-e.

1. Marque os clientes (ou **Selecionar os sem resultado**) e clique em **Consultar malhas no SIAT**.
2. O robô entra no SIAT de cada cliente, confere que a inscrição estadual da página é a do cliente, clica em **Consulta** e lê as duas tabelas. Só leitura: a lupa de cada malha não é aberta e nada é alterado.
3. O resultado aparece na tela sozinho: **Sem malha** (verde) ou **Com malha** (vermelho), com o ICMS e a data da consulta. Clique na linha para ver cada malha e o texto da página do SIAT.

**Dica:** A consulta não é por competência: ela mostra o que está em aberto agora. Peça de novo quando quiser atualizar. Malhas intimadas pelo DT-e não aparecem nessa página do SIAT; para essas, veja o e-AGEAT → Malhas Fiscais → Manifestação do Contribuinte.

## Configurações (administrador)

| Parâmetro                           | Padrão  | Efeito                                                             |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Intervalo de consulta do Collector  | 30 min  | De quanto em quanto tempo o robô verifica se a SEFAZ liberou.      |
| Máximo de consultas por agendamento | 96      | Depois disso (cerca de 48 h), o agendamento é encerrado com aviso. |
| Alerta de vencimento de certificado | 30 dias | Antecedência do aviso de certificado vencendo.                     |

A tela também lista os **computadores com o robô**: nome, versão instalada, se está online e quando deu sinal pela última vez. Computadores com versão antiga aparecem como **Desatualizado** até se atualizarem sozinhos.

## 10. O ícone ao lado do relógio

Nos computadores com o robô, um ícone perto do relógio mostra o estado do robô. Na primeira vez, o Windows o esconde na setinha ^: arraste-o para a barra para deixá-lo sempre visível.

| Ícone                                                                             | Ponto           | Significado                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|  | <b>Verde</b>    | Robô ligado, aguardando trabalho.                |
|  | <b>Azul</b>     | Trabalhando no SIAT (agendando ou baixando).     |
|  | <b>Vermelho</b> | Alguns agendamentos falharam ou precisa de você. |
|  | <b>Cinza</b>    | Robô parado.                                     |

### Menu (botão direito)

| Item                            | O que faz                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (linha cinza)                   | Estado atual do robô. Se houver problemas, aparece “Precisam de atenção” com a lista.                                                                                                                                                                                     |
| Abrir painel                    | Abre o site. Dois cliques no ícone fazem o mesmo.                                                                                                                                                                                                                         |
| Abrir pasta das notas           | Abre a pasta das notas em uso (a do Google Drive, se estiver ligada).                                                                                                                                                                                                     |
| Mostrar navegador do robô       | O robô trabalha no SIAT com o Chrome <b>escondido fora da tela</b> . Este item traz a janela para a frente, para acompanhar; depois vira <b>Esconder navegador do robô</b> . Fica cinza quando o robô não está com o navegador aberto.                                    |
| Deixar navegador sempre visível | Liga e desliga (aparece uma marca quando está ligado). Ligado, o Chrome do robô trabalha <b>na tela</b> , como nas versões antigas; desligado, volta a trabalhar escondido. Vale na hora, inclusive para o trabalho em andamento, e continua valendo depois de reiniciar. |
| Ligar robô                      | Liga o robô, se estiver parado.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parar robô                      | Termina o trabalho atual e para. Nada se perde.                                                                                                                                                                                                                           |
| Atualizar agora                 | Aparece quando há versão nova. O robô termina o trabalho atual, instala e volta sozinho.                                                                                                                                                                                  |
| Status e verificação            | A mesma janela do menu Iniciar (veja abaixo).                                                                                                                                                                                                                             |
| Salvar notas no Google Drive    | Liga o robô a uma pasta do Google Drive (capítulo 8). Pede permissão de administrador.                                                                                                                                                                                    |
| Ativar este computador          | Aparece só enquanto o computador não foi ativado com o código do painel.                                                                                                                                                                                                  |
| Ajuda e suporte                 | <b>Manual do JR Sistema</b> (este documento), <b>Falar com o suporte</b> (abre uma conversa no WhatsApp) e <b>Mensagens do robô (log)</b> , o registro técnico que o suporte pode pedir.                                                                                  |
| Sair                            | O robô termina o trabalho atual e para, e o ícone fecha. Para ligar de novo: menu Iniciar → JR Sistema → Ligar robô (ou entrar no Windows de novo).                                                                                                                       |

## Navegador do robô escondido

Para não atrapalhar quem usa o computador, o Chrome do robô abre **fora da tela**: ele funciona igual (certificado, Web PKI e as fotos de cada etapa no Histórico), só não aparece e não rouba o foco de quem está digitando. Para ver o que ele está fazendo, use **Mostrar navegador do robô** no ícone ou clique no botão do Chrome do robô na barra de tarefas. Quando o robô precisa de você (escolher o certificado, clicar em Permitir no Web PKI, resolver um CAPTCHA), a janela **aparece sozinha** e o painel mostra o pedido; depois ela volta a se esconder. Para ver sempre a janela, como antes, marque **Deixar navegador sempre visível** no ícone (a escolha fica gravada como `BROWSER_WINDOW=visible` em `C:\SIAT-Robo\.env`).

O ícone também mostra avisos no canto da tela, por exemplo “Notas baixadas: EMPRESA 08/2026 (NFC-e, NF-e emitidas, NF-e recebidas)”.

## Atalhos no menu Iniciar → JR Sistema

- **Robô (ícone ao lado do relógio)**: reabre o ícone.
- **Painel JR Sistema e Pasta das notas** (abre a pasta em uso, inclusive a do Google Drive).
- **Salvar notas no Google Drive**: veja o capítulo 8.
- **Ligar robô e Parar robô**.
- **Status e verificação**: janela que mostra se o robô está ligado e a versão, e confere o acesso ao painel, o Chrome, a pasta das notas, o certificado de cada cliente e o início automático. Os itens com  precisam de correção.
- **Desinstalar o robô**.

# 11. Como o robô trabalha no dia a dia

## Liga sozinho

- O robô inicia **1 minuto depois que você entra no Windows**, sem janela, como administrador.
- Se ele cair por algum erro, volta sozinho.
- Tela bloqueada (Windows + L): o robô continua. Logoff, desligar ou suspender: o robô para até o computador voltar.

## Enquanto trabalha

- Uma janela do Chrome abre sozinha. **Não clique nela nem a feche.** Pode minimizar e usar o computador normalmente.
- Evite entrar no SIAT com a mesma empresa no seu navegador ao mesmo tempo: o SIAT pode derrubar uma das sessões.
- O e-AGEAT do SIAT às vezes abre com "Error 500" ou "Usuário não identificado". O robô fecha e tenta de novo sozinho, até 7 vezes.

## Quando não há nada pendente

O robô fica ligado, mas parado: só consulta o painel de tempos em tempos, sem abrir o Chrome nem acessar o SIAT. Gasta pouca memória e praticamente nada de processador.

## Se o computador desligar no meio de um trabalho

- Nada se perde. Se outro computador com o robô estiver ligado, ele assume o trabalho em cerca de **3 minutos**.
- Se só faltava baixar, o robô continua de onde parou, sem pedir de novo ao SIAT.
- Se não houver outro computador, o trabalho continua quando este for religado.
- Um cancelamento feito no painel nesse meio tempo é respeitado.

## Se uma nota não baixar

As outras notas continuam sendo baixadas. O robô tenta a nota com problema de novo em 5, 15, 30 e 60 minutos; depois de 5 falhas, ela fica marcada com erro para você conferir no SIAT.

## 12. Segurança e dados

### Proteção contra cliente errado

- Antes de qualquer ação, o robô confere se o SIAT abriu com o CNPJ do cliente certo.
- No SIAT web, confere a Inscrição Estadual do usuário e de cada linha antes de agendar ou baixar.
- Se algo não bater, **para na hora** e registra o erro, sem agendar nem baixar nada.
- A regra que faz o Chrome escolher o certificado vale só durante o trabalho daquele cliente e é apagada em seguida.

### Senhas e chaves

- O arquivo .pfx e a senha do certificado nunca são enviados ao painel nem ao banco de dados.
- A Secret key fica só no arquivo .env de cada computador.
- O robô não tenta burlar CAPTCHA nem verificação em duas etapas: se o SIAT pedir, ele aguarda você.

### Quanto tempo os dados ficam guardados

| O quê                                | Onde                    | Por quanto tempo                             |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| ZIPs das notas                       | Computador que baixou   | <b>Para sempre;</b> você apaga quando quiser |
| Histórico, logs e lista de downloads | Painel (banco de dados) | 60 dias após o download                      |
| Logs técnicos detalhados             | Painel                  | 7 dias                                       |
| Prints de etapas e erros             | Computador do robô      | 60 dias                                      |
| Cientes, certificados, usuários      | Painel                  | Enquanto existirem                           |

**Atenção:** A legislação exige guardar os XMLs das notas por 5 anos, e a guarda é responsabilidade do contribuinte. Importe as notas no sistema contábil ou guarde uma cópia de segurança.

## 13. Problemas comuns

| Situação                                                                    | O que fazer                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O ícone está cinza (robô parado)                                            | Botão direito no ícone → <b>Ligar robô</b> , ou menu Iniciar → JR Sistema → Ligar robô.                                                                                                                                                                      |
| Agendamento parado em 80% por muito tempo                                   | Normal: é a SEFAZ processando (até 1 dia útil). O robô consulta a cada 30 minutos.                                                                                                                                                                           |
| Status Erro: "Contribuinte aberto no portal difere do cliente"              | O SIAT abriu com outro certificado. Nada foi feito. Confira se o .pfx certo está instalado e clique em Reprocessar.                                                                                                                                          |
| Status Erro: "Nenhuma das opções de 'Selecionar Tipo Usuário' abriu o CNPJ" | O certificado está ligado a mais de um cadastro na SEFAZ e o robô tentou cada um, mas nenhum abriu a empresa do cliente. Entre no SIAT com esse certificado e veja qual cadastro é o da empresa; se for outro CNPJ, corrija o cadastro do cliente no painel. |
| Verificação: "Certificado NÃO instalado neste Windows"                      | Instale o .pfx do cliente com o mesmo usuário que roda o robô.                                                                                                                                                                                               |
| Status Intervenção                                                          | O robô precisa de você (por exemplo, escolher o certificado). Faça a ação no Chrome aberto pelo robô e clique em Continuar automação.                                                                                                                        |
| Abrir pasta avisa que o arquivo não está neste computador                   | A nota foi baixada por outro computador. Pegue lá ou refaça o agendamento neste: o SIAT reaproveita o pedido existente.                                                                                                                                      |
| Salvar notas no Google Drive: "Não encontrei o Google Drive"                | Abra o Google Drive para computador e entre na conta. Se ele já está aberto, o Windows está escondendo a unidade de programas de administrador: fale com o suporte.                                                                                          |
| Salvar notas no Google Drive: "Não consegui gravar"                         | A conta deste computador está como Leitor na pasta: mude para <b>Editor</b> .                                                                                                                                                                                |
| "O Windows protegeu o computador" ao instalar                               | Clique em Mais informações → Executar assim mesmo.                                                                                                                                                                                                           |
| O código de ativação foi recusado                                           | Ele vale 30 minutos e só uma vez. Gere outro em Computadores → Adicionar computador.                                                                                                                                                                         |
| O ícone mostra "Ativar este computador"                                     | O computador ainda usa o acesso antigo. Gere um código em Computadores e clique na opção (ou menu Iniciar → JR Sistema → Ativar este computador).                                                                                                            |
| Uma nota ficou com erro depois de 5 tentativas                              | Confira no SIAT o agendamento com o ID mostrado nos detalhes. Se precisar, peça de novo com Forçar novo agendamento.                                                                                                                                         |

### Onde ficam os registros para o suporte

- C:\SIAT-Robo\storage\logs\worker.log: mensagens do robô.
- C:\SIAT-Robo\storage\logs\instalacao.log: relatório da instalação.
- C:\SIAT-Robo\storage\errors: prints dos erros.

## 14. Glossário

| Termo              | Significado                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competência        | Mês/ano das notas (por exemplo, 08/2026).                                                |
| Agendamento        | Pedido de exportação feito no SIAT; o SIAT devolve um número (ID).                       |
| Collector          | A parte do robô que volta ao SIAT para baixar os arquivos prontos.                       |
| e-AGEAT            | Área do SIAT por onde o robô chega ao SIAT web de exportação.                            |
| Certificado A1     | Certificado digital em arquivo (.pfx), instalado no Windows.                             |
| IE                 | Inscrição Estadual do contribuinte.                                                      |
| Código de ativação | Código de uso único que vincula um computador ao escritório.                             |
| Escritório         | Cada empresa de contabilidade que usa o sistema; os dados de um não aparecem para outro. |
| Reprocessar        | Colocar de novo na fila um agendamento que deu erro.                                     |
| SHA-256            | Código de conferência do arquivo; prova que o ZIP não foi alterado.                      |