

dnsmasq

一.部署

```
#
https://blog.csdn.net/zhangxueleishamo/article/details/130925000
#
echo '
ulimit -u 102400
ulimit -d unlimited
ulimit -m unlimited
ulimit -s unlimited
ulimit -t unlimited
ulimit -v unlimited' >> /etc/profile
#
yum -y install -y dnsmasq
cp /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.bak
#
vim /etc/dnsmasq.conf
no-hosts
addn-hosts=/opt/dnsmasq/conf/dns_add_hosts
resolv-file=/opt/dnsmasq/conf/dnsmasq.resolv.conf
no-dhcp-interface=eth0
#except-interface=eth0
#缓存的数量
cache-size=10240
#如果查询的域名没ttl，则使用此设置为缓存ttl时间
neg-ttl=600
#指定允许返回给客户端最大ttl时间
max-ttl=600
#dnsmasq服务器缓存最大时间设定
max-cache-ttl=3600
#dnsmasq服务器缓存最小时间设定
min-cache-ttl=3600
log-facility=syslog
#
vim /opt/dnsmasq/conf/dnsmasq.resolv.conf
nameserver 180.76.76.76 #百度公共DNS
nameserver 223.6.6.6 #阿里云公共DNS
nameserver 8.8.8.8 #Google公共DNS
#
vim /opt/dnsmasq/conf/dns_add_hosts
172.16.13.97 www.heber.com
#
systemctl start dnsmasq
systemctl enable dnsmasq
```

二.配置文件详解

```
# 不加载本地的 /etc/hosts 文件
#no-hosts

# 添加读取额外的 hosts 文件路径，可以多次指定。如果指定为目录，则读取目录中的所有文件。
#addn-hosts=/etc/dnsmasq.hosts.d

# 读取目录中的所有文件，文件更新将自动读取
#hostsdir=/etc/dnsmasq.hosts.d

# 例如，/etc/hosts中的os01将扩展成os01.example.com
#expand-hosts

#####

# 缓存时间设置，一般不需要设置
# 本地 hosts 文件的缓存时间，通常不要求缓存本地，这样更改hosts文件后就即时生效。
#local-ttl=3600

# 同 local-ttl 仅影响 DHCP 租约
#dhcp-ttl=<time>

# 对于上游返回的值没有ttl时，dnsmasq给一个默认的ttl，一般不需要设置，
#neg-ttl=<time>

# 指定返回给客户端的ttl时间，一般不需要设置
#max-ttl=<time>

# 设置在缓存中的条目的最大 TTL。
#max-cache-ttl=<time>

# 不需要设置，除非你知道你在做什么。
#min-cache-ttl=<time>

# 一般不需要设置
#auth-ttl=<time>

#####

# 记录dns查询日志，如果指定 log-queries=extra 那么在每行开始处都有额外的日志信息。
#log-queries

# 设置日志记录器， '-' 为 stderr，也可以是文件路径。默认为：DAEMON，调试时使用 LOCAL0。
#log-facility=<facility>
#log-facility=/var/log/dnsmasq/dnsmasq.log

# 异步log，缓解阻塞，提高性能。默认为5，最大100。
#log-async[=<lines>]
#log-async=50

#####
```

```
# 指定用户和组
#user=nobody
#group=nobody

#####

# 指定DNS的端口，默认53，设置 port=0 将完全禁用 DNS 功能，仅使用 DHCP/TFTP
#port=53

# 指定 EDNS.0 UDP 包的最大尺寸，默认为 RFC5625 推荐的 edns-packet-max=4096
#edns-packet-max=<size>

# 指向上游查询的 UDP 端口，默认是随机端口，指定后降低安全性、加快速度、减少资源消耗。
# 设置为 '0' 由操作系统分配。
#query-port=53535

# 指向上游查询的 UDP 端口范围，方便防火墙设置。
#min-port=<port>
#max-port=<port>

# 指定接口，指定后同时附加 lo 接口，可以使用 '*' 通配符。
# 不能使用接口别名（例如："eth1:0"），请用 listen-address 选项替代。
#interface=wlp2s0

# 指定排除的接口，排除优先级高，可以使用 '*' 通配符
#except-interface=

# 仅接受同一子网的 DNS 请求。
# 仅在未指定 interface、except-interface、listen-address 或者 auth-server 时有效。
#local-service

# 指定不提供 DHCP 或 TFTP 服务的接口，仅提供 DNS 服务。
#no-dhcp-interface=enp3s0

# 指定IP地址，可以多次指定。
# interface 选项和 listen-address 选项可以同时使用。

# 下面两行与指定 interface 选项的作用类似。
listen-address=192.168.10.17
#listen-address=127.0.0.1

# 通常情况下即使设置了 interface 选项（例如：interface=wlp2s0 ）
# 将仍然绑定到通配符地址（例如：*:53 ）。
# 开启此项将仅监听指定的接口。
# 适用于在同一主机的不同接口或 IP 地址上运行多个 dns 服务器。
bind-interfaces

# 对于新添加的接口不进行绑定。仅 Linux 系统支持，其他系统等同于 bind-interfaces 选项。
#bind-dynamic

#####
```

```
# 如果 hosts 中的主机有多个 IP 地址，仅返回对应子网的 IP 地址。
localise-queries

# 如果反向查找的是私有地址例如192.168.x.x，仅从 hosts 文件查找，不再转发到上游服务器
#bogus-priv

# 对于任何被解析到此 IP 的域名，将响应 NXDOMAIN 使其解析失效，可以多次指定
# 通常用于对于访问不存在的域名，禁止其跳转到运营商的广告站点。
#bogus-nxdomain=64.94.110.11

# 忽略包含指定地址的 A 记录查询的回复。
# 例如上游有台 dns 服务器伪造 www.baidu.com 的 IP 为 1.1.1.1 并且响应速度非常快。
# 指定 ignore-address=1.1.1.1 可以忽略它的响应信息，
# 从而等待 www.baidu.com 正确的查询结果。
#ignore-address=<ipaddr>
filterwin2k

#####

# 指定 resolv-file 文件路径，默认/etc/resolv.conf
#resolv-file=/etc/resolv.conf

# 不读取 resolv-file 来确定上游服务器
#no-resolv

# 在编译时需要启用 DBus 支持。
#enable-dbus[=<service-name>]

# 严格按照resolv.conf中的顺序进行查找
#strict-order

# 向所有上游服务器发送查询，而不是一个。
all-servers

# 启用转发循环检测
#dns-loop-detect

#####

# 这项安全设置是拒绝解析包含私有 IP 地址的域名，
# 这些IP地址包括如下私有地址范围：10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16。
# 其初衷是要防止类似上游DNS服务器故意将某些域名解析成特定私有内网IP而劫持用户这样的安全***。
# 直接在配置文件中注销 stop-dns-rebind 配置项从而禁用该功能。
# 这个方法确实可以一劳永逸的解决解析内网 IP 地址的问题，
# 但是我们也失去了这项安全保护的特性，所以在这里我不推荐这个办法。
# 使用 rebind-domain-ok 进行特定配置，顾名思义该配置项可以有选择的忽略域名的 rebind 行为

stop-dns-rebind
rebind-localhost-ok
#rebind-domain-ok=[<domain>] | [ /<domain> /<domain> / ]
```

```
rebind-domain-ok=/.test.com/
```

```
#####
```

```
# 也不要检测 /etc/resolv.conf 的变化  
#no-poll
```

```
# 重启后清空缓存  
clear-on-reload
```

```
# 完整的域名才向上游服务器查找，如果仅仅是主机名仅查找hosts文件  
domain-needed
```

```
#####
```

```
# IP地址转换  
#alias=[<old-ip>| [<start-ip>-<end-ip>], <new-ip>[, <mask>]
```

```
#####
```

```
#local=[/ [<domain>] / [domain/] ] [<ipaddr> [#<port>] [@<source-ip> | <interface> [#<port>]]
```

```
#server=[/ [<domain>] / [domain/] ] [<ipaddr> [#<port>] [@<source-ip> | <interface> [#<port>]]
```

```
server=/.test.com/192.168.10.117
```

```
server=/10.168.192.in-addr.arpa/192.168.10.117
```

```
#rev-server=<ip-address> / <prefix-len>, <ipaddr> [#<port>] [@<source-ip> | <interface> [#<port>]]
```

```
# 将任何属于 <domain> 域名解析成指定的 <ipaddr> 地址。  
# 也就是将 <domain> 及其所有子域名解析成指定的 <ipaddr> IPv4 或者 IPv6 地址，通常用于屏蔽特定的域名。  
# 一次只能指定一个 IPv4 或者 IPv6 地址，要同时返回 IPv4 和IPv6 地址，请多次指定 address= 选项。
```

```
# 注意： /etc/hosts 以及 DHCP 租约将覆盖此项设置。  
#address= /<domain> / [domain/] [<ipaddr>]
```

```
#ipset= /<domain> / [domain/] <ipset> [, <ipset>]  
#mx-host= <mx name> [[, <hostname>], <preference>]  
#mx-target= <hostname>
```

```
# SRV 记录  
#srv-host= <_service> . <_prot> . [<domain>], [<target> [, <port> [, <priority> [, <weight>]]]]
```

```
# A, AAAA 和 PTR 记录
```

```
#host-record=<name>[,<name>...], [<IPv4-address>], [<IPv6-address>][,<TTL>]

# TXT 记录
#txt-record=<name>[[,<text>],<text>]

# PTR 记录
#ptr-record=<name>[,<target>]

#naptr-record=<name>,<order>,<preference>,<flags>,<service>,<regexp>[,<replacement>]

# CNAME 别名记录
#cname=<cname>,<target>[,<TTL>]

#dns-rr=<name>,<RR-number>,[<hex data>]
#interface-name=<name>,<interface>[/4|/6]

#synth-domain=<domain>,<address range>[,<prefix>]

#add-mac[=base64|text]

#add-cpe-id=<string>

#add-subnet[[=<IPv4 address>/<IPv4 prefix length>][,<IPv6 address>/<IPv6 prefix length>]]

#####

#####

# 缓存条数，默认为150条，cache-size=0 禁用缓存。
cache-size=1000

# 不缓存未知域名缓存，默认情况下dnsmasq缓存未知域名并直接返回为客户端。
no-negcache

# 指定DNS同属查询转发数量
dns-forward-max=1000

#####

#dnssec

#trust-anchor=[<class>],<domain>,<key-tag>,<algorithm>,<digest-type>,<digest>

#dnssec-check-unsigned
```

```

#dnsssec-no-timecheck

#dnsssec-timestamp=<path>

#proxy-dnsssec

#dnsssec-debug

#####

#auth-server=<domain>,<interface>|<ip-address>

#auth-zone=<domain>[,<subnet>[/<prefix length>][,<subnet>[/<prefix length>].....]]

#auth-zone=<domain>[,<interface name>[/6|/4][,<interface name>[/6|/4].....]]

#auth-soa=<serial>[,<hostmaster>[,<refresh>[,<retry>[,<expiry>]]]]

#auth-sec-servers=<domain>[,<domain>[,<domain>...]]

#auth-peer=<ip-address>[,<ip-address>[,<ip-address>...]]

# 启用连接跟踪, 读取 Linux 入栈 DNS 查询请求的连接跟踪标记,

# 并且将上游返回的响应信息设置同样的标记。

# 用于带宽控制和防火墙部署。

# 此选项必须在编译时启用 conntrack 支持, 并且内核正确配置并加载 conntrack。

# 此选项不能与 query-port 同时使用。

#conntrack

#####

#

#          DHCP 选项

#

#####

# 设置 DHCP 地址池, 同时启用 DHCP 功能。

```

```
# IPv4 <mode> 可指定为 static|proxy , 当 <mode> 指定为 static 时,

# 需用 dhcp-host 手动分配地址池中的 IP 地址。

# 当 <mode> 指定为 proxy 时, 为指定的地址池提供 DHCP 代理。

#dhcp-range=[tag:<tag>[,tag:<tag>],][set:<tag>],[start-addr>[,<end-addr>][,<mode>][,<netmask>[,<broadcast>]][,<lease time>]

#dhcp-range=172.16.0.2,172.16.0.250,255.255.255.0,1h

#dhcp-range=192.168.10.150,192.168.10.180,static,255.255.255.0,1h


# 根据 MAC 地址或 id 固定分配客户端的 IP 地址、主机名、租期。

# IPv4 下指定 id:* 将忽略 DHCP 客户端的 ID , 仅根据 MAC 来进行 IP 地址分配。

# 在读取 /etc/hosts 的情况, 也可以根据 /etc/hosts 中的主机名分配对应 IP 地址。

# 指定 ignore 将忽略指定客户端得 DHCP 请求。
#dhcp-host=[hwaddr>][,id:<client_id>|*][,set:<tag>][,<ipaddr>][,<hostname>][,<lease_time>]
[,ignore]
#dhcp-hostsfile=<path>
#dhcp-hostsdir=<path>


# 读取 /etc/ethers 文件 与使用 dhcp-host 的作用相同。IPv6 无效。
#read-ethers


# 指定给 DHCP 客户端的选项信息,

# 默认情况下 dnsmasq 将发送: 子网掩码、广播地址、DNS 服务器地址、网关地址、域等信息。

# 指定此选项也可覆盖这些默认值并且设置其他选项值。

# 重要: 可以使用 option:<option-name>或者 option号 来指定。

# <option-name> 和 option号的对应关系可使用命令:

# dnsmasq --help dhcp 以及 dnsmasq --help dhcp6 查看, 这点很重要。

# 例如设置网关参数, 既可以使用 dhcp-option=3,192.168.4.4 也可以使用 dhcp-option =
option:router,192.168.4.4。

# 0.0.0.0 意味着当前运行 dnsmasq 的主机地址。

# 如果指定了多个 tag:<tag> 必须同时匹配才行。

# [encap:<opt>][,][vi-encap:<enterprise>][,][vendor:[<vendor-class>],] 有待继续研究。
```



```
#dhcp-option=[tag:<tag>,[tag:<tag>,,][encap:<opt>,[vi-encap:<enterprise>,[vendor:
[<vendor-class>],,<opt>|option:<opt-name>|option6:<opt>|option6:<opt-name>],[<value>[,
<value>]]]

#dhcp-option-force=[tag:<tag>,[tag:<tag>,,][encap:<opt>,[vi-encap:<enterprise>,[vendor:
[<vendor-class>],,<opt>,[<value>[,<value>]]]

#dhcp-optsfile=<path>

#dhcp-optsdir=<path>

#dhcp-option=3,1.2.3.4

#dhcp-option=option:router,1.2.3.4

#dhcp-option=option:router,192.168.10.254

#dhcp-option=option:dns-server,192.168.10.254,221.12.1.227,221.12.33.227


#####

# (IPv4 only) 禁用重用服务器名称和文件字段作为额外的 dhcp-option 选项。

# 一般情况下 dnsmasq 从 dhcp-boot 移出启动服务器和文件信息到 dhcp-option 选项中。

# 这使得在 dhcp-option 选项封包中有额外的选项空间可用，但是会使老的客户端混淆。

# 此选项将强制使用简单并安全的方式来避免此类情况。可以认为是一个兼容性选项。

#dhcp-no-override


#####

# 配置 DHCP 中继。

# <local address> 是运行 dnsmasq 的接口的 IP 地址。

# 所有在 <local address> 接口上接收到的 DHCP 请求将中继到 <server address> 指定的远程 DHCP 服务器。

# 可以多次配置此选项，使用同一个 <local address> 转发到多个不同的 <server address> 指定的远程 DHCP 服务器。

# <server address> 仅允许使用 IP 地址，不能使用域名等其他格式。

# 如果是 DHCPv6, <server address> 可以是 ALL_SERVERS 的多播地址 ff05::1:3 。

# 在这种情况下必须指定接口 <interface> ，不能使用通配符，用于直接多播到对应的 DHCP 服务器所在的接口。

# <interface> 指定了仅允许接收从 <interface> 接口的 DHCP 服务器相应信息。
```

```
#dhcp-relay=<local address>,<server address>[,<interface>]

#####

# 设置标签

#dhcp-vendorclass=set:<tag>,[enterprise:<IANA-enterprise number>,<vendor-class>]

#dhcp-userclass=set:<tag>,<user-class>

#dhcp-mac=set:<tag>,<MAC address>

#dhcp-circuitid=set:<tag>,<circuit-id>

#dhcp-remoteid=set:<tag>,<remote-id>

#dhcp-subscrid=set:<tag>,<subscriber-id>

#dhcp-match=set:<tag>,<option number>|option:<option name>|vi-encap:<enterprise>[,<value>]

#tag-if=set:<tag>[,set:<tag>[,tag:<tag>[,tag:<tag>]]]

#dhcp-proxy[=<ip addr>].....

#####

# 不分配匹配这些 tag:<tag> 的 DHCP 请求。

#dhcp-ignore=tag:<tag>[,tag:<tag>]

#dhcp-ignore-names[=tag:<tag>[,tag:<tag>]]

#dhcp-generate-names=tag:<tag>[,tag:<tag>]

# IPv4 only 使用广播与匹配 tag:<tag> 的客户端通信。一般用于兼容老的 BOOT 客户端。

#dhcp-broadcast[=tag:<tag>[,tag:<tag>]]

#####

# IPv4 only 设置 DHCP 服务器返回的 BOOTP 选项,

# <servername> <server address> 可选,

# 如果未设置服务器名称将设为空, 服务器地址设为 dnsmasq 的 IP 地址。
```

```
# 如果指定了多个 tag:<tag> 必须同时匹配才行。

# 如果指定 <tftp_servername> 将按照 /etc/hosts 中对应的 IP 地址进行轮询负载均衡。

#dhcp-boot=[tag:<tag>,<filename>,[<servername>[,<server address>|<tftp_servername>]]

# 根据不同的类型使用不同的选项。

# 使用示例:

#      dhcp-match=set:EFI_x86-64,option:client-arch,9
#      dhcp-boot=tag:EFI_x86-64,uefi/grubx64.efi
#
#      #dhcp-match=set:EFI_Xscale,option:client-arch,8
#      #dhcp-boot=tag:EFI_Xscale,uefi/grubx64.efi
#
#      #dhcp-match=set:EFI_BC,option:client-arch,7
#      #dhcp-boot=tag:EFI_BC,uefi/grubx64.efi
#
#      #dhcp-match=set:EFI_IA32,option:client-arch,6
#      #dhcp-boot=tag:EFI_IA32,uefi/grubx64.efi
#
#      #dhcp-match=set:Intel_Lean_Client,option:client-arch,5
#      #dhcp-boot=tag:Intel_Lean_Client,uefi/grubx64.efi
#
#      #dhcp-match=set:Arc_x86,option:client-arch,4
#      #dhcp-boot=tag:Arc_x86,uefi/grubx64.efi
#
#      #dhcp-match=set:DEC_Alpha,option:client-arch,3
#      #dhcp-boot=tag:DEC_Alpha,uefi/grubx64.efi
#
#      #dhcp-match=set:EFI_Itanium,option:client-arch,2
#      #dhcp-boot=tag:EFI_Itanium,uefi/grubx64.efi
#
#      #dhcp-match=set:NEC/PC98,option:client-arch,1
#      #dhcp-boot=tag:NEC/PC98,uefi/grubx64.efi
#
#      dhcp-match=set:Intel_x86PC,option:client-arch,0
#      dhcp-boot=tag:Intel_x86PC,pxelinux.0
```

```
#####

# DHCP 使用客户端的 MAC 地址的哈希值为客户端分配 IP 地址,

# 通常情况下即使客户端使自己的租约到期, 客户端的 IP 地址仍将长期保持稳定。

# 在默认模式下, IP 地址是随机分配的。

# 启用 dhcp-sequential-ip 选项将按顺序分配 IP 地址。

# 在顺序分配模式下, 客户端使租约到期更像是仅仅移动一下 IP 地址。

# 在通常情况下不建议使用这种方式。

#dhcp-sequential-ip

#####

# 多数情况下我们使用 PXE, 只是简单的允许 PXE 客户端获取 IP 地址,

# 然后 PXE 客户端下载 dhcp-boot 选项指定的文件并执行, 也就是 BOOTP 的方式。

# 然而在有适当配置的 DHCP 服务器支持的情况下, PXE 系统能够实现更复杂的功能。

# pxe-service 选项可指定 PXE 环境的启动菜单。

# 为不同的类型系统设定不同的启动菜单, 并且覆盖 dhcp-boot 选项。

# <CSA> 为客户端系统类型: x86PC, PC98, IA64_EFI, Alpha, Arc_x86, Intel_Lean_Client,

# IA32_EFI, X86-64_EFI, Xscale_EFI, BC_EFI, ARM32_EFI 和 ARM64_EFI, 其他类型可能为一个整数。

# <basename> 引导 PXE 客户端使用 tftp 从 <server address> 或者 <server_name> 下载文件。

#     注意: "layer" 后缀 (通常是 ".0") 由 PXE 提供, 也就是 PXE 客户端默认在文件名附加 .0 后缀。

#     示例: pxe-service=x86PC, "Install Linux", pxelinux (读取 pxelinux.0 文件并执行)

#           pxe-service=x86PC, "Install Linux", pxelinux, 1.2.3.4 (不适用于老的PXE)

#     <bootservertime> 整数, PXE 客户端将通过广播或者通过 <server address>

#           或者 <server_name> 搜索对应类型的适合的启动服务。。

#     示例: pxe-service=x86PC, "Install windows from RIS server", 1

#           pxe-service=x86PC, "Install windows from RIS server", 1, 1.2.3.4

#     未指定 <basename>、<bootservertime> 或者 <bootservertime> 为 "0", 将从本地启动。

#     示例: pxe-service=x86PC, "Boot from local disk"
```

```
#           pxe-service=x86PC, "Boot from local disk", 0

# 如果指定 <server_name> 将按照 /etc/hosts 中对应的 IP 地址进行轮询负载均衡。

#pxe-service=[tag:<tag>,<CSA>,<menu text>[,<basename>|<bootserVICetype>][,<server
address>|<server_name>]

# 在 PXE 启动后弹出提示, <prompt> 为提示内容, <timeout> 为超时时间, 为 0 则立即执行。

# 如果未指定此选项, 在有多个启动选项的情况下等待用户选择, 不会超时。

#pxe-prompt=[tag:<tag>,<prompt>[,<timeout>]

# 根据不同的类型使用不同的菜单, 使用示例:

#           #pxe-prompt="what system shall I netboot?", 120

#           # or with timeout before first available action is taken:

#           pxe-prompt="Press F8 or Enter key for menu.", 60

#           pxe-service=x86PC, "Now in x86PC (BIOS mode), boot from local", 0

#           pxe-service=x86PC, "Now in x86PC (BIOS mode)", pxelinux

#           pxe-service=PC98, "Now in PC98 mode", PC98

#           pxe-service=IA64_EFI, "Now in IA64_EFI mode", IA64_EFI

#           pxe-service=Alpha, "Now in Alpha mode", Alpha

#           pxe-service=Arc_x86, "Now in Arc_x86 mode", Arc_x86

#           pxe-service=Intel_Lean_Client, "Now in Intel_Lean_Client mode", Intel_Lean_Client

#           pxe-service=IA32_EFI, "Now in IA32_EFI mode", IA32_EFI

#           pxe-service=X86-64_EFI, "Now in X86-64_EFI (UEFI mode), boot from local", 0

#           pxe-service=X86-64_EFI, "Now in X86-64_EFI (UEFI mode)", grub/grub-x86_64.efi

#           pxe-service=Xscale_EFI, "Now in Xscale_EFI mode", Xscale_EFI

#           pxe-service=BC_EFI, "Now in BC_EFI mode", BC_EFI

#           # CentOS7 系统不支持下列两个选项

#           #pxe-service=ARM32_EFI,"Now in ARM32_EFI mode",ARM32_EFI

#           #pxe-service=ARM64_EFI,"Now in ARM64_EFI mode",ARM64_EFI
```

```
#####

# 默认为150，即最多分配150个ip地址出去，最大1000个ip

#dhcp-lease-max=150

# (IPv4 only) 指定DHCP端口，默认为67和68。如果不指定则为1067和1068，单指定一个，第二个加1

#dhcp-alternate-port[=<server port>[,<client port>]]

# 谨慎使用此选项，避免 IP 地址浪费。(IPv4 only) 允许动态分配 IP 地址给 BOOTP 客户端。

# 注意：BOOTP 客户端获取的 IP 地址是永久的，将无法再次分配给其他客户端。

#bootp-dynamic[=<network-id>[,<network-id>]]

# 谨慎使用此选项。

# 默认情况下 DHCP 服务器使用 ping 的方式进行确保 IP 未被使用的情况下将 IP 地址分配出去。

# 启用此选项将不使用 ping 进行确认。

#no-ping


#####

# 记录额外的 dhcp 日志，记录所有发送给 DHCP 客户端的选项 (option) 以及标签 (tag) 信息

#log-dhcp

# 禁止记录日常操作日志，错误日志仍然记录。启用 log-dhcp 将覆盖下列选项。

#quiet-dhcp

#quiet-dhcp6

#quiet-ra


# 修改 DHCP 默认租约文件路径，默认情况下无需修改

#dhcp-leasefile=/var/lib/dnsmasq/dnsmasq.leases

# (IPv6 only)

#dhcp-duid=<enterprise-id>,<uid>
```

```
#####

#dhcp-script=<path>

#dhcp-luascript=<path>

#dhcp-scriptuser=root

#script-arp

#leasefile-ro

#bridge-interface=<interface>,<alias>[,<alias>]

#####

# 给 DHCP 服务器指定 domain 域名信息，也可以给对应的 IP 地址池指定域名。

#    直接指定域名

#    示例: domain=thekelleys.org.uk

#    子网对应的域名

#    示例: domain=wireless.thekelleys.org.uk,192.168.2.0/24

#    ip范围对应的域名

#    示例: domain=reserved.thekelleys.org.uk,192.68.3.100,192.168.3.200

#domain=<domain>[,<address range>[,local]]

# 在默认情况下 dnsmasq 插入普通的客户端主机名到 DNS 中。

# 在这种情况下主机名必须唯一，即使两个客户端具有不同的域名后缀。

# 如果第二个客户端使用了相同的主机名，DNS 查询将自动更新为第二个客户端的 IP 地址。

# 如果设置了 dhcp-fqdn 选项，普通的主机名将不再插入到 DNS 中去，

# 仅允许合格的具有域名后缀的主机名插入到 DNS 服务器中。

# 指定此选项需同时指定不含 <address range> 地址范围的 domain 选项。

#dhcp-fqdn

# 通常情况分配 DHCP 租约后，dnsmasq 设置 FQDN 选项告诉客户端不要尝试 DDNS 更新主机名与 IP 地址。

# 这是因为 name-IP 已自动添加到 dnsmasq 的 DNS 视图中的。
```

```
# 设置此选项将允许客户端 DDNS 更新，

# 在 windows 下允许客户端更新 windows AD 服务器是非常有用的。

# 参看 RFC 4702 。

#dhcp-client-update

#enable-ra

#ra-param=<interface>,[high|low],[[<ra-interval>],<router lifetime>]

#####

#

#          TFTP 选项

#

#####

# 对于绝大多数的配置，仅需指定 enable-tftp 和 tftp-root 选项即可。

# 是否启用内置的 tftp 服务器，可以指定多个逗号分隔的网络接口

#enable-tftp[=<interface>[,<interface>]]

#enable-tftp

#enable-tftp=enp3s0,lo

# 指定 tftp 的根目录，也就是寻找传输文件时使用的相对路径，可以附加接口，

#tftp-root=<directory>[,<interface>]

#tftp-root=/var/lib/tftpboot/

# 如果取消注释，那么即使指定的 tftp-root 无法访问，仍然启动 tftp 服务。

#tftp-no-fail

# 附加客户端的 IP 地址作为文件路径。此选项仅在正确设置了 tftp-root 的情况下可用，

# 示例：如果 tftp-root=/tftp，客户端为 192.168.1.15 请求 myfile.txt 文件时，

# 将优先请求 /tftp/192.168.1.15/myfile.txt 文件， 其次是 /tftp/myfile.txt 文件。
```



```
# 感觉没什么用。

#tftp-unique-root

# 启用安全模式，启用此选项，仅允许 tftp 进程访问属主为自己的文件。

# 不启用此选项，允许访问所有 tftp 进程属主可读取的文件。

# 如果 dnsmasq 是以 root 用户运行，tftp-secure 选项将允许访问全局可读的文件。

# 一般情况下不推荐以 root 用户运行 dnsmasq。

# 在指定了 tftp-root 的情况下并不是很重要。

#tftp-secure

# 将所有文件请求转换为小写。对于 windows 客户端来说非常有用，建议开启此项。

# 注意：dnsmasq 的 TFTP 服务器总是将文件路径中的“\”转换为“/”。

#tftp-lowercase

# 允许最大的连接数，默认为 50 。

# 如果将连接数设置的很大，需注意每个进程的最大文件描述符限制，详见文档手册。

#tftp-max=<connections>

#tftp-max=50

# 设置传输时的 MTU 值，建议不设置或按需设置。

# 如果设定的值大于网络接口的 MTU 值，将按照网络接口的 MTU 值自动分片传输（不推荐）。

#tftp-mtu=<mtu size>

# 停止 tftp 服务器与客户端协商 "blocksize" 选项。启用后，防止一些古怪的客户端出问题。

#tftp-no-blocksize

# 指定 tftp 的连接端口的范围，方便防火墙部署。

# tftp 侦听在 69/udp ，连接端口默认是由系统自动分配的，

# 非 root 用户运行时指定的连接端口号需大于 1025 最大 65535。

#tftp-port-range=<start>,<end>

#####

#conf-dir=<directory>[,<file-extension>.....]
```

```
#conf-file=/etc/dnsmasq.more.conf
```

```
conf-dir=/etc/dnsmasq.d
```

```
#servers-file=<file>
```

```
#####
```

```
#屏蔽网页广告，将指广告的URL指定127这个IP，就可以将网页上讨厌的广告给去掉了。
```

```
address=/ad.youku.com/127.0.0.1
```

```
address=/ad.iqiyi.com/127.0.0.1
```

```
#指定域名解析到特定的IP上。这个功能可以让你控制一些网站的访问，非法的DNS就经常把一些正规的网站解析到不正确IP上
```

```
address=/freehao123.com/123.123.123.123
```

```
#智能DNS加快解析速度，打开/etc/dnsmasq.conf文件，server=后面可以添加指定的DNS，例如国内外不同的网站使用不同的DNS。
```

```
server=/cn/114.114.114.114
```

```
server=/taobao.com/114.114.114.114
```

```
server=/taobaocdn.com/114.114.114.114
```