
VLAN原理和配置



HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



在交换机上划分VLAN时,需要首先创建VLAN。在交换机上执行**vlan** <vlan-id>命令,创建VLAN。如本例所示,执行**vlan** 10命令后,就创建了VLAN 10,并进入了VLAN 10视图。VLAN ID的取值范围是1到4094。如需创建多个VLAN,可以在交换机上执行**vlan batch** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] }命令,以创建多个连续的VLAN。也可以执行**vlan batch** { *vlan-id1 vlan-id2* }命令,创建多个不连续的VLAN,VLAN号之间需要有空格。

```
[SWA]display vlan
The total number of vlans is: 4

U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping;
ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;

VID Type Ports

1 common UT:GE0/0/1(U) ......
2 common
3 common
10 common
.....
```

Copyright © 2014 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Page 3




创建VLAN后,可以执行**display vlan**命令验证配置结果。如果不指定任何参数,则该命令将显示所有VLAN的简要信息。

执行**display vlan** [*vlan-id* [**verbose**]]命令,可以查看指定VLAN的详细信息,包括VLAN ID、类型、描述、VLAN的状态、VLAN中的端口、以及VLAN中端口的模式等。


执行**display vlan** *vlan-id* **statistics**命令,可以查看指定VLAN中的流量统计信息。

执行**display vlan summary**命令,可以查看系统中所有VLAN的汇总信息。



华为X7系列交换机上,默认的端口类型是hybrid。

配置端口类型的命令是**port link-type** *<type>*, *type*可以配置为Access,Trunk或Hybrid。需要注意的是,如果查看端口配置时没有发现端口类型信息,说明端口使用了默认的hybrid端口链路类型。当修改端口类型时,必须先恢复端口的默认VLAN配置,使端口属于缺省的VLAN 1。



可以使用两种方法把端口加入到VLAN。

- 1. 第一种方法是进入到VLAN视图,执行port <interface>命令,把端口加入VLAN。
- 2. 第二种方法是进入到接口视图,执行port default <vlan-id>命令,把端口加入VLAN。vlan-id是指端口要加入的VLAN。

```
[SWA]display vlan

The total number of vlans is: 4

U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping;

ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;

VID Type Ports


1 common UT:GE0/0/1(U) ......
2 common UT:GE0/0/7(U)
3 common UT:GE0/0/5(U)
10 common
.....
```

Copyright © 2014 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Page 6



执行**display vlan**命令,可以确认端口是否已经加入到VLAN中。在本示例中,端口 GigabitEthernet0/0/5 和 GigabitEthernet0/0/7 分别加入了 VLAN 3和VLAN 2。**UT**表明该端口发送数据帧时,会剥离VLAN标签,即此端口是一个Access端口或不带标签的Hybrid端口。**U**或**D**分别表示链路当前是Up状态或Down状态。



配置Trunk时,应先使用**port link-type trunk**命令修改端口的类型为Trunk,然后再配置Trunk端口允许哪些VLAN的数据帧通过。执行**port trunk allow-pass vlan** { { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } | **all** }命令,可以配置端口允许的VLAN,all表示允许所有VLAN的数据帧通过。

执行**port trunk pvid vlan** *vlan-id*命令,可以修改Trunk端口的PVID。 修改Trunk端口的PVID之后,需要注意:缺省VLAN不一定是端口允许 通过的VLAN。只有使用命令**port trunk allow-pass vlan** { { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } | **all** }允许缺省VLAN数据通过,才能转发缺省VLAN的数据帧。交换机的所有端口默认允许VLAN1的数据通过。

在本示例中,将SWA的G0/0/1端口配置为Trunk端口,该端口PVID默认为1。配置**port trunk allow-pass vlan** 2 3命令之后,该Trunk允许 VLAN 2和VLAN 3的数据流量通过。

```
[SWA]display vlan

The total number of vlans is: 4

U:Up; D:Down; TG:Tagged; UT:Untagged; MP:Vlan-mapping;

ST:Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *:Management-vlan;

VID Type Ports


1 common UT:GE0/0/1(U) .....
2 common UT:GE0/0/7(D) TG:GE0/0/1(U)
3 common UT:GE0/0/5(U) TG:GE0/0/1(U)
10 common
.....
```

Copyright © 2014 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Page 8



执行display vlan命令可以查看修改后的配置。TG表明该端口在转发对应VLAN的数据帧时,不会剥离标签,直接进行转发,该端口可以是Trunk端口或带标签的Hybrid端口。本示例中,GigabitEthernet0/0/1在转发VLAN 2和VLAN3的流量时,不剥离标签,直接转发。




port link-type hybrid命令的作用是将端口的类型配置为Hybrid。默认情况下,X7系列交换机的端口类型是Hybrid。因此,只有在把Access口或Trunk口配置成Hybrid时,才需要执行此命令。

port hybrid tagged vlan{ { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } | **all** }命令用来配置允许哪些VLAN的数据帧以Tagged方式通过该端口。

port hybrid untagged vlan { { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } | **all** }命令用来配置允许哪些VLAN的数据帧以Untagged方式通过该端口。

在本示例中,要求主机A和主机B都能访问服务器,但是它们之间不能互相访问。此时通过命令port link-type hybrid配置交换机连接主机和服务器的端口,以及交换机互连的端口都为Hybrid类型。通过命令port hybrid pvid vlan 2配置交换机连接主机A的端口的PVID是2。类似地,连接主机B的端口的PVID是3,连接服务器的端口的PVID是100。

通过在G0/0/1端口下使用命令port hybrid tagged vlan 2 3 100,配置 VLAN2,VLAN3和VLAN100的数据帧在通过该端口时都携带标签。在 G0/0/2端口下使用命令port hybrid untagged vlan 2 100,配置VLAN2和 VLAN100的数据帧在通过该端口时都不携带标签。在G0/0/3端口下使用命令port hybrid untagged vlan 3 100,配置VLAN3和VLAN100的数据帧在通过该端口时都不携带标签。



在SWB上继续进行配置,在G0/0/1端口下使用命令port link-type hybrid配置端口类型为Hybrid。

在G0/0/1端口下使用命令port hybrid tagged vlan 2 3 100,配置 VLAN2,VLAN3和VLAN100的数据帧在通过该端口时都携带标签。

在G0/0/2端口下使用命令port hybrid untagged vlan 2 3 100,配置 VLAN2, VLAN3和VLAN100的数据帧在通过该端口时都不携带标签。

Copyright © 2014 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Page 11



在SWA上执行**display vlan**命令,可以查看hybrid端口的配置。在本示例中,GigabitEthernet 0/0/2在发送VLAN2和VLAN100的数据帧时会剥离标签。GigabitEthernet 0/0/3在发送VLAN3和VLAN100的数据帧时会剥离标签。GigabitEthernet 0/0/1允许VLAN 2,VLAN 3和VLAN 100的带标签的数据帧通过。此配置满足了多个VLAN可以访问特定VLAN,而其他VLAN间不允许互相访问的需求。

