5、参数曲线的基本概念

这部分内容完全来自于微分几何。微分几何是用微 分的方法来研究曲线的局部性质,如曲线的弯曲程 度等 一条用参数表示的三维曲线是一个有界点集,可写成一个 带参数的、连续的、单值的数学函数,其形式:


$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \qquad 0 \le t \le 1$$

$$p'(t) = \frac{dP}{dt} \qquad p''(t) = \frac{d^2 P}{dt^2}$$

(1) 位置矢量

曲线上任一点的位置矢量可表示为:


$$p(t) = [x(t), y(t), z(t)]$$



(2) 切矢量

选择弧长s作为参数,当 $\triangle t \rightarrow 0$ 时,弦长 $\triangle s \rightarrow 0$,但 方向不能趋向于0

$$T = \frac{dP}{ds} = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{\Delta P}{\Delta s}$$
 单位矢量



根据弧长微分公式有:

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$$


引入参数t,可改写为:


$$(ds / dt)^{2} = (dx / dt)^{2} + (dy / dt)^{2} + (dz / dt)^{2} = |P'(t)|^{2}$$

$$T = \frac{dP}{ds} = \frac{dP}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{P'(t)}{|P'(t)|}$$
 即T是单位切矢量

(3) 曲率

切向量求导,求导以后还是一个向量,称为曲率,其几何意义是曲线的单位切向量对弧长的转动率,即刻画这一点的曲线的弯曲程度。





$$k = \left| T \right| = \lim_{\Delta s \to 0} \left| \frac{\Delta T}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \to 0} \left| \frac{T (s + \Delta s) - T (s)}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta s \to 0} \left| \frac{\Delta q}{\Delta s} \right|$$

曲率越大,表示曲线的弯曲程度越大

曲率k的倒数 $r = \frac{1}{k}$ 称为曲率半径


曲率半径越大,圆弧越平缓

曲率半径越小, 圆弧越陡

(4) 法矢量


法矢量是与切矢量垂直的向量

N、B 构成的平面称为法平面, N、T 构成的平面称为密切平面, B、T 构成的平面称为密切平面,为从切平面



T(切矢)、N(主法矢)和B(副 法矢)构成了曲线上的活动坐 标架





(5) 挠率

空间曲线不但要弯曲,而且还要扭曲,即要离开它的密切平面。为了能刻画这一扭曲程度,等价于去研究密切平面的法矢量(即曲线的副法矢量)关于弧长的变化率。


挠率 t 的绝对值等于副法线方向(或密切平面)对于弧长的转动率:

$$|t| = \lim_{\Delta s} \left| \frac{\Delta q}{\Delta s} \right|$$

6、插值

自由曲线和自由曲面一般通过少数分散的点生成,这些点叫做"型值点"、"样本点"或"控制点"


给定一组有序的数据点 P_i ($i=0,1,2,\cdots n$),要求构造一条曲线顺序通过这些数据点,称为对这些数据点进行插值 (interpolation),所构造的曲线称为插值曲线



把曲线插值推广到曲面, 类似地就有插值曲面


构造插值曲线曲面所采用的数学方法称为曲线曲面插值法

(1) 线性插值:假设给定函数f(x)
在两个不同点x₁和x₂的值,用
一个线形函数:y=ax+b,近似
代替,称为的线性插值函数



(2) 抛物线插值:已知三个点的坐标,要求构造一个抛物线函数

$$\mathbf{j}(x) = ax^2 + bx + c$$




7、拟合

构造一条曲线使之在某种意义下最接近给定的数据点(但未必通过这些点),所构造的曲线为拟合曲线

在计算数学中,逼近通常指用一些性质较好的函数近似表示一些性质不好的函数。在计算机图形学中,逼近继承了这方面的含义,因此插值和拟合都可以视为逼近


对于逼近样条,连接控制点序列 的折线通常被显示出来,以提醒 设计者控制点的次序

一般将连接有一定次序控制点的 直线序列称为**控制多边形**或**特征 多边形**



7、光顺

指曲线的拐点不能太多(有一、二阶导数等)



在数学领域是指: 凸曲线与凹曲线的连接点

对平面曲线而言,相对光顺的条件是:

- a. 具有二阶几何连续性(G2)
- b. 不存在多余拐点和奇异点
- c. 曲率变化较小