



部署

部署操作系统时，学习如何部署是很重要的事。

目录

章节 1 部署	第 1 页
A. 部署前应注意	第 1 页
1. 在选择安装 Windows 11 的位置时	第 1 页
2. 运行安装程序时	第 1 页
B. 部署操作系统到物理设备	第 1 页
1. 准备引导安装程序前先决条件	第 1 页
1.1. 创建可引导的安装物理存储介质	第 2 页
1.2. CD-ROM	第 2 页
1.3. 通过网络安装 (PXE 启动)	第 2 页
2. 物理设备进入系统安装引导	第 2 页
C. 部署到正在使用的系统里，将原生启动 VHD 添加到现有启动菜单里	第 2 页
1. 创建 VHD/VHDX 文件	第 2 页
1.1. 磁盘管理交互式	第 2 页
1.2. 命令行创建	第 3 页
2. 应用 Install.wim 里的系统到 VHD/VHDX 文件里	第 3 页
3. 将原生启动 VHD 添加到现有 Windows 10/11 启动菜单中	第 3 页
D. 部署到虚拟机	第 4 页
E. 进阶部署	第 5 页

A. 部署前应注意

1. 在选择安装 Windows 11 的位置时

先选择“[磁盘分区](#)”，再选择“[格式化分区](#)”，再“[下一步](#)”，如果未格式化磁盘，覆盖安装会导致已知问题：

- 使用 Administrator 用户：
 - 应用程序图标会出现 UAC 安全提示；
 - 点右键运行 PS1 以管理员身份运行无效；

2. 运行安装程序时

- 你不得在正在使用的系统里运行 ISO 下的 Setup.exe 进入安装程序，否则会导致安装过程中复制 \$OEM\$ 目录异常，此问题属于安装程序的 BUG。
- 安装系统到物理设备时，您只能使用 [U 盘、CD-ROM、PE、通过网络安装（PXE 启动）](#) 等方式进入安装程序，必须“[全新安装](#)”。

B. 部署操作系统到物理设备

物理设备进入系统安装引导前，你必须选择“[准备引导安装程序前先决条件](#)”中的“[创建可引导的安装物理存储介质、CD-ROM、通过网络安装（PXE 启动）](#)”其中一项并完成。

1. 准备引导安装程序前先决条件

部署系统安装文件到物理存储设备时，应准备可移动驱动器、CD-ROM 来存放 Windows 操作系统的安装文件。

1.1. 创建可引导的安装物理存储介质

准备存储大于 16G 的可移动硬盘、USB 驱动器，购买可移动驱动器时，应选择双接口（Type-C、USB3.1），选择带有 Type-C、USB3.1 双接口的好处有：

- 在安装系统过程中若缺少驱动时：可通过“手机”下载后，插上带有 Type-C 的可移动驱动器进行文件管理，将已下载的“驱动”复制到“可移动驱动器”里；
- 在日常过程中，可使用 Type-C 连接至手机用于存储临时文件和备份数据等操作。

1.1.1. 磁盘分区

- 在 MacOS（除 M 系列）、PC 里安装 Windows 系统，使用 [FAT32](#) 格式存放 Windows 系统安装文件是最佳的解决方案。
- 存储设备小于 16G 时，建议您直接划分 1 个分区；

- 存储设备大于 32G 以上时，建议您划分 3 个分区，划分方案：

分区 1，剩余的所有磁盘空间，日常可用于存储临时文件和备份数据等操作。

分区 2，划分磁盘空间 16G，用于存放 Window 系统安装文件。

分区 3：划分磁盘空间 6G，用于存放 PE 系统，推荐：

- Sergei Strelec | <https://sergeistrelec.name/winpe-10-8-sergei-strelec-english>
- Hiren's BootCD | <https://www.hirensbootcd.org>

1.1.2. 复制系统安装文件到磁盘分区里

格式化分区请选择 **Fat32** 后，再复制 ISO 下的所有文件到 U 盘根目录即可完成创建。

1.2. CD-ROM

1.2.1. 准备一台 “**可刻录光盘机**”

1.2.2. 准备 “**空白光盘**”

1.2.3. 选择 “**ISO 文件**” 后，选择右键 “**刻录**” 功能后点击开始刻录，等待完成。

1.3. 通过网络安装（PXE 启动）

每软件使用方法不同，使用前请学习，可选择：

- 1.3.1. Serva | <https://www.vercot.com/~serva>
- 1.3.2. TinyPXE Server | http://labalec.fr/erwan/?page_id=958
- 1.3.3. iventory | <https://www.iventoy.com>

2. 物理设备进入系统安装引导

- 开机时，根据不同的主板按不同的键进入 “启动菜单” “BIOS 菜单里选择磁盘引导”，常见的 BIOS 启动热键：**F2**、**F8**、**F9**、**F11**、**F12**、**ESC**
- 根据启动介质选择不同的菜单：**CD-ROM**、**PXE**、选择 U 盘已识别出来的分区。

C. 部署到正在使用的系统里，将原生启动 VHD 添加到现有启动菜单里

1. 创建 VHD/VHDX 文件

1.1. 磁盘管理交互式

打开 “**磁盘管理 (diskmgmt.msc)**” ，选择 “**动作**” ，选择 “**创建 VHD**” ，弹出 “**创建或附加虚拟磁盘**” 对话框后：

- 设置 “位置：**D:\OS.vhdx**”

- 设置 “虚拟磁盘大小: 120, 选择: GB”
- 选择 “虚拟磁盘格式: VHDX”
- 选择 “动态扩展”

点击 “确定” 后，显示磁盘区域会新增一个磁盘，依次：

- 选择 “磁盘 2 (选择时请查看是否选择正确的磁盘) ” 后点击 “右键”，选择 “初始化磁盘”
- 选择 “磁盘 2 分区” 后点击 “右键”，选择 “新建简单卷向导” 并完成。

1.2. 命令行创建

快速创建 (保存到: D:\OS.vhdx, 虚拟磁盘大小: 120GB, 动态扩展, 分配盘符: Q) , 命令行:

- 输入 Diskpart 后 “回车”，在此对话框里依次运行：

```
Create Vdisk File="D:\OS.vhdx" Maximum=122880 Type=expandable
```

```
Select Vdisk file="D:\OS.vhdx"
```

```
Attach Vdisk
```

```
Create Partition Primary
```

```
Format Fs=NTFS Label="VOS" Quick
```

```
Assign Letter=Q
```

```
Exit
```

2. 应用 Install.wim 里的系统到 VHD/VHDX 文件里

完成 “[创建 VHD/VHDX 文件](#)” 后，可应用 Install.wim 里指定的索引号到指定的盘符，已设置：映像文件: D:\OS_11\Sources\Install.wim，索引号: 1，应用到盘符: Q，命令行：

```
Expand-WindowsImage -ImagePath "D:\OS_11\Sources\install.wim" -ApplyPath "Q:\" -Index 1
```

3. 将原生启动 VHD 添加到现有 Windows 10/11 启动菜单中

3.1. 备份 BCD

使用 BCDEDIT 工具 /export 选项备份您的 BCD 存储。在命令提示符下，运行：`bcdedit /export c:\bcdbackup`

3.2. 复制一个现有的 Windows 10/11 安装启动项。然后修改副本，使其用作 VHD 启动项。在命令提示符下，运行：

```
bcdedit /copy {default} /d "VHD New Windows 11"
```

当 BCDEDIT 命令成功完成时，它会在命令提示符窗口中返回 {GUID} 作为输出。

3.3. 在上一个命令的命令提示符输出中找到 {GUID}。复制 GUID (包括大括号)，以便在后续步骤中使用。

3.4. 设置 VHD 启动项的设备和操作系统设备选项，必须替换 {GUID}。在命令提示符下，运行：

```
bcdedit /set {default} device vhd="[D:]\OS.vhdx"
```

```
bcdedit /set {default} osdevice vhd="[D:]\OS.vhdx"
```

3.5. 可选项：

3.5.1. 将 VHD 的启动项设置为默认启动项。计算机重启后，启动菜单将显示计算机上所有 Windows 安装，并在操作系统选择倒计时结束后启动 VHD。在命令提示符下，输入：

```
bcdedit /default {guid}
```

3.5.2. 某些基于 x86 的系统需要内核的启动配置选项，以便检测某些硬件信息并成功地从 VHD 进行本地启动。在命令提示符下，输入：

```
bcdedit /set {guid} detecthal on
```

有关如何使用 BCDEDIT 工具的更多信息，请参阅此 [Microsoft 网站](#)。

D. 部署到虚拟机

常见的有 Windows 自带的 Hyper-V、VMware Workstation Pro、VirtualBox 等。

1. 启用 Hyper-V

- 确保您的系统符合要求：Windows 10/11 专业版或企业版，配备具有二级地址转换（SLAT）的 64 位处理器，并且至少有 4 GB 内存。
Hyper-V 不适用于 Windows 家庭版。
- 启用 Hyper-V 后，您可以使用 Hyper-V 管理器或 PowerShell 命令开始创建虚拟机。
- Hyper-V 是内置于 Windows 的虚拟化平台，允许您创建和管理虚拟机。以下是在系统上启用 Hyper-V 的方法。

1.1. 使用 PowerShell

以管理员身份打开 Windows PowerShell：按 Win + S，输入“PowerShell”，右键点击，然后选择“以管理员身份运行”，运行以下命令以启用 Hyper-V：

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
```

当系统提示时，输入 Y 重启计算机以完成安装，当系统提示时，重启计算机。

1.2. 在“启用或关闭 Windows 功能”里选择

1.2.1. 打开“启用或关闭 Windows 功能”对话框

1.2.1.1. 运行 `OptionalFeatures` 后弹出“启用或关闭 Windows 功能”。

1.2.1.2. 使用控制面板

- 打开控制面板：按下 `Win` 键 + `S`，输入“控制面板”，然后打开它。

- 导航到程序 > 程序和功能 > 启用或关闭 Windows 功能。

1.2.2. 打开后勾选 `Hyper-V` 复选框，然后点击确定。

1.2.3. 重启计算机以完成安装。

2. VMware Workstation Pro

官方网站 | <https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion>

3. VirtualBox

官方网站 | <https://www.virtualbox.org>

E. 进阶部署

1. 全自动安装

- 批量部署过程中，想实现全自动安装，需要修改应预答配置；
- 多硬盘

批量安装优先判断多少个硬盘并初始化，根据不同的硬盘需求去实现不同的解决方案。

2. 部署引擎

如果添加了部署引擎（`Multilingual`、`YiSuite`），在部署中，您可以“自定义”部署过程，下载模板：`Yi.Engine.Deploy.Rule.iso`，下载完成后，解压到任意磁盘，或在首次部署时，挂载 ISO 或修改 ISO 内容，了解更多：

- Multilingual | <https://github.com/ilikeyi/Multilingual>
- YiSuite | <https://github.com/ilikeyi/YiSuite>

2.1. 应预答用户方案

默认使用自建用户 `Administrator` 并自动登录，可通过修改以下配置切换：自建、自定义用户。

2.1.1. 自建用户 `Administrator`

默认使用自建用户：`Administrator` 并自动登录，插入到 `<OOBE>` 和 `</OOBE>` 之间。

```
<UserAccounts>

    <LocalAccounts>

        <LocalAccount wcm:action="add">

            <Password>

                <Value></Value>

                <PlainText>true</PlainText>

            </Password>

            <Description>Administrator</Description>

            <DisplayName>Administrator</DisplayName>

            <Group>Administrators</Group>

            <Name>Administrator</Name>

        </LocalAccount>

    </LocalAccounts>

</UserAccounts>

<AutoLogon>

    <Password>

        <Value></Value>

        <PlainText>true</PlainText>

    </Password>

    <Enabled>true</Enabled>

    <Username>Administrator</Username>

</AutoLogon>
```

2.1.2. OOBE 交互式创建新用户

设置自定义用户后，安装系统完成后，在OOBE里，可选择本地、在线用户等设置。

2.1.2.1. 删除

用户名：从开始处删除 `<UserAccounts>` 到 `</UserAccounts>`

自动登录：从开始处删除 `<AutoLogon>` 到 `</AutoLogon>`

2.1.2.2. 替换

从开始处 `<OOBE>` 到 `</OOBE>`

`<OOBE>`

```
<ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>  
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>  
<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>  
</OOBE>
```



此副本自动驾驶配置方案隶属于 Yi's Solutions 内容，学习更多：

- Yi 的官方网站 | <https://fengyi.tel/solutions>
- Github | <https://github.com/ilikeyi/solutions>

作者：Yi

邮箱：775159955@qq.com, ilikeyi@outlook.com

文档版本：1.1

文档里包含的所有脚本，最后测试时间：12 / 2025

文档最近更新日期：12 / 2025

建议或反馈：<https://github.com/ilikeyi/solutions/issues>