mtab 的变化，以及 mtab 指向的 itable inode：每一行是一次挂载操作

	m[0]	m[1]	m[2]	m[3]	m[4]	m[5]	itable（mp 指向的 inode）	fs_root
prepare_namespace 开始 mtab 全空	空	空	空	空	空	空	（mtab 没有指向任何 inode）	(7,1)
fs_mount((7,4), 5) mount_root：ext2 盖住 /root	**(7,4) → 5** ext2 /root	空	空	空	空	空	**(7,4) ref 1 ← m[0]**	(7,1)
fs_mount((5,76), 8) devtmpfs_mount	(7,4) → 5 ext2 /root	**(5,76) → 8** devtmpfs /root/dev	空	空	空	空	(7,4) ref 1 ← m[0] **(5,76) ref 1 ← m[1]**	(7,1)
fs_move_mount MS_MOVE：mp 换成 rootfs 的 /	**(7,1) → 5** ext2 **/root → /**	**(5,76) → 8** devtmpfs **/root/dev → /dev**	空	空	空	空	**(7,1) ref 2 ← m[0] + fs_root** **(7,4) ref 1→0 不再被指向** (5,76) ref 1 ← m[1]	(7,1)
fs_set_root(cwd) chroot：mtab 不变	(7,1) → 5 ext2 /	(5,76) → 8 devtmpfs /dev	空	空	空	空	**(7,1) ref 2→1 ← m[0]** (5,76) ref 1 ← m[1]	**(5,2)** **(7,1) → (5,2)**
sys_mount × 5 /init 的 mount_fstab	(7,1) → 5 ext2 /	(5,76) → 8 devtmpfs /dev	**/proc → 20** procfs	**/sys → 23** sysfs	**/boot → 21** fat32	**/mnt/net → 22** netfs	(7,1) ref 1 ← m[0] (5,76) ref 1 ← m[1] **/proc ref 1 ← m[2]** **/sys ref 1 ← m[3]** **/boot ref 1 ← m[4]** **/mnt/net ref 1 ← m[5]**	(5,2)

ext2 /mnt/ext2：busy

本步新增　本步改动　不变　空槽　被拒绝（dev 5 已挂在 /）

itable 列：m[i].mp 指向的 inode 及其 ref；红色 = 不再被 mtab 指向