



MEMBER LOGIN


아이디		로그인
비밀번호		
IP/ Mac Address >		임시비밀번호 발급 > KPT09W3P

대리점 HAIMS PLUS 시스템 업무 매뉴얼

VER. 6.1 (2019-02-15)

■ <u>메인화면</u>	- 3
■ <u>입고관리</u>	- 15
■ <u>출고관리</u> (대리점)	- 35
■ <u>출고관리</u> (품목점, 지원센터)	- 62
■ <u>재고관리</u>	- 118
■ <u>LOC 관리</u>	- 160
■ <u>조회관리</u>	- 203


◎ 메인 화면(PLUS 실행)



- PDA 바탕화면의 Haims_Plus 아이콘을 클릭한다.

- PLUS 시스템 로그인 화면이 실행된다.

◎ 화면 설명 - 로그인 화면



◎ 화면 설명 - 메인 화면



The screenshot shows a mobile application interface for the HAIMS Plus System. At the top, there's a status bar with signal, volume, and battery icons, and the time 2:30. Below that is a blue header bar with a hamburger menu icon on the left, the text "[100]입고메뉴" in the center, and a circular arrow icon on the right. The main content area contains several blue buttons arranged in a grid: "사업소입고분류", "전문점 입고분류", "입고저장", "정월입고 저장", "예약내역", "입고대기품목조회", and "직송입고실적처리". At the bottom, there's a "JUMP" button with a right-pointing arrow and a message bar that says "정상조회되었습니다." (Normal search completed).

화면번호 & 화면명

이전화면으로 복귀

메인 화면에서 이전화면으로 복귀

화면명
(버튼 클릭시 해당 화면으로 이동)


메시지 정보
(처리 결과)

빠른 화면 전환:
 è 업무 화면에서 사용자가
 화면번호를 직접 입력해서
 빠른 화면전환으로 사용
 ※ JUMP버튼 클릭하면
 화면번호 입력 Pop-up창이
 뜬다

◎ 호스트(서버) 연결 설정




- PDA 로그인 화면 하단의 호스트 버튼을 클릭한다.



1. 호스트 설정 Pop-up창이 뜬다.
2. 서버: pda.haims.co.kr
3. 포트: 80
4. 설정완료 후 확인 버튼 클릭

※ 테스트서버: pdadr.haims.co.kr

1. 아이디 입력
2. 비밀번호 입력
3. 로그인 버튼 클릭




1. 정상적으로 로그인이 되면
위와 같은 메인메뉴 화면이 뜬

※ 통신 애러 및 비밀번호 변경 방법
è 다음 페이지 참고

◎ 로그인 (PDA 최초 로그인) -1/2

PDA를 처음 사용하는 직원은 비밀번호가 (M + ID)로 초기화되어 있어
비밀번호 변경 작업을 시행해야 함.



1. ID 입력 (HAIMS에 등록된 ID)
Ex) D305201
2. 비밀번호 입력 (M + ID)
Ex) MD305201
3. 하단의 로그인 버튼 클릭 (PDA 엔터 버튼)
4. 비밀번호 변경 Pop-up창 뜸

※ 비밀번호 관리정책으로 데스크탑 비밀번호는 3개월을 주기로 변경하도록 되어 있음. 이때 PDA 비밀번호도 초기화되므로 반드시 최초 로그인 방식으로 비밀번호 변경작업을 해야 함.

비밀번호 변경 Pop-up창이 뜨면 비밀번호 변경작업 진행

HYUNDAI
MOBIS HAIMS

비밀번호변경

현재비밀번호 **확인**

변경비밀번호

변경비밀번호

비밀번호는 8자리이상입니다.

확인 **취소**

비밀번호 **변경**

로그인 **호스트** **종료**

COPYRIGHT HYUNDAI MOBIS

1. 현재 비밀번호 입력 (M + ID)

Ex) MD305201

è 반드시 현재비밀번호 옆의 확인버튼을 클릭 해야함.

2. 변경비밀번호 입력 (8자리)



Ex) 12345678

3. 변경비밀번호 확인 (8자리)

Ex) 12345678

4. 하단의 '확인'버튼 클릭


※ 비밀번호는 영문자, 숫자가 가능하며 특수문자를 포함하지 않아도 됨.



1. 현재 비밀번호 입력
2. 변경비밀번호 입력 (8자리)
3. 변경비밀번호 확인 (8자리)
4. 하단의 '확인' 버튼 클릭


PDA 비밀번호 변경은 메인화면
비밀번호 버튼을 클릭하면
비밀번호 변경 Pop-up창이 뜬

■ 서버접속 애러



1. 아이디 입력
2. 비밀번호 입력
3. 로그인 버튼 클릭하였는데 위와 같은 Pop-up이 뜨면 서버와 통신이 안되는 상황임
è 무선 AP 및 인터넷 상태 확인

■ 사용자 아이디 입력 애러





1. 아이디 입력
2. 비밀번호 입력
3. 로그인 버튼 클릭하였는데 위와 같은 Pop-up이 뜨면 아이디 입력 애러.
è 사용자 아이디 확인

■ 비밀번호 입력 애러



1. 아이디 입력
2. 비밀번호 입력
3. 로그인 버튼 클릭하였는데 위와 같은 Pop-up이 뜨면 비밀번호 입력 애러.
è 사용자 비밀번호 확인

◎ 변경 프로그램 다운로드



1. 아이디 입력
2. 비밀번호 입력 후 로그인 한다.
3. 프로그램이 변경된 버전이 서버에 등록되어 있으면 메시지 Pop-up창을 띄워준다.
4. OK버튼 클릭 또는 PDA장비의 엔터키를 친다.


1. 자동으로 프로그램을 다운 받는다.




MEMBER LOGIN

아이디		로그인
비밀번호		
IP/ Mac Address ▶ 임시비밀번호 발급 ▶ KPT09W3P		

입고 관리



■ 입고관리 버튼 클릭





■ 입고메뉴가 Open 된다.

1-1. 입고 관리 - 사업소 입고분류



■ 사업소입고분류 버튼 클릭



■ 사업소입고분류 화면이 Open 된다.

※ 입고분류 공정을 진행하지 않고 입고저장 가능.
è 입고분류는 선택 사항임.

※ 입고분류 공정을 진행한 부품은
반드시 입고저장 공정을 진행해야 함.

1-2. 입고 관리 - 사업소 입고분류

■ 사업소에서 입고된 부품을 지역(보관고/층)별로 실물을 분류하는 화면.

■ 처리 방법

1. 입고 부품을 스캔하면 입고정보가 화면에 조회된다.
2. 할당수량과 입고 부품의 수량을 확인한다.
3. 수량을 확인하고 엔터키를 친다.

※ 참고 사항

1. 부품계열 구분

- 부품계열을 선택하지 않아도 PDA에서 자동으로 조회됨.
- 스캔한 부번에 부품계열이 다른 할당정보가 있으면 PDA에서 자동으로 Pop-up을 띄워주고 작업자가 선택.

2. 수불등급(부번 우측에 표기)

- 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

3. 예약(긴급)

- HAIMS HT02화면에 등록된 예약 수량 Display
- 예약(긴급) 더블 클릭하면 예약내역 Pop-up창 뜸

4. 할당건수: 작업자가 선택한 할당건 수

- 부품 스캔시 동일 부번에 여러 개의 할당 건수가 있으면 자동으로 Pop-up이 뜨고 작업자가 선택해서 작업함.
- 할당 건수가 한건이면 Pop-up창 않뜸.

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

1-3. 입고 관리 - 사업소 입고분류

■ 입고분류 처리한 부품은 보관고 저장 작업이 완료되지 않은 상태임.

è HAIMS 시스템에는 도착보고 처리됨(입고번호 생성)

(총재고에는 반영되고, 가용재고에는 반영되지 않음 è HP01에서 조회하면 입고대기로 조회됨)

è PDA 입고저장 화면에서 저장 실적처리하면 가용재고에 반영됨

[120]사업소입고분류

부번 H 86811 25500 CM

가드 어셈블리 - 프런트 휠 좌측

예약(긴급) 할당수량

0 10

LOC 04A-01-15-02-A


할당건수 1

현재고: 73 수량 10

미수령: 0

저장 정렬 LOC 미수령 지움

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.



[140]입고저장

부번 H 86811 25500 CM

가드 어셈블리 - 프런트 휠 좌측

창고 M 할당건수 1 할당내역

LOC 04A-01-15-02-A

가용재고 73 입고예정(D/I) 0

예약(긴급) 할당수량

0 수량 10

재고 LOC 미수령 지움

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

1. 입고분류 처리
총재고에는 반영되고,
가용재고는 반영되지 않음

2. 입고저장 처리
가용재고에 반영됨.

1-4. 입고 관리 - 사업소 입고분류

1. 입고분류 처리 前

● * [HI02] 청구입고 입력 관리

조회기간 2013-07-19 ~ 2013-07-26 ☐ 월 전체 조회 입고구분 미입고 할당코드 ALL CASE NO

현대/기아 현대 부품번호 8681125500 업체

· 항목수 1 · 총 할당 금액 : 35,190 원

SEQ	입체코드	HK	부품번호	차종	할당량	재고무	미수령	할당번호	LOC	불출일자	직송입고	예약번호
	입체명	창고	부품명		할당단가	할당금액	할당코드	CASE번호	할당일자	입고일자	작업자	입고번호
1	0002 현대모비스(주)	00000 M	H 8681125500 가드 어셈블리 - 프론트 휠 좌측...	250	10	0	0	SCE201307M010085314 201307SCM01W360173	04A-01-15-02-A 2013-07-19	2013-07-19	CBMSLB011U	



2. 입고분류 처리 後

● * [HI02] 청구입고 입력 관리

조회기간 2013-07-19 ~ 2013-07-26 ☐ 월 전체 조회 입고구분 미입고 할당코드 ALL CASE NO

현대/기아 현대 부품번호 8681125500 업체

· 항목수 1 · 총 할당 금액 : 35,190 원

SEQ	입체코드	HK	부품번호	차종	할당량	재고무	미수령	할당번호	LOC	불출일자	직송입고	예약번호
	입체명	창고	부품명		할당단가	할당금액	할당코드	CASE번호	할당일자	입고일자	작업자	입고번호
1	0002 현대모비스(주)	00000 M	H 8681125500 가드 어셈블리 - 프론트 휠 좌측...	250	10	0	0	SCE201307M010085314 201307SCM01W360173	04A-01-15-02-A 2013-07-19	2013-07-19	CBMSLB011U	12013070-1903

※ 입고분류를 PDA에서 처리하면 입고번호가 생성됨(도착보고)

1-5. 입고 관리 - 사업소 입고분류

- PDA로 입고분류한 품목은 입고저장화면에서는 미수령 등록 불가.
 è PDA를 활용하여 입고분류 작업을 진행하면 입고분류 시점에 미수령 등록을 해야함.

1 [120]사업소입고분류

부번 H 86811 25500 CM

가드 어셈블리 - 프론트 휠 좌측

예약(긴급) 할당수량

0 10

LOC 04A-01-15-02-A


할당건수 1

현재고: 73 수량 10

미수령: 0

저장 정렬 LOC 미수령 지움

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.



1 [140]입고저장

부번 H 86811 25500 CM

가드 어셈블리 - 프론트 휠 좌측

창

알림 ok

! 입고분류가 완료된 부품은 미수령을 등록할 수 없습니다.

0 10

재고 LOC 미수령 지움

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.



1. 입고분류 실적처리
 è 미수령 등록

2. 입고분류 완료한 품목은 입고저장
 화면에서는 미수령 등록 않됨.

2-1. 입고 관리 - 입고저장



■ 입고저장 버튼 클릭



■ 입고저장 화면이 Open 된다.

2-2. 입고 관리 - 입고저장

■ 사업소 또는 전문점(품목지원센터)에서 입고된 부품의 입고 실적처리하는 화면.

■ 처리 방법

1. 입고 부품을 스캔하면 입고정보가 화면에 조회된다.
2. 로케이션을 스캔한다.
3. 수량을 확인하고 엔터키를 친다.

※ 참고 사항

1. 부품계열 구분

- 부품계열을 선택하지 않아도 PDA에서 자동으로 조회됨.
- 스캔한 부번에 부품계열이 다른 할당정보가 있으면 PDA에서 자동으로 Pop-up을 띄워주고 작업자가 선택.

2. 수불등급(부번 우측에 표기)

- 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

3. 할당 내역(버튼 클릭 시 Pop-up창 뜸)

- 할당 세부 내역 조회

4. 예약(긴급)

- HAIMS HT02화면에 등록된 예약 수량 Display
- 예약(긴급) 더블 클릭하면 예약내역 Pop-up창 뜸.

5. 할당건수: 작업자가 선택한 할당건수


- 부품 스캔시 동일 부번에 여러 개의 할당 건수가 있으면 자동으로 Pop-up이 뜨고 작업자가 선택해서 작업함.
- 할당 건수가 한건이면 Pop-up창 않뜸.

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

2-3. 입고 관리 - 입고저장

■ 부번 스캔시 동일 부번에 한 개 이상의 할당정보가 있는 경우 Pop-up창을 띄워준다.



[1301]입고대기품목


부번 H 61835 5H000 BM

가드 - 머드 리어 휠 좌측

S	일자/수량	할당/CASE
	20130607	SCE201306M0100258
1		201112SCEM01W7000
	20130607	SCE201306M0100258
1		201112SCEM01W7000
	20130624	SCE201306M0100994
150		201306SCEM01W3613

확인 ALL 수량

JUMP



[1301]입고대기품목


부번 H 61835 5H000 BM

가드 - 머드 리어 휠 좌측

S	일자/수량	할당/CASE
✓	20130607	SCE201306M0100258
1		201112SCEM01W7000
✓	20130607	SCE201306M0100258
1		201112SCEM01W7000
	20130624	SCE201306M0100994
150		201306SCEM01W3613

확인 ALL 수량 2

JUMP



[140]입고저장

부번 H 61835 5H000 BM

가드 - 머드 리어 휠 좌측

참고 M 할당건수 2 할당내역

LOC 02C-03-15-01-A

가용재고 121 입고예정(D/I) 0

예약(긴급) 할당수량 152

0 수량 2

재고 LOC등록 미수령 지움

JUMP

1. 부번 스캔

2. 할당정보가 한 개 이상이면
자동으로 Pop-up이 뜬다

1. 입고 실적처리 할 할당내역
선택(수량 자동 계산)

2. 확인버튼 클릭

3. 입고저장 화면으로 리턴됨.

1. 할당 건수는 Pop-up창에서
선택한 건수가 조회됨

2. 수량 확인
- 선택한 할당 건수의
합계수량이 Display됨
※ 할당 수량은 Pop-up창에서
조회된 총 수량이 Display됨.

2-4. 입고 관리 - 입고저장

■ 입고수량 부족시 미수령 등록이 가능하고, 등록된 수량은 HAIMS [HD64]화면에 통제재고로 등록됨 .

[140]입고저장

부번 H 86823 3S500 BF

가드-리어 휠 좌측

창고 M 할당건수 1 할당내역

LOC 02C-02-08-01-A

가용재고 15 입고예정(D/I) 0

예약(긴급) 0 할당수량 6

수량 6

재고 LOC 미수령 지움

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.



[132]미수령등록

부번 H 86823 3S500 BF

가드-리어 휠 좌측

할당번호 SCE201305M010048536

입고대상수량 6

미수령사유 수량부족

미수령수량 2

입고수량 4

재고

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.



[140]입고저장

부번 H 86823 3S500 BF

가드-리어 휠 좌측

창고 M 할당건수 1 할당내역

LOC 02C-02-08-01-A

가용재고 15 입고예정(D/I) 0

예약(긴급) 0 할당수량 6

수량 4

재고 LOC 미수령 지움

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.

1. 부번 스캔

2. 하단의 미수령 버튼 클릭

3. 미수령 등록화면 링크

1. 미수령 수량 입력

2. 입고수량 자동 계산
(입고대상수량 - 미수령 수량)

3. 입고수량 확인 후 엔터

4. 입고저장 화면으로 리턴됨.

1. 수량이 변경되어 Display됨.

2. 수량 확인 후 엔터키를 친다.

2-5. 입고 관리 - 입고저장


- HAIMS (HT02)화면에 예약내역이 등록되어 있으면 입고저장 & 입고분류 화면에서 부품스캔 시 예약 수량이 Display된다.



1. 부번 스캔
2. 좌측 하단에 예약 내역이 Display된다.
3. 예약 내역을 더블클릭한다.
4. 예약내역 세부정보를 확인할 수 있는 화면으로 링크된다.
5. 예약 내역을 확인한다.


2-6. 입고 관리 - 입고저장

■ 입고 작업은 사업소에서 미발송 상태에서도 입고가 가능함.



사업소 미발송 상태의 부품을
스캔하면 메시지 Pop-up창이 뜬

è 확인하시고 정상 입고작업 진행.



로케이션 미등록 부품을 스캔하면
메시지 Pop-up창이 뜬

è 로케이션 등록후 입고작업 진행.

예 : [410]LOC등록 화면 팝업.

아니요 : 'M'으로 로케이션 자동 등록

2-7. 입고 관리 - 입고저장

조회기간

2013-06-01 ~ 2013-07-06

☐ 월 전체조회

입고구분

미입고

할당코드

ALL

CASE NO

현대/기아

현대

부품번호

업체

· 항목수

30

· 총 할당 금액 :

111,097 원

SEQ	입체코드	HK	부품번호	차종	할당량	재고무	미수령	할당번호	LOC	불출일자	직송입고	예약번호
	업체명	창고	부품명		할당단가	할당금액	할당코드	CASE번호	할당일자	입고일자	작업자	입고번호
22	0002 00000	H	865823L700FHM	3L0	-1	0	0	SCE201306M010010062	13C-14-08-03-F			
	현대모비스(주)	M	몰딩 앗세이 - 프론트 범퍼, 우 ...		10,495	-10,495	W4		2013-06-03		MIG	
23	0002 00000	H	866813M500NY	3M0	-1	0	0	SCE201306M010010064	10J-09-07-10-H			
	현대모비스(주)	M	몰딩 어셈블리 - 리어 범퍼 좌측...		13,273	-13,273	W4		2013-06-03		MIG	
24	0002 00000	H	877513M100NY	3M0	-1	0	0	SCE201306M010010067	10J-12-04-05-T			
	현대모비스(주)	M	몰딩 어셈블리 - 사이드 실 좌측...		32,961	-32,961	W4		2013-06-03		MIG	
25	0002 00000	H	877522S500	2S0	5	1	0	SCE201306M010082035	10J-12-04-05-P			
	현대모비스(주)	M	몰딩 어셈블리 - 사이드 실 우측		16,843	67,372	WI		2013-06-19		MIG	
26	0002 00000	H	877512S500	2S0	2	0	0	SCE201306M010082039	10J-12-08-05-I			
	현대모비스(주)	M	몰딩 어셈블리 - 사이드 실 좌측		16,843	33,686	WI		2013-06-19		MIG	
27	0002 00000	H	618355H551	5LW	20	1	0	SCE201306M010092022	11L-29-18-11-B			
	현대모비스(주)	M	가드 - 머드 리어 휠 좌측 ...		1,819	34,561	WF	201305SCSEM01T100114	2013-06-21		MIG	12013070-0010
28	0002 00000	H	815705H001	5H0	10	0	0	SCE201306M010099421	11L-28-14-11-B			
	현대모비스(주)	M	가니쉬 - 프론트 도어 델타		481	4,810	WF	201305SCSEM01T100110	2013-06-24		MIG	12013060-2332
29	0002 00000	H	618355H000	5H0	150	0	0	SCE201306M010099495				
	현대모비스(주)	M	가드 - 머드 리어 휠 좌측		1,743	261,450	WF	201305SCSEM01W361369	2013-06-24		MIG	12013060-2330
30	0002 00000	H	863156C000	6C0	16	0	0	SCE201306M010098085				
	현대모비스(주)	M	가니쉬 어셈블리 - 프론트, 좌측 ...		5,613	89,808	WF	201306SCSEM01W361369	2013-06-24		MIG	

■ PDA 입고 처리 전 상태

2-8. 입고 관리 - 입고저장

조회기간

2013-06-01 ~ 2013-07-06

☐ 월 전체조회

입고구분

기입고

할당코드

ALL

CASE NO

현대/기아

현대

부품번호

863156C000

가니쉬머셈블리 - 프론트, 좌측

업체

항목수

1


총 할당 금액 :

89,808 원



SEQ	입체코드	HK	부품번호	차종	할당량	재고무	미수령	할당번호	LOC	불출일자	직송입고	예약번호
	업체명	참고	부품명		할당단가	할당금액	할당코드	CASE번호	할당일자	입고일자	작업자	입고번호
1	0002 현대모비스(주)	00000 M	H 가니쉬 머셈블리 - 프론트, 좌측 ...	6C0	16	0	0	SCE201306M010098085 201306SCEM01W361369		2013-06-24	2013-07-06	MIG 12013070-0026

- PDA 입고 처리 완료 후 상태
- 입고일자 / 입고번호가 조회됨

3-1. 입고 관리 - 정렬입고저장



■ 정렬입고저장 버튼 클릭



■ 정렬입고저장 화면이 Open 된다.

3-2. 입고 관리 - 정렬입고저장

- 사업소 또는 전문점(품목지원센터)에서 입고된 부품을 로케이션 순서대로 입고 실적처리하는 화면.
(주로 소물 품목 사용)

부품번호	수량	로케이션
H 83220 2B000	56	02A-02-16
H 87712 25000	8	02A-03-02
H 82220 17000	10	02A-03-16

■ 처리 방법

1. 입고할 여러부품을 스캔하여 리스트박스에 저장한다.
2. 하단의 'SORT'버튼을 클릭한다.(로케이션순으로 정렬)
3. 로케이션을 스캔한다.
4. 수량을 확인하고 엔터키를 친다.
5. 리스트 박스에서 두번째 품목의 입고정보가 조회된다.
6. 저장 작업이 완료 될때 까지 반복하여 저장작업을 진행

※ 참고 사항

1. 부품계열 구분

- 부품계열을 선택하지 않아도 PDA에서 자동으로 조회됨.
- 스캔한 부번에 부품계열이 다른 할당정보가 있으면 PDA에서 자동으로 Pop-up을 띄워주고 작업자가 선택.

2. 수불등급(부번 우측에 표기)

- 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

3-3. 입고 관리 - 정렬입고저장

■ 한번에 입고저장 처리할 부품을 순서대로 스캔한다. Ex) 3개 품목을 한번에 처리하는 경우

1

1. 첫번째 부품을 스캔한다.

2

2. 두번째 부품을 스캔한다.

3

3. 세번째 부품을 스캔한다.

3-4. 입고 관리 - 정렬입고저장

4

[141]정렬입고저장

창고 M 할당건수 1 할당내역

부번 H 82220 17000 CM

	부품번호	수량	로케이션
H	83220 2B000	56	02A-02-16
H	87712 25000	8	02A-03-02
H	82220 17000	10	02A-03-16

LOC 02A-02-16-05-A

부번 H 83220 2B000 BM

가용재고 12 수량 56

LOC SORT SKIP 삭제 지움

JUMP 조화가 완료되었습니다.

4. 세번째 부품까지 스캔을 완료 후 하단의 'SORT' 버튼을 클릭한다.
5. 리스트 박스의 부품들이 로케이션순으로 정렬된다.
6. 첫번째 로케이션의 입고 정보가 하단에 조회된다.

5

[141]정렬입고저장

창고 M 할당건수 1 할당내역

부번 H 82220 17000 CM

	부품번호	수량	로케이션
H	87712 25000	8	02A-03-02-0
H	82220 17000	10	02A-03-16-0

LOC 02A-03-02-04-A

부번 H 87712 25000 DF

가용재고 12 수량 8

LOC SORT SKIP 삭제 지움

JUMP 조화가 완료되었습니다.

7. 첫번째 로케이션의 부품이 입고처리되면 두번째 로케이션의 입고 부품의 입고정보가 하단에 조회된다.

6

[141]정렬입고저장

창고 M 할당건수 1 할당내역

부번 H 82220 17000 CM

	부품번호	수량	로케이션
H	82220 17000	10	02A-03-16-0

LOC 02A-03-16-02-A

부번 H 82220 17000 CM

가용재고 12 수량 10

LOC SORT SKIP 삭제 지움

JUMP 조화가 완료되었습니다.

8. 리스트 박스에 있는 입고대기 품목의 저장 작업이 완료될 때까지 반복하여 처리한다.

3-5. 입고 관리 - 정렬입고저장

■ 입고대상의 부품을 스캔하여 리스트박스에 저장한 후 다시 리스트 박스에서 삭제 가능.

1. 리스트박스에서 삭제 할 부품을 선택한다.

부품번호	수량	로케이션
H 83210 3N010	9	02A-04-16
H 87731 37040	10	02A-05-05
H 82220 4H000	120	02A-05-12

LOC: 02A-04-16-01-A
부번: H 83210 3N010 BM
가용재고: 302 수량: 9

LOC SORT SKIP 삭제 지움

JUMP ⓘ 조화가 완료되었습니다.

2. 하단의 '삭제' 버튼을 클릭한다.

부품번호	수량	로케이션
87731 37040	10	02A-05-05-04-A
82220 4H000	120	02A-05-12-04-A

LOC: 02A-05-05-04-A
부번: H 87731 37040 CM
가용재고: 302 수량: 10

LOC SORT SKIP 삭제 지움

JUMP ⓘ 조화가 완료되었습니다.

3. 삭제처리한 부품은 리스트박스에서 사라진다.

4. 첫번째 로케이션의 부품이 입고처리되면 두번째 로케이션의 입고 부품의 입고정보가 하단에 조회된다.

5. 리스트 박스에 있는 입고대기 품목의 저장 작업이 완료될 때까지 반복하여 처리한다.

작업이 완료되었습니다. 종료하시겠습니까?

예 아니요

LOC: 02A-05-12-04-A
부번: H 82220 4H000 BM
가용재고: 302 수량: 120

LOC SORT SKIP 삭제 지움

JUMP ⓘ 조화가 완료되었습니다.



MEMBER LOGIN

아이디		로그인
비밀번호		
IP/ Mac Address ▶		임시비밀번호 발급 ▶ KPT09W3P

출고 관리 (대리점)

◎ 출고 관리 - PDA작업 대상 생성(HT01)

■ [HT01] 판매 입력 관리 - 대리점 & 전문점(품목지원센터) 판매처리 화면

1. 출력유형: 출력안함.
2. PDA : '사용'
3. 1번, 2번과 같이 체크한 상태에서 판매를 하면 PDA 작업대상으로 생성이 되고, PDA에서 작업이 가능.

■ [HT01] 판매 입력 관리

초기화 조회 저장 인쇄

1 2 - 201307 Q 작업구분 ☒ 입력 ☐ 조회 ☐ 취소 2 외상잔고표시 ☒ 출력안함 ☐ 당월 ☐ 전체

출력유형 ☒ 출력안함 ☐ 공급자출력 ☐ Dot ☐ Laser ☐ List LOCATION순 출력 PDA ☒ 사용 ☐ 미사용 특이사항출력

임시저장 Q 임시저장

부품팝업 행추가 행삭제 이전 다음


판매정보 · 항목수: · 출력횟수: · 판매/출력일시: Q · 배송완료시간: · 판매자: · 증표출력여부:

유형코드	[SA]정상판매	업체코드			
판매구분	[2]계약	수리 정비업체			관련번호
창고	[M]M창고	차량관리번호		-	차량번호
특이사항					



4. PDA 작업대상으로 생성이후 HT01에서 반품처리하면 PDA 작업대상에서 제외됨.
 - 전량 반품: PDA 작업대상에서 제외.
 - 부분 반품: 반품한 수량을 제외한 수량만 PDA 작업대상으로 조회되고 처리 가능.

※ PDA 화면 조회: 대리점은 [201]-피킹대상 조회 화면에서 조회됨.
[203] 전문점 피킹대상 화면 사용 불가

▶ 대리점 PDA 출고(피킹) 작업





■ 출고관리 버튼 클릭



■ 출고메뉴가 Open 된다.

※ 품목점(지원센터) 사용 가능.

1-1. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (대리점)



- 피킹대상/처리 버튼 클릭
 - 대리점/전문점(품목지원센터) 사용 가능

- 피킹대상조회 화면이 Open 된다.

- HAIMS에서 판매처리시
 증표: 출력안함 & PDA: 사용으로
 판매한 대상만이 화면에서 조회되고
 처리 가능

[201] 피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

참고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	주

< << >> >

세부 피킹 리스트피킹 지움

JUMP

2

조화일자 13-07-18 13-07-18

참고 M 판매구분

계약
계약
보험
일반
고객

S	업체	건수	업

세부 피킹 리스트피킹 지움

JUMP

3

2:31

≡
[201]피킹대상조회
✕

조회일자

13-07-18 ▼

13-07-18 ▼

참고

M ▼

판매구분

계약 ▼

조회

S	업체	건수	업체명	작업
	C00-1	3	00-1A 카센터	
	B01	1	01 공업사	작업중
	C25	1	25B카센터	

< ::
:: >

세부

피킹

리스트피킹

지움

3

① 조회가 완료되었습니다.

driving science

1-3. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (대리점)

4

[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

창고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	선
√	C00-1	8	00-1A 카센터	
	B01	3	01 공업사	
	C01	1	01B카센터	
	C25	2	25B카센터	
	B45	1	45 공업사	

세부 피킹 리스트피킹 지움 5

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.

5. 피킹대상이 조회된 상태에서 거래처를 선택하고 하단의 '세부' 버튼을 클릭하면 피킹 세부내역을 확인할 수 있는 Pop-up창이 뜬다.

5

[202]]피킹세부내역

업체 C00-1 총건수 8

00-1A 카센터

LOC		부품번호	수량	판매번호	차량번호
10A-12-02-03-A	K	33010 23100	1	201307-00108	
10A-15-02-01-A	K	56400 3E000	1	201307-00107	
10A-18-15-07-A	K	31010 24000	1	201307-00108	
10B-03-06-02-A	K	33013 38000	1	201307-00108	
10C-10-31-03-A	K	39110 3E100	1	201307-00107	
10F-04-16-03-A	K	56293 45001	1	201307-00107	
10F-09-01-09-A	K	56310 2E000	2	201307-00107	
10F-09-03-09-A	K	56300 M3010	1	201307-00107	

피킹 리스트피킹

JUMP ①

6. 피킹대상을 확인하고 하단의 '피킹' 버튼을 클릭한다.

5. 리스트 방식으로 피킹작업을 원하는 경우 하단의 '리스트피킹' 버튼을 클릭하여 사용.

1-4. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (대리점)

■ HT01 & HT03에서 판매처리 완료한 거래처의 출고 작업을 처리하는 화면.

■ 처리 방법

1. 로케이션을 스캔한다.
2. 부품을 스캔한다.
3. 지시된 수량을 피킹하고 엔터키를 친다.

※ 참고 사항

1. 총 건수

- 피킹 대상조회 화면에서 선택한 총 작업건수
- 피킹 작업이 완료될 때 마다 처리건수 자동 조회됨

2. 판매건수

- 해당 부품의 판매처리한 건수
- 동일 부품이 한 개 이상일 경우 총 건수를 보여줌
- 수량은 판매건수의 총 수량을 보여줌

Ex) 동일 거래처에 '25100 2G000'의 부품을
 판매증표 번호: 0001로 2개 판매하고
 판매증표 번호: 0002로 3개 판매하면,
 ẽ 판매건수는 2건
 수량은 5개로 Display된다.

1-5. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (대리점)

■ 피킹 실적처리 순서

1

[210]피킹실적처리

업체 C25 25B카센터

창고 M 총건수 0/5

판매 계약 차량

LOC 10A-08-01-03-A

판매건수 1

부번 K 25100 2G000 BM

펌프 어셈블리 - 쿨러트

LOC수량 0 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP 조회가 완료되었습니다.

2

[210]피킹실적처리

업체 C25 25B카센터

창고 M 총건수 1/5

판매 계약 차량

LOC 10A-08-01-04-A

판매건수 1

부번 K 25100 02502 CM

펌프 어셈블리 - 쿨러트

LOC수량 1 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP 조회가 완료되었습니다.

1. 로케이션 번호 스캔
2. 부번 스캔
3. 부품을 로케이션에서 출고
4. 수량 확인 후 엔터

5. 다음 작업지시가 Display됨.
- ※ 피킹처리 완료한 건수가
화면에 조회됨
è (1/5) 5건 중 1건 처리

1-6. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (대리점)

■ 동일거래처에 같은 품목을 여러 번 판매한 경우 PDA에서는 판매건수(수량)의 합계로 피킹지시됨.

[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-25 13-07-25

창고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명
	B14	20	진호공업사
	A00	2	(주)양주상사

세부 피킹 리스트피킹 지움

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.

[202]피킹세부내역

업체 A00 총건수 2

(주)양주상사

LOC	부품번호	수량	판매번호
10F-05-05-03-A	K 49100 4E500	1	201307-03318
10F-05-05-03-A	K 49100 4E500	1	201307-03319

피킹 리스트피킹

JUMP ①

[210]피킹실적처리

업체 A00 (주)양주상사

창고 M 총건수 0/2

판매 계약 차량

LOC 10F-05-05-03-A

판매건수 2

부번 K 49100 4E500 AM

프로펠라 샤프트 어셈블리 - 프론트

LOC수량 0 수량 2

재고 SKIP 반품

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.


1. 한거래처에 동일한 품목을 두번 판매처리한 경우

2. PDA 피킹지시는 합산하여
피킹지시 된다.

è 판매건수 : 2건,
수량: 2개

1-7. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (대리점)

■ HT01에서 판매처리시 무재고 판매한 품목은 피킹 작업 시 메시지를 띄워준다.



2-1. 출고 관리 - 반품처리 (대리점)

■ 피킹수량 부족 시 반품처리가 가능하고, 반품한 수량은 가용재고로 반환됨.




1. 피킹실적처리 화면에서 하단의 '반품' 버튼 클릭
2. 반품처리 화면으로 링크

1. 반품 수량 입력
2. 출고수량 자동 계산 (출고대상수량 - 반품수량)
3. 출고수량 확인 후 엔터
4. 피킹실적처리 화면으로 리턴됨.

1. 수량이 변경되어 Display됨.
2. 수량 확인 후 엔터키를 친다.

2-2. 출고 관리 - 반품처리 (대리점)

증표번호

2

-

201307

00030

Q

작업구분

☐입력
☒조회
☐취소
☐수정

외상잔고표시

☒출력안함
☐당월
☐전체

출력유형

☒출력안함
☐공급자출력
☐Dot
☐Laser
☐List
☒LOCATION순 출력
☐PDA
☒사용
☐미사용
☒특이사항출력

임시저장

Q

임시저장

부품팝업

Q

행추가

Q

행삭제

Q

이전

다음

판매정보

· 항목수:

1

· 출력횟수:

2

· 판매/출력일시:

2013-07-05 16:28:21

Q

· 배송완료시간:

· 판매자:

D305200

· 증표출력여부:

Y

유형코드

[SA]정상판매

업체코드

2286

00000

286 대리점

판매구분

[2]계약

수리 정비업체

관련번호

Q

창고

[M]M창고

차량관리번호

-

차량번호

특이사항

SEQ	L	반품	부품번호	부품명	차종	창고	가용재고	수량	취소수량	판매단가	판매금액	재고통제	S	기준단가	가격산출	무재고판매
	H	☒	877123K500QE	몰딩 어셈블리 - 웨이스트 라...	3K0	M	2	1	1	6,436	6,436	0	☐	5,851	▽	0

■ PDA에서 반품처리를 하면 HAIMS에 취소수량을 업데이트 하고, 반품증표를 생성한다.
 è HT01화면에서 판매처리한 대상은 취소수량만큼 가용재고에 반영함 - 아래화면 참고

증표번호

2

-

201307

00034

Q

작업구분

☐입력
☒조회
☐취소
☐수정

외상잔고표시

☒출력안함
☐당월
☐전체

출력유형

☒출력안함
☐공급자출력
☐Dot
☐Laser
☐List
☒LOCATION순 출력
☐PDA
☒사용
☐미사용
☒특이사항출력

임시저장

Q

임시저장

부품팝업

Q

행추가

Q

행삭제

Q

이전

다음

판매정보

· 항목수:

1

· 출력횟수:

1

· 판매/출력일시:

2013-07-06 15:23:14

Q

· 배송완료시간:

· 판매자:

D305200

· 증표출력여부:

Y

유형코드

[SY]선별취소

업체코드

2286

00000

286 대리점

판매구분

[2]계약

수리 정비업체

관련번호

2-201307-00030

Q

창고

[M]M창고

차량관리번호

-

차량번호

특이사항

SEQ	L	반품	부품번호	부품명	차종	창고	가용재고	수량	취소수량	판매단가	판매금액	재고통제	S	기준단가	가격산출	무재고판매
	H	☐	877123K500QE	몰딩 어셈블리 - 웨이스트 라...	3K0	M	2	-1	0	6,436	-6,436	0	☐	5,851	▽	0

3-1. 출고 관리 - 작업중 화면 종료(대리점)

- 피킹대상 선택 후 피킹작업을 진행하다 화면을 닫으면 실적처리된 건수는 HAIMS에 반영되고 미처리된 건수는 피킹대상으로 다시 조회됨

[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

창고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	선
	C00-1	10	00-1A 카센터	
	B01	4	01 공업사	
	C01	1	01B카센터	
✓	C25	5	25B카센터	
	B45	2	45 공업사	

세부 피킹 리스트피킹 지움 5

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.



[210]피킹실적처리

업체 C25 25B카센터

창고 M 총건수 3/5

판매

질문

작업이 완료되지 않았습니다. 종료하시겠습니까?

예 아니요

LOC

부번

LOC수량 1 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.



[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

창고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	선
	C00-1	10	00-1A 카센터	
✓	B01	4	01 공업사	
	C25	2	25B카센터	
	B45	2	45 공업사	

세부 피킹 리스트피킹 지움 5

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

1. 거래처 선택시 피킹대상 5건.

2. 5건 중 3건 실적처리 완료 후 작업 화면을 닫으면 메시지 Pop-up창이 뜬.

3. '예' 선택

4. 피킹대상 화면에서 조회하면 미처리된 2건만 조회됨.

4-1. 출고 관리 - 피킹대상/처리- SKIP처리 (대리점)

■ 피킹 SKIP 기능:

피킹 작업중 지금바로 출고하지 않고 마지막 또는 다음에 피킹처리 해야 할 품목은 SKIP기능을 사용하여 다음 작업을 진행

9:45

[210]피킹실적처리

업체 C25 25B카센터

창고 M 총건수 1/5

판매 계약 차량

LOC 10A-08-01-04-A 판매건수 1

부번 K 25100 02502 CM

펌프 어셈블리 - 쿨런트

LOC수량 1 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP ! 조화가 완료되었습니다.

9:45

[210]피킹실적처리

업체 C25 25B카센터

창고 M 총건수 1/5

판매 계약 차량

LOC 1 질문

SKIP 하시겠습니까?

예 아니요

부번 K 25100 02502 CM

펌프 어셈블리 - 쿨런트

LOC수량 1 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP ! 조화가 완료되었습니다.

9:45

[210]피킹실적처리

업체 C25 25B카센터

창고 M 총건수 3/5

판매 계약 차량

LOC 10A-08-01-04-A 판매건수 1

부번 K 25100 02502 CM

펌프 어셈블리 - 쿨런트

LOC수량 1 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP ! 조화가 완료되었습니다.

1. 지시된 작업을 처리하지 않고 다음 피킹작업을 진행하고자 하는 경우에는 하단의 'SKIP' 버튼을 클릭.

2. 메시지 Pop-up창이 뜬.

3. '예' 선택



4. 다음 작업지시가 조회됨

※ 피킹작업이 완료되면 SKIP한 품목이 존재한다는 메시지를 띄워줌.

4-2. 출고 관리 - 피킹대상/처리- SKIP처리 (대리점)

■ 피킹 SKIP 기능:

마지막 피킹 작업이 끝나는 시점에 SKIP한 품목이 있는 경우 메시지를 띄워줌



5. 총 5건 중 3건은 정상처리,
2건은 SKIP한 경우
메시지를 띄워줌

6. '아니오'를 선택하면 피킹작업이
완료되지 않은 작업지시가
Display된다.

5-1. 출고 관리 - 리스트피킹처리 (대리점)

1

[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

창고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	선
✓	C00-1	10	00-1A 카센터	
	B01	3	01 공업사	
	C01	1	01B카센터	
	C25	2	25B카센터	
	B45	1	45 공업사	

세부 피킹 리스트피킹 지움 5

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

1. 피킹대상을 선택
2. 하단의 리스트피킹 버튼을 클릭

2

[280]리스트 피킹실적처리

업체 C00-1 00-1A 카센터

K	56820 02500	10A-03-05-03
K	32700 3E400	10A-04-06-05
K	33010 23100	10A-12-02-03
K	56400 3E000	10A-15-02-01

LOC 10A-03-05-03-A

부번 K 56820 02500 CM

에드 어셈블리 - 타이 로드

LOC수량 0 수량 2

파트 반품 판매건수 1 총건수 0/10

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

3. 로케이션 순서대로 자동으로 작업 지시됨.
4. 로케이션 스캔
5. 부번 스캔
6. 부품을 로케이션에서 출고
7. 수량 확인 후 엔터

3

[280]리스트 피킹실적처리

업체 C00-1 00-1A 카센터

K	33010 23100	10A-12-02-03
K	56400 3E000	10A-15-02-01
K	31010 24000	10A-18-15-07
K	33013 38000	10B-03-06-02

LOC 10A-12-02-03-A

부번 K 33010 23100 AF

베이퍼라이저 어셈블리

LOC수량 1 수량 1

파트 반품 판매건수 1 총건수 2/10

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

8. 다음 작업지시가 Display됨.
- ※ 피킹처리 완료한 건수가 화면에 조회됨
è (2/10) 10건 중 2건 처리

5-2. 출고 관리 - 리스트피킹처리 (대리점)

4

[280]리스트 피킹실적처리

업체 C00-1 00-1A 카센터

K	33010 23100	10A-12-02-03
K	56400 3E000	10A-15-02-01
K	31010 24000	10A-18-15-07
K	33013 38000	10B-03-06-02

LOC 10A-12-02-03-A

부번 K 33010 23100 AF

배이퍼라이저 어셈블리

LOC수량 1 수량 1

파트 반품 판매건수 1 총건수 2/10

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

5

[280]리스트 피킹실적처리

업체 C00-1 00-1A 카센터

K	33010 23100	10A-12-02-03
K	56400 3E000	10A-15-02-01
K	31010 24000	10A-18-15-07
K	33013 38000	10B-03-06-02

LOC 10B-03-06-02-A

부번 K 33013 38000

플로트 어셈블리 - L P G 게이지

LOC수량 0 수량 1

파트 반품 판매건수 1 총건수 2/10

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

9. 로케이션 순서대로 작업
지시된 상태에서
작업자가 리스트 박스에서
원하는 부품을 선택해서
우선 피킹 작업이 가능.

10. 상단의 리스트 박스에서 원하는 피킹 대상을
클릭하면 선택한 작업이 자동으로 변경되어
Display된다.
11. 로케이션 스캔
12. 부번 스캔
13. 부품을 로케이션에서 출고
14. 수량 확인 후 엔터

6-1. 출고 관리 - 반품처리 후 PDA작업 관리 (대리점)

■ PDA 작업대상으로 판매처리 후 HAIMS화면에서 반품처리를 하면 PDA 피킹 작업대상에서 제외된다.

▶ [HT01] 판매 입력 관리

초기화

조회

저장

인쇄

증표번호 2 - 201307 00109

작업구분 ☐ 입력 ☒ 조회 ☐ 취소 ☐ 수정

외상잔고표시 ☒ 출력안함 ☐ 당월 ☐ 전체

출력유형 ☒ 출력안함 ☐ 공급자출력 ☐ Dot ☐ Laser ☐ List ☐ LOCATION순 출력 PDA ☒ 사용 ☐ 미사용 ☐ 특이사항출력 ☒ 미리보기 없음

임시저장

임시저장

부품팝업

행추가

행삭제

이전

다음

판매정보

항목수: 4 · 출력횟수: 0 · 판매/출력일시: 2013-07-18 10:02:44 · 배송완료시간: · 판매자: DA98300 · 증표출력여부: N

유형코드 [SA]정상판매

업체코드 B01 00000 01 공업사

판매구분 [2]계약

수리 정비업체

관련번호

참고 [M]M참고

차량관리번호

차량번호

특이사항

SEQ	L	반품	부품번호	부품명	차종	참고	가용재고	수량	취소수량	판매단가	판매금액	재고통제	S	기준단가	가격산출	무재고판매
K			3916002400	릴레이 - 파워	FRT	M	0	1	0	3,080	3,080	0		2,800	▽	0
K			2K6C451551	데코테이프 - 틸트, 좌	WBG	M	41	2	0	19,800	39,600	0		18,000	▽	0
K			2K62A66930	안테나 - 3제이	WBG	M	2	1	0	5,800	5,800	0		5,800	▽	0
K			2K79A51720A	K I A 서브 - LOGO N...	PRG	M	1	1	0	5,170	5,170	0		4,700	▽	0

■ 반품처리 전 (정상)

[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

참고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	선
	C00-1	10	00-1A 카센터	
✓	B01	4	01 공업사	
	C01	1	01B카센터	
	C25	2	25B카센터	
	B45	2	45 공업사	

세부 피킹 리스트피킹 지움

[210]피킹실적처리

업체 B01 01 공업사

참고 M 총건수 0/4

판매 계약 차량

LOC 10C-09-01-04-A

판매건수 1

부번 K 2K6C4 51551

데코테이프 - 틸트, 좌

LOC수량 41

수량 2

재고 SKIP 반품

6-2. 출고 관리 - 반품처리 후 PDA작업 관리 (대리점)

[HT01] 판매 입력 관리

초기화

조회

저장

인쇄

증표번호 2 - 201307 00109

작업구분 ☐ 입력 ☒ 조회 ☐ 취소 ☐ 수정

외상잔고표시 ☒ 출력안함 ☐ 당월 ☐ 전체

출력유형 ☒ 출력안함 ☐ 공급자출력 ☐ Dot ☐ Laser ☐ List

☐ LOCATION순 출력 ☐ PDA ☒ 사용 ☐ 미사용

☐ 특이사항출력 ☒ 미리보기 없음

임시저장

부품팝업

행추가

행삭제

이전

다음

판매정보

항목수: 4 · 출력횟수: 0 · 판매/출력일시: 2013-07-18 10:02:44

배송완료시간: · 판매자: DA98300 · 증표출력여부: N

유형코드 [SA]정상판매

업체코드 B01 | 00000 | 01 공업사

판매구분 [2]계약

수리 정비업체

관련번호

창고 [M]M창고

차량관리번호

차량번호

특이사항

SEQ	L	반품	부품번호	부품명	차종	창고	가용재고	수량	취소수량	판매단가	판매금액	재고통제	S	기준단가	가격산출	무재고판매
K	☐		3916002400	릴레이 - 파워	FRT	M	0	1	0	3,080	3,080	0		2,800	▽	0
K	☒		2K6C451551	데코테이프 - 틸트, 좌	WBG	M	42	2	1	19,800	39,600	0		18,000	▽	0
K	☐		2K62A66930	안테나 앗세미	WBG	M	2	1	0	6,380	6,380	0		5,800	▽	0
K	☐		2K79A51720A	K I A 서브 - LOGO N...	PRG	M	1	1	0	5,170	5,170	0		4,700	▽	0

■ 반품처리 후 (부분 반품)
판매처리한 수량 중 일부 수량을 반품처리하면
PDA피킹대상은 반품처리한 수량을 제외한
수량으로 조회된다.

[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

창고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	선
	C00-1	10	00-1A 카센터	
√	B01	4	01 공업사	
	C01	1	01B카센터	
	C25	2	25B카센터	
	B45	2	45 공업사	

세부 피킹 리스트피킹 지움

[210]피킹실적처리

업체 B01 01 공업사

창고 M 총건수 0/4

판매 계약 차량

LOC 10C-09-01-04-A

판매건수 1

부번 K 2K6C4 51551

데코테이프 - 틸트, 좌

LOC수량 42 수량 1

재고 SKIP 반품

6-3. 출고 관리 - 반품처리 후 PDA작업 관리 (대리점)

•[HT01] 판매 입력 관리

초기화조회저장인쇄

증표번호 2 - 201307 00109

작업구분 입력조회취소수정

외상잔고표시 출력안함당월전체

출력유형 출력안함공급자출력DotLaserListLOCATION순 출력PDA사용미사용특이사항출력미리보기 없음

임시저장

부품팝업행추가행삭제이전다음

판매정보

항목수: 4출력횟수: 0판매/출력일시: 2013-07-18 10:02:44배송완료시간: 판매자: DA98300증표출력여부: N

유형코드 [SA]정상판매업체코드 B01 00000 01 공업사

판매구분 [2]계약수리 정비업체관련번호

참고 [M]M참고차량관리번호차량번호

특이사항

SEQ	L	반품	부품번호	부품명	차종	참고	가용재고	수량	취소수량	판매단가	판매금액	재고통제	S	기준단가	가격산출	무재고판매
K	☒		3916002400	릴레이 - 파워	FRT	M	1	1	1	3,080	3,080	0		2,800	▽	0
K	☒		2K6C451551	데코테이프 - 틸트, 좌	WBG	M	42	2	1	19,800	39,600	0		18,000	▽	0
K	☐		2K62A66930	안테나 앗세이	WBG	M	2	1	0	6,380	6,380	0		5,800	▽	0
K	☐		2K79A51720A	K I A 서브 - L O G O N ...	PRG	M	1	1	0	5,170	5,170	0		4,700	▽	0

■ 반품처리 후 (전량 반품)
판매처리한 수량을 전량 반품처리하면
PDA피킹대상은 반품처리한 부품을 제외한
건수가 조회된다.

반품 전

[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

참고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	선
	C00-1	10	00-1A 카센터	
✓	B01	4	01 공업사	
	C01	1	01B카센터	
	C25	2	25B카센터	
	B45	2	45 공업사	

세부 피킹 리스트피킹 지움 5

반품 후

[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

참고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	선
	C00-1	10	00-1A 카센터	
✓	B01	3	01 공업사	
	C01	1	01B카센터	
	C25	2	25B카센터	
	B45	2	45 공업사	

세부 피킹 리스트피킹 지움 5

7-1. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (대리점)

■ 판매증표 출력 후 PDA로 출고작업을 하는 경우

■ [HT01] 판매 입력 관리

1. 출력유형: Dot / Laser.(프린터를 선택)
2. PDA : '사용'
3. 1번, 2번과 같이 체크한 상태에서 판매를 하면 PDA를 사용해서 피킹작업이 가능.

■ [HT01] 판매 입력 관리

초기화 조회 저장 인쇄

증표번호 2 - 201307

작업구분 ☒ 입력 ☐ 조회 ☐ 취소

외상잔고표시 ☒ 출력안함 ☐ 당월 ☐ 전체

출력유형 ☐ 출력안함 ☐ 공급자출력 ☒ Dot ☐ Laser ☐ List

LOCATION순 출력 ☐ PDA ☒ 사용 ☐ 미사용

특이사항출력 ☐ 미리보기 없음 ☒

임시저장 임시저장

부품팝업 행추가 행삭제 이전 다음

판매정보



· 항목수: · 출력횟수: · 판매/출력일시: · 배송완료시간: · 판매자: · 증표출력여부:

유형코드	[SA]정상판매	업체코드	B38 00000 38 공업사
판매구분	[2]계약	수리 정비업체	
참고	[M]M참고	차량관리번호	
특이사항			

※ PDA 화면 조회: [201]-피킹대상 조회 화면에서 조회되지 않음.

7-2. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (대리점)

■ 판매증표 출력 후 PDA로 출고작업을 하는 경우



- 판매증표 피킹처리 버튼을 클릭한다.
- 대리점/전문점(품목지원센터) 사용 가능

- 피킹(판매증표출고) 화면이 Open 된다.

- HAIMS에서 판매처리 시
증표출력: DOT & PDA: 사용으로
판매한 대상만이 화면에서 조회되고
처리 가능

7-3. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (대리점)

■ 판매증표가 한 장인 경우

1. [220]피킹(판매증표출고)

증표 201307 멀티

업체 B38 38 공업사

창고 총건수 0/4

판매 계약 차량번호

LOC 10A-04-02-04-A

부번 H 39180 2B000

LOC수량 1 수량 1

재고 SKIP 지움

JUMP

2. [220]피킹(판매증표출고)

증표 201307 118 멀티

업체 B38 38 공업사

창고 총건수 0/4

판매 계약 차량번호

LOC 10A-04-02-04-A

부번 H 39180 2B000

LOC수량 1 수량 1

재고 SKIP 지움

JUMP

3. [220]피킹(판매증표출고)

증표 201307 00118 멀티

업체 B38 38 공업사

창고 총건수 0/4

판매 계약 차량번호

LOC 10A-04-02-04-A

부번 K 39180 2B000

LOC수량 1 수량 1

재고 SKIP 지움

JUMP

조화가 완료되었습니다.

1. 피킹(판매증표출고) 화면을
Open한다.

2. 출력한 판매증표의 번호를
입력하고 엔터를 친다.

3. 판매증표에 매칭된 판매정보가
Display된다.

4. 로케이션을 스캔한다.

5. 부품번호를 스캔한다.

6. 실물을 로케이션에서 출고한다.

7. 수량을 확인 후 엔터를 친다.

7-4. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (대리점)

4

[220]피킹(판매증표출고)

증표 201307 00118 멀티

업체 B38 38 공업사

창고 총건수 2/4

판매 계약 차량번호

LOC 10A-04-06-03-A

부번 K 39110 4A720

컨트롤 유닛

LOC수량 0 수량 1

재고 SKIP 지움

JUMP ① 조화가 완료되었습니다.

5

[220]피킹(판매증표출고)

증표 201307 00118 멀티

업체 B38 38 공업사

창고 총건수 2/4

판매 계약 차량번호

LOC 10A-04-06-03-A

부번 K 39110 4A720

컨트롤 유닛

LOC수량 0 수량 1

재고 SKIP 지움

JUMP ① 조화가 완료되었습니다.

질문
작업이 완료되지 않았습니까?
종료하시겠습니까?
예 아니요

6

[220]피킹(판매증표출고)

증표 201307 00118 멀티

업체 B38 38 공업사

창고 총건수 0/2

판매 계약 차량번호

LOC 10A-04-06-03-A

부번 K 39110 4A720

컨트롤 유닛

LOC수량 0 수량 1

재고 SKIP 지움

JUMP ① 조화가 완료되었습니다.

8. 다음 작업지시가 Display됨.

※ 피킹처리 완료한 건수가

화면에 조회됨

è (2/4) 4건 중 2건 처리

9. 4건 중 2건 실적처리 완료 후
작업 화면을 닫으면 메시지
Pop-up창이 뜬.

10. '예' 선택

11. 피킹(판매증표출고)화면을
Open후 판매증표를 입력
하면 4건 중 미처리된 2건이
작업 대상으로 지시됨.

7-5. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (대리점)

■ 판매증표가 여러장인 경우



1. 피킹(판매증표출고) 화면을
Open한다.

2. 상단의 '멀티'버튼을 클릭
한다.

3. 판매증표 선택화면으로
링크된다.

4. 판매증표 발행일자를
선택한다.

è 일자를 선택하면 자동으로
업체 정보를 조회한다.

7-6. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (대리점)

4

5

6

5. 업체를 선택한다.

6. 판매증표 번호가 조회된다.

7. 증표를 선택하고 하단의
‘출고’버튼을 클릭하면
피킹(판매증표출고)화면으로
전환된다.

8. 판매증표 선택한 총건수가
조회되고 로케이션 순서대로
피킹지시가 된다.

7-7. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (대리점)

- 판매증표를 선택하고 피킹작업을 진행하다 화면을 빠져나오면 처리된 건수는 HAIMS에 실적처리로 반영되고 나머지는 미처리건수로 조회된다.

4:17

[221]판매증표선택

M 일자 13-07-25 조회

업체 기아 카센터

	증표번호	건수	거래처
✓	201307-03314	5	A01
✓	201307-03315	5	A01
✓	201307-03316	5	A01
✓	201307-03317	5	A01

출고 지움

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.



4:17

[220]피킹(판매증표출고)

증표 201307 03317 멀티

업체 A01 기아 카센터

창고 총건수 5/20

판매 계약 차량번호

LOC 10B-02-01-01-A

부번 K 86311 2F000

임블람 - C V V T

LOC수량 0 수량 1

재고 SKIP 지움

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.



4:17

[221]판매증표선택

M 일자 13-07-25 조회

업체 기아 카센터

	증표번호	건수	거래처
✓	201307-03314	4	A01
✓	201307-03315	4	A01
✓	201307-03316	4	A01
✓	201307-03317	3	A01

출고 지움

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.

1. 20건 선택

2. 5건 피킹처리 완료

3. 15건 미처리

4. 다시 조회하면 피킹처리한
5건을 제외한 미처리 15건
조회됨.

5. 판매증표 선택하고 출고버튼
클릭하여 피킹작업 진행



MEMBER LOGIN

아이디		로그인
비밀번호		
IP/ Mac Address ▶		임시비밀번호 발급 ▶ KPT09W3P

출고 관리

(품목점/지원센터)

◎ 출고 관리 - PDA작업 대상 생성(HT01)

■ [HT01] 판매 입력 관리 - 대리점 & 품목점 판매처리 화면

1. 출력유형: 출력안함.
2. PDA : '사용'
3. 1번, 2번과 같이 체크한 상태에서 판매를 하면 PDA 작업대상으로 생성이 되고, PDA에서 작업이 가능.

■ * [HT01] 판매 입력 관리

초기화 조회 저장 인쇄

1 2 - 201307 [Q] 작업구분 ☒ 입력 ☐ 조회 ☐ 취소 2 외상잔고표시 ☒ 출력안함 ☐ 당월 ☐ 전체

출력유형 ☒ 출력안함 ☐ 공급자출력 ☐ Dot ☐ Laser ☐ List LOCATION순 출력 PDA ☒ 사용 ☐ 미사용 특이사항출력

■ 임시저장 [Q] 임시저장

■ 판매정보 · 항목수: · 출력횟수: · 판매/출력일시: [Q] · 배송완료시간: · 판매자: · 증표출력여부:

유형코드	[SA]정상판매	업체코드			
판매구분	[2]계약	수리 정비업체			관련번호
창고	[M]M창고	차량관리번호		-	차량번호
특이사항					


4. PDA 작업대상으로 생성 이후 HT01에서 반품처리하면 PDA 작업대상에서 제외됨.
 - 전량 반품: PDA 작업대상에서 제외.
 - 부분 반품: 반품한 수량을 제외한 수량만 PDA 작업대상으로 조회되고 처리 가능.

※ PDA 화면 조회: 품목점은 [201]-피킹대상 조회, [203] 전문점 피킹대상 화면에서 조회됨



3. 1번, 2번과 같이 체크한 상태에서 판매를 하면 PDA 작업대상으로 생성이 되고, PDA에서 작업이 가능.

HAIMS PLUS SYSTEM

▶ 품목점(지원센터) PDA 출고(피킹)작업



■ 출고관리 버튼 클릭




■ 출고메뉴가 Open 된다.

※ 대리점 사용 불가.

1-1. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (품목점)




- 피킹대상/처리 버튼 클릭
- 품목점(지원센터) 사용 가능



- 피킹대상조회(전문점) 화면이 Open 된다.
- HAIMS에서 판매처리 시
증표 출력안함 & PDA사용으로
판매한 대상만이 화면에서 처리 가능


1-2. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (품목점)

1




1. 창고/조회일자를 선택.

2



2. 노선을 선택.

3



3. 피킹지역 선택.

※ 피킹지역을 선택하지 않고
노선만 선택하면 노선에
피킹지역순으로 조회됨

1-3. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (품목점)

4

S	노선	지역	건수
	90	11	3
	90	12	8
	90	20	41
	90	31	1
	90	41	16
	90	51	6

4. 노선과 지역을 선택하고
조회버튼 클릭

5. 피킹 대상이 하단에 조회됨.

※ 피킹지역을 선택하지 않고
노선만 선택하면 노선에
피킹지역순으로 조회됨

5

S	노선	지역	건수
✓	90	11	3
	90	12	8
	90	20	41
	90	31	1
	90	41	16
	90	51	6

6. 피킹 대상을 선택하고
하단의 세부버튼을 클릭한다.

6

S	업체	건수	업체명
	4009	18	009 대리점
	1987	5	987 대리점
	2015	7	015 대리점
	1300	11	300 대리점

7. 노선별 거래처 피킹대상화면
으로 링크 된다.

※ 작업중인 피킹대상은 '작업중'
으로 조회됨.
è 작업중인 피킹대상은
다른 작업자가 선택 가능.

1-4. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (품목점)

7

[204]피킹대상(전문점)

창고 M

조회일자 13-07-21 13-07-22

노선 90 지역 20 조회

S	업체	건수	업체명
✓	4009	18	009 대리점
	1987	5	987 대리점
	2015	7	015 대리점
	1300	11	300 대리점

세부 피킹 LOC피킹 리스트피킹 4

JUMP 조회가 완료되었습니다.

8

[230]피킹실적처리

업체 4009 009 대리점

창고 M 총건수 0/18

판매 계약 차량

LOC 02A-01-03-02-A

판매건수 1

부번 H 82210 2D000-BR CM

웨더스트립 어셈블리-프론트 도어 벨트

LOC수량 20 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP 조회가 완료되었습니다.



8. 피킹대상을 선택하고
하단의 피킹버튼을 클릭한다.

9. 리스트 방식으로 피킹작업을
원하는 경우 하단의 리스트
피킹 버튼을 클릭하여 사용.

10. 피킹실적처리 화면으로 링크 된다.

1-5. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (품목점)

9:10

[204]피킹대상(전문점)

창고 M

조회일자 13-07-21 13-07-22

노선 90 지역 20 조회

S	업체	건수	업체명	작업
	4009	18	009 대리점	
	1987	5	987 대리점	작업중
	2015	7	015 대리점	
	1300	11	300 대리점	

< :: :: >

세부 피킹 **LOC피킹** 리스트피킹 4

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

※ 작업중인 피킹대상은 '작업중'으로 조회됨.
 è 작업중인 피킹대상은 다른 작업자가 선택 가능.

■ 버튼별 피킹 기능 설명

1. 세부: 거래처를 선택하고 '세부' 버튼을 클릭하면 판매 세부현황 조회 화면으로 링크
2. 피킹: 하나의 거래처를 선택하고 피킹하는 방식(한 개만 선택 가능)
3. LOC피킹: 여러 거래처를 선택하고 피킹하는 방식(여러개 선택 가능)
4. 리스트 피킹: 리스트 형태로 피킹하는 방식(한 개만 선택 가능)

1-6. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (품목점)

1

[204] 피킹대상(전문점)

창고 M

조회일자 13-07-21 ~ 13-07-22

노선 90 지역 20

S	업체	건수	업체명
☒	4009	18	009 대리점
☐	1987	5	987 대리점
☐	2015	7	015 대리점
☐	1300	11	300 대리점

세부 피킹 **LOC피킹** 리스트피킹 4

JUMP

1. 피킹대상을 선택하고 하단의 세부버튼을 클릭한다.

2

[202] 피킹세부내역

업체 4009 총건수 18

009 대리점

LOC		부품번호	수량	판매번호
02A-01-03-02-A	H	82210 2D000-BR	1	201307-10348
02A-04-06-03-A	H	87752 37000	1	201307-10348
02A-08-17-03-A	H	83260 3V000GU	1	201307-10348
02A-10-13-03-A	H	87722 3K500Y5	1	201307-10349
02A-10-15-03-A	H	87712 3K500Y5	1	201307-10349
02A-12-06-03-A	H	87712 3V000	2	201307-10349
02A-12-06-03-A	H	87722 3V000	1	201307-10349
02A-14-05-03-A	H	86555 3S000	5	201307-10349
02A-14-05-03-A	H	86556 3S000	5	201307-10350

피킹 리스트피킹

JUMP

2. 피킹세부내역 화면으로 링크된다.
3. 피킹세부현황을 확인한다.
4. 하단의 피킹버튼을 클릭하면 피킹실적처리 화면으로 링크된다.

1-7. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (품목점)

■ 판매처리 완료한 업체의 출고 작업을 실적처리하는 화면.

230]피킹실적처리

업체 4009 009 대리점

창고 M 총건수 0/18

판매 계약 차량

LOC 02A-01-03-02-A

판매건수 1

부번 H 82210 2D000-BR CM

웨더스트립 어셈블리 - 프론트 도어 벨트

LOC수량

20 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP

조회가 완료되었습니다.

■ 처리 방법

1. 로케이션을 스캔한다.
2. 부품을 스캔한다.
3. 지시된 수량을 피킹하고 엔터키를 친다.

※ 참고 사항

1. 총 건수

- 피킹 대상조회 화면에서 선택한 총 작업건수
- 피킹 작업이 완료될 때 마다 처리건수 자동 조회됨

2. 판매건수


- 해당 부품의 판매처리된 건수
- 동일 부품이 한 개 이상일 경우 총 건수를 보여줌
- 수량은 판매건수의 총 수량을 보여줌

Ex) 동일 거래처에 '82210 2D000-BR' 의 부품을
 판매증표 번호: 0001로 2개 판매하고
 판매증표 번호: 0002로 3개 판매하면,
 è 판매건수는 2건
 수량은 5개로 Display된다.


1-8. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (품목점)

■ 피킹 실적처리 순서


1



2



3



1. 로케이션 번호 스캔

2. 부품번호 스캔

3. 로케이션에서 실물을 피킹
한다.

4. 수량 확인 후 엔터

1-8. 출고 관리 - 피킹대상/처리 (품목점)

■ 피킹 실적처리 순서

4

9:10

[230]피킹실적처리

업체 4009 009 대리점

창고 M 총건수 1/18

판매 계약 차량

LOC 02A-04-06-03-A 판매건수 1

부번 H 87752 37000 CM

올딩 어셈블리-사이드 실 프론트 우측

LOC수량 9 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP 조회가 완료되었습니다.

5. 다음 작업지시가 Display됨.

※ 처리 완료한 건수가 화면에
조회됨

2-1. 출고 관리 - 반품처리 (품목점)

- 피킹수량 부족시 반품처리가 가능하고, 반품한 수량은 가용재고로 반영됨 .
 è HT03에서 판매처리한 피킹대상을 반품처리하면 HT03 판매완료 상태로 조회됨.




1. 피킹실적처리 화면에서 하단의 '반품' 버튼 클릭
2. 반품처리 화면으로 링크

1. 반품 수량 입력
2. 출고수량 자동 계산 (출고대상수량 - 반품수량)
3. 출고수량 확인 후 엔터
4. 피킹실적처리 화면으로 리턴됨.

1. 수량이 변경되어 Display됨.
2. 수량 확인 후 엔터키를 친다.

2-2. 출고 관리 - 반품처리 (품목점)

업체코드

부품번호

ALL

866813L200EB-BR

최종조치

판매완료

가용재고>B/O

청구일자

2013-07-01

~

2013-07-13

청구유형

ALL

배송구분

ALL

배송노선

ALL

품목구분

참고

[M]M참고

입력	업체코드	업체명	청구유형	L	부품번호	부품명	품목	참고	가용재고	재고통제	청구량	B/O	할당수량	조치	수량	기판매	수량	판매단가	판매금액	배송구분	배송노선	S	최종조치	배송일자
☒	2904	904 대리점	예약청구	H	866813L200EB-BR		YO	M	244		3		3	0	3			9,851		배송			판매완료	2013-07-11
☒	00000	2013-07-08 11:44:18(78)			물딩 어셈블리 - 리어 범퍼 좌...					0	0	3									[61]광주/이...			

- PDA에서 반품처리를 하면 HAIMS화면에 취소수량을 업데이트 하고, 반품증표를 생성한다.
- è HT03에서 판매처리한 청구건을 반품하면 HT03 판매완료 상태로 조회됨.

HYUNDAI
MOBIS HAIMS

■ PDA에서 반품처리를 하면 HAIMS화면에 최소수량을 업데이트 하고, 반품증표를 생성한다.
 è HT01화면에서 판매 처리한 대상은 최소수량만큼 가용재고 반영함 - 아래화면 참고

driving science

3-1. 출고 관리 - 작업중 화면 종료(품목점)

- 피킹대상 선택 후 피킹 실적처리 진행 중 화면을 닫으면 실적 처리된 건수는 HAIMS에 반영되고 미처리한 건수는 피킹대상으로 조회됨

[204]피킹대상(전문점)

창고 M

조회일자 13-07-21 13-07-22

노선 90 지역 20

S	업체	건수	업체명
✓	4009	18	009 대리점
	1987	5	987 대리점
	2015	7	015 대리점
	1300	11	300 대리점

세부 피킹 LOC피킹 리스트피킹 4

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

[230]피킹실적처리

업체 4009 009 대리점

창고 M 총건수 5/18

판매

LOC

부번

몰딩

LOC수량

468 수량 2

재고 SKIP 반품

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

[204]피킹대상(전문점)

창고 M

조회일자 13-07-21 13-07-22

노선 90 지역 20

S	업체	건수	업체명
✓	4009	13	009 대리점
	1987	5	987 대리점
	2015	7	015 대리점
	1300	11	300 대리점

세부 피킹 LOC피킹 리스트피킹 4

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

1. 피킹대상 선택시 18건 선택

2. 18건 중 5건 실적처리 완료 후 화면을 닫으면 메시지 Pop-up창이 뜬.

3. 피킹대상 화면에서 조회하면 미처리된 13건만 조회됨.

4-1. 출고 관리 - 피킹대상/처리- SKIP처리 (품목점)

■ 피킹 SKIP 기능:

피킹 작업중 지금바로 출고하지 않고 이후에 피킹처리 해야 할 품목은 SKIP기능을 사용하여 다음 작업을 진행

12:10

[210]피킹실적처리

업체 2286 286 대리점

창고 M 총건수 2/11

판매 계약 차량

LOC 02A-09-24-03-A

판매건수 1

부번 H 87722 3D010 CF

몰딩 어셈블리-프론트 도어 웨이스트 라

LOC수량 1 수량 1

파트 SKIP 반품

JUMP ! 조화가 완료되었습니다.

12:10

[210]피킹실적처리

업체 2286 286 대리점

창고 M 총건수 2/11

판매 계약 차량

LOC 02A-09-24-03-A

판매건수 1

부번 H 87722 3D010 CF

몰딩 어셈블리-프론트 도어 웨이스트 라

LOC수량 1 수량 1

파트 SKIP 반품

JUMP ! 조화가 완료되었습니다.

질문

SKIP 하시겠습니까 ?

예 아니요

12:10

[210]피킹실적처리

업체 2286 286 대리점

창고 M 총건수 2/11

판매 계약 차량

LOC 02A-09-25-05-A

판매건수 2

부번 H 87721 3D100GU DF

몰딩 어셈블리-프론트 도어 웨이스트 라

LOC수량 4 수량 7

파트 SKIP 반품

JUMP ! 조화가 완료되었습니다.

1. 피킹작업이 조회된 상태에서 하단 'SKIP' 버튼을 클릭.

2. 메시지 Pop-up창이 뜬.

3. '예' 선택

4. 다음 작업지시가 조회됨

※ 피킹작업이 완료되면 SKIP한 품목이 존재한다는 메시지를 띄워 줌.

5-1. 출고 관리 - 리스트피킹처리 (품목점)

1

2

3

1. 피킹대상을 선택

2. 하단의 '리스트피킹' 버튼을 클릭

3. 로케이션 순서대로 자동으로 작업 지시됨.

4. 로케이션 스캔

5. 부번 스캔

6. 부품을 로케이션에서 출고

7. 수량 확인 후 엔터

8. 다음 작업지시가 Display됨.

※ 피킹처리 완료한 건수가 화면에 조회됨
è (2/13) 13건 중 2건 처리

5-2. 출고 관리 - 리스트피킹처리 (품목점)

4

[281]리스트피킹(전문점)

업체 4009 009 대리점

H	86555 3S000	02A-14-05-03-A
H	86556 3S000	02A-14-05-03-A
H	86581 3K700	02A-16-05-03-A
H	86582 3K700	02A-16-05-03-A

LOC 02A-14-05-03-A

부번 H 86555 3S000 AM

브라켓 어셈블리 - 프론트 범퍼 사이드

LOC수량 1,771 수량 5

판매건수 1 총건수 2/13

재고 반품

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.

5

[281]리스트피킹(전문점)

업체 4009 009 대리점

H	83860 3V000	02A-24-02-03-A
H	86832 3K000	02C-03-12-03-A
H	86671 37000	02C-04-01-03-A
H	86880 2B000	02C-04-12-03-A

LOC 02C-03-12-03-A

부번 H 86832 3K000 BM

가드 어셈블리 - 프론트 휠 머드 우측

LOC수량 394 수량 1

판매건수 1 총건수 2/13

재고 반품

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.

9. 로케이션 순서대로 작업
지시된 상태에서
작업자가 리스트 박스에서
원하는 부품을 선택해서
우선 피킹 작업이 가능.

10. 상단의 리스트 박스에서 원하는 피킹 대상을
클릭하면 선택한 작업이 자동으로 변경되어
Display된다.
11. 로케이션 스캔
12. 부번 스캔
13. 부품을 로케이션에서 출고
14. 수량 확인 후 엔터

HYUNDAI
MOBIS HAIMS

▶ * [HT01] 판매 입력 관리

■ 반품처리 전 (정상)

9:45

☰

[210]픽킹실적처리

✕

업체

B01

01

공업사

창고

M

총건수

0/4

판매

계약

차량

LOC

10C-09-01-04-A

판매건수

1

부번

K

2K6C4 51551

데코데이프 - 틸트, 좌

LOC수량

41

수량

2

재고

SKIP

반품

6-2. 출고 관리 - 반품처리 후 PDA작업 관리 (품목점)

[HT01] 판매 입력 관리

초기화

조회

저장

인쇄

증표번호 2 - 201307 00109

작업구분 ☐ 입력 ☒ 조회 ☐ 취소 ☐ 수정

외상잔고표시 ☒ 출력안함 ☐ 당월 ☐ 전체

출력유형 ☒ 출력안함 ☐ 공급자출력 ☐ Dot ☐ Laser ☐ List

☐ LOCATION순 출력 ☒ PDA ☐ 사용 ☐ 미사용 ☐ 특이사항출력 ☒ 미리보기 없음

임시저장

임시저장

부품팝업

행추가

행삭제

이전

다음

판매정보

항목수: 4

출력횟수: 0

판매/출력일시: 2013-07-18 10:02:44

배송완료시간:

판매자: DA98300

증표출력여부: N

유형코드 [SA]정상판매

업체코드 B01 00000 01 공업사

판매구분 [2]계약

수리 정비업체

관련번호

창고 [M]M창고

차량관리번호

차량번호

특이사항

SEQ	L	반품	부품번호	부품명	차종	창고	가용재고	수량	취소수량	판매단가	판매금액	재고통제	S	기준단가	가격산출	무재고판매
K			3916002400	릴레이 - 파워	FRT	M	0	1	0	3,080	3,080	0		2,800		0
K			2K6C451551	데코테이프 - 틸트, 좌	WBG	M	42	2	1	19,800	39,600	0		18,000		0
K			2K62A66930	안테나 앗세미	WBG	M	2	1	0	6,380	6,380	0		5,800		0
K			2K79A51720A	K I A 서브 - LOGO N...	PRG	M	1	1	0	5,170	5,170	0		4,700		0

■ 반품처리 후 (부분 반품)
판매처리한 수량 중 일부 수량을 반품처리하면
PDA피킹대상은 반품처리한 수량을 제외한
수량으로 조회된다.

[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

창고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	선
	C00-1	10	00-1A 카센터	
✓	B01	4	01 공업사	
	C01	1	01B카센터	
	C25	2	25B카센터	
	B45	2	45 공업사	

세부 피킹 리스트피킹 지움

[210]피킹실적처리

업체 B01 01 공업사

창고 M 총건수 0/4

판매 계약 차량

LOC 10C-09-01-04-A

판매건수 1

부번 K 2K6C4 51551

데코테이프 - 틸트, 좌

LOC수량 42 수량 1

재고 SKIP 반품

6-3. 출고 관리 - 반품처리 후 PDA작업 관리 (품목점)

•[HT01] 판매 입력 관리

초기화

조회

저장

인쇄

증표번호 2 - 201307 00109

작업구분 ☐ 입력 ☒ 조회 ☐ 취소 ☐ 수정

외상잔고표시 ☒ 출력안함 ☐ 당월 ☐ 전체

출력유형 ☒ 출력안함 ☐ 공급자출력 ☐ Dot ☐ Laser ☐ List

☐ LOCATION순 출력 ☒ PDA ☒ 사용 ☐ 미사용 ☐ 특이사항출력 ☒ 미리보기 없음

임시저장

부품팝업

행추가

행삭제

이전

다음

판매정보

· 항목수: 4 · 출력횟수: 0 · 판매/출력일시: 2013-07-18 10:02:44

· 배송완료시간:

· 판매자: DA98300

· 증표출력여부: N

유형코드 [SA]정상판매

업체코드 B01 | 00000 | 01 공업사

판매구분 [2]계약

수리 정비업체

관련번호

참고 [M]M참고

차량관리번호

차량번호

특이사항

SEQ	L	반품	부품번호	부품명	차종	참고	가용재고	수량	취소수량	판매단가	판매금액	재고통제	S	기준단가	가격산출	무재고판매
K	☒		3916002400	릴레이 - 파워	FRT	M	1	1	1	3,080	3,080	0	☐	2,800	▽	0
K	☒		2K6C451551	데코테이프 - 틸트, 좌	WBG	M	42	2	1	19,800	39,600	0	☐	18,000	▽	0
K	☐		2K62A66930	안테나 앗세이	WBG	M	2	1	0	6,380	6,380	0	☐	5,800	▽	0
K	☐		2K79A51720A	K I A 서브 - L O G O N ...	PRG	M	1	1	0	5,170	5,170	0	☐	4,700	▽	0

■ 반품처리 후 (전량 반품)
판매처리한 수량을 전량 반품처리하면
PDA피킹대상은 반품처리한 부품을 제외한
건수가 조회된다.

반품 전

9:45

[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

참고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	선
	C00-1	10	00-1A 카센터	
✓	B01	4	01 공업사	
	C01	1	01B카센터	
	C25	2	25B카센터	
	B45	2	45 공업사	

세부 피킹 리스트피킹 지움 5

반품 후

9:45

[201]피킹대상조회

조회일자 13-07-18 13-07-18

참고 M 판매구분 계약

조회

S	업체	건수	업체명	선
	C00-1	10	00-1A 카센터	
✓	B01	3	01 공업사	
	C01	1	01B카센터	
	C25	2	25B카센터	
	B45	2	45 공업사	

세부 피킹 리스트피킹 지움 5

7-1. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (품목점)

■ 판매증표 출력 후 PDA로 출고작업을 하는 경우

■ [HT03] 판매입력 관리(청구내역 조회) -전문점(품목지원센터) 판매처리 화면

1. 출력유형: Dot / Laser.(프린터를 선택)
2. PDA : '사용'
3. 1번, 2번과 같이 체크한 상태에서 판매를 하면 PDA를 사용해서 피킹작업이 가능.

■ [HT03] 판매입력 관리 (청구내역 조회)

업체코드 부

청구일자 2013-07-01 ~ 2013-07-13 청구유형 ALL

의 작업유형을 선택해 주시기 바랍니다.

1 출력유형
☒ 출력안함 ☐ 공급자출력 ☐ Dot ☐ Laser ☐ List

2 외상잔고표시
☒ 출력안함 ☐ 당월 ☐ 전체

LOCATION순 출력 ☐

PDA
☒ 사용 ☐ 미사용

사향 출력
☐ 사용 ☒ 미사용

업체코드	업체명	청구유형	L	부품
	청구일			
2904	904 대리점	예약청구	H	877323L020
00000	2013-07-08 12:27:40(63)			물딩 어셈블리
2904	904 대리점	예약청구	H	866813L200EB
00000	2013-07-08 11:44:18(78)			물딩 어셈블리
2904	904 대리점	예약청구	H	877702B010CA
00000	2013-07-08 11:32:25(31)			가시외 안테나 - 리어 도어...

판매단가	배송구분	S	최종조치	배송일자
판매금액	배송노선			
9,166	배송		미조치	
	[61]광주/이...			
9,851	배송		미조치	
	[61]광주/이...			
7,741	배송		미조치	
	[61]광주/이...			

4. PDA 작업대상으로 생성이후 HAIMS화면 HT01에서 반품처리하면 PDA 작업대상에서 제외됨.

- 전량 반품: PDA 작업대상에서 제외.
- 부분 반품: 반품한 수량을 제외한 수량만 PDA 작업대상으로 조회되고 처리 가능.

※ PDA 화면 조회: [201]-피킹대상 조회 화면에서 조회되지 않음.
 [203] 전문점 피킹대상 화면에서 조회되지 않음.

7-2. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (품목점)

■ 판매증표 출력 후 PDA로 출고작업을 하는 경우

■ [HT01] 판매 입력 관리

1. 출력유형: Dot / Laser.(프린터를 선택)
2. PDA : '사용'
3. 1번, 2번과 같이 체크한 상태에서 판매를 하면 PDA를 사용해서 피킹작업이 가능.

■ [HT01] 판매 입력 관리

초기화 조회 저장 인쇄

증표번호 2 - 201307

작업구분 ☒ 입력 ☐ 조회 ☐ 취소

외상잔고표시 ☒ 출력안함 ☐ 당월 ☐ 전체

출력유형 ☐ 출력안함 ☐ 공급자출력 ☒ Dot ☐ Laser ☐ List

LOCATION순 출력 ☐ PDA ☒ 사용 ☐ 미사용

특이사항출력 ☐ 미리보기 없음 ☒

임시저장 임시저장

부품팝업 행추가 행삭제 이전 다음

판매정보



· 항목수: · 출력횟수: · 판매/출력일시: · 배송완료시간: · 판매자: · 증표출력여부:

유형코드	[SA]정상판매	업체코드	B38 00000 38 공업사
판매구분	[2]계약	수리 정비업체	
참고	[M]M참고	차량관리번호	
특이사항			

※ PDA 화면 조회: [201]-피킹대상 조회 화면에서 조회되지 않음.
[203] 전문점 피킹대상 화면에서 조회되지 않음.

7-3. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (품목점)

■ 판매증표 출력 후 PDA로 출고작업을 하는 경우



- 판매증표 피킹처리 버튼을 클릭한다.
- 대리점/전문점(품목지원센터) 사용 가능

- 피킹(판매증표출고) 화면이 Open 된다.
- HAIMS에서 판매처리시
증표출력: DOT & PDA: 사용으로
판매한 대상만이 화면에서 조회되고
처리 가능

7-4. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (품목점)

■ 판매증표가 한 장인 경우

1

2

3

1. 피킹(판매증표출고) 화면을
Open한다.

2. 출력한 판매증표의 번호를
입력한다.

3. 판매증표에 매칭된 판매정보가
Display된다.

4. 로케이션을 스캔한다.

5. 부품번호를 스캔한다.

6. 실물을 로케이션에서 출고한다.

7. 수량을 확인 후 엔터를 친다.

7-5. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (품목점)



8. 다음 작업지시가 Display됨.

※ 피킹처리 완료한 건수가

화면에 조회됨

è (2/4) 4건 중 2건 처리

9. 4건 중 2건 실적처리 완료 후
작업 화면을 닫으면 메시지
Pop-up창이 뜬.

10. '예' 선택

11. 피킹(판매증표출고)화면을
Open후 판매증표를 입력
하면 4건 중 미처리된 2건이
작업 대상으로 지시됨.

7-6. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (품목점)

■ 판매증표가 여러장인 경우



1. 피킹(판매증표출고) 화면을 Open한다.

2. 상단의 '멀티'버튼을 클릭한다.


3. 판매증표 선택화면으로 링크된다.

4. 판매증표 발행일자를 선택한다.


è 일자를 선택하면 자동으로 업체 정보를 조회한다.

7-7. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (품목점)


4



5



6



5. 업체를 선택한다.

6. 판매증표 번호가 조회된다.

7. 증표를 선택하고 하단의
'출고'버튼을 클릭하면
피킹(판매증표출고)화면으로
전환된다.

8. 판매증표 선택한 총건수가
조회되고 로케이션 순서대로
피킹지시가 된다.

7-8. 출고 관리 - 판매증표 피킹처리 (품목점)

- 판매증표를 선택하고 피킹작업을 진행하다 화면을 빠져나오면 처리된 건수는 HAIMS에 실적처리로 반영되고 나머지는 미처리건수로 조회된다.

[221]판매증표선택

M 일자 13-07-25 조회

업체 기아 카센터

	증표번호	건수	거래처
✓	201307-03314	5	A01
✓	201307-03315	5	A01
✓	201307-03316	5	A01
✓	201307-03317	5	A01

출고 지움

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.

1. 20건 선택

[220]피킹(판매증표출고)

증표 201307 03317 멀티

업체 A01 기아 카센터

창고 총건수 5/20

판매 계약 차량번호

LOC 10B-02-01-01-A

부번 K 86311 2F000

임블람 - C V V T

LOC수량 0 수량 1

재고 SKIP 지움

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.

2. 5건 피킹처리 완료

3. 15건 미처리

[221]판매증표선택

M 일자 13-07-25 조회

업체 기아 카센터

	증표번호	건수	거래처
✓	201307-03314	4	A01
✓	201307-03315	4	A01
✓	201307-03316	4	A01
✓	201307-03317	3	A01

출고 지움

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.


4. 다시 조회하면 피킹처리한 5건을 제외한 미처리 15건 조회됨.

5. 판매증표 선택하고 출고버튼 클릭하여 피킹작업 진행

8-1. 출고 관리 - LOC 피킹처리 (품목점)


■ 여러 대리점을 한번에 피킹(배치피킹)하는 작업.

1



1. 피킹대상(전문점)화면에서
피킹대상을 조회한다.

2



2. 피킹작업 할 대리점을
선택한다.

3. 하단의 'LOC피킹'버튼을
클릭한다.

3



4. LOC별 피킹실적처리 화면으로
자동 링크된다.

8-2. 출고 관리 - LOC 피킹처리 (품목점)

4

[240]LOC별 피킹실적처리

업체 [] 피킹대상 0/4

다중거래처

TAG 201307-3052-T-00385

LOC 06B-02-02-02-A

판매건수 1

부번 K OK95B 10500 CM

커버 앞세이-타이밍 벨트, 우

LOC수량 4 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

5

[240]LOC별 피킹실적처리

업체 [] 피킹대상 1/4

다중거래처

TAG 201307-3052-T-00385

LOC 06B-04-11-02-A

판매건수 1

부번 K 87370 3C030 CM

몰딩-백 판넬

LOC수량 2 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

6

[240]LOC별 피킹실적처리

업체 [] 피킹대상 3/4

다중거래처

TAG []

LOC []

판매건수 1

부번 []

LOC수량 [] 수량 []

재고 SKIP 반품

JUMP ! 저장이 완료되었습니다.

질문

피킹작업이 완료되었습니다.
다. 피킹분류(TAG) 화면으로 이동하시겠습니까?

예 아니요

5. TAG번호를 스캔한다.

6. 일반 피킹작업과 동일
로케이션스캔 → 부번스캔
→ 수량 확인 후 엔터
※ TAG생성은 다음페이지
참고

7. 다음 작업지시가 Display됨.

※ 처리 완료한 건수가 화면에
조회됨

※ TAG 번호는 처음만 스캔하고
피킹작업이 완료될 때 까지
자동으로 Display된다.

8. 지시된 피킹 작업을 모두 완료
하면 메시지 Pop-up창을
띄워준다.
→ 예 : 배송분류(TAG) 화면
Pop-up
아니요 : 화면 Close

8-3. 출고 관리 - LOC 피킹처리 - Tag생성(품목점)

■ HAIMS [HD66]-Tag 생성화면에서 LOC별 피킹용 Tag를 생성 및 발행한다.

☐ [HD66] Tag 생성

🔍 조회 📁 저장

생성년월	2013-07 📅
Last Seq	00384
A4 발행매수	1 (A4 발행 1매는 24개의 Tag정보가 생성됩니다.)

1. 화면을 Open하고 조회 버튼을 클릭한다.
2. 마지막으로 생성된 Tag번호가 조회된다.
3. Tag 발행 매수를 입력하고 저장버튼 클릭
 - ※ Tag발행 기준은 전산라벨용지(A4-24매)
기준으로 1매당 24개의 Tag이 생성된다.





< Tag 샘플 >

8-4. 출고 관리 - LOC 피킹처리 Tag 분류 작업(품목점)

■ 여러 대리점을 한번에 피킹(배치피킹)한 후 출고장에서 대리점별로 분류하는 작업.



■ 피킹분류(TAG) 버튼 클릭
- 전문점(품목지원센터)
사용 가능






■ 배송분류(TAG) 화면이
Open 된다.

8-4. 출고 관리 - LOC 피킹처리 Tag 분류 작업(품목점)

1

2

3

1. 피킹일자를 선택한다.

2. TAG번호를 스캔한다.

3. TAG에 매칭된(피킹된) 작업 건수가 조회된다.

※ LOC피킹 작업 시 사용했던 TAG번호를 스캔한다.

3. 부품번호를 스캔한다.

4. 스캔한 부품에 해당하는 거래처 정보가 화면에 Display된다.

※ 거래처가 여러 개면 하단에 여러 개의 거래처 현황이 조회 되고 수량은 합계수량으로 조회됨.

8-5. 출고 관리 - LOC 피킹처리 Tag 분류 작업(품목점)

4

[250]배송분류(TAG)

피킹일자 13-12-20 건수 0/4

TAG 201307-3052-T-00385

부번 H 29120 3K350 BM

패널 - 언더 커버, 우

업체	수량	업체명
1224	2	)디엔엠인터내셔널
4105	1	주)성광부품(성수

세부 지움 수량 3

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.

5. 거래처 피킹정보를 확인 후
실물을 거래처 별로 분류한다.
6. 수량을 확인 후 엔터키를 친다.

5

[250]배송분류(TAG)

피킹일자 13-12-20 건수 2/4

TAG 201307-3052-T-00385

부번 H

패널 - 사이드 커버, 우측

업체	수량	업체명
1224	1	)디엔엠인터내셔널

세부 지움 수량 0

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.

7. 분류완료한 건수가 화면에
조회됨.

6

[250]배송분류(TAG)

피킹일자 13-12-20 건수 2/4

TAG 201307-3052-T-00385

부번 H 29120 3V600 CM

패널 - 사이드 커버, 우측

업체	수량	업체명
1224	1	)디엔엠인터내셔널

세부 지움 수량 1

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.

8. 다음 분류 할 부품을 스캔한다.
9. 스캔한 부품의 피킹완료한
정보가 조회된다.

8-6. 출고 관리 - LOC 피킹처리 Tag 분류 작업(품목점)

7

1 [250]배송분류(TAG) 9:49

피킹일자 13-12-20 건수 3/4

TAG 201307-3052-T-00385

부번 H 29136 2S000

발령

배송분류 대상 정보가 없습니다.

세부 지움 수량 0

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.

10. Tag에 매칭(피킹)되지 않은
부품을 스캔하면 애러
메시지를 띄워 준다.

8

1 [250]배송분류(TAG) 9:49

피킹일자 13-12-20 건수 3/4

TAG 201307-3052-T-00385

부번 H 29110 3K800 BM

커버 어셈블리 - 엔진 하부

업체	수량	업체명
1224	1	)디엔엠인터내셔널

세부 지움 수량 1

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.

11. 정상 부품을 스캔하면
피킹정보가 조회된다.
12. 분류 작업이 완료될 때 까지
작업을 진행한다.

9

1 [250]배송분류(TAG) 9:49

피킹일자 13-12-20 건수 4/4

TAG 201307-3052-T-00385

부번 H 29110 3K800 BM

질문

작업이 완료되었습니다. 종료하시겠습니까?

예 아니요


세부 지움 수량 1

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.



13. Tag에 매칭(피킹)된 부품의
분류작업이 완료되면
메시지를 띄워 준다.
※ 미분류 현황은 다음 페이지
참고

9-1. 출고 관리 - Tag 매칭부품 확인 (품목점)

■ Tag에 매칭(피킹)된 부품 확인 및 분류 작업 후 미처리 건수 확인하는 방법.



■ 메인메뉴에서 조회관리 버튼을 클릭한다.



■ TAG 내역조회 버튼을 클릭한다.

9-2. 출고 관리 - Tag 매칭부품 확인 (품목점)

■ Tag에 매칭(피킹)된 부품 확인 및 분류 작업 후 미처리 건수 확인하는 방법.

[604]TAG조회

TAG


피킹일자 13-07-26 구분 전체

부품	수량	거래처	구분
----	----	-----	----

분류

JUMP

1. LOC피킹한 일자를 선택한다.



[604]TAG조회

TAG 201307-3052-T-00385

피킹일자 13-07-26 구분 전체

	부품	수량	거래처	구분
K	OK551 10610	2	015 대리점	미분류
K	OK95B 10500	1	538 대리점	분류
K	86523 1G000	1	538 대리점	분류
K	87370 3C030	1	100 대리점	미분류

분류

JUMP

2. TAG 번호를 스캔한다.

3. TAG에 매칭(피킹)된 세부내역이 조회된다.

10-1. 출고 관리 - LOC피킹 작업중 화면 종료(품목점)

- 피킹대상 선택 후 LOC피킹 실적처리 진행 중 화면을 닫으면 실적처리된 건수는 HAIMS에 반영되고 미처리한 건수는 피킹대상으로 조회됨

[204]피킹대상(전문점)

창고 M

조회일자 13-07-21 ~ 13-07-22

노선 90 지역 62 [조회]

S	업체	건수	업체명
✓	1538	2	538 대리점
✓	C015	2	015 대리점
✓	A100	2	100 대리점

세부 피킹 LOC피킹 리스트피킹 3

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

[240]LOC별 피킹실적처리

업체 피킹대상 2/6

다중거래처

TAG

LOC

부번

LOC수량 4 수량 1

재고 SKIP 반품

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

[204]피킹대상(전문점)

창고 M

조회일자 13-07-21 ~ 13-07-22

노선 90 지역 62 [조회]

S	업체	건수	업체명
	1538	2	538 대리점
	C015	1	015 대리점
	A100	1	100 대리점

세부 피킹 LOC피킹 리스트피킹 3

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.


1. 피킹대상 선택시 6건 선택

2. 6건 중 2건 실적처리 완료 후 화면을 닫으면 메시지 Pop-up창이 뜬.



3. 피킹대상 화면에서 조회하면 미처리된 4건만 조회됨.

11-1. 출고 관리 - 판매증표 분류 확인 (품목점/대리점)

- 판매증표로 피킹 완료 후 부품을 배송하기 전에 검수하는 작업.
 è 품목점/대리점 사용가능



- 메인메뉴에서 출고관리 버튼을 클릭한다.



- 피킹분류(증표)버튼을 클릭한다.

11-2. 출고 관리 - 판매증표 분류 확인 (품목점/대리점)

1

1

↔

✕

🖨

📱

🔒

9:49

☰

[261]판매증표선택

✕

참고

M

일자

13-10-05

13-10-05

조회

업체

조회

S	증표번호	건수

확인

ALL

건수

JUMP

!

1. 창고를 선택한다.
2. 판매일자를 선택한다.

2

1

↔

↺

↻

⏮

9:49

☰

[261]판매증표선택

✕

참고

M

☑

일자

13-10-05

▼

13-10-05

▼

조회

업체

◀

2013년 10월

▶

S

증표번호

일

월

화

수

목

금

토

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

오늘: 13-12-20

확인

ALL


건수

JUMP

!

3. 판매일자를 선택하고
조회 버튼을 클릭하여
판매일자를 기준으로
판매처리된 거래처 정보를
조회한다.

3



4. 업체를 선택하고 조회 버튼을 클릭한다.

4

S	증표번호	건수
	201310-03255	5
	201310-03256	5
	201310-03257	1

5. 선택한 거래처의 판매증표가 조회된다.

5

S	증표번호	건수
✓	201310-03255	5
✓	201310-03256	5
✓	201310-03257	1

6. 검수작업 할 판매증표를 선택한다.

7. 하단의 '확인' 버튼을 클릭.

※ 선택한 판매증표의 건수가 하단에 합계로 조회된다.

6

증표번호	수량	판매일자

8. 배송분류(판매증표)화면으로 링크된다.

9. 선택한 판매증표의 건수가 자동으로 조회된다.

11-4. 출고 관리 - 판매증표 분류 확인 (품목점 대리점)

7

[260]배송분류(판매증표)

업체 1321 (주)국도상사(의정부)
창고 M 총건수 0/11 세부
판매 계약
부번 H 86812 3X000
가드 어셈블리 - 프런트 휠 우측

증표번호	수량	판매일자
201310-03256	3	20131005
201310-03257	1	20131005

지움 수량 4

JUMP ① 조화가 완료되었습니다.

10. 피킹완료된 부품을 스캔한다.
11. 수량을 확인하고 엔터를 친다.

8

[260]배송분류(판매증표)

업체 1321 (주)국도상사(의정부)
창고 M 총건수 2/11 세부
판매 계약
부번 H

증표번호	수량	판매일자
------	----	------

지움 수량

JUMP ① 저장이 완료되었습니다.

12. 배송분류 완료된 건수가
상단에 조회된다.

9

[260]배송분류(판매증표)

업체 1321 (주)국도상사(의정부)
창고 M 총건수 2/11 세부
판매 계약
부번 H

알림
! 배송분류 대상 정보가 없습니다.
ok

지움 수량

JUMP ① 저장이 완료되었습니다.

13. 판매증표에 매칭된 부품과
상이한 부품이 스캔되면
에러 메시지를 띄워준다.

11-5. 출고 관리 - 판매증표 분류 확인 (품목점 대리점)

10

1 [260]배송분류(판매증표)

업체 1321 (주)국도상사(의정부)

창고 M 총건수 11/11 세부

판매 계약

부번 질문

작업이 완료되었습니다. 종료하시겠습니까?

예 아니요

지움 수량 1

JUMP 저장 완료되었습니다.

11

1 [261]판매증표선택

창고 M

일자 13-10-05 13-10-05 조회

업체 1321-(주)국도상사(의정부) 조회

S 증표번호 건수

확인 ALL 건수 11

JUMP 조회가 완료되었습니다.

14. 배송분류 작업이 완료되면
완료 메시지를 띄워준다.

15. 배송분류 완료된 판매증표는
조회되지 않음.

11-6. 출고 관리 - 판매증표 분류 확인 (품목점 대리점)

- 판매증표를 선택하고 배송분류 작업을 진행하다 화면을 빠져나오면 처리된 건수는 HAIMS에 분류 완료로 반영되고 나머지는 미완료건수로 조회된다.

1 [261]판매증표선택

창고 M

일자 13-10-05 13-10-05 조회

업체 1327-에이치디양주(주) 조회

S	증표번호	건수
✓	201310-03266	5
✓	201310-03267	5
✓	201310-03268	4
✓	201310-03269	1
✓	201310-03274	1

확인 ALL 건수 16

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.



2 [260]배송분류(판매증표)

업체 1327 에이치디양주(주)

창고 M 총건수 2/16 세부

판매 계약

부번 H

증표번호	수량	판매일자

지움 수량

JUMP ! 저장이 완료되었습니다.



3 [261]판매증표선택

창고 M

일자 13-10-05 13-10-05 조회

업체 1327-에이치디양주(주) 조회

S	증표번호	건수
	201310-03266	4
	201310-03267	5
	201310-03268	4
	201310-03274	1

확인 ALL 건수

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

1. 16건 선택

2. 2건 피킹처리 완료

3. 14건 미처리

4. 다시 조회하면 피킹처리한 2건을 제외한 미처리 14건 조회됨.

5. 판매증표 선택하고 출고버튼 클릭하여 피킹작업 진행

■ 피킹 완료한 판매증표 출력

피킹 작업을 완료한 판매증표는 HAIMS ‘[HD63] - 판매증표 일괄출력’ 화면에서 출력한다.

※ [HD63]화면에 조회되는 증표번호는 [HT01], [HT03]에서 판매 처리시 ‘증표 출력안함’, ‘PDA사용’으로 체크하고 판매 처리한 대상만 조회되고 출력할 수 있음.

※ 판매 증표를 출력한 대상은 조회되지 않음.

◎ 출고 관리 - 판매증표 일괄 출력 - 1/8

● [HD63] 판매증표 일괄 출력

■ 판매증표출력 Q 조회

조회기간 2013-07-01 ~ 2013-07-13 업체코드 배송노선 피킹구분 -선택- 재발행 출력여부 -선택-

·업체수: 15 ·증표건수: 51 ·부품건수: 78

엑셀다운 이전 다음

SEQ	입체	업체명	일자	증표번호	항목수	판매금액	배송노선	피킹구분	출력
1	A008	008 대리점	2013-07-01	2-201307-00005	5	14,257	중량/강북/도봉	PDA완료	출력완료
2	A008	008 대리점	2013-07-05	2-201307-00028	2	135,122	중량/강북/도봉	PDA완료	출력완료
3	A008	008 대리점	2013-07-05	2-201307-00029	1	-21,667	중량/강북/도봉	반품	출력완료
4	A008	008 대리점	2013-07-05	2-201307-00032	1	45,894	중량/강북/도봉	PDA완료	출력완료
5	A028	028 대리점	2013-07-01	2-201307-00003	1	807		PDA완료	출력완료
6	A028	028 대리점	2013-07-01	2-201307-00006	5	271,172		PDA완료	출력완료
7	A039	039 대리점	2013-07-01	2-201307-00007	5	25,631	남양주/구리	PDA완료	출력완료
8	A047	047 대리점	2013-07-01	2-201307-00008	5	25,633		PDA완료	출력완료
9	A181	181 대리점	2013-07-06	2-201307-00038	2	3,258		증표피킹	출력완료
10	A224	224 대리점	2013-07-03	2-201307-00016	1	105,350	장안동(매일)	미완료	출력완료
11	A983	983 대리점	2013-07-01	2-201307-00001	1	52,696	직수형	PDA완료	출력완료
12	A983	983 대리점	2013-07-01	2-201307-00002	1	-39,522	직수형	반품	미출력
13	A983	983 대리점	2013-07-02	2-201307-00009	1	34,592	직수형	PDA완료	출력완료
14	A983	983 대리점	2013-07-02	2-201307-00013	1	29,439	직수형	PDA완료	미출력
15	A983	983 대리점	2013-07-04	2-201307-00018	4	15,402	직수형	PDA완료	출력완료

■ 피킹구분 설명

- PDA완료: PDA 출고완료
- 미완료: PDA 출고 미완료
- 진행중: PDA 출고 진행중(Ex; 증표번호 5개중 3개 PDA완료, 2개 미완료)
- 선점: PDA 출고 진행중(Ex; 증표번호 5개중 3개 PDA완료, 1개 선점, 1개 미완료)
- 증표 피킹: PDA작업 대상을 PDA로 피킹하지 않은 상태에서 강제로 증표 출력한 경우.
- 반품: PDA 출고화면에서 반품처리한 반품 증표.

◎ 출고 관리 - 판매증표 일괄 출력 - 2/8

● [HD63] 판매증표 일괄 출력

■ 판매증표출력 Q 조회

조회기간 2013-07-01 ~ 2013-07-13 업체코드 배송노선 피킹구분 -선택- 재발행 출력여부 -선택-

·업체수: 15 ·증표건수: 51 ·부품건수: 78

엑셀다운 이전 다음

SEQ	업체	업체명	일자	증표번호	항목수	판매금액	배송노선	피킹구분	출력
1	A008	008 대리점	2013-07-01	2-201307-00005	5	14,257	중량/강북/도봉	PDA완료	출력완료
2	A008	008 대리점	2013-07-05	2-201307-00028	2	135,122	중량/강북/도봉	PDA완료	출력완료
3	A008	008 대리점	2013-07-05	2-201307-00029	1	-21,667	중량/강북/도봉	반품	출력완료
4	A008	008 대리점	2013-07-05	2-201307-00032	1	45,894	중량/강북/도봉	PDA완료	출력완료
5	A028	028 대리점	2013-07-01	2-201307-00003	1	807		PDA완료	출력완료
6	A028	028 대리점	2013-07-01	2-201307-00006	5	271,172		PDA완료	출력완료
7	A039	039 대리점	2013-07-01	2-201307-00007	5	25,631	남양주/구리	PDA완료	출력완료
8	A047	047 대리점	2013-07-01	2-201307-00008	5	25,633		PDA완료	출력완료
9	A181	181 대리점	2013-07-06	2-201307-00038	2	3,258		증표피킹	출력완료
10	A224	224 대리점	2013-07-03	2-201307-00016	1	105,350	장안동(매일)	미완료	출력완료
11	A983	983 대리점	2013-07-01	2-201307-00001	1	52,696	직수형	PDA완료	출력완료
12	A983	983 대리점	2013-07-01	2-201307-00002	1	-39,522	직수형	반품	미출력
13	A983	983 대리점	2013-07-02	2-201307-00009	1	34,592	직수형	PDA완료	출력완료
14	A983	983 대리점	2013-07-02	2-201307-00013	1	29,439	직수형	PDA완료	미출력
15	A983	983 대리점	2013-07-04	2-201307-00018	4	15,402	직수형	PDA완료	출력완료

■ 피킹구분 & 출력 설명

- PDA완료 + 미출력: PDA 출고작업은 완료하였으나 판매증표 출력하지 않은 상태.
- PDA완료 + 출력완료: PDA 출고작업은 완료하고 판매증표 출력한 상태
- 증표피킹 + 출력완료: PDA 작업대상을 강제로 판매증표 출력한 상태
è PDA 작업대상에서 제외 됨.
- 미완료 + 출력완료: HT01, HT03화면에서 PDA사용으로 체크하고 판매증표를 출력한 상태
è PDA 판매증표 피킹처리 화면에서 피킹처리하면 HD63화면에서 조회되지 않됨.

※ 판매증표 출력: Y-(PDA피킹 완료), C-(증표피킹), N(PDA 피킹 미완료)

è HT01, HT03화면에서 판매증표 출력(Dot)로 선택하고 출력하면 판매증표 비고란에 'N'으로 출력됨.

■ 선점 해제

상세검색

거러처

2589

유연상사(창동)

증표번호

2-201307-06792

원증표번호

해제

☐	L	부번	부품명	수량	피킹구분	작업자	피킹일시
☐	H	82210-39000	웨더스트립 어셈블리 - 프론트 도...	2	미완료	D305200	
☐	H	83210-39000	웨더스트립 어셈블리 - 리어 도어 ...	2	미완료	D305200	
☐	H	87731-39500EB-BR	몰딩 어셈블리 - 리어 도어 웨이스...	1	미완료	D305200	
☐	H	87751-3L000EB	몰딩 어셈블리 - 사이드 실 좌측	1	미완료	D305200	
☒	H	87791-4A300UQ	가니쉬 - 쿼터 사이드 좌측	1	선점	D305201	

■ PDA 작업도중 비정상 적으로 화면이 꺼지는 경우(батери 부족, 화면 애러 등..)

선점처리되어 다른 작업자가 작업이 불가능함.

- 이런 경우 HD63화면에서 피킹구분을 선점으로 선택하고 조회하면 선점된 증표번호가 조회됨.

1) 선점 해제 할 증표번호를 클릭하면 Pop-up창이 뜬.

2) 선점된 항목을 선택하고 '해제' 버튼을 클릭하면 선점이 해제되고 미완료 상태로 변경됨.

■ 증표 피킹

상세검색

거래처

A181

181 대리점

증표번호

2-201307-00038

해제

☐	L	부번	부품명	수량	피킹구분	작업자	피킹일시
☐	H	87521-4B000	가드 어셈블리 - 휠 머드 좌측	1	PDA완료	HAIMS12	2013-07-08 17:47:...
☒	H	87522-4B000	가드 어셈블리 - 휠 머드 우측	1	증표피킹	HAIMS12	

■ PDA 작업대상 중에 판매증표를 출력하여 출고작업을 하고자 하는 경우

- 1) 출력할 대상을 선택하고 상단의 '판매증표출력'버튼을 클릭하면 증표가 출력됨.
 è 판매증표 출력은 '미완료+미출력' & '진행중+미출력' 상태의 판매증표만 출력이 가능함.
- 2) 판매증표를 출력하면 피킹구분에 '증표출력'이라고 조회됨.(위 세부 Pop-up창 참조)

▶ 미완료+미출력 상태에서 출력 시 메시지

www.haims.co.kr의 페이지 내용:

PDA 피킹이 미완료 상태입니다.
판매증표출력 하시면 PDA 피킹대상에서 제외됩니다.
출력하시겠습니까?

확인

취소

▶ 진행중 + 미출력상태에서 출력 시 메시지

dr.haims.co.kr의 페이지 내용:

일부품목이 PDA 피킹 미완료 상태입니다.
판매증표출력 하시면 PDA 피킹대상에서 제외됩니다.
출력하시겠습니까?

확인

취소

■ 반품

상세검색

거래처 1538 (주)일신모비스상사

증표번호 2-201307-06643

원증표번호 2-201307-06420

해제

☐	L	부번	부품명	수량	피킹구분	작업자	피킹일시
☐	H	86681-3L200Y5-BR	몰딩 어셈블리 - 리어 범퍼 좌측	-1		D305200	

■ PDA 출고 작업도중 수량부족 또는 대리점 요청에 의해 반품처리하면 반품증표가 자동 생성되고 HD63화면에 반품증표가 조회됨.

1. 반품증표를 선택하면 Pop-up창이 뜨고 반품내역이 조회됨.
è 반품증표 번호와 원증표번호의 번호를 조회할 수 있음.

※ HD63화면에 조회되는 반품 증표는 PDA 작업 대상중 PDA 출고작업 하면서 반품처리한 증표만 조회되고 출력 가능함.

◎ 출고 관리 - 판매증표 일괄 출력 - 6/8

▶ [HT01] 판매 입력 관리

초기화 조회 저장 인쇄

증표번호 2 - 201307 00079 작업구분 ☐ 입력 ☒ 조회 ☐ 취소 ☐ 수정 외상잔고표시 ☒ 출력안함 ☐ 당월 ☐ 전월

출력유형 ☒ 출력안함 ☐ 공급자출력 ☐ Dot ☐ Laser ☐ List ☐ LOCATION순 출력 PDA ☒ 사용 ☐ 미사용 ☐ 특이사항출력 ☒ 미리보기 없음

임시저장 임시저장

판매정보 · 항목수: 4 · 출력횟수: 0 · 판매/출력일시: 2013-07-13 15:11:51 · 배송완료시간: · 판매자: D305200 · 증표출력여부: N

유형코드 [SA]정상판매 업체코드 A130 00000 130 대리점

판매구분 [2]계약 수리 정비업체 관련번호

창고 [M]M창고 차량관리번호 - 차량번호

특이사항

SEQ	L	반품	부품번호	부품명	차종	창고	가용재고	수량	취소수량	판매단가	판매금액	재고통제	S	기준단가	가격산출	무재고판매
K	☐		KK12A50691A	프로텍터 N.O. 1, 좌	PRD	M	5	2	0	619	1,238	0	☐	563	▽	0
K	☒		KK12A50692A	프로텍터 N.O. 2, 좌	PRD	M	3	3	1	3,383	10,149	0	☐	3,075	▽	0
K	☐		KK12A50692A-BR	물당 어셈블리 - 사이드 프론...	PRD	M	0	1	0	1,731	1,731	0	☐	1,574	▽	0
K	☐		KK12A50693A	프로텍터 N.O. 3, 좌	PRD	M	1	2	0	2,284	4,568	0	☐	2,076	▽	0

- PDA 피킹 대상 품목을 HAIMS 화면에서 반품처리를 하면 PDA화면에 오른쪽과 같이 대상이 조회된다.
- 수량 부분 취소한 경우 취소한 수량을 제외한 수량이 출고 수량으로 지시된다.
- Ex) 4개 품목 판매처리 후 1개 품목의 수량 일부를 부분반품 처리
 è 대상건수 4건, 출고수량은 반품수량을 제외한 수량으로 지시됨.
 KK12A 50692A(3개중 1개 반품): 2개 지시

[204]피킹대상(전문점)

창고 M

조회일자 13-07-13 13-07-13

노선 NONE 지역

S	업체	건수	업체명
	A130	4	130 대리점

세부 피킹 LOC피킹 리스트피킹 1

JUMP

[230]피킹실적처리

업체 A130 130 대리점

창고 M 총건수 0/4

판매 계약 차량

LOC 06A-02-28-01-A

판매건수 1

부번 K KK12A 50692A

프로텍터 N.O. 2, 좌

LOC수량 1 수량 2

재고 SKIP 반품

JUMP

◎ 출고 관리 - 판매증표 일괄 출력 - 7/8

▶ [HT01] 판매 입력 관리

증표번호 2 - 201307 00079
 작업구분 ☐ 입력 ☒ 조회 ☐ 취소 ☐ 수정
 외상잔고표시 ☒ 출력안함 ☐ 당월 ☐ 전체

출력유형 ☒ 출력안함 ☐ 공급자출력 ☐ Dot ☐ Laser ☐ List
 LOCATION순 출력 ☐ PDA ☒ 사용 ☐ 미사용 ☐ 특이사항출력 ☒ 미리보기 없음

판매정보
 항목수: 4 출력횟수: 0 판매/출력일시: 2013-07-13 15:11:51
 배송완료시간:
 판매자: D305200
 증표출력여부: N

유형코드 [SA]정상판매
 업체코드 A130 00000 130 대리점

판매구분 [2]계약
 수리 정비업체
 관련번호

창고 [M]M창고
 차량관리번호 -
 차량번호

특이사항

SEQ	L	반품	부품번호	부품명	차종	창고	가용재고	수량	취소수량	판매단가	판매금액	재고통제	S	기준단가	가격산출	무재고판매
K	☐		KK12A50691A	프로텍터 N.O. 1, 좌	PRD	M	5	2	0	619	1,238	0	☐	563	▽	0
K	☒		KK12A50692A	프로텍터 N.O. 2, 좌	PRD	M	3	3	1	3,383	10,149	0	☐	3,075	▽	0
K	☒		KK12A50692A-BR	물딩 어셈블리 - 사이드 프론...	PRD	M	1	1	1	1,731	1,731	0	☐	1,574	▽	0
K	☐		KK12A50693A	프로텍터 N.O. 3, 좌	PRD	M	1	2	0	2,284	4,568	0	☐	2,076	▽	0

■ PDA 피킹 대상 품목을 HAIMS 화면에서 반품처리를 하면 PDA화면에 오른쪽과 같이 대상이 조회된다.

- 수량을 부분 취소한 경우 취소한 수량을 제외한 수량이 출고 수량으로 지시되고, 수량을 모두 반품처리하면 반품처리한 대상은 제외된다.

Ex) 4개 품목 판매처리 후 1개 품목은 부분 반품
 1개 품목의 수량은 전체수량 반품
 è 대상건수 3건으로 지시됨.

KK12A 50692A(3개중 1개 반품): 2개 지시

[204]피킹대상(전문점)

창고 M
 조회일 13-07-13
 노선 NONE 지역

S	업체	건수	업체명
	A130	3	130 대리점

[230]피킹실적처리

업체 A130 130 대리점
 창고 M
 총건수 0/3
 판매 계약 차량
 LOC 06A-02-28-01-A
 판매건수 1
 부번 K KK12A 50692A
 프로텍터 N.O. 2, 좌
 LOC수량 3 수량 2
 재고 SKIP 반품

[HD63] 판매증표 일괄 출력

조회기간 2013-07-13 ~ 2013-07-13 업체코드 배송노선 피킹구분 -선택- 재발행 출력여부 -선택-

·업체수: 1 ·증표건수: 3 ·부품건수: 6 엑셀다운 이전 다음

SEQ		업체	업체명	일자	증표번호	항목수	판매금액	배송노선	피킹구분	출력
1	☐	A130	130 대리점	2013-07-13	2-201307-00079	4	17,686		PDA완료	미출력
2	☐	A130	130 대리점	2013-07-13	2-201307-00080	1	-3,383		반품	미출력
3	☐	A130	130 대리점	2013-07-13	2-201307-00081	1	-1,731		반품	미출력

■ PDA 작업대상으로 판매처리한 후 PDA가 아닌 HAIMS에서 반품처리를 아래와 같이 처리하면

1) 2-201307-00079 판매증표로 4개 품목을 판매처리후

(1) 4개 품목중 한 품목은 수량을 부분 반품처리(3개중 1개 반품)

è PDA에서는 2개로 출고 지시됨.

(2) 4개 품목중 다른 한 품목은 수량을 전량 반품처리(1개중 1개 전량 반품)

è PDA 작업지시 되지 않음.

(3) 나머지 2개 품목은 PDA 작업 지시됨.

2) 원증표는 4개 품목이 'PDA완료'로 조회되고

3) 반품증표 2개가 함께 조회됨.




MEMBER LOGIN


아이디		로그인
비밀번호		
IP/ Mac Address >		임시비밀번호 발급 > KPT09W3P

재고 관리

(대리점/품목점 공통)



■ 재고관리 버튼 클릭




■ 재고메뉴가 Open 된다.

1-1. 재고 관리 - 파트별 재고조회



■ 파트별재고조회 버튼 클릭



■ 파트별재고 화면이 Open 된다.

1-2. 재고 관리 - 파트별 재고조회

■ 파트별 재고를 창고별로 조회하는 화면.

[321]파트별재고

부번 **K** 21350 02710 **BF**

커버 어셈블리 - 타이밍 벨트 재고유

재고 46 단가 2,126

결함 0 D/O 9

AMS 3 안전 7

창고	로케이션	수량
M	02C-04-07-02-A	46

차종 020 저장대기 0

재물 통제 조정 지움

JUMP ① 정상 조회되었습니다.

■ 처리 방법

1. 파트번호를 스캔한다.
2. 파트정보가 화면에 Display된다.

※ 참고 사항

1. 부품계열 구분

- 부품계열을 선택하지 않아도 PDA에서 자동으로 조회됨
- 스캔한 부번에 부품계열이 다른 부품의 재고정보가 있으면 PDA에서 자동으로 Pop-up을 띄워주고 작업자가 부품계열을 선택.

2. 수불등급(부번 우측에 표기)

- 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

3. 결함


- 통제수량 + 결함재고

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

1-3. 재고 관리 - 파트별 재고조회


■재고유: 가용재고가 '1' 이상
인 부품만 조회할때



The screenshot shows the HAIMS application interface for inventory management. At the top, there's a status bar with a signal icon, a battery icon, and the time 8:51. Below that is a title bar with a menu icon, the text "[321]파트별재고", and a close button. The main area has a form with fields for "부번" (Part Number) with a dropdown showing 'H', "재고" (Inventory), "결함" (Defect), "AMS", "단가" (Unit Price), "D/O", and "안전" (Safety). Below the form is a table with columns "창고" (Warehouse), "로케이션" (Location), and "수량" (Quantity). At the bottom, there are buttons for "차종" (Vehicle Type), "저장대기" (Waiting to Save), "재물" (Inventory), "통제" (Control), "조정" (Adjustment), and "지움" (Clear). A "JUMP" button is at the very bottom.


1. 화면을오른다면자동으로
'재고유' 상태로조회됨.

■재고무: 가용재고가 '0'인
부품 포함해서 조회할때



This screenshot is identical to the previous one, but the button labeled "재고무" (Inventory Not Available) is highlighted instead of "재고유".

2. 화면에서 '재고유' 버튼을
클릭하면 '재고무'로변경



1-4. 재고 관리 - 파트별 재고조회




1. '재고유' 상태에서 부품번호를 스캔하면 해당부품에 대한 재고 등록 정보가 없다는 메시지가 뜬다.

2. '재고무'로 변경하고 부품 번호를 스캔 또는 입력하면 부품계열 선택 Pop-up이 뜬다.

1-5. 재고 관리 - 파트별 재고조회

1

1. 조회 할 부품을 스캔한다.

2

2. 부품계열이 다른 부품의
재고정보가 있는 경우
부품계열을 선택하는
Pop-up창을 띄워준다.

3

3. 조회하고자 하는 부품계
열을 선택한다.

1-6. 재고 관리 - 파트별 재고조회

4

[321]파트별재고

부번 **K** 21350 02710 **BF**

커버 어셈블리-타이밍 벨트 재고유

재고 46 단가 2,126

결함 0 D/O 9

AMS 3 안전 7

창고	로케이션	수량
M	02C-04-07-02-A	46

차종 020 저장대기 0

재물 통제 조정 지움

JUMP ① 정상 조회되었습니다.

4. 선택한 부품의 재고정보가 조회된다.

5



[321]파트별재고

부번 **H** 21350 02710 **BM**

커버 어셈블리-타이밍 벨트 재고유

재고 62 단가 2,866

결함 0 D/O 56

AMS 36 안전 76

창고	로케이션	수량
M	02C-04-07-02-A	62

차종 020 저장대기 0

재물 통제 조정 지움

JUMP ① 정상 조회되었습니다.

5. 부품계열 버튼을 클릭하면 부품계열이 변경되면서 변경된 부품계열의 재고정보가 조회된다.
 ※ 동일부품에 다른 부품계열의 재고 수량이 '0'보다 큰 경우에만 부품계열 버튼이 작동함.

2-1. 재고 관리 - 파트별 재고조회 (통제 등록)



2-2. 재고 관리 - 파트별 재고조회 (통제 등록)



2-3. 재고 관리 - 파트별 재고조회(통제 등록)



9. 수정 후 수량을 확인 후 엔터 키를 치면 메시지 Pop-up창이 뜬다.

11. 통제 등록 정상처리 메시지를 띄워준다.

10. '예' 버튼을 클릭한다.

12. 파트별 재고 화면으로 리턴 된다.
(결함 = 통제재고+결함재고)

3-1. 재고 관리 - 파트별 재고조회 (재고조정)



1. 조회 할 부품을 스캔한다.

2. 재고정보가 조회된다.

3. 재고조정할 부품을 하단에서 선택한다.

4. 하단의 '조정'버튼을 클릭한다.

5. 재고저정 화면으로 자동 링크된다.

3-2. 재고 관리 - 파트별 재고조회 (재고조정)

The interface consists of three main sections: a keypad, a data entry section, and a calculation section.

- Keypad (Screenshot 4):** A numeric keypad with buttons 1-9, 0, a minus sign (-), a decimal point (.), a backspace (BS), and a Next button. The minus sign button is highlighted with a red box.
- Data Entry Section (Screenshots 5 & 6):**
 - 부번 (Part Number): K 21350 02710 BF
 - 커버 어셈블리 - 타이밍 벨트 (Cover Assembly - Timing Belt)
 - 창고 (Warehouse): M
 - LOC (Location): 02C-04-07-02-A
 - LOC수량 (LOC Quantity): 43
 - 조정처리수량 (Adjustment Quantity): -3
 - 조정후수량 (Adjusted Quantity): 0
- Calculation Section (Screenshot 6):**
 - 조정처리수량 (Adjustment Quantity): -3
 - 조정후수량 (Adjusted Quantity): 40

6. 조정 할 수량을 입력한다.

7. 조정 후 수량이 자동 계산된다.

※ 조정처리 수량에 마이너스 수량 입력방법

1. 조정처리수량 필드를 더블클릭.
2. Clear 버튼을 클릭하여 조정처리수량 필드를 지운다.
3. Num 버튼을 클릭한다.
4. Clear 버튼 위의 마이너스(-) 버튼을 클릭한다.
5. 조정처리할 수량을 입력한다.
6. Enter 키를 클릭한다.

3-3. 재고 관리 - 파트별 재고조회(재고조정)

7

[330]재고조정

부번 K 21350 02710 BF

커버 어셈블리 - 타이밍 벨트

창고 M

질문

조정 처리 하시겠습니까?

예 아니요

조정 후수량 40

지움

JUMP

8

[321]파트별재고

부번 K 21350 02710 BF

커버 어셈블리 - 타이밍 벨트 재고우

재고 40 단가 2,126

결항 3 D/O 9

AMS 3 안전 7

창고	로케이션	수량
M	02C-04-07-02-A	40

차종 020 저장대기 0

재물 통제 조정 지움

JUMP

정상 조회되었습니다.

8. 조정 후 수량을 확인 후 엔터 키를 치면 메시지 Pop-up창이 뜬다.


9. '예' 버튼을 클릭한다.

10. 재고조정 처리가 되고 파트별 재고 화면으로 리턴 된다.

4-1. 재고 관리 - LOC별 재고조회



■ LOC별 재고 버튼 클릭



■ LOC별재고 화면이 Open 된다.

4-2. 재고 관리 - LOC별 재고조회

■ LOC별 재고를 조회하는 화면.

POS	부품번호	수량
A	H 0K2A1 50044	94
A	H 01100 00100	119
A	K 2BF56 AB000	2
A	H 26310 27200	16
A	H 37110 1C200	10
A	H 37110 2J800	3

■ 처리 방법

1. LOC번호를 스캔한다.
2. LOC에 매칭된 파트정보가 화면에 Display된다.

※ 참고 사항

1. LOC 자리수

- 10자리(포지션까지 스캔 또는 입력)
: 해당 로케이션에 매칭된 부품정보가 조회됨
- 9자리(포지션 제외하고 스캔 또는 입력)
: 해당 로케이션에 매칭된 부품정보가 조회됨.
è 포지션 정보가 화면에 표시되어 조회됨

2. 수불등급(부번 우측에 표기)

- 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

3. 세부

- 조회된 부품을 선택하고 세부버튼을 클릭하면
세부 부품정보 확인 가능.


※ 조정처리는 파트별 재고조회(재고조정) 참고

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동
품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이
한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

4-3. 재고 관리 - LOC별 재고조회

■재고유: 가용재고가 '1' 이상
인 부품만 조회할때




The screenshot shows the HAIMS system interface for '재고유' (Inventory Available) search. The top bar displays '[320]LOC별재고'. Below the bar, there are input fields for '창고' (Warehouse) set to 'M', '품목수' (Item Count), and 'LOC' (Location). A hand icon points to the '재고유' button. Below these fields, there is a '표준유' (Standard Inventory) button and a '부번' (Part Number) field with a blue 'H' icon. At the bottom, there is a table with columns '부품번호' (Part Number) and '수량' (Quantity). Below the table, there are buttons for '세부' (Detail), '통제' (Control), '조정' (Adjustment), 'LOC', and '지움' (Clear). The bottom status bar shows 'JUMP' and an information icon.

1. 화면을오른다면자동으로
'재고유' 상태로조회됨.

■재고무: 가용재고가 '0' 인
부품 포함해서 조회할때



The screenshot shows the HAIMS system interface for '재고무' (Inventory Unavailable) search. The top bar displays '[320]LOC별재고'. Below the bar, there are input fields for '창고' (Warehouse) set to 'M', '품목수' (Item Count), and 'LOC' (Location). The '재고무' button is highlighted. Below these fields, there is a '표준유' (Standard Inventory) button and a '부번' (Part Number) field with a blue 'H' icon. At the bottom, there is a table with columns '부품번호' (Part Number) and '수량' (Quantity). Below the table, there are buttons for '세부' (Detail), '통제' (Control), '조정' (Adjustment), 'LOC', and '지움' (Clear). The bottom status bar shows 'JUMP' and an information icon.



4-4. 재고 관리 - LOC별 재고조회

1

1. 조회 할 LOC을 스캔한다.

2

2. LOC에 매칭된 부품정보가 하단에 조회된다.

3

3. 조회하고자 하는 부품을 선택한다.

4-5. 재고 관리 - LOC별 재고조회

4

POS	부품번호	수량
A	H 98510 2G000	10
B	K 66400 0T000	79
B	K 86590 28000ALB	1
D	K OK00R 52211	212
E	K OK2A2 32410K	6
K	K OK2A1 50044	1

4. 부품을 선택하고 하단의
'세부'버튼을 클릭한다.

5

재고수량	221
AMS	0
저장대기	7
미수령	5
단가	55,153
안전	0
출고대기	5
통제재고	5
차종	SPG

5. 부품에 대한 세부정보를
확인할 수 있는 Pop-up창이
뜬다.

6

POS	부품번호	수량
A	K X9D24 571300	0
A	H OK2A1 50044	94
A	H 01100 00100	119
A	K 01100 00100C	0
A	K 2A032 2AH00	0
A	K 2BF56 AB000	2

6. 재고유 버튼을 클릭하여
재고무 상태에서 엔터키를
치면 재고가 '0'인 품목도
조회된다.

4-6. 재고 관리 - LOC별 재고조회

■ LOC 10자리 스캔 또는 입력

9:21

[320]LOC별재고

창고 M 품목수 61 재고유

LOC 11A-01-01-01-A 표준유

부번 K CM

판넬 - 프론트 펜더, 우

POS		부품번호	수량
A	K	X9D24 571300	0
A	H	0K2A1 50044	94
A	H	01100 00100	119
A	K	01100 00100C	0
A	K	2A032 2AH00	0
A	K	2BF56 AB000	2

세부 통제 조정 LOC 지움

JUMP

1. 10자에 매칭된 부품정보가
조회된다.

■ LOC 9자리 스캔 또는 입력

9:21

[320]LOC별재고

창고 M 품목수 35 재고유

LOC 11A-01-01-01 표준유

부번 K CM

판넬 - 프론트 펜더, 우

POS		부품번호	수량
A	H	01100 00100	119
A	K	2BF56 AB000	2
A	H	26310 27200	16
A	H	37110 1C200	10
A	H	37110 2J800	3
A	H	37110 3K300	2

세부 통제 조정 LOC 지움

JUMP

2. 9자리이 이후에 매칭된 부품정보가
조회된다.

※ 포지션 정보가 조회됨.

5-1. 재고 관리 - LOC별 재고조회 (통제 등록)

1

[320]LOC별재고

창고 M 품목수 35 재고유

LOC 11A-01-01-01-A 표준유

부번 K OK00R 52211 CM

판넬 - 프론트 펜더, 우

POS		부품번호	수량
A	H	98510 2G000	10
B	K	66400 0T000	79
B	K	86590 28000ALB	1
D	K	OK00R 52211	212
E	K	OK2A2 32410K	6
K	K	OK2A1 50044	1

세부 통제 조정 LOC 지움

JUMP

2

[212]OS/D

부번 K OK00R 52211 CM

판넬 - 프론트 펜더, 우

LOC 11A-01-01-01-A

LOC수량 212

OS/D처리수량

OS/D사유 수량부족

수정후수량

지움

JUMP

3

[212]OS/D

부번 K OK00R 52211 CM

판넬 - 프론트 펜더, 우

LOC 11A-01-01-01-A

LOC수량 212

OS/D처리수량 3

OS/D사유 수량부족

수정후수량 209

지움

JUMP

1. 재고정보가 조회된 상태에서
통제 등록할 부품을 하단에서
선택한다.


2. 하단의 '통제' 버튼을 클릭한다.

3. 통제등록 화면(OS&D)화면
으로 자동 링크된다.

4. 통제등록 할 수량을 입력한다.
(OS&D 처리수량)

5-2. 재고 관리 - LOC별 재고조회 (통제 등록)

4



[212]OS/D

부번 K OK00R 52211 수량부족

LOC 11A-01-01-01-A

LOC수량 212

OS/D처리수량 3

OS/D사유 수량부족


수정 후수량 209

지움

JUMP

5. 통제 사유를 선택한다.
(OS&D 사유)

5



[212]OS/D

부번 K OK00R 52211 CM

LOC 11A-01-01-01-A

LOC수량 212

OS/D처리수량 3

OS/D사유 수량부족


수정 후수량 209

지움

JUMP

6. 수정 후 수량이 자동 계산된다.
(LOC수량 - 통제등록수량)

6



[212]OS/D

부번 K OK00R 52211 CM

LOC 11A-01-01-01-A

LOC수량 212

OS/D처리수량 3

OS/D사유 수량부족

수정 후수량 209

지움

JUMP

질문

212개중 3개를 OS&D 처리 하시겠습니까?

예 아니요

7. 수정 후 수량을 확인 후 엔터 키를 치면 메시지 Pop-up창이 뜬다.

8. '예' 버튼을 클릭한다.

5-3. 재고 관리 - LOC별 재고조회 (통제 등록)

7

[320]LOC별재고

창고 M 품목수 35 재고유

LOC 11A-01-01-01-A 표준유

부번 K OK00R 52211 CM

판넬 - 프론트 펜더, 우

POS	부품번호	수량
A	H 96680 2E500	10
A	H 98510 2G000	10
B	K 66400 0T000	79
B	K 86590 28000ALB	1
D	K OK00R 52211	209
E	K OK2A2 32410K	6

세부 통제 조정 LOC 지움

JUMP

8

[320]LOC별재고

LOC 11A-01-01-01-A

부번 K OK00R 52211 CM

판넬 - 프론트 펜더, 우

재고수량 218

AMS	0	안전	0
저장대기	7	출고대기	5
미수령	5	통제재고	8
단가	55,153	차종	SPG

JUMP

정상 조회되었습니다.





9. 파트별 재고 화면으로 리턴 된다.
(결합 = 통제재고+결합재고)

10. 하단의 '세부' 버튼을 클릭하면 재고 세부정보 조회 Pop-up창이 뜬다.
11. 앞에서 통제 등록한 수량이 통제재고로 조회된다.



■ 부품정보조회 버튼 클릭



■ 부품정보조회 화면이 Open 된다.

6-2. 재고 관리 - 부품정보조회

■ 부품정보를 조회하는 화면.

■ 처리 방법

1. 부품번호를 입력한다.
2. 선택사항(차종, 참고)

1

9:08

[324]부품정보조회

부번

H

26300 35503

AM

FILTER ASSY-ENGINE OIL

차종

참고

M

이전

다음

	부품번호	로케이션	재고	단가	부품명	CL	차종
H	26300 35503	10A-06-03-05-A	0	0		A1	380
H	26330 4X000	M	0	4,230	오일 필터(4140,4141)	A1	4H0
H	28711 37000-S	90Z-99-99-99-A	0	0	프로텍터 어셈블리-히트	D2	370
H	28796 37050-S	90Z-99-99-99-A	0	0	프로텍터	D2	370
H	29110 A5000	02B-04-26-02-A	33	3,084	널 앞세이-언더 커버 프론	B1	A50
H	29110 0J000	05A-01-19-02-A	2	7,738	커버 어셈블리-엔진 하부	C2	0J0
H	29110 1F300	06D-01-06-01-A	11	0	언더바디스키드 플레이트	D2	1F0

파트

LOC

지움

JUMP

조회가 완료되었습니다.

※ 참고 사항

1. 수불등급(부번 우측에 표기)
 - 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동
품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이
한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

6-3. 재고 관리 - 부품정보조회

■ 부품번호 입력시

부번 H 26300 35503 AM
 FILTER ASSY-ENGINE OIL
 차종 [] 창고 M 이전 다음

	부품번호	로케이션
H	26300 35503	10A-06-03-05-A
H	26330 4X000	M
H	28711 37000-S	90Z-99-99-99-A
H	28796 37050-S	90Z-99-99-99-A
H	29110 A5000	02B-04-26-02-A
H	29110 0J000	05A-01-19-02-A
H	29110 1F300	06D-01-06-01-A

파트 LOC 지움
 JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

1. 부품번호를 입력한다.
2. 입력한 부품번호 이후의 부번 정보가 자동으로 조회된다.
3. 이전/다음버튼 이용하여 조회

■ 차종 선택시

부번 H 21350 4A001
 커버 어셈블리-타이밍체인 하부 프론
 차종 SORENTO 창고 M 이전 다음

	부품번호	로케이션
H	21350 4A001	40A-03-27-03-A
H	21360 4A001	02B-03-13-01-A
K	21360 4A001	02B-03-13-01-A
H	21370 4A401	01B-05-04-02-A
K	86811 3E001	06C-02-04-01-A
H	86811 3E002	M
K	86811 3E002	06C-02-06-01-A

파트 LOC 지움
 JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

1. 차종을 선택한다.
2. 차종에 매칭된 모든 부품번호 정보가 자동으로 조회된다.
3. 이전/다음버튼 이용하여 조회

■ 창고 선택시

부번 H HG060 006
 웨더스트립 어셈블리-프론트 도어벨트
 차종 [] 창고 M 이전 다음



	부품번호	로케이션
H	HG060 006	02A-01-11-09-A
H	HG260 002	02A-01-11-08-A
H	HG260 003	02A-01-12-08-A
H	HJ110 004	02C-02-04-03-A
H	HJ110 005	02C-02-04-03-A
H	HJ210 001	02C-02-05-02-A
H	HJ210 002	02C-02-05-02-A

파트 LOC 지움
 JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

1. 창고를 선택한다.
2. 창고에 매칭된 모든 부품번호 정보가 자동으로 조회된다.
3. 이전/다음버튼 이용하여 조회



■ 부품수불이력 버튼 클릭



■ 부품수불이력조회 화면이 Open 된다.

7-2. 재고 관리 - 부품수불이력

■ 부품수불이력을 조회하는 화면.

1 9:08

[323]부품수불이력조회

조회년월 13-10-31

부번 H 21350 38014 BM

커버 어셈블리 - 타이밍 벨트 하부

LOC 전월

등록창고 M 수불건수 71

구분	날짜	창고	수량
판매	1024	M	2
판매	1024	M	1
판매	1024	M	3

현재고 546 CL A1 단가 7,087

파트 LOC 지움

JUMP

■ 처리 방법

1. 조회년월일 선택.
2. 부품번호 스캔

※ 참고 사항

1. 수불등급(부번 우측에 표기)
 - 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시
2. 조회년월일 기준으로 이전 1개월 부품수불 현황이 조회된다.
 - è 1개월 이상의 수불조회는 HAIMS에서 조회



※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동
품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이
한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

8-1. 재고 관리 - LOC 재물조사



■ LOC재물조사 버튼 클릭



■ 재물조사(LOC) 화면이 Open 된다.

8-2. 재고 관리 - LOC 재물조사

■ LOC별 재물조사를 하는 화면.

1 9:08

[301]재물조사(LOC)

창고 M LOC 02C-04-07-02-A

	부품번호	재고	통합
H	21350 23500	65	
H	21350 02710	62	
H	21360 23500	52	

부번 H 21350 02710 BM

커버 어셈블리 - 타이밍 벨트

건수 9 재고수량 62

수량 62 출고대기 56

단 가 2866

파트 지움

JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

■ 처리 방법

1. LOC번호를 스캔한다.
2. LOC에 매칭된 파트정보가 화면에 Display된다.

※ 참고 사항


1. LOC별 재물조사에서 전산재고와 실물수량이 차이가 나는 경우 헤임즈에서 재고조정 가능
2. 해당 로케이션에 등록된 모든 파트정보가 조회됨.

※ 조정처리는 헤임즈 재물조사 관리 및 로케이션 조회 화면에서 처리

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

8-3. 재고 관리 - LOC 재물조사



1. 재물조사 할 LOC을 스캔한다.

2. 부품번호를 스캔하면 계열이 2개 이상인 경우 계열선택 팝업 화면이 뜬다.

3. 계열을 선택한다.

4. 스캔한 부분에 대한 상세정보가 조회된다.

8-4. 재고 관리 - LOC 재물조사

4

Warning dialog box text: 입력한 수량과 상이합니다. 이상내역을 등록 하시겠습니까? (The entered quantity is different. Do you want to register the abnormal record?)

Buttons: 예 (Yes), 아니요 (No)

Background screen details: [301]재물조사(LOC), 창고 M, LOC 02C-04-07-02-A, 부품번호, 재고, 통합, H 질문, 수량 65, 출고대기 56, 단가 2,866, 파트 지움, JUMP, 조회가 완료되었습니다.

5. 실물수량을 확인하여 수량을 입력하고 엔터키를 친다.

6. 조회한 수량과 입력한 수량이 다른 경우 이상내역 등록 메시지가 팝업된다.

7. '예' 클릭

5

Popup menu: 이상코드 (Abnormal Code)

코드	설명
A5	개선전자재
A6	기타 불량
A7	불용재고
A8	재고상이

Buttons: 확인 (Confirm), 취소 (Cancel)

Background screen details: [301]재물조사(LOC), 창고 M, LOC 02C-04-07-02-A, 부품번호, 재고, 통합, H 질문, 수량 65, 출고대기 56, 단가 2,866, 파트 지움, JUMP, 조회가 완료되었습니다.

8. 이상코드를 선택하는 팝업 창이 뜨고 코드를 선택한 후 확인 버튼을 클릭한다.

6

Background screen details: [301]재물조사(LOC), 창고 M, LOC 02C-04-07-02-A, 부품번호, 재고, 통합, H 질문, 수량 65, 출고대기 56, 단가 2,866, 파트 지움, JUMP, 조회가 완료되었습니다.

부품번호	재고	통합
H 21350 23500	65	
H 21360 23500	52	
K 21350 02710	40	

Buttons: 확인 (Confirm), 취소 (Cancel)

9. 해당 부번에 대한 재물조사 결과가 헤임즈에 생성된다.

8-5. 재고 관리 - LOC 재물조사

7

[301]재물조사(LOC)

창고 M LOC 02C-04-07-02-A

	부품번호	재고	통합
H	21350 23500	65	
H	21360 23500	52	
K	21350 02710	40	

부번 K 21350 02710 BF

커버 어셈블리 - 타이밍 벨트

건수 9 재고수량 40

수량 40 출고대기 9

단 가 2,126

파트 지움

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.

8

[301]재물조사(LOC)

창고 M LOC 02C-04-07-02-A

	부품번호	재고	통합
H	21350 23500	65	
H	21360 23500	52	
K	21350 23500	30	N

부번 H

건수 9 재고수량

수량 출고대기

단 가

파트 지움

JUMP ⓘ 조회가 완료되었습니다.



10. 부번을 스캔하면 계열이 2개 이상인 경우 남은 부번 정보가 조회된다.

11. 조회한 수량과 입력한 수량이 같은 경우 곧바로 재물조사 결과가 헤임즈에 생성된다.

8-6. 재고 관리 - LOC 재물조사

[HV04] 재물조사 관리 및 로케이션 조회

조정

수정

조회

삭제

인쇄

조회구분

재물조사결과

조회대상

H 0 ~ H 9

참고

M

차종

-전체-

품목구분

-전체-

재고일치여부

-전체-

조정작업여부

-전체-

일자

-전체-

불출대기=0

엑셀다운

1/1

이전



다음

SEQ		조정	L	부품번호	부품명	차종	품목	CLASS	이동단가	참고	LOC	전산재고	실재고	차이수량
1			H	21350 02710	커버 어셈블리 - 타이밍 벨트	020	IG	B1	2,866	M	02C-04-07-02-A	62	65	3
2			H	29120 3K250	커버 어셈블리 - 엔진 언더	3K0	IG	A2	9,191	M	05A-01-01-03-A	498	490	-8
3			H	29120 3L000	커버 - 프론트 하부	3L0	IG	A1	3,767	M	05A-01-01-03-A	419	419	0

- PDA 로 LOC 재물조사를 한 결과는 재물조사 관리 및 로케이션 조회 화면에서 확인 가능함.
- 1) 조회구분 : 재물조사결과, 조회대상 : 계열 및 부번의 범위 값을 입력하고 조회.
 - 2) 불일치 건에 대해서는 조정 버튼을 이용하면 조정증표가 발행되고 조정처리 됨.
일치 건에 대해서는 삭제 버튼을 이용하여 삭제처리 가능함.



■ 재물조사 버튼 클릭



■ 재물조사 화면이 Open 된다.

9-2. 재고 관리 - 재물조사

■ 재물조사를 하는 화면.

■ 처리 방법

1. 재물조사 대상을 조회한다.
2. 재물조사번호를 더블클릭 하거나 선택 후 재물조사 버튼을 클릭한다.
3. 해당 로케이션에 가서 부품을 스캔한다.
4. 실샘수량을 입력하고 엔터키를 친다.

※ 참고 사항

1. HD70 재물조사 생성관리 화면에서 생성한 재물조사 대상 건이 자동으로 지시됨.
2. PDA에서 재물조사한 결과는 HD71 재물조사 결과 조회 화면에서 확인할 수 있음.

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

9-3. 재고 관리 - 재물조사

1

2

3

1. 검색조건을 입력하고 조회버튼을 클릭한다.

2. 재물조사할 번호를 더블클릭하거나 선택 후 재물조사 버튼을 클릭한다.

3. 지시된 로케이션으로 이동하여 지시된 부품번호를 스캔한다.

4. 해당 부품을 실셈하고 실셈수량을 입력한 후 엔터키를 친다.

9-4. 재고 관리 - 재물조사

4

재물조사번호 001 ITEM수 10
창고 M 구분 수시

LOC 질문

입력한 수량과 상이합니다.
이상내역을 등록 하시겠습니까?

예 아니요

단가 30,307 차이수량 -1

파트

JUMP

5. 지시 수량과 실셈수량이 다른 경우 이상내역 등록 메시지 창이 팝업된다.

6. '예' 클릭

5

재물조사번호 001 ITEM수 10
창고 M 구분 수시

LOC

부번 AM

패드

재고수

출고대기

단가 30,307 차이수량 -1

파트

JUMP

이상코드

코드	설명
A5	개선전자재
A6	기타 불량
A7	불용재고
A8	재고상이

확인 취소

7. 이상코드를 선택하는 팝업 창이 뜨고 코드를 선택한 후 확인 버튼을 클릭한다.

6

재물조사번호 001 ITEM수 9
창고 M 구분 수시

LOC 01M-01-01-04-A

부번 K 58101 1FA50 AM

패드 키트 - 프론트 디스크 브레이크

재고수량 0 LOC수량 0

출고대기 0 실셈수량 0

단가 30,247 차이수량 0

파트

JUMP

8. 해당 부번에 대한 재물조사가 완료되고 다음 재물조사할 부번이 지시된다.

9-5. 재고 관리 - 재물조사

7

[302]재물조사

재물조사번호 001 ITEM수 1

창고 M 구분 수시

LOC 01M-01-01-08-A

알림

해당 번호의 재물조사를 종료합니다.

출고대기 6 실센수량 3

단가 47,895 차이수량 0

파트

JUMP



8

[310]재물조사 대상조회

창고 M 생성일자 13-12-26

구분 완료구분 조회

재물조사번호	건수	완료	구분
001	0	완료	수시
002	10	생성	수시
003	37	생성	정기

재물조사 지움 총건수 3

JUMP 정상 조회되었습니다.

9. 재물조사 진행 중인 번호의 마지막 부번에 대하여 재물조사를 하면 재물조사 완료 메시지 창이 팝업된다.

10. 재물조사 대상 조회 화면으로 리턴되고 해당 재물조사 번호는 대상건수 0, 완료 상태로 조회된다.

9-6. 재고 관리 - 재물조사

- 재물조사 대상 선택 후 재물조사 진행 중 화면을 닫으면 재물조사한 건수는 HAIMS에 반영되고 미처리한 건수는 재물조사대상으로 조회됨.

9:54

[310]재물조사 대상조회

창고 M 생성일자 13-12-26

구분 완료구분 조회

재물조사번호	건수	완료	구분
001	10	생성	수시
002	10	생성	수시
003	37	생성	정기

재물조사 지움 총건수 3

JUMP ! 정상 조회되었습니다.

9:54

[302]재물조사

재물조사번호 001 ITEM수 5

창고 M 구분 수시

LOC 01M-01-01-06-A

부번 H 58101 3KA61 AM

패드 키트 - 프런트 디스크 브레이크

재고수량 2 LOC수량 2

출고대기 439 실샘수량 2

단가 30,769 차이수량 0

파트

JUMP ! 정상 조회되었습니다.

9:54

[310]재물조사 대상조회

창고 M 생성일자 13-12-26

구분 완료구분 조회

재물조사번호	건수	완료	구분
001	5	진행중	수시
002	10	생성	수시
003	37	생성	정기

재물조사 지움 총건수 3

JUMP ! 정상 조회되었습니다.

1. 재물조사 대상 10건

2. 10건 중 5건 실적처리 완료 후 화면을 닫는다.

3. 재물조사대상 화면에서 조회 하면 미처리된 5건만 조회됨.

9-7. 재고 관리 - 재물조사

*[HD70] 재물조사 생성관리

생성일자 2013-12-26 순번 003

수시 재물조사 대상 선정

창고구분 -선택- ZONE -선택- 실사대상 시작LOC 실사대상 ITEM 수 부품계열

ITEM 수 수량

정기 재물조사 대상 선정

생성기준 무재고판매 창고구분 M

ZONE -선택- LOCATION -선택- ~ -선택- 부품계열

재고등급 -선택- ~ -선택- 수불등급 -선택- ~ -선택- 가격 ~ -선택- 차종 -선택-

무재고 판매 품목 2013-10-16 ~ 2013-10-18 대상: 가용재고 > 0

ITEM 수 37 수량 142 금액 1,844,848

■ PDA 로 재물조사를 하기 위해서는 재물조사 대상을 생성해야 함.

- 1) 정기, 수시 재물조사 대상을 생성할 수 있음.
- 2) 정기 재물조사는 생성기준(로케이션, 재고, 무재고판매)에 따라 생성할 수 있으며, 1일 1회 최대 500개 ITEM 까지 생성가능함.
- 3) 수시 재물조사는 1일 여러 번 1회 최대 300 ITEM 까지 생성할 수 있음.
- 4) 계산 버튼을 통해 생성할 ITEM 수와 수량을 미리 확인할 수 있음.

9-8. 재고 관리 - 재물조사

*[HD 71] 재물조사 결과 조회

조회구분

수시재물조사

작업구분

결과구분

부품계열

수시 재물조사 생성일자

2013-12-26

~

2013-12-26

창고

ZONE

정기 재물조사 생성일자

2013-12-24

전체선택

엑셀다운

SEQ	L	부품번호	부품명	단가	창고	Location	전산재고	실사재고	차이	결과구분	재물조사번호	비고	
1	☐	H	58101 1FA50	패드 키트 - 프론트 ...	30,307	M	01M-01-01-04...	4	3	-1	완료	수시 - 2013-12-26 - 001	
2	☐	K	58101 1FA50	패드 키트 - 프론트 디스...	30,247	M	01M-01-01-04...	0	0	0	일치	수시 - 2013-12-26 - 001	
3	☐	K	58101 2TA00	패드 키트 - 프론트 ...	30,303	M	01M-01-01-04...	7	7	0	일치	수시 - 2013-12-26 - 001	
4	☐	H	58101 3VA70	패드 키트 - 프론트 ...	34,723	M	01M-01-01-05...	2	2	0	일치	수시 - 2013-12-26 - 001	
5	☐	H	58101 4HA01	패드 키트 - 프론트 ...	34,133	M	01M-01-01-05...	4	5	1	불일치	수시 - 2013-12-26 - 001	
6	☐	H	58101 3KA61	패드 키트 - 프론트 디스...	30,769	M	01M-01-01-06...	2	2	0	일치	수시 - 2013-12-26 - 001	
7	☐	K	58101 3LA11	패드 키트 - 프론트 디스...	39,243	M	01M-01-01-07...	0	0	0	일치	수시 - 2013-12-26 - 001	
8	☐	H	58101 4AA32	패드 키트 - 프론트 ...	17,801	M	01M-01-01-07...	4	4	0	일치	수시 - 2013-12-26 - 001	
9	☐	K	58101 4DA00	패드 키트 - 프론트 ...	35,302	M	01M-01-01-07...	4	4	0	일치	수시 - 2013-12-26 - 001	
10	☐	K	58101 4EB00	전 라이닝(1.4T)	47,895	M	01M-01-01-08...	3	3	0	일치	수시 - 2013-12-26 - 001	
11	☐	H	55503 3B001	암 컴플리트 - 트레일...	77,836	M	01S-01-01-01-B	1	0	0	삭제	수시 - 2013-12-26 - 002	
12	☐	H	55503 34002	암 어셈블리 - 트레일...	80,044	M	01S-01-01-01-B	1	0	0	삭제	수시 - 2013-12-26 - 002	
13	☐	H	55503 35000	암 어셈블리 - 트레일...	79,433	M	01S-01-01-01-B	1	0	0	생성	수시 - 2013-12-26 - 002	
14	☐	H	55504 3B001	암 컴플리트 - 트레일...	74,030	M	01S-01-01-01-B	1	0	0	생성	수시 - 2013-12-26 - 002	
15	☐	H	55504 35000	암 어셈블리 - 트레일...	64,799	M	01S-01-01-01-B	1	0	0	생성	수시 - 2013-12-26 - 002	
16	☐	K	54500 2K200	암 컴플리트 - 프론트...	28,437	M	01S-01-01-02-A	0	0	0	생성	수시 - 2013-12-26 - 002	

■ PDA 로 재물조사한 결과를 확인 가능함.

- 1) 조회구분 : 정기재물조사, 수시재물조사
- 2) 작업구분 : 재물조사 번호 단위로 생성, 진행중, 완료, 삭제 여부로 조회 가능함.
- 3) 결과구분 : 각 ITEM 단위의 재물조사 결과로 생성, 일치, 불일치, 삭제, 완료.
- 4) 삭제 : 결과구분이 생성인 건에 대해서만 삭제 처리 가능함.
- 5) 완료 : 결과구분이 불일치 건에 대해서만 완료 처리 가능함.




MEMBER LOGIN



아이디		로그인
비밀번호		
IP/ Mac Address ▶		임시비밀번호 발급 ▶ KPT09W3P

LOC 관리

(대리점/품목점 공통)



■ LOC관리 버튼 클릭




■ 로케이션메뉴가 Open 된다.

1-1. LOC 관리 - LOC 재고이동



■ LOC재고이동 버튼 클릭



■ LOC재고이동 화면이 Open 된다.

1-2. LOC 관리 - LOC 재고이동

■ LOC의 재고를 이동관리 화면. (싱글; 한 개의 품목을 이동할 경우 사용)

■ 처리 방법

1. LOC번호를 스캔한다.
2. 이동 할 부품번호를 스캔한다.
3. 수량을 확인하고 엔터키를 친다.
4. 이동할 LOC번호를 스캔한다.
5. 수량을 확인하고 엔터키를 친다.

※ 참고 사항

1. 부품계열 구분

- 부품계열을 선택하지 않아도 PDA에서 자동으로 조회됨
- 스캔한 부번에 부품계열이 다른 부품의 재고정보가 있으면 PDA에서 자동으로 Pop-up을 띄워주고 작업자가 부품계열을 선택.

2. 수불등급(부번 우측에 표기)

- 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

3. 체인파트가 있는 경우 자동으로 체인파트 정보를 확인할 수 있는 Pop-up창을 띄워준다.

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

1-3. LOC 관리 - LOC 재고이동

■ LOC의 재고를 이동관리 화면. (멀티; 여러개의 품목을 이동할 경우 사용)

	부품번호	수량
H	87511 43000	4
H	87511 H1030	2
H	87544 3J000	3

■ 처리 방법

1. LOC번호를 스캔한다.
2. 이동 할 부품번호를 스캔한다.
3. 수량을 확인하고 엔터키를 친다.
4. 이동할 부품이 여러 개면, 1~3번 반복작업
5. 불출버튼을 클릭한다.
6. 이동할 LOC번호를 스캔한다.
7. 수량을 확인하고 엔터키를 친다.
8. 이동저장이 완료될 때 까지 6~7번 반복작업

※ 참고 사항

1. 부품계열 구분

- 부품계열을 선택하지 않아도 PDA에서 자동으로 조회됨
- 스캔한 부번에 부품계열이 다른 부품의 재고정보가 있으면 PDA에서 자동으로 Pop-up을 띄워주고 작업자가 부품계열을 선택.

2. 수불등급(부번 우측에 표기)

- 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

3. 체인파트가 있는경우 자동으로 체인파트 정보를 확인할 수 있는 Pop-up창을 띄워준다.

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

1-4. LOC 관리 - LOC 재고이동

■ LOC의 재고를 이동관리 화면. (ALL; 셀에 매칭된 부품을 전체 이동할 경우 사용)

	부품번호	수량	출고
H	87511 H1030	2	0
H	87511 43000	4	0
H	87512 43001	4	0

■ 처리 방법

1. 창고를 선택한다.
2. LOC을 스캔한다.
3. 이동 저장할 LOC번호를 스캔한다.

1-5. LOC 관리 - LOC 재고이동

■ 싱글

창고 M 건수 0

LOC [] 싱글

부번 H

가능수량 출고대기

부품번호	수량

부번 H

LOC

수량 PART

내역 불출 삭제 지움

JUMP

1. LOC재고이동 화면을 오픈
하면 자동으로 싱글 상태로
오픈된다.

■ 멀티

창고 M 건수 0

LOC [] 멀티

부번 H

가능수량 출고대기

부품번호	수량

내역 불출 삭제 지움

JUMP

2. '싱글' 버튼을 클릭하면
멀티화면으로 변경된다.

■ ALL

창고 M 건수 0

LOC [] ALL

부품번호	수량	출고

LOC


내역 지움

JUMP

3. '멀티' 버튼을 클릭하면
ALL화면으로 변경된다.


2-1. LOC 관리 - LOC 재고이동 (싱글)

1




1. LOC을 스캔한다.

2



2. 이동할 부품을 스캔한다.

3



3. 수량을 확인하고 LOC에서 부품을 출고한다.

2-2. LOC 관리 - LOC 재고이동 (싱글)

4

4. 수량을 확인하고 엔터키를 친다.

5. 하단에 출고한 부품정보가 자동으로 조회된다.

5

6. 이동저장 할 LOC을 스캔한다.

7. 부품을 LOC에 저장한다.

6

8. 수량을 확인 후 엔터키를 친다.

9. 이동저장 완료 메시지를 띄워준다.

2-3. LOC 관리 - LOC 재고이동 (싱글)




1. LOC을 스캔한다.
2. 하단의 '내역'버튼을 클릭한다.

3. LOC에 매칭된 부품정보를 조회할 수 있는 Pop-up이 뜬다.
4. 이동할 부품을 선택하고 하단의 '선택'버튼을 클릭한다.

5. 재고이동 화면으로 리턴되고 선택한 부품이 자동으로 조회된다.

3-1. LOC 관리 - LOC 재고이동 (멀티)

1

2

3

1. LOC을 스캔한다.
2. 이동할 부품을 스캔한다.
3. 수량을 확인 후 엔터키를 친다.

4. 출고한 부품이 하단의 리스트 박스에 저장된다.

5. 이동하고자 하는 부품이 여러 개인 경우 1~3번의 작업을 반복하여 진행한다.
6. 출고된 부품은 하단의 리스트 박스에 자동 저장된다.

3-2. LOC 관리 - LOC 재고이동 (멀티)

4

[401]LOC재고이동

창고 M 건수 3

LOC 02C-03-14-03-A 멀티

부번 H

가능수량 출고대기

	부품번호	수량
H	87561 43301	72
H	87512 M2000	46
H	87522 4B000	27

내역 불출 삭제 지움

JUMP

7. 리스트박스에 저장된 부품을 삭제하고자 하는 경우 삭제할 부품을 선택하고 하단의 '삭제'버튼을 클릭한다.

5

[401]LOC재고이동

창고 M 건수 3

LOC 02C-03-14-03-A 멀티

부번 H

가능수량

질문

선택한 부품을 삭제 하시겠습니까?

예 아니요

내역 불출 삭제 지움

JUMP

8. 삭제 여부를 묻는 메시지를 띄워준다.

9. '예'를 선택한다.

6

[401]LOC재고이동

창고 M 건수 3

LOC 02C-03-14-03-A 멀티

부번 H

가능수량 출고대기

	부품번호	수량
H	87561 43301	72
H	87512 M2000	46

내역 불출 삭제 지움

JUMP

10. 리스트박스에서 부품이 삭제된다.

3-3. LOC 관리 - LOC 재고이동 (멀티)

7

	부품번호	수량
H	87561 43301	72
H	87512 M2000	46

부번 H

LOC

수량 PART

내역 불출 삭제 지움

11. 이동할 부품의 출고작업이 완료되면, 하단의 ‘불출’ 버튼을 클릭한다.
12. 화면이 이동저장 할 수 있게 자동으로 변환된다.

8

	부품번호	수량
H	87561 43301	72
H	87512 M2000	46

부번 H 87561 43301 CM

LOC

수량 72 PART

내역 불출 삭제 지움

13. 저장할 부품을 리스트박스에서 선택한다.
- ※ 출고한 부품을 스캔해야 됨.

9

	부품번호	수량
H	87561 43301	72
H	87512 M2000	46

부번 H 87561 43301 CM

LOC 02C-03-06-04-A

수량 72 PART

내역 불출 삭제 지움

14. 이동저장 할 로케이션을 스캔한다.
15. 부품을 로케이션에 입고한다.
16. 수량을 확인 후 엔터를 친다.

3-4. LOC 관리 - LOC 재고이동 (멀티)

10

1 [401]LOC재고이동

창고 M 건수 3

부품번호	수량
H 87512 M2000	46

부번 H 87512 M2000 CM

LOC 02C-03-06-04-A

수량 46 PART

내역 불출 삭제 지움

JUMP

11

1 [401]LOC재고이동

창고 M 건수 3

부품번호	수량
H 87512 M2000	46

부번 H 87512 M2000 CM

LOC 02C-03-06-04-A

수량 46 PART

내역 불출 삭제 지움

JUMP


알림 ok

이동 저장 되었습니다.

17. 리스트박스의 부품이
완료될 때 까지 13~16번
작업을 반복한다.

18. 이동저장이 완료되면 메시지를
띄워준다.

4-1. LOC 관리 - LOC 재고이동 (ALL)



4-2. LOC 관리 - LOC 재고이동 (ALL)

4

[401]LOC재고이동

창고 M 건수 3

LOC 02C-03-06-04-A ALL

	부품번호	수량	출고
H	87511 H1030	2	0
H	87511 43000	4	0
H	87512 43001	4	0

LOC 02C-03-06-03-A I

내역 지움

JUMP



5

[401]LOC재고이동

창고 M 건수 0

LOC ALL

	부품번호	수량	출고
--	------	----	----

LOC

내역 지움

JUMP



5. 이동저장 할 LOC을 스캔한다.

6. LOC에 매칭된 모든 부품이
이동되고 화면은 클리어된다.

5-1. LOC 관리 - LOC 등록



■ LOC등록 버튼 클릭



■ LOC등록 화면이 Open 된다.

5-2. LOC 관리 - LOC 등록

■ 부품의 LOC을 등록관리 화면.

■ 처리 방법

1. 창고를 선택한다.
2. 부품계열을 선택한다.
3. 부품을 스캔한다.
4. 변경 또는 신규 등록 할 LOC을 스캔한다.

※ 참고 사항

1. 부품계열 구분
 - 부품계열은 작업자가 선택해야함.
2. 수불등급(부번 우측에 표기)
 - 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시
3. PDA 피킹작업을 하는 대리점/품목점의 경우 PDA피킹 작업이 완료되지 않은 상태에서는 LOC변경 작업이 불가함.
 - PDA 피킹작업 완료 후 변경가능

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

※ PDA 피킹작업 미사용 대리점/품목점은 언제든지 변경가능. 단, HT01 & HT03화면에서 판매처리할때 PDA사용으로 체크하고 판매처리하면 피킹대상으로 생성되어 LOC변경 작업이 불가함.

※ 조정처리는 파트별 재고조회(재고조정) 참고

5-3. LOC 관리 - LOC 등록

■ 등록용

[410]LOC등록

창고 M

부번 H

LOC

가용재고

등록 LOC

입고예정(D/I)

판매예정(D/O)

재고 조정 지움

JUMP

1. LOC등록 화면을 오픈하면
'등록용'으로 오픈되고 부번을
스캔하면 커서가 등록LOC에
위치한다.

■ 조회용

[410]LOC등록

창고 M

부번 H

LOC

가용재고

등록 LOC

입고예정(D/I)

판매예정(D/O)

재고 조정 지움

JUMP

2. '등록용' 버튼을 클릭하면
'조회용' 버튼으로 바뀌고 부번을
스캔하면 커서가 부번에 위치한다.

5-4. LOC 관리 - LOC 등록

1

[410]LOC등록

창고 M [등록용]

부번 H []

LOC

가용재고 []

등록 LOC []

입고예정(D/I) 판매예정(D/O)

[재고] [조정] [지움]

JUMP

1. 창고를 선택한다.

2

[410]LOC등록

창고 M [등록용]

부번 H []

LOC

가용재고 []

등록 LOC []

입고예정(D/I) 판매예정(D/O)

[재고] [조정] [지움]

JUMP

2. 부품계열을 선택한다.

3

[410]LOC등록

창고 M [등록용]

부번 H 87512 43001 CM

가드 - 프론트 머드 우측

LOC 02C-03-06-03-A

가용재고 16

등록 LOC []

입고예정(D/I) 판매예정(D/O)

[재고] [조정] [지움]

JUMP

3. 부품번호를 스캔한다.

4. LOC번호 & 수량이 조회된다.

5-5. LOC 관리 - LOC 등록

4

The screenshot shows the [410]LOC등록 screen. At the top, there's a status bar with a menu icon, a back arrow, a search icon, a refresh icon, and a battery icon, along with the time 2:33. Below the title bar, there are fields for '창고' (Warehouse) with a dropdown menu showing 'M' and a '등록용' (Registration) button. The '부번' (Number) field shows 'H' with a dropdown and the value '87512 43001', followed by a red 'CM' label. A blue dialog box titled '질문' (Question) is overlaid on the screen, asking '02C-03-06-04-A 로케이션을 등록하시겠습니까?' (Do you want to register the location 02C-03-06-04-A?). It has two buttons: '예' (Yes) and '아니요' (No). Below the dialog, there are fields for 'LOC' and '가용' (Available). At the bottom, there are fields for '입고예정(D/I)' (In-stock expected (D/I)) and '판매예정(D/O)' (Sales expected (D/O)), both showing '0'. There are three buttons: '재고' (Inventory), '조정' (Adjust), and '지움' (Delete). At the very bottom, there's a 'JUMP' button and a status bar with a red message: '조화가 완료되었습니다.' (Adjustment is complete).

5

The screenshot shows the [410]LOC등록 screen after the LOC is registered. The '창고' (Warehouse) field still shows 'M' and the '등록용' (Registration) button. The '부번' (Number) field shows 'H' with a dropdown and the value '87512 43001', followed by a red 'CM' label. Below this, there's a text field showing '가드 - 프런트 머드 우측' (Guard - Front Mud Right). The 'LOC' field now shows '02C-03-06-04-A'. The '가용재고' (Available Inventory) field shows '16'. The '등록' (Registration) field is empty. Below the dialog, there are fields for 'LOC' and '가용'. At the bottom, there are fields for '입고예정(D/I)' (In-stock expected (D/I)) and '판매예정(D/O)' (Sales expected (D/O)), both showing '0'. There are three buttons: '재고' (Inventory), '조정' (Adjust), and '지움' (Delete). At the very bottom, there's a 'JUMP' button and a status bar with a red message: '저장이 완료되었습니다.' (Saving is complete).

5. 변경 또는 신규등록 할 LOC을 스캔한다.
6. 메시지를 띄워준다.
7. '예'를 선택한다.

8. LOC이 변경(신규등록)되어 조회된다.

5-6. LOC 관리 - LOC 등록

- HT01, HT03화면에서 판매처리시 PDA사용으로 체크하고 판매처리하면 출고대기 수량이 생성된다.
 è PDA로 피킹실적 처리를 완료해야 출고대기 수량이 없어짐.

[410]LOC등록

창고 M 등록용

부번 H 21350 02710 BM

커버 어셈블리-타이밍 벨트

LOC 02C-04-07-02-A

가용재고 62

등록 LOC

입고예정(D/I) 0 판매예정(D/O) 56

재고 조정 지움

JUMP ! 조치가 완료되었습니다.



[410]LOC등록

창고 M 등록용

부번 H 21350 02710 BM

커버 어셈블리-타이밍 벨트

LOC 02C-04-07-02-A

가용재고 62

등록 LOC

입고예정(D/I) 0 판매예정(D/O) 56

재고 조정 지움

JUMP ! 조치가 완료되었습니다.


알림 ok

출고예정 수량이 있어 로케이션 등록을 할 수 없습니다.



1. 출고대기가 있는 부품은 LOC 변경 불가.
 è PDA출고처리 완료 후 LOC변경 가능

2. 출고대기(판매예정)가 있는 부품 LOC을 변경하려고하면 메시지를 띄워준다.

6-1. LOC 관리 - 부품LOC정렬



■ LOC정렬 버튼 클릭



■ 부품LOC정렬 화면이 Open 된다.

6-2. LOC 관리 - 부품LOC정렬

■ 입고장에서 입고저장 처리한 부품을 창고 셀에 넣기 위한 화면.

	부품번호	창고	재고	LOCATION
H	87561 43301	M	72	02C-03-06-03-A
H	87512 M2000	M	46	02C-03-06-03-A
H	87522 4B000	M	27	02C-03-14-03-A

■ 처리 방법

1. 입고장에서 입고저장 처리한 부품을 스캔한다.
2. 1번 반복작업
3. 확인 버튼을 클릭한다.
4. 정렬 버튼을 클릭하여 창고별, LOC별로 정렬한다.
5. 부품을 스캔한다.
6. LOC번호를 스캔한다.
7. 5~6번 반복작업

※ 참고 사항

1. 부품계열 구분

- 부품계열을 선택하지 않아도 PDA에서 자동으로 조회됨
- 스캔한 부번에 부품계열이 다른 부품의 재고정보가 있으면 PDA에서 자동으로 Pop-up을 띄워주고 작업자가 부품계열을 선택.

2. 수불등급(부번 우측에 표기)


- 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

※ 수불등급(관할사업소 기준)


1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

6-3. LOC 관리 - 부품LOC정렬


1



2



3



1. 부품을 스캔하면 리스트 박스에 저장된다. 부품이 있으면 계속 반복.

2. '확인' 버튼 클릭.

3. 부품을 스캔한다.

6-4. LOC 관리 - 부품LOC정렬

4

[420]부품LOC정렬

부번 H 87561 43301 CM

가드-리어 머드 좌측

창고 M LOC 02C-03-06-03-A

	부품번호	창고	재고	
H	87522 4B000	M	27	0
H	87512 M2000	M	46	0
H	87561 43301	M	72	0

부번 H 87522 4B000 CM

LOC 02C031403A 재고 27

입력 정렬 재고 SKIP 지움

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.

4. LOC을 스캔한다.

5

[420]부품LOC정렬

부번 H 87561 43301 CM

가드-리어 머드 좌측

창고 M LOC 02C-03-06-03-A

	부품번호	창고	재고	
H	87512 M2000	M	46	0
H	87561 43301	M	72	0

부번 H I

LOC 재고 27

입력 정렬 재고 SKIP 지움

JUMP ① 정상 처리되었습니다.

5. 리스트 박스에서 해당 부번이 사라진다. 3~4번 반복 작업.

6

[420]부품LOC정렬

부번 H 87561 43301 CM

가드-리어 머드 좌측

창고 M LOC 02C-03-06-03-A

	부품번호	창고	재고	
--	------	----	----	--

부번 H

LOC 재고 72

입력 정렬 재고 SKIP 지움


JUMP ① 정상 처리되었습니다.

6. 작업이 완료되면 리스트 박스가 비게 된다.



7-1. LOC 관리 - 창고이전(출고)

■ 같은 창고내에서 부품을 출고하고 이동하는 작업

è 서로 다른 창고에서는 작업 불가(다른 창고끼리 작업하는 경우에는 ‘창고간 이관’으로 작업해야 함)



■ 창고이전(출고) 버튼 클릭



■ 실시간 창고이전(출고) 화면이 Open 된다.

7-2. LOC 관리 - 창고이전(출고)

■ 창고를 신축 또는 새로이 임차한 후 구창고에서 부품을 출고할 때 사용하는 화면.

[430]실시간창고이전(출고)

창고 M 시작 02C-01 고순환 선택

LOC 02C-01-12-01-A

부번 H 86131 3M010 AF

대상수량 11 출고대기 0

	부품번호	수량
H	87130 3L000	24
H	86821 3S501	57
H	86821 3X100	131

SKIP 정렬 삭제 재고 지움

JUMP 조화가 완료되었습니다.

■ 처리 방법

1. 창고를 선택한다.
2. 이전할 부품 수불 등급을 선택한다.
3. 시작지역을 입력한다.(출고 시작 LOC 스캔)
4. LOC을 스캔한다.
5. 부품을 스캔한다.
6. 수량을 확인 후 엔터키를 친다.

※ 참고 사항

1. 수불등급(시작지역 옆의 선택버튼)
 - 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시
2. 선택한 수불등급이 보관되어 있는 로케이션을 출고 작업과 동일한 방식으로 피킹 지시됨.

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

7-3. LOC 관리 - 창고이전(출고)

The screenshots show the following steps:

- Step 1:** The user selects a warehouse (창고) from a dropdown menu. The '시작' (Start) button is highlighted with a red circle and a hand icon.
- Step 2:** The user enters the start area (시작) as '02C01' or scans the LOC. The 'LOC' field is highlighted with a red circle.
- Step 3:** The user selects the water level grade (수불등급) based on the start area. The '수불등급' field is highlighted with a red circle.

1. 창고를 선택한다.

2. 수불등급을 선택한다.

3. 시작지역을 입력 또는 시작

LOC을 스캔하고
엔터키를 친다.

4. 시작지역을 기준으로

선택한 수불등급이 보관된
가장 빠른 로케이션이
출고 지시된다.

7-4. LOC 관리 - 창고이전(출고)

4

5

6

5. LOC을 스캔한다.

6. 부번을 스캔한다.

7. 실물을 LOC에서 출고한다.

8. 수량을 확인 후 엔터키를 친다.

9. 출고처리한 부품정보는 하단의
리스트 박스에 저장된다.

10. 다음 부품이 출고지시 된다.

11. 출고작업이 완료될 때 까지
반복작업을 진행한다.

12. 출고가 완료된 부품은
신규로 이전 할 창고로 보낸다.

7-5. LOC 관리 - 창고이전(출고) - SKIP

[430]실시간창고이전(출고)

창고 M 시작 02C-01 고순환 선택

LOC 02C-01-12-01-A

부번 H 86131 3M010 AF

대상수량 11 출고대기 0

	부품번호	수량
H	87130 3L000	24
H	86821 3S501	57
H	86821 3X100	131

SKIP 정렬 삭제 재고 지움

JUMP ! 조치가 완료되었습니다.



[430]실시간창고이전(출고)

창고 M 시작 02C-01 고순환 선택

LOC 02C-01-12-01-A

부번 H 86131 3M010 AF

대상수량 11 출고대기 0

질문

SKIP 하시겠습니까 ?

예 아니요

SKIP 정렬 삭제 재고 지움

JUMP ! 조치가 완료되었습니다.



[430]실시간창고이전(출고)

창고 M 시작 02C-01 고순환 선택

LOC 02C-01-24-03-A

부번 H 86131 3X000 AF

대상수량 32 출고대기 0

	부품번호	수량
H	87130 3L000	24
H	86821 3S501	57
H	86821 3X100	131

SKIP 정렬 삭제 재고 지움

JUMP ! 조치가 완료되었습니다.

1. 출고지시된 상태에서 출고 작업을 하지 않고 다음부품의 출고를 하고자하는 경우에는 하단의 'SKIP'버튼을 클릭한다.

2. 메시지를 띄워준다.

3. '예' 를 선택한다.

4. 다음 작업 지시가 조회된다.

7-6. LOC 관리 - 창고이전(출고) - 삭제

[430]실시간창고이전(출고)

창고 M 시작 02C-01 고순환 선택

LOC

부번 H

대상수량 출고대기

	부품번호	수량
H	87130 3L000	24
H	86821 3S501	57
H	86821 3X100	131
H	86131 3X000	32
H	87131 3X000	10

SKIP 정렬 삭제 재고 지움

JUMP

1. 리스트박스에 출고 완료된 부품을 취소하는 경우에는 하단의 '삭제'버튼을 클릭한다.

[430]실시간창고이전(출고)

창고 M 시작 02C-01 고순환 선택

LOC

부번 H

대상수량

질문

선택한 부품을 삭제 하시겠습니까?

예 아니요

	부품번호	수량
H	87130 3L000	24
H	86821 3S501	57
H	86821 3X100	131
H	86131 3X000	32
H	87131 3X000	10

SKIP 정렬 삭제 재고 지움

JUMP

2. 메시지 Pop-up창을 띄워준다.
3. '예'를 선택한다.

[430]실시간창고이전(출고)

창고 M 시작 02C-01 고순환 선택

LOC

부번 H

대상수량 출고대기


	부품번호	수량
H	87130 3L000	24
H	86821 3S501	57
H	86821 3X100	131
H	86131 3X000	32

SKIP 정렬 삭제 재고 지움



JUMP

4. 리스트박스에서 부품이 삭제된다.
- ※ 삭제처리한 부품은 다시 출고작업이 가능하다.

8-1. LOC 관리 - 창고이전(입고)



■ 창고이전(입고) 버튼 클릭



■ 실시간 창고이전(입고) 화면이 Open 된다.

8-2. LOC 관리 - 창고이전(입고)

■ 구창고에서 출고된 부품을 신축 또는 새로이 임차한 창고에 입고할 때 사용하는 화면.

[431]실시간창고이전(입고)

<FROM정보>

부번 **H** 86131 3X000 **BM**

몰딩 - 윈드 실드 글래스

창고 **M**

LOC 02C-01-24-03-A

대상수량 32

<TO LOC저장>

LOC 11A-01-01-01-A

수량 32

LOC 재고 지움

JUMP

조회가 완료되었습니다.

■ 처리 방법

1. 부품번호를 스캔한다.
2. 구창고에서 출고한 정보가 조회된다.
3. 부품을 신규로 저장할 LOC에 저장한다.
4. LOC을 스캔한다.
5. 수량을 확인 후 엔터키를 친다.


※ 참고 사항

1. 수불등급(부번 우측에 표기)
 - 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동
품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이
한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목


8-3. LOC 관리 - 창고이전(입고)





9-1. LOC 관리 - 창고이관(출고)

■ 서로 다른 창고간 이동하는 작업

è 같은 창고에서는 작업 불가(같은 창고 내에서는 '창고이전'으로 작업해야 함)



■ 창고이관(출고) 버튼 클릭



■ 실시간 창고이관(출고) 화면이 Open 된다.

9-2. LOC 관리 - 창고이관(출고)

■ 창고간 이관할 부품을 출고할 때 사용하는 화면.

부품번호	수량
H 87512 43001	2

■ 처리 방법

1. 창고를 선택한다.
2. LOC을 스캔한다.
3. 이관 할 부품을 스캔한다.
4. 수량을 확인 후 엔터키를 친다.

※ 참고 사항


1. 수불등급(부번 우측에 표기)
 - 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동 품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이 한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목


9-3. LOC 관리 - 창고이관(출고)

1




1. 창고를 선택한다.

2



2. LOC을 스캔한다.

3



3. 이관 할 부품을 스캔한다.
4. 수량을 확인 후 엔터키를 친다.

9-4. LOC 관리 - 창고이관(출고)

4

[440]실시간창고이관(출고)

창고 M

LOC 02C-03-06-03-A

부번 H

대상수량 출고대기

	부품번호	수량
H	87512 43001	2


< ** >

정렬 삭제 재고 지움



JUMP ! 조회가 완료되었습니다.

- 출고처리된 부품은 하단의 리스트박스에 저장된다.
- 리스트박스에 출고된 부품을 취소하려면 부품을 선택하고 하단의 '삭제'버튼을 클릭하면 리스트박스에서 삭제된다.

10-1. LOC 관리 - 창고이관(입고)



■ 창고이관(입고) 버튼 클릭



■ 실시간 창고이관(입고) 화면이 Open 된다.

10-2. LOC 관리 - 창고이관(입고)

■ 창고간 이관(출고)에서 출고한 부품을 입고할 때 사용하는 화면.

9:10

[441]실시간창고이관(입고)

<FROM정보>

부번 **H** 87512 43001 **CM**

가드 - 프론트 머드 우측

창고 **M**

LOC 02C-03-06-03-A

대상수량 2

<TO LOC저장>

창고 **A**

LOC 11A-01-01-01-A

수량 2

LOC 재고 지움

JUMP

■ 처리 방법

1. 부품번호를 스캔한다.
2. 창고를 선택한다.
3. LOC을 스캔한다.
4. 수량을 확인 후 엔터키를 친다.

※ 참고 사항

1. 수불등급(부번 우측에 표기)
 - 관할 사업소 WOS시스템 수불등급 표시

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동
품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이
한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목

10-3. LOC 관리 - 창고이관(입고)

1

[441]실시간창고이관(입고)

<FROM정보>

부번 **H** 87512 43001 **CM**

가드 - 프런트 머드 우측

창고 **M**

LOC 02C-03-06-03-A

대상수량 2

<TO LOC저장>

창고 **M**

LOC

수량

LOC 재고 지움

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.

1. 부품을 스캔한다.
2. 부품의 출고정보가 조회된다.
- 출고창고/출고LOC/수량

2

[441]실시간창고이관(입고)

<FROM정보>

부번 **H** 87512 43001 **CM**

가드 - 프런트 머드 우측

창고 **M**

LOC 02C-03-06-03-A

대상수량 2

<TO LOC저장>

창고 **A**

LOC **M**

수량

LOC 재고 지움

JUMP ① 조회가 완료되었습니다.

3. 부품을 저장 할 창고를
선택한다.

3

[441]실시간창고이관(입고)

<FROM정보>

부번 **H** 87512 43001 **CM**

가드 - 프런트 머드 우측

창고 **M**

LOC 02C-03-06-03-A

대상수량 2

<TO LOC저장>

창고 **A**

LOC 11A-01-01-01-A

수량 2

LOC 재고 지움

JUMP ①

5. 선택한 창고의 로케이션을
스캔한다.

※ 선택한 창고에 스캔한 부품의
LOC정보가 없으면 LOC등록
화면으로 자동 링크된다.

10-4. LOC 관리 - 창고이관(입고)

4

[441]실시간창고이관(입고)

<FROM정보>

부번 **H** 87512 43001 CM

가드 - 프론트 머드 우측

창고 M

LOC 02C-03-06-03-A

대상수량 2

<TO LOC저장>

창고 A

LOC 11A-01-01-01-A

수량 2

LOC 재고 지움

JUMP

6. 수량을 확인 후 엔터키를 친다.

5

[441]실시간창고이관(입고)

<FROM정보>

부번 **H** 87512 43001 CM

가드 - 프론트 머드 우측

창고 M

LOC 11A-01-01-01-A

대상수량 2

<TO LOC저장>

창고 A

LOC 11A-01-01-01-A

수량 2

LOC 재고 지움

JUMP

알림 ok

정상 처리되었습니다.

7. 정상처리 메시지 Pop-up을 띄워준다.




MEMBER LOGIN



아이디		로그인
비밀번호		
IP/ Mac Address >		임시비밀번호 발급 > KPT09W3P

조회관리

◎ CASE내역조회



■ 조회관리 버튼 클릭




■ 조회메뉴가 Open 된다.

1-1. 조회관리 - CASE내역조회



■ CASE내역조회 버튼 클릭



■ CASE조회 화면이 Open 된다.

1-2. 조회관리 - CASE내역조회

■ 사업소 또는 전문점(품목지원센터)에서 입고된 부품을 부품번호 및 CASE번호로 조회하는 화면

일자	CASE NO	상
02/12	201900SCQM01B904200	○미

■ 처리 방법

1. 부품번호 및 CASE번호 입력 또는 스캔한다.
2. 입고정보가 화면에 Display된다.
3. 조회된 정보를 선택하고 하단버튼을 클릭 후
입고, 분류, LOC등록 화면으로 이동하여 작업을 진행한다.

※ 수불등급(관할사업소 기준)

1. 고순환(AM~AF): 수불 상위 20% 범위 내
2. 중순환(BM~BF): 수불 상위 30~50% 범위 내
3. 저순환(CM~CF): 고순환, 중순환, 무이동
품목을 제외한 품목
4. 무이동(DM~DF): 12개월 동안 수불이
한번도 없는 품목
5. 신규품목(E): 초도 품목


1-3. 조회관리 - CASE내역조회

■ 부품번호 조회 상태


1. 화면을 오픈하면 자동으로 부품번호 조회 상태설정됨.

■ CASE번호 조회 상태

2. 화면에서 'CASE' 버튼을 클릭하면 CASE번호 조회 상태로 변경됨.



1-4. 조회관리 - CASE내역조회



[603]CASE조회

부품 H


발송일자 19-02-12 CASE

일자	CASE NO	상
----	---------	---

저장 정렬 분류 LOC등록 지움

JUMP

1. 부품번호 조회 상태에서
부품번호를 스캔한다.



[603]CASE조회

부품 H 86512 4A010 BM

발송일자 19-02-12 CASE

일자	CASE NO	상
02/12	201900SCQM01B904200	미

저장 정렬 분류 LOC등록 지움

JUMP 정상 조회되었습니다.

2. 입력한 부품번호와 발송일자에 대한
입고정보(CASE번호)가 조회된다.

1-5. 조회관리 - CASE내역조회

1 [603]CASE조회 3:19

CASE


발송일자 19-02-12

부품	수량
----	----

저장 정렬 분류 LOC등록 지움

JUMP

1. CASE번호 조회 상태에서 CASE번호를 입력 및 스캔한다.



1 [603]CASE조회 3:19

CASE 201900SCQM01B904200

발송일자 19-02-12

부품	수량
H 91460 D3092	1
와이어링 앗세이 - 콘트롤	
H 52910 3N360	1
휠 어셈블리 리어 - 알루미늄	

저장 정렬 분류 LOC등록 지움



JUMP

2. 입력한 CASE번호와 발송일자에 대한 입고정보(부품번호)가 조회된다.

2-1. 조회관리 - TAG내역조회



■ TAG내역조회 버튼 클릭



■ TAG조회 화면이 Open 된다.

2-2. 조회관리 - TAG내역조회

■ TAG번호가 부여된 피킹정보를 조회하는 화면

1 4:03

[604]TAG조회

TAG 201612-2580-T-00002

피킹일자 16-12-21 구분 전체

	부품	수량	구분	처	구분
K	66400 A3000	10	전체	연습	미분류
K	66400 FD000	10	분류	연습	미분류
K	66400 FD100	10	미분류	연습	미분류
K	66400 OT000	10		연습	미분류

분류

JUMP

■ 처리 방법


1. TAG번호를 입력 또는 스캔한다.
2. 피킹대상정보가 화면에 Display된다.
3. 조회된 정보를 선택하고 하단버튼을 클릭 후 분류 화면으로 이동하여 작업을 진행한다.

2-3. 조회관리 - TAG내역조회



1. 피킹일자를 선택한다.
2. 구분을 선택한다.
3. TAG번호를 스캔하여 조회한다.

The screenshot shows a mobile application interface for TAG search. At the top, there's a status bar with a signal icon, a battery icon, and the time 4:42. Below that is a blue header bar with a menu icon, the text "[604]TAG조회", and a close button. The main area has a "TAG" label followed by a yellow input field. Below this is a "피킹일자" (Picking Date) dropdown menu showing "16-12-21" and a "구분" (Category) dropdown menu showing "전체". A third dropdown menu is open, showing options: "전체", "분류", and "미분류". Below these is a table with columns "부품" (Part), "수량" (Quantity), and "거래처" (Counterparty). The table is currently empty. At the bottom, there's a "분류" (Classification) button and a "JUMP" button with a circular icon.




2. 스캔한 부품에 해당하는 거래처정보가 화면에 Display된다.

The screenshot shows the same mobile application interface, but now the "TAG" field contains the scanned number "201612-2580-T-00002". The "피킹일자" dropdown menu still shows "16-12-21" and the "구분" dropdown menu still shows "전체". The table below now displays data for the scanned part. The table has columns "부품" (Part), "수량" (Quantity), and "거래처" (Counterparty). The data is as follows:

부품	수량	거래처
K 66400 A3000	10	연...
K 66400 FD000	10	연...
K 66400 FD100	10	연...
K 66400 OT000	10	연...

At the bottom, there's a "분류" (Classification) button and a "JUMP" button with a circular icon.