

# storage基础配置

### 创建存储服务配置文件

FastDFS提供了配置文件模板,可以根据模板创建需要使用的配置文件。

cd /etc/fdfs
cp storage.conf.sample storage.conf

### 修改配置文件

storage.conf 配置文件用于描述存储服务的行为,需要进行下述修改:

vim /etc/fdfs/storage.conf
base\_path=/home/yuqing/fastdfs -> base\_path=/fastdfs/storage/base (自定义目录)
store\_path0=/home/yuqing/fastdfs -> store\_path0=/fastdfs/storage/store (自定义目录 )
tracker\_server=192.168.2.109:22122 -> tracker\_server=tracker服务IP:22122

- base\_path 基础路径。用于保存 storage server 基础数据内容和日志内容的目录。
- store\_path0 存储路径。是用于保存 FastDFS 中存储文件的目录,就是要创建 256\*256个子目录的位置。 base\_path 和 store\_path0 可以使用同一个目录。
- tracker\_server 跟踪服务器位置。就是跟踪服务器的 ip 和端口。

## 创建自定义迷路

```
mkdir -p /fastdfs/storage/base
mkdir -p /fastdfs/storage/store
```

### 启动服务

要求tracker服务必须已启动

```
vim /etc/init.d/fdfs_storaged
将 PRG=/usr/bin/fdfs_storaged 修改为 PRG=/usr/local/bin/fdfs_storaged
/etc/init.d/fdfs_storaged start
```

启动成功后,配置文件中(base\_path)指向的目录中出现 FastDFS 服务相关数据目录(data目录、logs 目录),配置文件中的 store\_path0 指向的目录中同样出现 FastDFS 存储相关数据目录(data 目录)。其中 \$store\_path0/data/目录中默认创建若干子孙目录(两级目录层级总计256\*256 个目录),是用于存储具体文件数据的。

Storage 服务器启动比较慢,因为第一次启动的时候,需要创建 256\*256 个目录。

#### 查看服务状态

```
/etc/init.d/fdfs_storaged status
ps aux | grep fdfs
```



### 停止服务

/etc/init.d/fdfs\_storaged stop

### 重启服务

/etc/init.d/fdfs\_storaged restart

# 设置开机自启

vi /etc/rc.d/rc.local 新增内容 - /etc/init.d/fdfs\_storaged start

# 因启动前提为 tracker 服务必须已启动,不推荐开启自启。

