Linux系统下数据同步服务RSYNC

一、RSYNC概述

1、什么是rsync

rsync的好姐妹

- sync 同步:刷新文件系统缓存,强制将修改过的数据块写入磁盘,并且更新超级块。
- async 异步: 将数据先放到缓冲区, 再周期性 (一般是30s) 的去同步到磁盘。
- rsync 远程同步: ==remote synchronous==

数据同步过程

sync数据同步 => 保存文件(目标)=> 强制把缓存中的数据写入磁盘(立即保存),实时性要求比较高的场景

asyn数据异步 => 保存文件(目标) => 将数据先放到缓冲区,再周期性(一般是30s)的去同步到磁盘,适合大批量数据同步的场景

2、rsync特点

- 可以镜像保存整个目录树和文件系统
- 可以保留原有的权限(permission,mode), owner,group,时间(修改时间,modify time), 软硬链接,文件acl,文件属性(attributes)信息等
- 传输==效率高==,使用同步算法,只比较变化的(增量备份)

file1.txt file2.txt file3.txt(A服务器)

rsync实现数据同步 => 只同步file3.txt => 增量备份

file1.txt file2.txt(B服务器)

• 支持匿名传输,方便网站镜像;也可以做验证,加强安全

3、rsync与scp的区别

两者都可以实现远程同步,但是相对比而言,rsync能力更强

- ① 支持增量备份
- ② 数据同步时保持文件的原有属性

二、RSYNC的使用

1、基本语法

```
# man rsync

NAME

rsync - a fast, versatile, remote (and local) file-copying tool

//一种快速、通用、远程(和本地)的文件复制工具

SYNOPSIS

//本地文件同步
Local:rsync [OPTION...] SRC... [DEST]

//远程文件同步
```

```
Access via remote shell:
       Pull: rsync [OPTION...] [USER@]HOST:SRC... [DEST]
       Push: rsync [OPTION...] SRC... [USER@]HOST:DEST
OPTION选项说明
      详细模式输出
      归档模式,递归的方式传输文件,并保持文件的属性,equals -rlptgoD
-a
      递归拷贝目录
-r
-1
      保留软链接
      保留原有权限
-р
-t
      保留原有时间(修改)
-g
      保留属组权限
      保留属主权限
-0
      等于--devices --specials 表示支持b,c,s,p类型的文件
-D
-R
      保留相对路径
-H
      保留硬链接
-A
      保留ACL策略
      指定要执行的远程shell命令,ssh更改端口常用选项
-e
-E
      保留可执行权限
-X
      保留扩展属性信息 a属性
```

PUSH:推,相当于上传; PULL:拉,相当于下载

2、本地文件同步

本地文件同步简单理解就是把文件从一个位置(同步=>拷贝)到另外一个位置(类似cp)

案例:/dir1、/dir2与/dir3,/dir1中创建三个文件file1、file2、file3,使用rsync本地同步

```
# mkdir /dir1

# mkdir /dir2

# mkdir /dir3

# touch /dir1/file{1..3}

# rsync -av /dir1/ /dir2 => 把/dir1目录中的所有文件拷贝到/dir2目录中

# rsync -av /dir1 /dir3 => 把/dir1目录整体同步到/dir3目录中
```

案例: rsync -R选项的应用 (保留相对路径)

```
# rsync -avR /dir1/ /dir2
```

案例: rsync --delete (删除目标目录里多余的文件)

/dir1 === /dir2

file1, file2 file1, file2, file3

rsync --delete同步后,会自动删除file3文件。(让dir1与dir2目录中的文件高度一致)

```
# rsync -av --delete /dir1/ /dir2
```

3、远程文件同步

Push: 上传文件到远程服务器端

rsync -av 本地文件或目录 远程用户名@远程服务器的IP地址:目标路径

案例: 把linux.txt文档传输到远程服务器端 (10.1.1.100)

```
# rsync -av linux.txt
```

案例: 把shop文件夹传输到远程服务器端 (10.1.1.100)

```
# rsync -av shop root@10.1.1.100:/root
```

Pull: 下载文件到本地服务器端

```
# rsync -av 远程用户名@远程服务器的IP:目标文件或目录 本地存储位置
```

案例: 把远程服务器 (10.1.1.100) 的/etc/hosts文件下载到本地

```
# rsync -av root@10.1.1.100:/etc/hosts ./
```

案例: 把远程服务器 (10.1.1.100) 的/shop文件夹下载到本地

```
# rsync -av root@10.1.1.100:/shop ./
```

思考:

问题1:rsync远程同步数据时,默认情况下为什么需要密码?如果不想要密码同步怎么实现?

rsync在远程同步时,之所以要输入密码的主要原因在于其底层还是基于SSH服务的。SSH有两种认证方式,如果没有配置免密则默认使用用户名+密码的认证方式。

不想要密码同步,可以考虑使用SSH免密操作。

Code => Backup

Code:

```
# ssh-keygen -t rsa -P ""
# ssh-copy-id root@10.1.1.100
```

问题2:如果Backup服务器端更改了SSH的默认密码,那这个数据该如何?

```
# rsync -e "ssh -p 10086" -av rsync.txt root@10.1.1.100:/root
```

4、rsync作为系统服务

默认情况下,rsync只是作为一个命令来进行使用的(ps在查询进程时,找不到对应的服务),但是rsync提供了一种作为系统服务的实现方式。

Linux系统服务的思路:

对外提供服务——>端口监听——>==启动服务==——>启动脚本——>配置文件

第一步: 启动rsyncd服务 (CentOS6中没有, CentOS7中有这个服务)

```
# systemctl start rsyncd
```

如果企业中使用到操作系统为CentOS6版本,则没有启动脚本。必须求帮助:

```
# man rsync
# rsync --help
Use "rsync --daemon --help" to see the daemon-mode command-line options.

CentOS6: rsync作为系统服务
# touch /etc/rsyncd.conf
# rsync --daemon

# ps -ef|grep rsync
# netstat -tunlp |grep rsync => -t tcp -u udp
```

注:如果rsync作为系统服务单独运行,则其底层就不需要SSH服务了!

第二步: rsyncd服务的配置文件/etc/rsyncd.conf


man 5 rsyncd.conf

```
# configuration example:

# uid = nobody 用户编号
# gid = nobody 所属组编号
# use chroot = yes 是否禁锢目录
# max connections = 4 最大连接数
# pid file = /var/run/rsyncd.pid 进程文件,每个服务都有一个PID编号,其来源就是PID文件
# exclude = lost+found/ 传输文件时,忽略lost+found/目录
# transfer logging = yes 传输日志是否需要写入日志文件,yes代表写入
# timeout = 900 传输超时时间,默认15分钟
# ignore nonreadable = yes 是否忽略不可读文件
# dont compress = *.gz *.tgz *.zip *.z *.Z *.rpm *.deb *.bz2 以下格式文件不压缩
```

三、任务解决方案(重点)

1、环境准备



编号	IP地址	主机名称	角色
1	10.1.1.10	code.itcast.cn	Code (MIS)
2	10.1.1.100	backup.itcast.cn	Backup (Backup)

第一步: 关闭防火墙与SELinux

```
# systemctl stop firewalld
# systemctl disable firewalld

# setenforce 0
# vim /etc/selinux/config
SELINUX=disabled
```

第二步: 更改主机名称

```
# hostnamectl set-hostname code.itcast.cn
# hostnamectl set-hostname backup.itcast.cn
# su
```

第三步: 更改IP地址 (静态IP)

```
# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
IPADDR=10.1.1.10
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.1.1.2
DNS1=8.8.8.8
DNS2=114.114.114.114
NAME="ens33"
UUID="a5bb176c-c05c-4bdb-8975-a4aafa2fc90u" => 更改UUID的后3位
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
IPADDR=10.1.1.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.1.1.2
DNS1=8.8.8.8
DNS2=114.114.114.114
NAME="ens33"
UUID="a5bb176c-c05c-4bdb-8975-a4aafa2fc56y"
                                              => 更改UUID的后3位
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"
# systemctl restart network
```

第四步: 关闭NetworkManager

```
# systemctl stop NetworkManager
# systemctl disable NetworkManager
```

第五步: 配置YUM源

第六步: 时间同步

2、任务解决方案

==Code: 10.1.1.10服务器==

第一步:准备代码文件

```
# mkdir /app/java_project -p
# mkdir /app/java_project/aa{1..3}
# touch /app/java_project/file{1..9}.java
```

第二步: 把rsync作为系统服务运行

```
# vim /etc/rsyncd.conf
[app]
path=/app/java_project
log file=/var/log/rsync.log

# systemctl start rsyncd

# ps -ef |grep rsync
# netstat -tnlp |grep rsync
```

==Backup: 10.1.1.100==

第三步: 创建备份目录

```
# mkdir /backup/app1_java -p
```

第四步:测试rsync是否可以连接到rsync服务

```
# rsync -a root@10.1.1.10::
app
-a: 获取rsync服务对应的同步目录标签
```

下载文件到本地

```
# rsync -av root@10.1.1.10::app /backup/app1_java
```

第五步:编写计划任务 + Shell的脚本文件,自动实现代码备份

① 编写计划任务

```
# crontab -e
3 1 * * * /root/rsync_java.sh
```

② 编写rsync_java.sh脚本程序

```
# vim rsync_java.sh
#!/bin/bash
rsync -av root@10.1.1.10::app /backup/app1_java &>/dev/null
# chmod +x rsync_java.sh
```

3、任务总结

Code代码服务器 => 10.1.1.10 /app/java_project

Backup备份服务器 => 10.1.1.100

Code:

- ① 准备代码
- ② 编写/etc/rsyncd.conf文件, 定义同步代码目录
- ③ 启动rsyncd服务

Backup:

- ① 测试rsync是否可以连接到Code服务器上的rsyncd服务
- ② 创建备份目录
- ③ 编写计划任务,凌晨1点03去Code服务器同步代码
- ④ 编写rsync_java.sh文件,实现同步操作

四、RSYNC课程扩展

1、给RSYNC服务添加密码

Code服务器:

① 打开/etc/rsyncd.conf配置文件

```
# vim /etc/rsyncd.conf
[app]
path=/app/java_project
log file=/var/log/rsync.log
auth users = user1,user2 => 用户名
secrets file = /etc/rsyncd.secrets => 密码文件
```

② 在/etc目录下创建rsyncd.secrets文件

```
# vim /etc/rsyncd.secrets
user1:123 => 设置密码,用户名:密码
user2:123
```

③ 更改密码文件权限为600

```
# chmod 600 /etc/rsyncd.secrets
```

④ 重启rsyncd服务

```
# systemctl restart rsyncd
```

Backup备份服务器:

```
# rsync -av user1@10.1.1.10::app ./
Password:123
```

2、RSYNC集合INOTIFY工具实现代码实时同步(重点)

第一步: 在Code服务器端安装inotify-tools工具 (监控器)

```
# tar xf inotify-tools-3.13.tar.gz -C /usr/local/
# cd /usr/local/inotify-tools-3.14
# ./configure
# make
# make install
安装完后,就会产生下面两个命令
/usr/local/bin/inotifywait
                          等待
/usr/local/bin/inotifywatch
                          看守
/usr/local/bin/inotifywait
-m: 一直监控某个目录, create、delete、modify等行为
-r: 递归,不仅仅监控目录还要监控目录下的文件
-q: 获取操作信息,但是不输出
-e: 哪些行为需要被监控, modify, delete, create, attrib, move
modify: 文件被修改
delete: 文件被删除
create: 文件被创建
attrib: 文件属性被修改
move: 文件被移动
```

第二步:编写inotify.sh

```
# vim inotify.sh
/usr/local/bin/inotifywait -mrq -e modify,delete,create,attrib,move
/app/java_project |while read events
do
    rsync -av --delete /app/java_project/ root@10.1.1.100:/backup/app1_java
   echo "`date +%F\ %T`出现事件$events" >> /var/log/rsync.log 2>&1
done
我对/app/java_project做了两件事
① 在目录下创建了一个file9.java => create
                                delete
② 在目录下删除了一个file5.java =>
create, delete => while => 执行两次
create
rsync数据同步
delete
rsync数据同步
```

/usr/local/bin/inotifywait -mrq -e modify,delete,create,attrib,move

第三步:添加可执行权限

chmod +x inotify.sh

第四步: 让inotify.sh文件一直执行下去

nohup ./inotify.sh &

&: 让inotify.sh在计算机后台运行,可以使用jobs命令查看,kill %编号结束,当我们退出终端时,这个执行会自动结束

nohup: 让程序一直在后台运行,即使我们关闭了终端

扩展:如何查看rsync.log日志文件

cat /var/log/rsync.log