Linux自有服务与软件包管理

服务是一些特定的进程,自有服务就是系统开机后就自动运行的一些进程,一旦客户发出请求,这些进程就自动为他们提供服务,windows系统中,把这些自动运行的进程,称为"服务"

举例: 当我们使用SSH客户端软件连接linux的时候,我们的服务器为什么会对连接做出响应?是因为SSH服务开机就自动运行了。

所谓自有服务,简单来说,可以理解为Linux系统开机自动运行的服务(程序)。

一、systemctl管理系统服务

1、systemctl概述

CentOS6版本:

service命令(管理服务开启、停止以及重启)+chkconfig(定义开机启动项)

service network start|stop|restart

CentOS7版本:

systemctl命令 = system系统 + control控制 (服务管理+开启启动项管理)

systemctl start|stop|restart network

2、显示系统服务

基本语法:

```
# systemctl [选项]
选项说明:
list-units --type service --all: 列出所有服务(包含启动的和没启动的)
list-units --type service: 列出所有启动的服务
```

案例:列出Linux系统中所有的服务(包含启动的和没启动的)

```
# systemctl list-units --type service --all
```

案例: 只列出已经启动的Linux系统服务

```
# systemctl list-units --type service
```

案例: 把systemctl显示系统服务与管道命令相结合, 筛选我们想要的服务信息

```
# systemctl list-units --type service | grep sshd
```

3、Linux系统服务管理

☆ status查看状态

查看系统服务的状态

```
# systemctl status 系统服务的名称
```

案例: 查询系统中网络服务的状态信息

```
# systemctl status network
```

```
[root@yunwei ~]# systemctl status network
   network.service - LSB: Bring up/down networking
   Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/network; bad; vendor preset: disabled)
   Active: active (exited) since Sat 2020-03-21 09:40:34 CST; 36min ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 75597 ExecStop=/etc/rc.d/init.d/network stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 75942 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/network start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Tasks: 0

Mar 21 09:40:32 yunwei.itcast.cn systemd[]: Starting LSB: Bring up/down networking...
Mar 21 09:40:32 yunwei.itcast.cn network[75942]: Bringing up loopback interface: [ OK ]
Mar 21 09:40:34 yunwei.itcast.cn network[75942]: Bringing up interface ens33: Connection successfu.../5)
Mar 21 09:40:34 yunwei.itcast.cn network[75942]: [ OK ]
Mar 21 09:40:34 yunwei.itcast.cn systemd[]: Started LSB: Bring up/down networking.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

案例: 查询系统中sshd服务的状态信息

```
# systemctl status sshd
```

☆ stop停止服务

```
# systemctl stop 系统服务的名称
```

案例:使用systemctl命令停止network网络服务

```
# systemctl stop network
```

☆ start启动服务

```
# systemctl start 系统服务的名称
```

案例: 使用systemctl命令启动network网络服务

systemctl start network

☆ restart重启服务

systemctl restart 系统服务的名称 等价于 # systemctl stop 系统服务的名称 # systemctl start 系统服务的名称

案例:使用systemctl命令重启crond计划任务的服务信息

systemctl restart crond

☆ reload热重载技术

systemctl reload 系统服务名称

reload: 重新加载指定服务的配置文件 (并非所有服务都支持reload, 通常使用restart)

有些服务,如Nginx,更改了配置文件,但是不能重启Nginx服务,只是想立即让我们配置文件的更改生效,则就可以使用热重载技术了。

案例: 使用热重载技术重新加载crond服务

systemctl reload crond

4、服务持久化(开机自启与开机不自启)

所谓服务持久化,就是服务在开机的时候,是否自动启动。

☆ 开机自启

systemctl enable 系统服务的名称

案例: 把network网络服务设置为开机自启动

systemctl enable network

network.service is not a native service, redirecting to /sbin/chkconfig. Executing /sbin/chkconfig network on

以上提示代表network.service不是一个本地的系统服务,所以想设置开机自启需要使用/sbin/chkconfig进行操作

/sbin/chkconfig network on

案例: 把crond计划任务的服务信息添加到开机自启动中

systemctl enable crond

☆ 开机不自启

```
# systemctl disable 系统服务的名称
```

案例:把crond计划任务的服务信息从开机自启动中移除

```
# systemctl disable crond
```

二、扩展:系统运行级别

1、什么是运行级别

运行级别全称(Running Level),代表Linux系统的不同运行模式

2、CentOS6的运行级别

```
# vim /etc/inittab
  系统关机状态
              halt (Do NOT set initdefault to this)
1
   单用户工作状态 Single user mode (类似Windows的安全模式, Linux忘记密码)
   多用户状态(没有NFS) Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have
networking)
   多用户状态(有NFS)
                   Full multiuser mode (字符模式,服务基本都是此模式)
4
   系统未使用,留给用户 unused
            x11 (图形模式,个人计算机都是此模式)
5
   图形界面
6
   系统正常关闭并重新启动 reboot (Do NOT set initdefault to this)
```

3、CentOS7的运行级别

```
0 shutdown.target
1 emergency.target
2 rescure.target
3 multi-user.target 字符模式
4 无
5 graphical.target 图形模式
6 无
```

4、init命令(临时更改运行模式)

```
# init 模式编号
```

案例: 立即关机

```
# shutdown -h 0或now
或
# halt -p
或
# init 0
```

案例: 立即重启

```
# reboot
或
# init 6
```

案例: 把计算机切换到字符模式 (黑窗口)

```
# init 3
```

案例: 把计算机切换到图形模式 (图形界面)

```
# init 5
```

5、CentOS6中的chkconfig

问题:在CentOS7中,设置network开机启动时,系统要求使用chkconfig命令

```
# chkconfig network on
```

设置完成后,怎么查看network有没有随开机自动启动呢?

chkconfig --list |grep network
network 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

- 0 关机模式
- 1 单用户模式
- 2 多用户模式(无NFS)
- 3 字符模式
- 4 自定义模式
- 5 图形模式
- 6 重启模式

三、NTP时间同步服务

1、什么是NTP服务

NTP是网络时间协议(Network Time Protocol),它是用来同步网络中各个计算机的时间的协议。

工作场景:

公司开发了一个电商网站,由于访问量很大,网站后端由100台服务器组成集群。50台负责接收订单,50台负责安排发货,接收订单的服务器需要记录用户下订单的具体时间,把数据传给负责发货的服务器,由于100台服务器时间各不相同,记录的时间经常不一致,甚至会出现下单时间是明天,发货时间是昨天的情况。


2、NTP时间同步的原理

问题: 标准时间是哪里来的?

现在的标准时间是由原子钟报时的国际标准时间UTC(Universal Time Coordinated,世界协调时),所以NTP获得UTC的时间来源可以是原子钟、天文台、卫星,也可以从Internet上获取。

在NTP中,定义了时间按照服务器的等级传播,Stratum层的总数限制在15以内

工作中,==通常我们会直接使用各个组织提供的,现成的NTP服务器==



备注: 干万不要改Windows系统时间!

3、从哪里找合适的NTP服务器呢?

NTP授时网站: http://www.ntp.org.cn/pool.php



4、NTP时间同步操作

☆ 手工同步

基本语法:

ntpdate NTP服务器的IP地址或域名

案例: 查看Linux系统时间

date

案例:从NTP服务器中同步系统时间

ntpdate cn.ntp.org.cn

☆ 自动同步

基本语法:

① 启动ntpd服务

systemctl start ntpd

② 把ntpd服务追加到系统开机启动项中

systemctl enable ntpd

问题1: 启动ntpd服务后, 是不是时间就自动同步了?

启动后就自动同步了

问题2:需不需要让ntpd服务,开机自动运行?

需要

四、Linux下的软件包管理

1、什么是软件包

这是什么?



由以上图解可知,这个PCQQ2019.exe是Windows中的软件安装包。

所谓的Linux软件包就是Linux下软件的安装程序

2、Linux下软件的安装方式

- ① RPM软件包安装 => 软件名称.rpm
- ② YUM包管理工具 => yum install 软件名称 -y
- ③ 源码安装 => 下载软件的源代码 => 编译 => 安装 (最麻烦的, 但是也最稳定)

3、二进制软件包

- 二进制包, 也就是源码包经过成功编译之后产生的包。
- 二进制包是 Linux 下默认的软件安装包,目前主要有以下 2 大主流的二进制包管理系统:
- ==RPM 包==管理系统:功能强大,安装、升级、查询和卸载非常简单方便,因此很多 Linux 发行版都默认使用此机制作为软件安装的管理方式,例如 Fedora、==CentOS==、SuSE 等。
- DPKG 包管理系统:由 Debian Linux 所开发的包管理机制,通过 DPKG 包,Debian Linux 就可以进行软件包管理,主要应用在 Debian 和 Ubuntu 中。

RPM是RedHat Package Manager (RedHat软件包管理工具) 的缩写

作用: rpm 的作用类似于豌豆荚,华为应用市场,App Store,主要作用是对linux 服务器上的软件包进行对应管理操作,管理分为:查询、卸载、安装/更新。

4、获取*.rpm软件包

- a. 去官网去下载 (http://rpm.pbone.net);
- b. 不介意老版本的话,可以从光盘(或者镜像文件)中读取; CentOS7.6*.iso

5、查询系统中已安装的rpm软件

rpm -qa |grep 要搜索的软件名称 选项说明:

-q: query, 查询操作 -a: all, 代表所有

案例1: 查询计算机中已安装的rpm软件包

```
# rpm -qa
```

案例2: 搜索计算机中已安装的firefox软件包

```
# rpm -qa |grep firefox
```

6、卸载CentOS系统中的rpm软件包

```
# rpm -e 软件名称 [选项]
选项说明:
--nodeps : 强制卸载
```

案例: 把系统中的firefox浏览器进行卸载操作

```
# rpm -qa |grep firefox
firefox-60.2.2-1.el7.centos.x86_64
# rpm -e firefox-60.2.2-1.el7.centos.x86_64
```


7、rpm软件包的安装

基本语法:

```
# rpm -ivh 软件包的名称.rpm
选项说明:
-i: install, 安装
-v: 显示进度条
-h: 表示以"#"形式显示进度条
```

8、rpm软件包的获取 (光盘)

第一步: 在VMware虚拟机中加载CentOS7.6的安装光盘



Linux操作系统的中所有存储设备必须先挂载后使用

第三步:使用cd命令,切换到挂载目录

```
# cd /run/media/itheima/CentOS\ 7\ x86_64
```

```
[root@yunwei ~]# cd /run/media/itheima/CentOS\ 7\ x86_64/[root@yunwei CentOS 7 x86_64]# lsCentOS_BuildTag EULA images LiveOS repodata RPM-GPG-KEY-CentOS-Testing-7EFI GPL isolinux [root@yunwei CentOS 7 x86_64]# CentOS7中的rpm软件全部在此目录下
```

第四步:使用cd命令,切换到Packages软件包中

```
# cd Packages
```

第五步: 查询我们要安装的软件包

```
# ls |grep firefox
firefox-60.2.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
```

第六步:使用rpm-ivh命令安装软件

```
# rpm -ivh firefox-60.2.2-1.el7.centos.x86_64.rpm
```

输入firefox + Tab, 让其自动补全

9、rpm软件包的升级

基本语法:

```
# rpm -Uvh 升级后的软件包名称.rpm
选项说明:
-U: Update, 更新操作
```

案例:使用rpm -Uvh对firefox-60.2.2版本进行升级

```
# rpm -Uvh firefox-68.4.1-1.el7.centos.x86_64.rpm
```

10、rpm扩展

☆ 依赖关系

一个软件必须先有其他软件才能运行,例如之前xmind启动过程中提示的缺少DLL,称之为依赖

WAMP (Windows + Apache + MySQL + PHP) 安装前必须先安装VC++ 2014 x86_64,这种情况就称之为有依赖关系。

60.8.0的firefox可以更新成功

下面我们尝试更新到68.4.1的版本

```
用法: rpm -Uvh 软件包名称
# rpm -Uvh firefox-68.4.1-1.el7.centos.x86_64.rpm
使用rpm命令,安装68.4.1版本的软件包
```

错误提示:

error: Failed dependencies:

提示安装68版本的firefox需要依赖nspr4.21的版本,nss的3.44的版本,这就是我们说的==依赖关系==。

为了解决依赖关系的问题,有另外一个管理工具叫做==yum==,后面我们会讲到。

```
      A软件
      => 需要依赖B软件

      B软件
      => 需要依赖C软件

      C软件
      -> 需要依赖C软件
```

依赖关系的解决:使用YUM软件包管理工具对其进行安装(自动解决依赖关系)

```
# yum install firefox -y
```

☆ 查看文件所属的包名

基本语法: f = file

```
# rpm -qf 文件名称
```

主要功能: 判断某个文件所属的包名称

案例: 查询/etc/ntp.conf 属于哪个软件包

```
# rpm -qf /etc/ntp.conf
ntp-4.2.6p5-28.el7.centos.x86_64
```

☆ 查询软件安装完成后, 生成了哪些文件

基本语法: I = list, 显示这个软件安装后生成了哪些文件

rpm -q1 软件名称

案例1: 查询firefox软件生成了哪些文件

rpm -ql firefox

特别说明: 软件安装完成后,一共生成了以下几类文件

配置文件类: /etc目录

程序文件本身,二进制文件命令:/usr/bin或/usr/sbin目录

文档手册: /usr/share/doc或man目录

案例2: 查询openssh软件生成了哪些文件

rpm -ql openssh

11、光盘的挂载与解挂

在Linux操作系统中,所有的存储设备都必须先挂载然后才能使用。

问题:为什么当我们直接访问/run/media/itheima/CentOS 7 x86_64就相当于访问光盘

答:主要原因就是因为CentOS7的操作系统自动把光驱设备挂载到此目录了,访问这个目录就相当于访问光盘。

☆解挂

cd ~

umount /run/media/itheima/CentOS\ 7\ x86_64

常见问题: 当我们执行以上命令时,系统提示target is busy!

出现以上问题的主要原因在于我们当前所在的目录为挂载目录。

☆ 挂载

mount 设备文件 挂载目录

提示:光驱的设备文件为/dev/sr0

案例: 把光驱挂载到/mnt/cdrom目录

mkdir /mnt/cdrom

mount /dev/sr0 /mnt/cdrom

mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

案例: 把/mnt/cdrom进行解挂操作

cd ~

umount /mnt/cdrom