

GO! 문구마켓 — 사용설명서

특수교육대상 학생을 위한 **문구점 여가활동 웹앱**입니다.
계산을 잘하는 것이 목표가 아니라, **여가활동에 필요한 문구를 고르고 그 문구로 여가활동을 즐기는 것**이 목표입니다.

0. 시작하기 전에

앱 열기

받은 주소를 인터넷 창에 넣으면 바로 열립니다. 설치할 것도, 내려받을 것도 없어요.

- 크롬(Chrome) 또는 엣지(Edge) 를 쓰세요
- 전자칠판·태블릿·노트북 모두 됩니다
- 오른쪽 위  를 누르면 전체 화면이 돼요 (수업할 땐 이걸 권합니다)

 **즐거찾기에 넣어 두세요.** 매번 주소를 치지 않아도 됩니다.
태블릿이라면 **홈 화면에 추가**하면 앱처럼 아이콘이 생겨요.
(크롬: 오른쪽 위  → **홈 화면에 추가**)

첫 화면이 뜨는 데 시간이 조금 걸릴 수 있어요. 그림이 많아서 그렇습니다. **한 번 열고 나면 그다음부터는 빨라요.**

기록은 어디에 저장되나요

학생이 쓴 그 기기의 브라우저 **안에만** 저장됩니다. 인터넷 어디로도 보내지 않아요.

- 학생 명단, 좋아요, 도장, 사진 모두 **그 태블릿·컴퓨터에만** 남습니다
- 주소가 같아도 기기가 다르면 기록도 다릅니다. 선생님 노트북과 학생 태블릿은 서로 다른 기록이에요
- 그래서 **학생이 늘 같은 기기를 쓰는 것**이 좋아요

 다음 세 가지를 조심하세요. 기록이 사라집니다.
- **시크릿 모드(비공개 창)** 로 열기 → 창을 닫는 순간 다 지워져요
- 브라우저의 **인터넷 사용 기록 삭제** 에서 **쿠키 및 사이트 데이터** 를 지우기
- 다른 **브라우저**로 열기 (크롬에서 만든 기록은 엣지에서 안 보여요)

소리가 안 나올 때

설정 5번 음성 안내의  소리 검사 를 눌러 보세요. 무엇이 문제인지 화면에 알려 줍니다.

이 설명서를 인쇄하거나 받으려면

세 번만 누르면 됩니다.

1. 앱에서  (오른쪽 위)
2. 설정 오른쪽 위의  사용 설명서
3. 새 창 맨 위에서 원하는 단추

단추	무엇을 하나
 인쇄하기	인쇄 창이 열려요. 그대로 인쇄 를 누르면 종이로 나옵니다
 PDF로 저장	이미 만들어 둔 PDF 파일을 바로 받습니다 (13쪽)

💡 PDF는 인쇄 창을 거치지 않습니다. **대상** 을 바꾸거나 설정을 만질 필요가 없어요.
받은 파일은 그대로 메신저로 보내거나 다른 선생님께 전달하셔도 됩니다.

💡 단축키를 외우지 않아도 됩니다. 아래로 내려가도 **오른쪽 아래에 인쇄 단추**가 계속 따라다녀요.
두 단추와 이 안내 상자는 인쇄물에는 나오지 않습니다.

⚠️ 새 창이 안 열렸다면 **팝업 차단** 때문입니다.
주소창 오른쪽 끝에 작은 아이콘이 뜨는데, 눌러서 **항상 허용** 을 고르고 다시 눌러 주세요.

1. 선생님 설정 여는 법

첫 화면 오른쪽 위  를 누르면 열립니다. 설정은 **13가지**예요.

학생이 함부로 못 열게 막아 두진 않았습니다. 대신 **첫 화면에만** 있어서, 쇼핑 중에는 눈에 띄지 않아요.

다 고치셨으면 맨 아래 **설정 완료** 를 꼭 눌러 주세요.

2. 처음이라면 — 이 순서대로 하세요

🟡 **무엇보다 먼저 학생 이름부터 넣어 주세요(1번)**. 1분이면 됩니다. 왜 그런지는 아래 1번 설명에 있어요.

순서	할 일	설정 번호
①	우리 반 학생 이름 넣기	1번
②	돈을 학생이 고를지, 선생님이 정할지	2번
③	몇 개까지 살 수 있는지	3번
④	소리 확인 (음성·효과음)	5번
⑤	계산을 간단히 할지, 연습할지	12번

나머지는 **기본값 그대로 두셔도 잘 돌아갑니다**. 한 번 해 보시고 필요할 때 바꾸세요.

설정 한눈에 보기

굵은 글씨가 기본값입니다. 그대로 두셔도 잘 돌아가요.

#	설정	고를 수 있는 것	무엇이 달라지나
1	우리 반 학생	이름 추가 / 빼기	학생마다 좋아요·활동·도장이 따로 모여요 → *아래 설명*
2	예산(지갑 돈)	학생이 지갑에서 고를 / 선생님이 정함	'학생이 고를'이면 쇼핑 전에 천 원씩 눌러 스스로 정해요 (최대 5만 원)
3	최대 구매 개수	1 / 2 / 3 / 5 / 제한 없음	처음 해 보는 학생은 1~2개가 고르기 쉬워요
4	계산 방법	현금 / 카드 / 학생이 선택	하나만 연습시키고 싶은 날엔 고정하세요
5	음성 안내	켜기 / 끄기 · 효과음 따로	소리에 관한 모든 것 → *아래 설명*
6	점원 그림	여자 / 남자	계산대에 서 있는 점원 그림
7	글자 크기	크게 / 아주 크게	전자칠판처럼 멀리서 보면 아주 크게
8	점원과의 대화 연습	켜기 / 끄기	계산대에서 인사·주문·감사를 세 번 주고받아요. 말이 부담스러우면 끄세요
9	지갑 보기	켜기 / 끄기	남은 돈을 지폐 그림 으로 보여 줘요. 숫자만으론 감이 안 오는 학생에게
10	조용한 모드	켜기 / 끄기	켜면 소리·반짝임·진한 색이 함께 줄어요 (감각이 예민한 학생)
11	우리 반 상품 더 하기	코너·이름·값·사진	교실에 있는 문구를 매장에 넣어요. 앱에서 고른 걸 실제로 사라갈 수 있게
12	계산 방식	간단히 / 계산 연습	수업 성격이 가장 크게 바뀌어요 → *아래 설명*
13	 비밀 가게	암호·물건·열기	도장을 모은 학생에게 주는 선물 가게 → *아래 설명*

⚠ 예산을 넘겨도 앱이 막지 않습니다. 일부러 그렇게 두었어요.

"돈이 모자라네, 그럼 뭘 뺄까?"를 학생이 스스로 겪어 보게 하려는 것입니다. 야단치는 화면은 없어요.

조금 더 설명이 필요한 넷

1. 우리 반 학생 — 가장 먼저 하실 일

+ 학생 추가 를 누르고 이름을 적으면 끝입니다. 학생마다 좋아요 · 활동 기록 · 도장이 따로 모여요.

- 학생을 넣으면 시작할 때 "누가 쇼핑할까요?" 화면이 먼저 나옵니다
- 학생마다 표시(이름 옆 그림)와 목소리(여자/남자)를 정할 수 있어요
- 표시는 한글을 읽지 못하는 학생이 자기 자리를 찾는 단서입니다

⚠ 학생을 넣지 않아도 앱은 돌아갑니다. 다만 이렇게 됩니다.

- 좋아요·활동 기록이 누구 것인지 구분되지 않아요 (다 섞입니다)
- 도장판이 아예 나오지 않아요 → 비밀 가게 선물도 줄 수 없습니다

첫 화면에 학생이 없으면 잠깐! 먼저 학생을 등록해 주세요  말풍선이 뜹니다. 누르면 바로 이 설정으로 와요. (그림을 누르면 등록 없이도 시작됩니다 — 참관 수업이나 시범용)

5. 음성 안내 — 소리에 관한 모든 것

이 셋만 기억하시면 됩니다.

 소리 검사	소리가 안 날 때 눌러 보세요. 무엇이 문제인지 화면에 알려 줍니다
재생 방식	자동 안내 (기본)는 화면이 바뀌면 저절로, 눌렀을 때만  를 누른 문장만
효과음	음성과 따로 켜고 꺼요. 딸랑(입장)·뽁(바코드)·톡(담기)·딩동(계산 끝)

한글을 읽지 못하는 학생을 위해 **자동 안내**가 기본입니다. 소리가 부담스러운 학생에겐 **눌렀을 때만**으로, "말은 끄고 효과음만" 도 되고 그 반대도 됩니다.

학생 목소리는 **명단(1번)에 이름을 넣으면 학생마다** 정하게 되어 있어, 이 칸에서는 사라집니다. 두 군데서 정하면 헷갈리니까요.

12. 계산 방식 — 수업 성격이 바뀝니다

간단히	돈을 건네거나 카드를 대면 바로 계산돼요
계산 연습(기본)	지폐를 골라 내고 거스름돈까지 다뤄요

여가가 목적이면 **간단히**를 권합니다. 계산에서 막히면 정작 재미있는 부분까지 못 가거든요. 수학 시간과 이어서 하실 때만 **계산 연습**으로 바꾸세요.

13. 🎁 비밀 가게 — 도장 보상

선생님만 여는 선물 가게입니다.

여는 법 — 매장 엘리베이터 안의 ★ → "암호를 대시오!" → 암호 입력. 기본 암호는 **1234**(설정에서 변경, 숫자만 8자리까지). 틀려도 혼내지 않고 *"음... 그 암호가 아닌걸?"* 하고 놀이처럼 넘어갑니다.

설정에서  구경만 열기 (보여만 주기) 또는  선물 주기 (하나 골라 받기)를 눌러 암호 없이 열 수도 있어요.

도장 규칙

- 한 번 다녀올 때마다 도장 **하나**
- 10개를 채우면** 선물을 주고 **도장판이 비워집니다** (넘친 도장은 다음 판으로)
- 10개가 안 되어도** 선생님 재량으로 줄 수 있어요 (이때는 도장이 그대로 남습니다)

문을 여는 사람은 도장이 아니라 선생님입니다. 학생마다 채우는 속도가 다르고, 오늘 유난히 애쓴 학생에게도 주고 싶으니까요.

물건 넣기 — 처음엔 예시 하나(젤리)뿐입니다. 학급에서 실제로 쓰는 것(과자·스티커·칭찬 쿠폰)으로 바꿔 주세요.

💡 비밀 가게 화면 위쪽  선생님 을 누르면 **설정까지 나갔다 오지 않고** 그 자리에서 모드를 바꾸고 물건을 넣고 뺄 수 있어요. 학생도 같이 보는 화면이라 **기본은 닫혀 있습니다.**

쇼핑 캐릭터 고르기

캐릭터 고르기 화면에는 **36가지**가 준비돼 있습니다.

쪽	무엇이 있나
1쪽	동물 10 + 사람 2 — 여우·토끼·곰·고양이·강아지·판다·사자·원숭이·돼지·코끼리 · 남자아이·여자아이
2쪽	바다 12
3쪽	곤충 12

◀ ▶ 로 쪽을 넘겨 봅니다. 한 화면에 12개씩만 보여서 고르기 어렵지 않아요.

+ 더하기 — 우리 반 캐릭터

맨 마지막 칸의 + 더하기 를 누르면 그림을 골라 캐릭터로 넣을 수 있습니다.

- 학급 마스코트, 반 이름표 그림, 학생이 직접 그린 그림 등
- 앨범에서 고르는 방식이라 **카메라가 켜지지 않습니다** (수업 중 당황할 일이 없어요)
- 넣은 캐릭터에는 모서리에 **빼기 단추**가 생겨 언제든지 지울 수 있습니다
- 36가지 뒤에 이어 붙고, 개수가 늘면 쪽이 저절로 하나 더 생겨요

📷 내 얼굴로 만들기

아래쪽 📷 내 얼굴로 만들기 는 **학생 본인 사진**으로 캐릭터를 만드는 것입니다. + 더하기 와 달리 **그 자리에서 바로 내 캐릭터가 됩니다.**

⚠ 사진은 **그 기기에만** 저장됩니다. 어디에도 보내지 않아요.

수업은 이렇게 흘러갑니다

① 누가 쇼핑할까요?	(학생 명단을 넣었을 때만)
② 쇼핑 캐릭터 고르기	36가지 (기본·바다·곤충) 또는 내 얼굴 사진
③ 오늘 무엇을 하고 놀까?	8가지 갈래 → 활동 3가지
④ 무엇이 필요할까?	준비물 체크리스트
⑤ 지갑에 돈 넣기	천 원씩 스스로
⑥ 👁 구경하GO!	3층 매장을 돌아다니며 구경
⑦ 🛒 고르GO!	바구니 확인
⑧ 🔦 찍어보GO!	바코드로 가격 확인
⑨ 💰 계산하GO!	점원 또는 키오스크
⑩ 🎉 즐기GO!	산 문구로 무엇을 하고 놀았는지

매장 돌아다니기

- 진열대를 **한 번 누르면** 캐릭터가 그 앞으로 걸어가고, **한 번 더 누르면** 들어갑니다
- □ 엘리베이터로 층을 옮겨요 (1층 쓰기·그리기·꾸미기 / 2층 만들기·키트·놀이하기 / 3층 모으기·정리하기)
- ♥ **좋아요** 는 사지 않아도 눌러 둘 수 있어요. 그 학생이 무엇을 좋아하는지 쌓입니다

실제 문구점 쇼핑 리스트

마지막 화면의 이 버튼을 누르면 **종이로 뽑을 수 있는 쇼핑 리스트**가 나옵니다.

앱에서 고른 것을 **진짜 다이소에 사러 갈 때** 쓰시라고 만들었어요. 상품은 실제 다이소 물건을 기준으로 골랐습니다.

자주 있는 일

Q. 화면이 예전 그대로예요 / 그림이 안 나와요

앱이 새로 바뀌었는데 예전 화면이 보이면 **새로고침(Ctrl+F5)** 해 주세요. 브라우저가 예전 것을 기억하고 있어서 그렇습니다.

Q. 인터넷이 없는 교실에서도 되나요

첫 접속에는 인터넷이 필요합니다. 한 번 열어 둔 창은 그대로 쓸 수 있지만, 수업 전에 **미리 열어 확인**해 두시는 편이 안전해요.

Q. 학생이 예산을 넘겨 담았어요

막지 않는 것이 **일부러 정한 규칙**입니다. 계산대에서 "돈이 모자라네" 를 스스로 보고, 무엇을 뺄지 정하게 해 주세요.

Q. 학생 기록을 지우고 싶어요

설정 1번에서 학생을 지우면 그 학생의 기록도 함께 사라집니다.

Q. 다른 태블릿에서도 같은 기록을 보고 싶어요

안 됩니다. 주소가 같아도 기록은 **기기마다·브라우저마다 따로** 저장돼요. 학생이 늘 같은 기기, 같은 브라우저를 쓰게 해 주세요.

Q. 학생 기록이 통째로 사라졌어요

셋 중 하나입니다 — **시크릿 모드**로 열었거나, 브라우저에서 **인터넷 사용 기록(쿠키 및 사이트 데이터)** 을 지웠거나, **다른 브라우저**로 열었거나. 아쉽지만 되살릴 수 없습니다. 평소에 시크릿 모드를 쓰지 않게 해 주세요.

Q. 소리가 안 나요

설정 5번의  **소리 검사** 를 눌러 보세요.

이 앱은 특수교육 현장에서 쓰려고 만들었습니다. 학급에 맞게 마음껏 고쳐 쓰세요.