

GO! 문구마켓 — 사용설명서

특수교육대상 학생을 위한 **문구점 여가활동 웹앱**입니다.

계산을 잘하는 것이 목표가 아니라, **여가활동에 필요한 문구를 고르고 그 문구로 여가활동을 즐기는 것**이 목표입니다.

0. 시작하기 전에

앱 열기

받은 주소를 인터넷 창에 넣으면 바로 열립니다. 설치할 것도, 내려받을 것도 없어요.

- 크롬(Chrome) 또는 엣지(Edge) 를 쓰세요
- 전자칠판·태블릿·노트북 모두 됩니다
- 오른쪽 위 ☰ 를 누르면 전체 화면이 돼요 (수업할 땐 이걸 권합니다)

💡 **즐거찾기에 넣어 두세요.** 매번 주소를 치지 않아도 됩니다.

태블릿이라면 **홈 화면에 추가**하면 앱처럼 아이콘이 생겨요.

(크롬: 오른쪽 위 : → **홈 화면에 추가**)

첫 화면이 뜨는 데 시간이 조금 걸릴 수 있어요. 그림이 많아서 그렇습니다. **한 번 열고 나면 그다음부터는 빨라요.**

기록은 어디에 저장되나요

학생이 쓴 그 기기의 브라우저 안에만 저장됩니다. 인터넷 어디로도 보내지 않아요.

- 학생 명단, 좋아요, 도장, 사진 모두 **그 태블릿·컴퓨터에만** 남습니다
- 주소가 같아도 **기기가 다르면 기록도 다릅니다.** 선생님 노트북과 학생 태블릿은 서로 다른 기록이에요
- 그래서 **학생이 늘 같은 기기를 쓰는 것**이 좋아요

⚠ 다음 세 가지를 조심하세요. 기록이 사라집니다.

- 시크릿 모드(비공개 창) 로 열기 → 창을 닫는 순간 다 지워져요
- 브라우저의 인터넷 사용 기록 삭제 에서 쿠키 및 사이트 데이터 를 지우기
- 다른 브라우저로 열기 (크롬에서 만든 기록은 엣지에서 안 보여요)

소리가 안 나올 때

설정 5번 음성 안내의  소리 검사 를 눌러 보세요. 무엇이 문제인지 화면에 알려 줍니다.

이 설명서를 인쇄하거나 받으려면

세 번만 누르면 됩니다.

1. 앱에서  (오른쪽 위)
2. 설정 오른쪽 위의  사용설명서
3. 새 창 맨 위에서 원하는 단추

단추	무엇을 하나
 인쇄하기	인쇄 창이 열려요. 그대로  를 누르면 종이로 나옵니다
 PDF로 저장	이미 만들어 둔 PDF 파일을 바로 받습니다 (13쪽)

💡 PDF는 인쇄 창을 거치지 않습니다.  을 바꾸거나 설정을 만질 필요가 없어요.
받은 파일은 그대로 메신저로 보내거나 다른 선생님께 전달하셔도 됩니다.

💡 단축키를 외우지 않아도 됩니다. 아래로 내려가도 오른쪽 아래에 인쇄 단추가 계속 따라다녀요.
두 단추와 이 안내 상자는 인쇄물에는 나오지 않습니다.

⚠ 새 창이 안 열렸다면 팝업 차단 때문입니다.

주소창 오른쪽 끝에 작은 아이콘이 뜨는데, 눌러서  을 고르고 다시 눌러 주세요.

1. 선생님 설정 여는 법

첫 화면 오른쪽 위  를 누르면 열립니다. 설정은 **13가지**예요.

학생이 함부로 못 열게 막아 두진 않았습시다. 대신 **첫 화면에만** 있어서, 쇼핑 중에는 눈에 띄지 않아요.

다 고치셨으면 맨 아래 **설정 완료** 를 꼭 눌러 주세요.

2. 처음이라면 — 이 순서대로 하세요

● 무엇보다 먼저: 학생 등록(1번)

수업을 시작하기 전에 **설정 1번에서 학생 이름부터** 넣어 주세요.

학생을 넣지 않으면 앱은 돌아가지만 **다음이 모두 없는** 상태로 쓰게 됩니다.

- 좋아요·활동 기록이 **누구 것인지 구분되지 않습니다** (모두 한 덩어리로 섞여요)
- **도장판이 아예 나오지 않습니다** → 비밀 가게 선물도 줄 수 없어요
- 학생마다 목소리·표시를 정할 수 없습니다

이름 하나만 넣어도 위 세 가지가 모두 살아납니다. **1분이면 됩니다.**

순서	할 일	설정 번호
①	우리 반 학생 이름 넣기	1번
②	돈을 학생이 고를지, 선생님이 정할지	2번
③	몇 개까지 살 수 있는지	3번
④	소리 확인 (음성·효과음)	5번
⑤	계산을 간단히 할지, 연습할지	12번

나머지는 기본값 그대로 두셔도 잘 돌아갑니다. 한 번 해 보시고 필요할 때 바꾸세요.

설정 하나씩 살펴보기

1. 우리 반 학생

가장 먼저 하실 일입니다.

+ 학생 추가 를 누르고 **이름을 적으면** 끝이에요. 학생마다 다음이 **따로따로** 모입니다.

-  **좋아요** 를 누른 문구
-  오늘 무엇을 하고 놀았는지 **활동 기록**
-  **도장** (한 번 다녀올 때마다 하나)

학생을 넣으면 쇼핑을 시작할 때 "**누가 쇼핑할까요?**" 화면이 먼저 나와요. 학생이 자기 이름을 눌러 시작합니다.

학생마다 정할 수 있는 것

- **표시** — 이름 옆에 붙는 그림. 한글을 읽지 못하는 학생도 자기 자리를 찾을 수 있어요
- **목소리** — 여자 / 남자. 그 학생이 말할 때 쓰는 목소리예요

학생을 넣지 않아도 됩니다. 그러면 "누가 쇼핑할까요?" 화면 없이 바로 시작해요.
다만 도장판은 학생을 넣어야 나옵니다. 도장을 쓰실 거면 이름을 꼭 넣어 주세요.

언제 쓰면 좋은가요

한 태블릿을 여러 학생이 돌아가며 쓸 때 꼭 필요합니다. 학생마다 좋아하는 문구가 쌓여서, 나중에 "○○이는 스티커를 참 좋아하는구나" 를 눈으로 볼 수 있어요.

2. 예산(지갑 돈) 정하기

고를 수 있는 것	뜻
학생이 지갑에서 고름 (기본)	쇼핑 전에 학생이 천 원씩 놀러 스스로 정해요 (최대 5만 원)
선생님이 정함	선생님이 미리 정한 금액으로 시작해요

권합니다: 학생이 고름.

"얼마를 가지고 갈까?" 를 스스로 정하는 것 자체가 배움이고, 이 앱에서 가장 재미있어하는 장면 중 하나예요.

⚠ 예산을 넘겨도 앱이 막지 않습니다. 일부러 그렇게 두었어요.

"돈이 모자라네, 그럼 뭘 뺄까?" 를 학생이 스스로 겪어 보게 하려는 것입니다. 야단치는 화면은 없어요.

3. 최대 구매 개수

1개 2개 3개 5개 제한 없음 (기본)

바구니에 담을 수 있는 개수예요.

언제 줄이나요

- 처음 해 보는 학생 → **1~2개**. 고를 게 적어야 결정이 쉬워요
- 익숙해지면 → **제한 없음**

4. 계산 방법

현금 카드 **학생이 선택** (기본)

권합니다: 학생이 선택. 계산대에서 학생이 직접 고릅니다.

현금만, 또는 카드만 연습시키고 싶은 날에는 하나로 고정하세요.

5. 음성 안내

소리에 관한 모든 것이 이 칸에 모여 있습니다.

음성 안내 **켜기** (기본) / **끄기**

화면의 글을 읽어 줍니다.

소리 검사

소리가 안 날 때 눌러 보세요. 무엇이 문제인지 알려 줍니다.

재생 방식

자동 안내 (기본)	화면이 바뀌면 저절로 읽어 줘요
눌렀을 때만	 버튼을 누른 문장만 읽어 줘요

한글을 읽지 못하는 학생을 위해 **자동 안내**를 기본으로 두었습니다.

소리가 부담스러운 학생에겐 **눌렀을 때만** 으로 바꿔 주세요.

학생 목소리 여자 / 남자

학생 명단(1번)에 이름을 넣으면 **이 칸은 사라집니다**. 학생마다 따로 정하게 되어 있어서예요.
같은 것을 두 군데서 정하면 헛갈리니까요.

점원 목소리 여자 / 남자

성별을 누르면 **그 목소리를 미리 들려줍니다**.

효과음 켜기 (기본) / 끄기

- 문구점에 들어갈 때 **딸랑**
- 바코드를 찍을 때 **빹**
- 바구니에 담을 때 **툑**
- 계산이 끝나면 **딩동**

음성과 **따로** 켜고 끕니다. "말은 끄고 효과음만" 도 되고 그 반대도 돼요.
소리에 예민한 학생이 있으면 꺼 주세요.

6. 점원 그림

여자 점원 / 남자 점원 (기본)

계산대에 서 있는 점원의 그림입니다.

7. 글자 크기

크게 (기본) / 아주 크게

시각에 어려움이 있거나 멀리서 보는 전자칠판에서는 아주 크게 를 권합니다.

8. 점원과의 대화 연습

켜기 (기본) / 끄기

계산대에서 점원과 세 번 주고받습니다.

1. 점원 "안녕하세요! 어서 오세요." → 학생 안녕하세요! / 반가워요!
2. 점원 "무엇을 사고 싶어요?" → 학생 이거 주세요. / 이거 살게요.
3. 점원 "네, 모두 ○○원이에요." → 학생 네, 계산할게요. / 네, 알겠어요.

계산이 끝나면 인사도 주고받아요.

끄면 대화 없이 바로 계산합니다. 말이 부담스러운 학생에게 꺼 주세요.

9. 지갑 보기

켜기 (기본) / 끄기

매장 화면 위에 남은 돈을 지폐 그림으로 보여 줍니다. 숫자만으로는 감이 안 오는 학생에게 도움이 돼요.

10. 조용한 모드

켜기 / 끄기 (기본)

감각이 예민한 학생을 위한 설정입니다. 켜면 소리·반짝임·진한 색이 함께 줄어듭니다.

11. 우리 반 상품 더하기

교실에 실제로 있는 문구를 매장에 넣을 수 있습니다.

1. 어느 코너에 넣을지 고르고
2. 이름과 값을 적고
3.  상품 사진 찍기 로 실물을 찍고
4. + 매장에 넣기

사진을 안 찍어도 됩니다. 이미지\상품\ 폴더에 **상품명.png** 를 넣어도 자동으로 나와요.

이렇게 써 보세요

학교 앞 문구점이나 교실 문구를 그대로 넣으면, 앱에서 고른 것을 실제로 사러 갈 수 있습니다. 이 앱의 원래 목적이예요.

12. 계산 방식

간단히 (돈 건네기·카드 한 번)	돈을 건네거나 카드를 대면 바로 계산돼요
계산 연습 (지폐·거스름돈) (기본)	지폐를 골라 내고 거스름돈까지 다뤄요

여가가 목적이면 **간단히** 를 권합니다. 계산에서 막히면 정작 재미있는 부분까지 못 가거든요.
수학 시간과 이어서 하실 때만 **계산 연습** 으로 바꾸세요.

13. 🎁 비밀 가게

도장을 모은 학생에게 주는 선물 가게입니다. 선생님만 여실 수 있어요.

어떻게 여나요

매장 엘리베이터 안의 ★ 버튼 → "암호를 대시오!" 창 → 암호를 누르면 열립니다.

- 기본 암호는 **1234**. 이 칸에서 바꾸세요 (숫자만, 최대 8자리)
- 틀려도 혼내지 않습니다. *"음... 그 암호가 아닌걸?"* 하고 놀이처럼 넘어가요

또는 설정에서  구경만 열기 /  선물 주기 를 눌러 암호 없이 바로 열 수 있어요.

 구경만	**이런 게 있어! 모으면 받을 수 있어** — 보여만 줍니다
 선물 주기	학생이 하나 고르고, 기록에 남습니다

도장은 이렇게 쓰입니다

- 한 번 다녀올 때마다 도장 **하나**
- **10개를 채우면** → 선물을 주고 **도장판이 비워집니다** (넘친 도장은 다음 판으로)
- **10개가 안 되어도** 선생님 재량으로 줄 수 있어요 (이때는 도장이 그대로 남습니다)

문을 여는 사람은 도장이 아니라 선생님입니다.

학생마다 채우는 속도가 다르고, 오늘 유난히 애쓴 학생에게도 주고 싶으니까요.

넣을 물건

처음엔 **예시 하나(젤리)** 만 들어 있습니다. 학급에서 실제로 쓰는 것으로 바꿔 주세요 — 과자, 스티커, 칭찬 쿠폰 등.

이름과 이모지를 적고  . 사진을 찍어 넣어도 됩니다.

비밀 가게 안에서 바로 고치기

비밀 가게 화면 위쪽  선생님을 누르면, **설정까지 나갔다 오지 않고** 그 자리에서 바꿀 수 있어요.

- 구경만 ↔ 선물 주기 **모드 바꾸기**
- 물건 **빼기** / **더하기** / **사진 찍기**

학생도 같이 보는 화면이라 **기본은 닫혀 있습니다**. 다 하시면  를 다시 눌러 닫아 주세요.

설정 밖에서 하는 두 가지

설정 화면에 없지만 선생님이 꼭 아셔야 할 것이 둘 있습니다.

첫 화면 — 학생 등록 안내

앱을 열면 큰 문구점 그림이 뜹니다. **학생을 아직 넣지 않았다면** 그림 위에 이런 말풍선이 나와요.

잠깐! 먼저 학생을 등록해 주세요 

그림을 누르면 바로 시작할 수도 있어요

- **말풍선을 누르면** 곧장 선생님 설정으로 갑니다 (1번 학생 등록으로 바로 가세요)
- **그림을 누르면** 등록 없이 바로 시작합니다 — 참관 수업이나 시범용으로 한 번 보여 줄 때 쓰세요

학생을 한 명이라도 넣으면 이 말풍선은 **저절로 사라지고**, 대신 **그림을 눌러서 들어가기** 안내로 바뀝니다.

 두 말풍선은 **절대 함께 나오지 않습니다**. 등록 전이면 앞의 것, 등록 후면 뒤의 것 하나만 보여요.

쇼핑 캐릭터 — 36가지 + 우리 반 캐릭터 넣기

캐릭터 고르기 화면에는 **36가지**가 준비돼 있습니다.

쪽	무엇이 있나
1쪽	동물 10 + 사람 2 — 여우·토끼·곰·고양이·강아지·판다·사자·원숭이·돼지·코끼리 · 남자아이·여자아이
2쪽	바다 12
3쪽	곤충 12

  로 쪽을 넘겨 봅니다. 한 화면에 12개씩만 보여서 고르기 어렵지 않아요.

+ 더하기 — 우리 반 캐릭터

맨 마지막 칸의 **+ 더하기** 를 누르면 **그림을 골라 캐릭터로 넣을 수 있습니다**.

- 학급 마스크트, 반 이름표 그림, 학생이 직접 그린 그림 등
- 앨범에서 고르는 방식이라 **카메라가 켜지지 않습니다** (수업 중 당황할 일이 없어요)
- 넣은 캐릭터에는 모서리에 **빠기 단추**가 생겨 언제든지 지울 수 있습니다
- 36가지 뒤에 이어 붙고, 개수가 늘면 쪽이 저절로 하나 더 생겨요

내 얼굴로 만들기

아래쪽  내 얼굴로 만들기 는 **학생 본인 사진**으로 캐릭터를 만드는 것입니다.  더하기 와 달리 **그 자리에서 바로 내 캐릭터가 됩니다.**

 사진은 **그 기기에만** 저장됩니다. 어디에도 보내지 않아요.

수업은 이렇게 흘러갑니다

- ① 누가 쇼핑할까요? (학생 명단을 넣었을 때만)
- ② 쇼핑 캐릭터 고르기 36가지(기본·바다·곤충) 또는 내 얼굴 사진
- ③ 오늘 무엇을 하고 놀까? 8가지 갈래 → 활동 3가지
- ④ 무엇이 필요할까? 준비물 체크리스트
- ⑤ 지갑에 돈 넣기 천 원씩 스스로
- ⑥  구경하GO! 3층 매장을 돌아다니며 구경
- ⑦  고르GO! 바구니 확인
- ⑧  찍어보GO! 바코드로 가격 확인
- ⑨  계산하GO! 점원 또는 키오스크
- ⑩  즐기GO! 산 문구로 무엇을 하고 놀았는지

매장 돌아다니기

- 진열대를 **한 번 누르면** 캐릭터가 그 앞으로 걸어가고, **한 번 더 누르면** 들어갑니다
- □ 엘리베이터로 층을 옮겨요 (1층 쓰기·그리기·꾸미기 / 2층 만들기·키트·놀이하기 / 3층 모으기·정리하기)
- ♥ **좋아요** 는 사지 않아도 눌러 둘 수 있어요. 그 학생이 무엇을 좋아하는지 쌓입니다

실제 문구점 쇼핑 리스트

마지막 화면의 이 버튼을 누르면 **종이로 뽑을 수 있는 쇼핑 리스트**가 나옵니다.

앱에서 고른 것을 **진짜 다이소에 사러 갈 때** 쓰시라고 만들었어요. 상품은 실제 다이소 물건을 기준으로 골랐습니다.

자주 있는 일

Q. 화면이 예전 그대로예요 / 그림이 안 나와요

앱이 새로 바뀌었는데 예전 화면이 보이면 **새로고침(Ctrl+F5)** 해 주세요. 브라우저가 예전 것을 기억하고 있어서 그렇습니다.

Q. 인터넷이 없는 교실에서도 되나요

첫 접속에는 인터넷이 필요합니다. 한 번 열어 둔 창은 그대로 쓸 수 있지만, 수업 전에 **미리 열어 확인**해 두시는 편이 안전해요.

Q. 학생이 예산을 넘겨 담았어요

막지 않는 것이 **일부러 정한 규칙**입니다. 계산대에서 "돈이 모자라네" 를 스스로 보고, 무엇을 뺄지 정하게 해 주세요.

Q. 학생 기록을 지우고 싶어요

설정 1번에서 학생을 지우면 그 학생의 기록도 함께 사라집니다.

Q. 다른 태블릿에서도 같은 기록을 보고 싶어요

안 됩니다. 주소가 같아도 기록은 **기기마다·브라우저마다 따로** 저장돼요. 학생이 늘 같은 기기, 같은 브라우저를 쓰게 해 주세요.

Q. 학생 기록이 통째로 사라졌어요

셋 중 하나입니다 — **시크릿 모드**로 열었거나, 브라우저에서 **인터넷 사용 기록(쿠키 및 사이트 데이터)** 을 지웠거나, **다른 브라우저**로 열었거나. 아쉽지만 되살릴 수 없습니다. 평소에 시크릿 모드를 쓰지 않게 해 주세요.

Q. 소리가 안 나요

설정 5번의  소리 검사 를 눌러 보세요.

이 앱은 특수교육 현장에서 쓰려고 만들었습니다. 학급에 맞게 마음껏 고쳐 쓰세요.