

나의 여가 사용 설명서

교사용

「나의 여가」는 학생이 여가를 스스로 **고르고 · 계획하고 · 해 보고 · 기록하고 · 모아 두는** 한 바퀴를 경험하도록 만든 웹앱입니다. 잘 만든 결과물보다 **내가 골랐다 · 내가 했다**는 경험이 목적입니다. 실내 20가지 · 실외 20가지 활동을 담았고, 학생마다 일기 쓰기 수준(3단계)과 계획 방식을 따로 정할 수 있습니다. 설치할 것은 없고 웹 주소만 열면 바로 씁니다.

1. 시작하기

항목	내용
여는 방법	브라우저 주소창에 안내받은 웹 주소를 입력합니다. 설치도 로그인도 없습니다. 크롬이나 엣지를 권합니다.
기기	전자칠판 · 태블릿 · 노트북 모두 됩니다. 화면 크기에 맞춰 저절로 조정됩니다. 태블릿은 가로로 놓혀 주세요 — 가로 화면에 맞춰 만든 앱입니다.
인터넷	처음 열 때만 필요합니다. 학생 기록은 인터넷이 아니라 그 기기의 브라우저 안에 저장됩니다.

가장 먼저 하실 일 — 표지 오른쪽 위 톱니바퀴(선생님 설정)를 누르고 순서대로 하시면 됩니다.

13. 예시 자료 · 초기화에서 「예시 자료 모두 지우기」 — 처음 열면 맛보기용 학생 1과 예시 기록이 들어 있습니다. 눌러 보며 익히신 뒤 지우셔도 됩니다.
1. 우리 반 학생에서 학생을 추가하고 캐릭터를 정합니다.
2. 어느 학생의 설정인가요?에서 학생을 고른 다음 3. 일기 쓰기 수준과 4. 계획 방식을 정합니다.
4. 함께하는 사람 선택지에서 그 학생이 쓸 사람만 겁니다.

2. 화면 둘러보기

표지 → **누구의 여가생활일까요?**(학생 고르기) → 캐릭터 고르기 → **나의 여가**(네 코너) 순서로 들어갑니다. 네 코너가 한 줄에 넷으로 놓이며, 여기가 모든 활동의 출발점입니다.

코너	학생 화면의 이름	하는 일
계획하GO!	여가 계획하기	오늘 하고 싶은 여가를 고르고 계획표를 만듭니다.
알아보GO!	여가 지도	실내 · 실외 섬을 다니며 활동에 표시를 합니다.
기록하GO!	여가 일기	한 일과 기분을 기록하고 그림일기를 만듭니다.
모아보GO!	여가 포트폴리오	네 가지를 한곳에 모아 보고 인쇄 · 전시합니다.

어디서나 같은 규칙

- 왼쪽 위 **파란 화살표**는 앞 단계로, 오른쪽 위에는 늘 **홈 · 전체 화면 · 선생님 설정 · 학생 이름표**가 있습니다. 홈은 어느 화면에서든 네 코너로, 학생 이름표는 다른 학생으로 바꿉니다.
- 스피커 그림**은 그 화면의 말을 읽어 줍니다. 글을 못 읽는 학생도 혼자 할 수 있습니다.
- 고른 것은 **진한 파랑**, 묻는 자리는 **연한 파랑** 알약입니다.
- 화면에 **스크롤이 생기지 않습니다**. 고를 것이 많으면 좌우 ◀ ▶ 화살표로 넘깁니다.
- 계획 · 일기를 쓰다가 나가면 「여기까지 저장할까요?」를 묻고, 다음에 이어서 할 수 있습니다.
- 하위 활동을 고른 뒤에도 **그 화면에 그대로 있습니다**. 고른 그림에 ✓ 가 남고, 넘어가는 것은 아래 「다음」으로 학생이 스스로 합니다.

3. 계획하GO! — 여가 계획하기

실내 · 실외 고르기 → **무엇을** → **누구와** → **언제** → **어디에서** 순으로 묻고, 마지막에 계획표 한 장이 만들어집니다. 고를 수 있는 것은 활동 40가지(실내 20 · 실외 20) · 함께하는 사람 16 · 장소 20이며, 목록에 없는 것은 **직접 쓰기**로 써 넣습니다.

계획 방식	묻는 내용
쉬운 계획	무엇을 · 누구와 · 언제 · 어디에서
자세한 계획	쉬운 계획 + 시간 · 준비물 · 메모. 쉬운 계획의 계획표에는 준비물 줄이 나오지 않아, 묻지 않은 것을 답한 것처럼 적지 않도록 했습니다.

계획표를 인쇄하면 학습지가 함께 나옵니다

아래 반쪽에 그 학생 단계에 맞는 학습지가 붙어 종이 한 장이 곧 학습 자료가 됩니다.

- 1단계 따라 쓰기 — 같은 문장이 연한 글씨로
- 2단계 빠진 낱말 찾아 쓰기 — 시간 · 장소 · 활동 세 칸
- 3단계 나만의 문장으로 다시 쓰기 — 빈 줄만

1단계는 계획표 · 따라 쓰기와 계획표 · 그림 나열 두 단추가 있고, 2 · 3단계는 계획표 인쇄하기 한 단추입니다. 「그림 나열」은 빈 칸 줄(날짜 · 시간 · 누구와 · 어디에서 · 무엇을)과 그 아래 오리는 그림이 나오는 판입니다. 위 계획표의 그림 줄이 곧 답지라 보고 맞출 수 있습니다.

활용 팁

계획을 세운 날에는 나의 여가 첫 화면에 「오늘의 여가 계획」 카드가 나타납니다. 활동을 마친 뒤 「활동을 했어요」를 누르면 계획 내용이 일기로 옮겨져 다시 고르지 않아도 됩니다. 계획이 여럿이면 ◀ ▶로 넘겨 봅니다.

4. 알아보GO! — 여가 지도

여가 섬(실내)과 여가 섬(실외)을 다니며, 활동마다 나에게 어떤 활동인지 표시하는 곳입니다. 표시한 것만 모아 보는 모아 보기도 있습니다.

표시	그림	뜻	표시	그림	뜻
해봤어요	발바닥	한 번이라도 해 본 활동	도전하고 싶어	별	다음에 해 보고 싶은 활동
좋아해요	하트	내가 좋아하는 활동	잘 모르겠어요	물음표	더 해 보고 정하고 싶은 활동

나의 여가 도장판

지도 맨 위에 있습니다. 활동을 5개 해 볼 때마다 발자국 도장이 하나씩 찍히고, 40개를 다 해 보면 도장 여덟이 찹니다. 도장을 누르면 그때까지 해 본 활동과 날짜가 나오고, 새 칸을 채우면 축하가 함께 나옵니다.

표시는 서로 이어집니다

일기를 저장하면 그 활동에 해봤어요가 저절로 표시되고, 일기의 물음 「오늘 한 것, 또 하고 싶나요?」의 답도 지도 표시로 이어집니다. 포트폴리오의 지도도 이 표시를 그대로 씁니다.

5. 기록하GO! — 여가 일기

학생 수준에 따라 세 단계로 나뉩니다. 묻는 내용은 세 단계가 똑같고, 다른 것은 학생이 스스로 하는 정도뿐입니다. 공통 뼈대는 언제 → 누구와 → 어디에서 → 무엇을 → 기분이고, 그 뒤로 제목 → 「오늘 한 것, 또 하고 싶나요?」 → 그림 그리기 → 완성 화면으로 이어집니다. 날씨도 학생이 눌러서 고릅니다.

단계	이름	학생이 하는 일
1단계	그림으로 골라 쓰기	질문마다 그림을 골라 문장이 저절로 만들어집니다.
2단계	문장 틀 완성하기	낱말을 골라 빈칸을 채워 문장을 완성합니다. 「가장 기억에 남는 것」과 「다음에는」을 더 묻습니다.
3단계	자유롭게 쓰기	뼈대를 한 줄씩 쓴 뒤 내 말로 일기를 씁니다. 키보드 / 손글씨를 고릅니다.

완성 화면 — 여기서 고치고 저장합니다

자리	하는 일
왼쪽 「그림」	그림 자리 · 크기 바꾸기(끌어서 옮김) · 그림 다시 그리기
왼쪽 「글」	노란 칸을 눌러 바로 고칩니다. 「고른 낱말로 되돌리기」 또는 「원고지에 손으로 쓰기」가 있습니다.
왼쪽 아래	날짜 · 사람 · 장소 바꾸기 · 일기 저장하기
오른쪽	완성된 그림일기. 왼쪽에서 고치면 바로 바뀝니다.

원고지에 손으로 따라 쓰기 — 전자칠판 · 태블릿

「글」칸의 원고지에 손으로 쓰기를 누르면 흐린 글자가 깔린 원고지가 열립니다. 손가락이나 펜으로 그 위를 덮어 씁니다. **다 썼어요**를 누르면 쓴 글씨가 그림일기의 원고지 자리를 그대로 대신하고, 인쇄와 포트폴리오에도 학생 글씨로 나갑니다. 한 번 쓴 뒤에는 단추가 「이어서 쓰기」로 바뀝니다.

※ 손으로 쓴 것은 그림으로 남습니다. 따라 쓰기 · 힌트 보고 쓰기 · 빈 칸으로 인쇄할 때는 손글씨가 빠지고 빈 칸이 나옵니다.

글 칸을 비워 두어도 다음으로 넘어갑니다. 한 칸에서 막힌 학생도 일기를 끝낼 수 있게 한 것입니다. 안 쓴 칸은 마지막 화면에서 모아 알려 주고, 누르면 그 질문으로 바로 돌아갑니다.

6. 그림일기와 인쇄

일기를 저장하면 A4 그림일기 한 장이 만들어집니다. 인쇄 모양은 단계마다 다릅니다.

단계	칸 모양	그림일기 화면에서 고르는 인쇄 모양	일기 모음에서 인쇄할 때
1단계	원고지 칸	글자(완성된 글이 다 나옴) · 따라 쓰기(연한 글씨 위에 따라 씀)	같은 두 가지
2단계	원고지 칸	따라 쓰기 · 힌트 보고 쓰기 — 힌트 보기를 누르면 그림 자리에 완성 문장이 크게 떠서 보고 베낄 수 있습니다.	세 가지 — 따라 쓰기 · 빈 칸(그림) · 빈 칸(힌트)
3단계	줄	내가 쓴 글 · 빈 줄	세 가지 — 내가 쓴 글 · 빈 줄(그림) · 빈 줄(힌트)

빈 칸(그림) · 빈 줄(그림)은 줄만 비고 그림 칸에는 학생 그림이 그대로 나옵니다. **빈 칸(힌트) · 빈 줄(힌트)**은 그림 칸에 완성된 글이 나와 보고 옮겨 씁니다.

그림일기 화면은 **왼쪽에 종이, 오른쪽에 도구**입니다. 오른쪽 칸에 「인쇄 모양(위 표)」과 **A4 인쇄하기 · 원고지에 손으로 쓰기 · 나의 일기 모음 보기**가 세로로 놓입니다. 도구를 옆으로 보낸 만큼 종이가 커져서 원고지 칸에 손으로 쓰기가 편합니다.

7. 모아보GO! — 여가 포트폴리오

네 코너에서 만든 것을 한곳에 모아 두는 곳입니다. 첫 화면은 왼쪽에 나(캐릭터 · 이름), 오른쪽에 큰 창 넷이 놓입니다. 창마다 지금 몇 장 · 몇 가지가 있는지 적혀 있고, 아직 없으면 「아직 없어요」라고 나옵니다.

창	내용
내가 세운 계획	계획을 한 줄에 셋씩 봅니다. 누르면 내가 쓴 계획표가 그대로 열리고, 아래 「 계획 모음 인쇄하기 」로 한 번에 뽑습니다.
나의 여가지도	표시한 활동을 실내 창 · 실외 창으로 나누어 봅니다. 위쪽 큰 알약 「 나만의 여가 지도 직접 완성하기 」로 들어갑니다 (8번).
나의 일기장	일기 카드마다 전시할래요 · 그림일기 · 일기 고치기 가 있습니다. 「일기장 모두 인쇄」는 학생 단계에 맞는 인쇄 모양으로 나옵니다.
나의 한마디	학생이 스스로 쓰는 마무리 글입니다. 일기와 같은 세 단계이며 세 칸으로 이어집니다 — 나의 한마디 (「나는 ○○○을 할 때 △△△」 문장 만들기) → 돌아보기 (네 문장의 빈칸 채우기) → 나의 한마디 모음 (인쇄에 나가는 종이 그대로 보고 인쇄).

나의 여가 포트폴리오 책자 — 첫 화면 「나」칸 아래 단추를 누르면 네 코너가 한 권으로 이어져 나옵니다 (표지 → 내가 세운 계획 → 나의 여가지도 → 나의 일기장 → 나의 한마디). 아무것도 없는 코너는 건너뛹니다. **1단계 학생**은 여기에도 **따라 쓰기 / 그림 나열** 두 단추가 나옵니다.

선생님 도구 — 모아서 인쇄 · 전시

포트폴리오 첫 화면 맨 위 줄의 **선생님 도구**를 누르면 인쇄와 전시가 한 창에 모여 있습니다. 창 맨 위에는 지금 보고 있는 기간과 일기 · 전시 개수가 나옵니다. (학생 화면에 이 단추를 보일지는 선생님 설정 **6번**에서 정합니다.)

칸	나오는 것
나의 일기장 인쇄	일기장 인쇄하기(이 기간의 그림일기를 A4 여러 쪽으로 한꺼번에) · 따라쓰기 판 · 빈칸 판
모아서 인쇄 · 전시	전시판형 보기 — A3 가로 두 장. 앞장은 대표 사진 · 좋아하는 활동 · 새롭게 도전한 활동 요약, 뒷장은 여가 지도 한 장입니다. 둘을 나란히 붙이면 교실 게시판 한 칸이 됩니다. 책자형 보기 — 표지 · 학생 소개 · 활동 기록 · 전시 일기 · 좋아하는 활동을 A4 여러 쪽으로 이어서 내고, 마지막에 여가 지도가 A4 가로 한 장으로 붙습니다. 교실 TV 전시 — 「전시할래요」로 고른 일기를 한 장씩 저절로 넘겨 보여 줍니다.

종이로 하기	빈 여가 지도(A3 가로) · 활동 라벨 40개(A4) · 라벨지 규격 고르기
나의 한마디 인쇄	학생이 쓴 나의 한마디와 돌아보기를 A4 한 장에 함께 냅니다.

※ 기간을 바꾸는 곳은 선생님 설정 → 10. 포트폴리오 기간 한 곳입니다. 학생 화면에는 지금 어느 기간을 보고 있는지만 나옵니다.

8. 나만의 여가 지도 직접 완성하기

여가 포트폴리오 → 나의 여가지도로 들어가 위쪽 큰 알약 「나만의 여가 지도 직접 완성하기」를 누르면, 학생이 활동을 직접 끌어다 붙이는 지도가 열립니다.

순서	사용 방법
1	지도 아래 띠(여가 지도의 도장판과 같은 자리)에서 활동을 누르면 지도에 붙습니다. 남은 활동이 없으면 띠가 사라집니다. 여가 지도에서 표시한 활동만 붙일 수 있습니다.
2	붙은 활동을 끌어서 실내 섬 · 실외 섬 원하는 자리로 옮깁니다.
3	활동을 한 번 누르면 크게 · 작게 · 지도에서 빼기가 나타납니다.
4	맨 위 줄의 내 지도로 완성한 지도를 뽑습니다. 테두리 색 — 갈색 해봤어요 · 분홍 좋아해요 · 노랑 도전 · 회색 모르겠어요.

맨 위 줄에는 인쇄 알약이 셋 있습니다 — 내 지도(학생이 붙인 그대로) · 빈 지도 · 활동 라벨(손으로 붙이는 종이). 종이 크기는 단추에 적지 않았습니다. 지도 종이는 어디에서 뽑느냐에 따라 저절로 갈립니다 — 벽에 붙일 것은 A3 가로, 포트폴리오 책자 안에서는 A4 가로입니다.

종이로 하기 — 빈 지도와 활동 라벨

화면에서 끌어 붙이는 것과 같은 일을 종이로도 합니다. 위 맨 위 줄의 「빈 지도」 · 「활동 라벨」 또는 포트폴리오 → 선생님 도구 → 종이로 하기에서 인쇄합니다.

인쇄	내용
빈 여가 지도	A3 가로 한 장. 두 섬만 있고 활동은 비어 있습니다. 이름 쓰는 자리와 네 표시 설명이 함께 나옵니다.
활동 라벨 40개	A4 석 장이 이어서 나오고, 한 장에 실내 20 · 실외 20이 다 들어갑니다(기본 라벨지 기준 40칸). 1장 그림만 · 2장 그림 + 글자 · 3장 글자만 중 학생에게 맞는 한 장만 골라 씁니다.

라벨지 규격을 고를 수 있습니다
 가지고 계신 라벨지에 맞춰 고르시면 그 칸 크기대로 인쇄됩니다.
 폼텍 LS-3102 **40칸** 47 × 26.9 mm(기본) · **48칸** 33 × 33 mm · 폼텍 LS-3104 **27칸** 62.7 × 30.1 mm · 폼텍 LS-3106 **24칸** 64 × 34 mm
 한 장만 일만 종이에 뽑아 라벨지에 대어 보고 사세요 — 칸 수만 같고 크기가 다른 제품이 많습니다. A3 지도의 섬 하나에는 기본 칸 크기로 15개쯤 붙습니다. 활동은 40개이니 다 붙지는 않습니다 — 학생과 함께 골라 붙이시면 됩니다.

9. 선생님 설정

표지 오른쪽 위의 톱니바퀴를 누르면 열리고, 고친 내용은 바로 저장됩니다. 맨 위 줄에 기록 인쇄 · 사용설명서 · 처음 화면(표지)으로 · 설정 완료가 있습니다 — 「사용설명서」를 누르면 이 문서가 새 탭에서 열려 그 자리에서 저장하거나 인쇄할 수 있습니다. 2번에서 학생을 고른 다음 아래 항목을 정하면 학생별로 따로 저장됩니다.

번호	설정	하는 일
1	우리 반 학생	추가 · 수정 · 삭제. 「캐릭터」 단추로 캐릭터 화면에 갑니다.
2	어느 학생의 설정인가요?	아래 설정을 적용할 학생
3	일기 쓰기 수준	1 · 2 · 3단계(인쇄 모양도 여기에 따름)
4	계획 방식	쉬운 계획 / 자세한 계획
5	음성 안내 · 사진 첨부	읽여주기 · 사진 켜고 끄기 · 이 기기에 깔린 목소리 고르기
6	학생 화면에 도구 보이기	포트폴리오 기간 · 인쇄(선생님 도구)와 활동 고르는 화면의 + 활동 더하기
7	함께하는 사람 선택지	보여 줄 사람 고르기 · 남 / 여 그림 · +로 더하기
8	기분 선택지	보여 줄 기분 고르기(기본 여덟) · 직접 더하기

9-1 · 9-2	학생 활동(실내 / 실외)	컨 활동만 학생 화면에 나옵니다 · +로 우리 반 활동 더하기
10	포트폴리오 기간	최근 한 달 · 두 달 · 한 학기 · 일 년 · 날짜 직접 선택
11	○○ 학생의 기록	계획 · 일기 · 지도 표시를 한눈에
12	백업 · 불러오기	전체 백업과 학생별 백업
13	예시 자료 · 초기화	예시 자료 지우기 · 전체 초기화 · 앱 판 · 사진 수 · 글씨체 실렸는지

「내 그림 넣기」 — 우리 반 활동 · 사람 · 기분을 더할 때 이 컴퓨터의 그림 파일을 골라 넣을 수 있습니다. 넣은 그림은 백업 파일에 함께 담겨 다른 컴퓨터로도 옮겨집니다. ※ 사람 · 기분 · 활동을 모두 끌 수는 없습니다 — 학생 화면에 고를 것이 없어지므로 마지막 하나는 남습니다.

10. 자료 저장 및 백업 (가장 중요합니다)

항목	확인 사항
저장 위치	학생 기록 · 사진은 그 기기의 브라우저 안에 저장되며 밖으로 전송되지 않습니다.
백업	학기당 한 번 이상 선생님 설정 → 12. 백업 · 불러오기 → 전체 백업 내보내기로 파일을 보관해 주세요. 학생 한 명만 따로 뽑을 수도 있습니다.
옮기기	다른 컴퓨터에서 이어 쓰려면 백업 불러오기로 넣습니다.

꼭 기억해 주세요

학생 기록은 기기 안에만 있습니다. 컴퓨터를 바꾸거나 교실을 옮기기 전에는 반드시 백업 파일을 먼저 내보내 주세요. 브라우저의 인터넷 사용 기록 · 쿠키 · 사이트 데이터를 삭제하면 그동안 쌓인 기록도 함께 사라지며 되돌릴 수 없습니다.

11. 자주 묻는 질문

학생 기록이 어디에 저장되나요?

인터넷이 아니라 사용한 기기의 브라우저 안입니다. 다른 컴퓨터에서 열면 보이지 않습니다. 옮기려면 선생님 설정 → 12. 백업 · 불러오기를 쓰세요.

화면이 예전 모습 그대로예요.

브라우저에 남아 있는 예전 화면입니다. **Ctrl** + **Shift** + **R** 로 새로 고쳐 주세요.

인쇄했더니 색과 바탕이 안 나와요.

브라우저는 배경 인쇄가 기본으로 꺼져 있습니다. 인쇄 창에서 **배경 그래픽** 을 켜 주세요.

소리가 나오지 않아요.

오른쪽 위의 소리 끄기와 선생님 설정 → 5. 음성 안내 · 사진 첨부 의 읽어주기 설정을 확인하고, 그래도 안 나오면 크롬이나 엣지로 여세요.

기기마다 읽어 주는 목소리가 달라요.

목소리는 앱이 아니라 기기에 깔린 음성을 씁니다. 기기마다 같은 이름의 목소리를 골라 주세요.

글씨나 그림이 작아 보여요.

오른쪽 위 **전체 화면** 을 누르고 태블릿은 가로로 놓아 주세요. 필요하다면 브라우저 확대도 사용할 수 있습니다.

저장한 일기를 고치고 싶어요.

포트폴리오 → 나의 일기장 → **일기 고치기** 에서 고친 뒤 「나의 일기장으로 돌아가기」를 누르세요.

수업 중에 다른 학생으로 바꾸고 싶어요.

오른쪽 위 **학생 이름표** 를 눌러 「누구의 여가생활일까요?」 화면을 연 뒤 그 학생을 고르세요.

학생이 일기를 쓰다 말고 나가면요?

나갈 때 「여기까지 저장할까요?」에서 저장하면 다음에 이어서 씁니다. 쓰다 만 기록은 **백업 파일에 담기지 않습니다** — 다 쓴 일기만 담깁니다.

계획을 세웠는데 포트폴리오에 안 보여요.

아직 하지 않은 계획도 보입니다. 안 보이면 선생님 설정 → 10. 포트폴리오 기간 에 그 날짜가 들어 있는지 확인하세요.

인쇄가 한 쪽을 넘어가요.

선생님 설정

13번

아래에 글씨체가 실렸는지 확인하세요. 「안 실렸어요」라면 기본 글씨로 인쇄되어 쪽이 넘어갈 수 있으니 웹 주소로 열어 주세요.

PDF로 저장하고 싶어요.

인쇄하기를 누르면 인쇄 미리보기가 열립니다. 인쇄 창에서 대상을 「PDF로 저장」으로 바꾸면 됩니다.

12. 인쇄물 한눈에 보기

무엇이 어디에서 · 어떤 종이로 나오는지 한 표에 모았습니다. 종이 크기는 앱이 저절로 맞춰 줍니다.

인쇄물	종이	뽑는 곳
여가 계획표 + 쓰기 판	A4 세로 한 장	계획하GO! 마지막 화면의 「계획표 · 따라 쓰기(빠진 낱말 / 스스로 쓰기)」 · 포트폴리오 → 내가 세운 계획
여가 계획표 + 그림 나열 1단계만	A4 세로 한 장	같은 화면의 「계획표 · 그림 나열」 · 계획 모음 · 계획표 낱장 창 · 포트폴리오 책자
그림일기	A4 세로 한 장	그림일기 화면의 「A4 인쇄하기」
일기 모음(책)	A4 세로 여러 쪽	나의 일기 모음 · 포트폴리오 → 나의 일기장 → 일기장 모두 인쇄 · 선생님 도구 → 일기장 인쇄
내 지도 (학생이 붙인 지도)	A3 가로 한 장	나만의 여가 지도 직접 완성하기 → 「내 지도」
빈 여가 지도	A3 가로 한 장	같은 화면의 「빈 지도」 · 선생님 도구 → 종이로 하기
활동 라벨 40개	A4 세로 석 장	같은 화면의 「활동 라벨」 · 선생님 도구 → 종이로 하기
전시판형	A3 가로 두 장	선생님 도구 → 전시판형 보기 → 전시판형 인쇄하기
책자형	A4 여러 쪽 + 마지막 A4 가로 지도	선생님 도구 → 책자형 보기 → 책자형 인쇄하기
나의 여가 포트폴리오 책자	A4 여러 쪽	포트폴리오 첫 화면 「나」 칸 아래 단추
나의 한마디 · 돌아보기	A4 세로 한 장	포트폴리오 → 나의 한마디 모음 · 선생님 도구 → 나의 한마디 인쇄

※ 인쇄 창에서 배경 그래픽을 켜 주세요 — 표 머리 · 색 상자 · 지도 바탕이 함께 나옵니다. A3로 나오는 것은 프린터에 A3 용지가 없으면 인쇄 창에서 「A4에 맞춤」으로 줄여 뽑을 수 있습니다(글씨가 함께 작아집니다).

이 웹앱은 특수교육 현장에서 쓰려고 만들었습니다. 학급과 학생에 맞게 설정하여 쓰시면 됩니다. · 나의 여가 사용 설명서 (교사용)