01

# CHAPTER

리눅스의 개요와 환경 설정



## 강의 전체 구성

우분투 리눅스 설치

리눅스를 설치하고 기본 개념을 이해합니다.

가상머신의 이해와 생성

우분투, 쿠분투 설치

우분투 리눅스 기본 사용법

우분투 리눅스 활용

다양한 실습으로 리눅스의 주요 기능을 익힙니다.

기본 명령어

사용자 관리

패키지 설치

X 윈도우 활용

우분투 리눅스 실무

실무에서 자주 사용하는 리눅스 기능을 학습합니다.

디스크 관리

네트워크 서버 구축

자동 백업

보안

## Contents

- 01 리눅스의 개요
- 02 우분투 리눅스 배포판
- 03 가상머신의 개요
- 04 VMware 설치
- 05 가상머신 생성
- **06** VMware의 특징과 실습 준비

## 학습목표

- 리눅스, 커널, 배포판을 이해한다.
- 가상머신의 구조를 파악한다.
- VMware를 다운로드하여 설치한다.
- Server, Server(B), Client 가상머신을 생성한다.


## 1-1 리눅스의 탄생

- 유닉스(Unix)
  - 리눅스가 탄생하기 이전 운영 체제
  - 유닉스 운영체제의 확산은 C언어와 함께...
  - IBM의 AIX, HP의 HP-UX, 오라클의 Solaris, DEC의 Digital Unix, SCO의 SCO Unix 등 대기업 또는 연구소 등의 기관에서 중요한 업무 시스템을 운영하기 위해 사용
  - 고사양 높은 신뢰성을 제공하지만 폐쇄적인 환경으로 높은 비용 지불 필요

- 리눅스(Linux)
  - 무료 유닉스 개념
  - 유닉스와 거의 동일한 운영체제이면서 무료, 어떤 면에서는 유닉스보다 뛰어남.
     <= 다수가 참여하는 오픈소스 협력 프로젝트</li>

### 1-1 리눅스의 탄생

- 커널(Kernel)
  - 리누스 토르발스(Linus B. Torvalds)가 1991년에 리눅스 커널(kernel) 0.01 버전을 작성
  - 1992년에 0.02 버전을 내놓으면서 인터넷에 소스코드를 공개, 이것이 리눅스의 시초
  - 통상 리눅스는 토르발스가 만든 커널에 쉘, gcc,vi등 응용 프로그램 포함한 배포판
  - 배포판은 전 세계적으로 수백 가지가 넘지만 모두 토르발스가 제작한 커널을 사용하며
     대표적인 것이 우분투 리눅스
- 리눅스 배포판의 구성



#### 1-1 리눅스의 탄생

- 리눅스 배포판
  - 리눅스 커널과 응용 프로그램을 적절하게 구성한 버전

 소프트웨어의 설치,업데이트,제거를 관리하는 도구로 패키지 관리자 포함. 2006 ■ 누구나 본인이 원하는대로 구성하여 배포 가능 Mint 특정 사용 사례나 사용자 그룹에 맞추어 최적화 2004 Ubuntu Ubuntu 례) Ubuntu desktop/server/iot/cloud, 22,04 데비안 kali linux,... 2022 1993 1994 1998 2006 S.u.S.E SuSE openSUSE 리눅스 SLS 슬랙웨어 커널 **JAVA** 1993 1991 2003 1998 Mandrake RHEL RHEL 레드햇 2,1 2003 2022 1994 페도라 페도라 36 Core 2003 2022 CentOS • 참고) 리눅스 배포판 랭킹 CentOS Stream 9 https://ko.linux-console.net/?p=18584 2003 2021

### 1-2 GNU 프로젝트

- GNU 프로젝트의 목표와 FSF
  - 모두가 공유할 수 있는 소프트웨어를 만드는 것이 목표
  - 1985년 스톨먼은 GNU 프로젝트에서 제작한 소프트웨어를 지원하면서 누구든 소프트웨어를 자유롭게 사용할 수 있도록 자유소프트웨어재단(Free Software Foundation, FSF) 설립
- GPL(General Public License)
  - FSF에서 제공하는 자유 소프트웨어 대부분의 수정 및 공유를 보장하는 가이드
  - GPL은 소프트웨어 사용/수정/재배포/수익 창출에 대한 자유의 개념 내포
  - 단, 수정한 소프트웨어로 수익 창출 시, 소스 코드를 공개해야 함
- 리눅스와 GNU 프로젝트 리누스 토발즈가 개발한 리눅스 커널은 GNU 프로젝트에서 제공하는 유틸리티(gcc, glibc, bash,...)와 결합되어 완전한 운영 체제를 형성



#### 1-3 커널

- 커널의 버전
  - 안정 버전(stable version): 이미 검증된 개발 완료 코드로 구성
  - 메인라인 버전(mainline version): 토르발스가 개발 중인 버전,
     개선 사항 및 새로운 기능이 개발되고 테스트 되는 버전
  - 프리패치 버전(prepatch version): 안정버전 나오기 직전의 단계.
- 커널 버전 업그레이드
  - 2019년 5월을 기준으로 안정화된 최신 커널은 5.1.15 버전
  - 파일 이름에 붙은 숫자 5.1.15의 5는 주버전(major version),
     1은 부버전(minor version),
     15는 패치 버전(patch version)을 의미
  - 배포판에 포함된 기본 커널을 사용자가 직접 최신 커널로 업그레이드할 수 있으며,
     '커널 업그레이드' 또는 '커널 컴파일'이라고 함

커널 버전	0.01	1.0	2.0	2.2	2.4	2.6	3.0	3.8	4.0	4.4	4.9	4.19	5.0
발표 연도	1991	1994	1996	1999	2001	2003	2011	2013	2015	2016	2017	2018	2019

#### 1-3 커널

■ 참고)The linux Kernel Archives(<u>https://www.kernel.org/</u>)

: 리눅스 커널의 소스 코드와 관련된 자료를 제공하는 공식 웹사이트

<= <a href="https://www.linuxfoundation.org">https://www.linuxfoundation.org</a>에서 개발 진행



Drotoco	 COTION
Protoco	 ocation
	 Cauon

HTTP https://www.kernel.org/pub/ GIT https://git.kernel.org/


RSYNC rsync://rsync.kernel.org/pub/

6.7.6

mainline:	6.8-rc6	2024-02-25	[tarball]	[patch] [inc. patch]	[view diff]	[browse]
stable:	6.7.6	2024-02-23	[tarball] [pe	gp] [patch] [inc. patch]	[view diff]	[browse] [changelog]
longterm:	6.6.18	2024-02-23	[tarball] [pe	gp] [patch] [inc. patch]	[view diff]	[browse] [changelog]
longterm:	6.1.79	2024-02-23	[tarball] [po	gp] [patch] [inc. patch]	[view diff]	[browse] [changelog]
longterm:	5.15.149	2024-02-23	[tarball] [pe	<pre>gp] [patch] [inc. patch]</pre>	[view diff]	[browse] [changelog]

### 2-1 데비안 리눅스와 우분투 리눅스

- 데비안 리눅스
  - 유명한 리눅스 배포판 중 하나이며 1993년에 이언 머독(lan Murdock)이 창시한 데비안 프로젝트(Debian Project)에서 제작
  - 데비안 리눅스의 정식 버전은 1996년 1.1 버전(코드명 Buzz)으로 시작,
     데비안 12.0 (Bookworm)이 2023년 6월 출시
  - 패키지의 설치와 업그레이드가 상당히 단순하고 apt 프로그램을 이용하여
     소프트웨어 설치나 업데이트가 자동으로 진행됨
- 우분투 리눅스
  - 데비안 리눅스를 기초로 유니티(unity) 데스크톱 환경을 사용하는 리눅스 배포판
  - 첫 버전을 출시한 이후 계속 업그레이드됨, 인기 리눅스 배포판 중 하나
  - 기본적으로 우분투 데스크톱과 우분투 서버를 배포(https://ubuntu.com/download)
  - 쿠분투(Kubuntu), 우분투 킬린(Ubuntu Kylin), 루분투(Lubuntu), 주분투(Xubuntu) 등 다양한 배포판 개발, 이를 통틀어 '우분투 플레이버스(<u>Ubuntu flavours</u>)'라고 부름



### 2-2 우분투 18.04 LTS 설치에 필요한 하드웨어

- 우분투 리눅스 버전 주기
  - 일반 버전은 약 6개월마다, LTS(장기, 5년) 버전은 2년마다 새로운 버전 발표
  - 배포판이 나온 연도와 월로 구성(예: 22.04 2022년 4월 버전)
  - Ex) 우분투 15.10 2015년 10월에 발표한 일반 버전,
     우분투 18.04 LTS 2018년 4월에 발표한 장기 지원 버전(코드명 Bionic Beaver)
  - 우분투 20.04 LTS 2020년 4월에 발표한 장기 지원 버전(코드명 Focal Fossa)

- 최소 혹은 권장 하드웨어 사양
  - CPU: 2GB 이상의 듀얼코어 프로세서
  - 하드디스크의 여유 공간: 25GB 이상(추가 설치에 따라서 달라질 수 있음)
  - 메모리: 2GB 이상
  - 그래픽 카드: 1024×768 이상의 해상도 지원

### 2-3 우분투 18.04 LTS에서 사용되는 주요 패키지

- 패키지에 대한 세부 내용
  - 우분투 프로젝트 위키 <a href="https://wiki.ubuntu.com/BionicBeaver/ReleaseNotes">https://wiki.ubuntu.com/BionicBeaver/ReleaseNotes</a>


■ 우분투의 의미와 로고



: 'Ubuntu'는 남아프리카 어느 부족의 말로, '너가 있으니 나도 있다'라는 뜻

## 3-1 가상머신의 개념

- 가상머신
  - PC 1대만으로 여러 대의 PC를 운영하는 것처럼 만드는 방법 (가상머신 소프트웨어 또는 가상머신 프로그램이라 부름)
- 실습에서 사용할 환경 안내
  - PC 1대에서 리눅스 3대를 구동(리눅스 서버, 리눅스 서버(B), 리눅스 클라이언트)
  - 원래 PC에 설치된 윈도우까지, 총 4개의 운영체제가 PC 1대에서 가동되는 것과 같은 원리



#### 3-2 가상머신 소프트웨어의 개념

- 가상머신 소프트웨어
  - 컴퓨터에 설치된 운영체제(호스트 OS) 안에 가상의 컴퓨터를 만들고 이 가상의 컴퓨터 안에 또 다른 운영체제(게스트 OS)를 설치·운영할 수 있도록 제작된 소프트웨어
  - PC에 설치되어 있는 윈도우를 **호스트 운영체제**(host operating system) 또는 **호스트 OS**, 가상머신에 설치한 운영체제를 **게스트 운영체제**(guest operating system) 또는 **게스트 OS** 라고 함





그림 1-7 컴퓨터 1대, 운영체제 1개로 구성된 환경

호스트 컴퓨터에는 윈도우가 설치되어 있고, 기존에 설정된 IP 주소를 이용하여 네트워크
 카드를 통해 인터넷에 접속 가능

#### 3-2 가상머신 소프트웨어의 개념



- 가상머신(게스트 컴퓨터) 3대를 만들고 리눅스 3대 설치
- 가상머신 3대에는 가상 IP 주소를 할당하고, 가상 라우터를 통해 가상머신 3대를 하나의 네트워크로 묶어 동일한 네트워크 환경으로 사용
  - → 윈도우(호스트 OS) 1대와 리눅스 3대로 이루어진 환경이 만들어짐

### 3-3 가상머신 소프트웨어의 종류

- 대표적인 가상머신 소프트웨어
  - VMware Workstation Pro와 VMware Workstation Player
  - 실습에서는 사용 기간에 제한이 없는 VMware Workstation Player를 사용

구분	VMware Workstation Pro	VMware Workstation Player		
호스트 OS	64비트 윈도우 7 이후	64비트 윈도우 7 이후		
게스트 OS	모든 16비트, 32비트, 64비트 윈도 우와 대부분의 리눅스 운영체제	모든 16비트, 32비트, 64비트 윈도우와 대부 분의 리눅스 운영체제		
라이선스	유료	유료(회사, 학교, 공공기관 등에서 사용하는 경 우) 또는 무료(개인이 가정에서 사용하는 경우)		
라이선스 키	유료(VMware 사이트에서 30일 평 가판 다운로드)	무료인 경우 필요 없음		
가상머신 생성 기능	0	0		
스냅숏 기능	0	×		
가상 네트워크 사용자 설정 기능	0	×(가상 네트워크 사용자 설정을 공식적으로 지 원하지 않음)		
비고	여러 가지 부가 기능이 있음	부가 기능이 별로 없음		

## 4-1 VMware 설치 전 준비 사항

#### ■ 준비 사항

구분	매뉴얼상 최소 요구 사양	권장 사항 및 이 책의 실습 환경			
CPU	64비트 x86 CPU, 1.3GHZ 이상	64비트를 지원하는 인텔 펜티엄 이상 또는 AMD 동급			
RAM	2GB(4GB 이상 권장)	4GB 이상(8GB 권장)			
HDD 여유 공간	프로그램 설치를 위해 150MB, 게스트 OS당 별도 공간 필요	게스트 OS당 1~10GB(이 책의 실습에서는 게스트 OS를 세 개 사용하므로 최소한 20~30GB의 여유 공간이 필요하 며, HDD보다는 SSD를 권장)			
화면 해상도	1024×768	1280×1024 이상 권장(게스트 OS는 1024×768 권장)			
권장 호스트 OS	64비트 윈도우 7 이후의 모든 운영체제	64비트 윈도우 7 이후의 모든 운영체제			

■ (참고) VMware 설치와 가상머신 생성(실습 1-1~실습 1-3) https://www.youtube.com/watch?v=xAT32EUQ6A4

- 1. VMware Workstation Player 다운로드하기
  - 1-1 <a href="https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop">https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop</a> end user computing/vmware workstation player/15 0 15.0.3 버전 다운로드 (15 이후 버전이면 상관 없음)



2. 설치 진행하기2-1 설치 파일 더블클릭



#### 2-2 환영 메시지에서 <Next> 클릭




2-3 라이선스 동의 창에서 'I accept the terms ...'에 체크 표시를 하고 <Next> 클릭



2-4 설치 폴더 지정, 기본 설정 그대로 두고 <Next>클릭, 'Enhanced Keyboard Driver...'에는 체크 표시를 하지 않음




2-5 [User Experience Settings] 창에서는 체크 표시를 모두 없애고 <Next> 클릭




2-6 [Shortcuts] 창에서는 디폴트로 두고 <Next> 클릭




2-7 [Ready to install VMware Workstation 15 Player] 창에서 <Install> 클릭



#### 2-8 잠시 동안 설치 진행




2-9 [Completed the VMware Workstation 15 ~] 창에서 <Finish> 클릭, 설치 종료




- 3. 설치 완료 후 실행하기
  - 3-1 바탕화면의 VMware Workstation Player 아이콘 더블클릭, 또는 윈도우의 [시작]-[VMware]-[VMware Workstation Player] 선택



3-2 'Use VMware Workstation 15~' 선택 후 <Continue> 클릭, 마지막 화면에서 <Finish> 클릭




#### 3-3 오른쪽 위의 X 클릭하여 종료 또는 [Player]-[Exit]를 선택하여 종료



### 5-1 가상머신의 겉모양


- 유닉스(Unix)
  - [실습 1-1]을 진행하여 호스트 OS(윈도우)에 VMware Workstation Player를 설치한 상태
  - 이제 VMware Workstation Player에 게스트 OS를 설치할 차례



- 가상머신의 이름은 Ubuntu Linux, 컴퓨터는 꺼져 있고(Powered Off) 가상머신에 설치할 게스트 OS는 Ubuntu 64-bit
- [Edit virtual machine settings]를 클릭하면 가상머신의 하드웨어 환경 세부사항 확인 가능

#### 5-1 가상머신의 겉모양

#### ■ 유닉스(Unix)




- [Hardware] 탭에서 가상머신에 장착된 메모리, CPU 개수, 하드디스크, CD/DVD, 플로피 디스크, 네트워크 카드, USB 장치, 사운드 카드, 프린터, 모니터 등 가상의 하드웨어 장치 확인
- 가상머신에서 사용할 메모리(RAM) 2GB 설정 확인
  - → '가짜'라는 점을 제외하면 완전한 컴퓨터와 마찬가지

## 5-2 가상머신 생성

- VMware 프로그램으로 가상머신 생성
  - 앞으로 만들 가상머신은 \*.vmdk라는 확장명을 포함한 몇 개의 관련 파일로 존재
  - 가상머신을 생성할 때마다 각각의 가상머신이 지정한 폴더에 생성될 예정

- 1. Server, Server(B), Client 폴더 생성하기
  - 1-1 여유 공간(30GB 이상 권장)이 있는 드라이브에 Linux 폴더 생성,
    - 그 아래에 Server, Server(B), Client 폴더 추가 생성




- 2. Server 폴더에 가상머신 생성하기
  - 2-1 Server를 설치할 가상머신을 C:₩Linux₩Server 폴더에 생성한 후 작업 표시 줄의 VMware Player 아이콘을 클릭, VMware 실행


#### 2-2 가상머신을 새로 만드는 방법 3가지

- VMware 초기 화면에서 왼쪽의 Home 아이콘을 선택한 후, 오른쪽 창의 [Create a New Virtual Machine] 클릭
- ② VMware 메뉴에서 [Player]-[File]-[New Virtual Machine] 선택
- ❸ VMware 초기 화면에서 왼쪽의 Home 아이콘을 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼 클릭, [Create a View VM] 선택

2-3 [New Virtual Machine Wizard] 창에서 'I will install the operating system later.' 클릭




2-4 [Select a Guest Operating System] 창에서 'Linux'를 선택한 후
Version 부분의 드롭다운 리스트 중 'Ubuntu 64-bit'를 선택하고 <Next> 클릭




2-5 [Name the Virtual Machine] 창에서 Virtual machine name에 'Server'를 입력한 후 <Browse> 클릭,

[폴더 찾아보기] 창이 나타나면 'C:\Linux\Server'를 선택하고 <확인> 클릭,


Location에 'C:₩Linux₩Server'가 자동 입력되면 <Next> 클릭




2-6 디스크 용량은 그대로 두고 'Store virtual disk as a single file'을 선택한 후 <Next> 클릭




#### 2-7 <Finish> 클릭, 가상머신 생성 완료




- 3. 생성된 가상머신 확인하기
  - 3-1 가상머신에 장착된 부품을 확인하기 위해 [Edit virtual machine settings] 클릭




- 4. 메모리 할당량 변경하기
  - 4-1 메모리 할당량을 변경할 수도 있으나 일단은 2048MB 유지




4-2 CPU를 여러 개 할당한다고 해도 가상머신의 성능에는 큰 의미가 없으니 1로 유지




4-3 리눅스 실습에는 20GB면 충분, 하드디스크에 아무것도 설치되지 않아 2~3MB만 사용됨




4-4 Device status의 'Connect at power on'에 체크 표시



#### 4-5 기본 설정인 NAT(Network address Translation) 방식 사용



4-6 USB 컨트롤러, 사운드 카드, 프린터 각각의 장치 선택한 후 <Remove> 클릭, 제거




4-7 <OK> 클릭, 지금까지 설정한 내용을 확정하고 VMware Player 종료

Device	Summary	
⊞Memory	2 GB	
Processors	1	
Hard Disk (SCSI)	20 GB	
⊙ CD/DVD (SATA)	Auto detect	
Network Adapter	NAT	
Display	Auto detect	

- 5. 설치된 파일 확인하기
  - 5-1 C:₩Linux₩Server₩ 폴더 확인,
    - \*.vmdk가 가상 하드디스크 파일이며 최대 20GB까지 확장 가능




- 6. 가상머신을 목록에서 제거하고 다시 불러오기
  - 6-1 VMware Player 실행
  - 6-2 Server를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 'Remove from the Library' 선택



6-3 가상머신을 목록에 다시 추가하려면 오른쪽 창의 [Open a Virtual Machine] 클릭, C:₩Linux₩Server₩Server.vmx를 열거나 메뉴에서 [Player]-[File]-[Open] 선택




- 7. 가상머신 부팅하기
  - 7-1 가상머신을 켜는 방법 4가지
    - 오른쪽 창에서 Play virtual machine 아이콘 클릭
    - ② 메뉴에서 [Player]-[Power]-[Power On] 선택
    - ❸ 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 'Power On' 선택
    - ④ 메뉴 중 초록색 아이콘(▶) 클릭
  - 7-2 부팅할 때 다음과 같은 메시지가 나오면 <No> 클릭




#### 7-3 잠시 기다리면 가상머신 가동



7-4 부팅 과정에서 'Operating System not found' 라는 메시지가 나옴과 동시에 마우스 포인터가 움직이지 않을 것, Ctrl + Alt 를 눌렀다 떼면 마우스 포인터가 보임



7-5 [Player]-[Power]-[Shut Down Guest] 선택, 가상머신의 전원을 끔 경고 메시지가 나오면 <Yes> 클릭




#### 8. 나머지 가상머신 하드웨어 준비하기


8-1 Server(B), Client 가상머신의 하드웨어 준비, 각 사양 해당 표 참고

구분	Server	Server(B)	Client
주요 용도	서버 전용	서버 전용(텍스트 모드)	클라이언트 전용
게스트 OS의 종류	Ubuntu-64bit	Ubuntu-64bit	Ubuntu-64bit
설치할 ISO	Ubuntu Desktop	Ubuntu Server	Kubuntu
가상머신의 이름	Server	Server(B)	Client
저장 폴더	C:₩Linux₩Server	C:₩Linux₩Server(B)	C:₩Linux₩Client
하드 용량	20GB	20GB	20GB
메모리 할당 (4GB 기준)	설치 시 2GB → 설치 후 1GB	설치 시 2GB → 설치 후 512MB	설치 시 2GB → 설치 후 1GB
네트워크 유형	Use network address translation(NAT)	Use network address translation(NAT)	Use network address translation(NAT)
CD/DVD	0	0	0
오디오 장치	×	×	0
USB 장치	×	×	0
프린터	×	×	0

- 8-2 VMware 실행, 왼쪽의 Home 아이콘 클릭 후 오른쪽 창의 [Create a New Virtual Machin] 클릭
- 8-3 Server(B) 가상머신 생성



#### 8-4 Client 가상머신 생성



#### 6-1 VMware 사용의 장점

- 컴퓨터 1대에 실무와 비슷한 네트워크 환경 구성
  - 실무 환경에서 사용되는 각종 리눅스 네트워크 서버 기능을 컴퓨터 1대에 구축 가능
- 운영체제의 특정 시점을 저장하는 스냅숏 기능
  - 중요한 시점을 저장하는 기능, 필요시 언제든 저장 시점으로 돌아갈 수 있음
- 여러 개의 하드웨어를 장착하여 테스트 가능
  - VMware에서는 사용자가 원하는 용량의 가상 하드디스크를 여러 개 장착 가능
- 현재 상태를 저장했다 추후에 이어서 작업하게 해주는 Suspend 기능
  - Suspend(일시 중지) 기능을 이용하면 현재의 가상머신 상태를 그대로 보관하여 우선 종료하고, 추후에 가상머신을 다시 가동하여 Suspend 상태부터 이어서 작업 가능

#### 6-1 VMware 사용의 장점


- VMware를 사용하기에 적합한 경우
  - 실무와 비슷한 네트워크 환경을 구성하여 여러 대의 서버를 구축하려 할 때
  - 여러 가지 운영체제를 설치하여 학습하려 할 때
  - 새로운 시스템을 도입하기 전에 테스트해보려 할 때

#### 6-2 원활한 실습을 위한 사전 준비

- VMware 핫 키(Hot Key)
  - 게스트 OS로 마우스 포인터(키보드 포함)를 이동하려면 가상머신 화면의 아무 곳이나 마우 스로 클릭, 호스트 OS로 마우스 포인터를 다시 이동하려면 Ctrl + Alt를 누르면 됨
  - 여러 가지 운영체제를 설치하여 학습하려 할 때 유용
- VMware Player 종료 시 옵션
  - 오른쪽 상단의 X를 클릭하면 가상머신의 현재 상태를 일시 정지(Suspend)하거나 종료 (Power Off)할 수 있는 화면이 나타남
- 전체 화면 사용
  - 게스트 OS를 전체 화면에 꽉 채워서 사용하고 싶다면 VMware 창의 최대화 아이콘을 클릭 하거나 마우스 포인터를 VMware 내부로 옮긴 뒤 Ctrl + Alt + Enter를 누름
- 여러 대의 가상머신 동시 부팅
  - VMware Player를 여러 개 실행하고(여러 개의 VMware Player 창을 각각 실행해야 한다는 의미) 각각 다른 가상머신을 부팅하면 됨

## [실습 1-3] VMware의 닫기 기능 확인하기

- 1. 가상머신 부팅하기
  - 1-1 VMware Player를 실행하고 가상머신 중에서 원하는 것을 골라 부팅
- 2. Suspend 기능 실행하기
  - 2-1 부팅된 가상머신의 오른쪽 위에 있는 X 클릭 가상머신을 닫으려고 하면 메시지 창이 나타나는데 기본 설정은 <Suspend>로 되어 있음 Enter 누르거나 <Suspend> 클릭




#### [실습 1-3] VMware의 닫기 기능 확인하기

- 3. Power off 기능 실행하기
  - 3-1 다시 실행하여 해당 가상머신을 살펴보면 상태(State)가 'Suspended'로 되어 있음
  - 3-2 [Play Virtual Machine] 클릭, 가상머신을 실행하면 앞에서 멈추었던 부분부터 실행됨
  - 3-3 다시 오른쪽 위의 X를 클릭하여 닫고 이번에는 [Power Off] 클릭
  - 3-4 다시 VMware Player를 실행하여 가상머신을 살펴보면 상태가 'Powered Off'로 되어 있음



#### [실습 1-4] 전체 화면 사용하기

- 1. 가상머신 부팅하기
  - 1-1 전체 화면을 사용하려면 가상머신이 가동 중이어야 함 가상머신 중에서 원하는 것을 골라 부팅
- 2. Full Screen으로 전환하기
  - 2-1 부팅이 되면 VMware 메뉴에서 [Player]-[Full Screen]을 선택하거나 아이콘을 클릭



2-2 전체 화면이 게스트 OS 화면으로 바뀜



- 2-3 원래의 크기로 줄이려면 다시 아이콘을 클릭하거나 Ctrl + Alt + Enter 를 누름
- 2-4 메뉴에서 [Player]-[Power]-[Shut Down Guest]를 선택하여 가상머신의 전원을 끔

# Thank You