超参数	容量何时增加	原因	注意事项
隐藏单元数量	增加	增加隐藏单元数量会增加模型的表示能力。	几乎模型每个操作所需的时 间和内存代价都会随隐藏单 元数量的增加而增加。
学习速率	调至最优	不正确的学习速率,不管是 太高还是太低都会由于优化 失败而导致低有效容量的模 型。	
卷积核宽度	增加	增加卷积核宽度会增加模型的参数数量。	较宽的卷积核导致较窄的输出尺寸,除非使用隐式零填充减少此影响,否则会降低模型容量。较宽的卷积核需要更多的内存存储参数,并会增加运行时间,但较窄的输出会降低内存代价。
隐式零填充	增加	在卷积之前隐式添加零能保 持较大尺寸的表示。	大多数操作的时间和内存代价会增加。
权重衰减系数	降低	降低权重衰减系数使得模型 参数可以变得更大。	Þ
Dropout比率	降低	较少地丢弃单元可以更多地 让单元彼此"协力"来适应 训练集。	

表 11.1: 各种超参数对模型容量的影响。



