nexora sampler

Bedienungsanleitung · Version 1.1 · Windows und macOS


NEXORA Sampler ist ein Sampler mit 16 Pads, Step-Sequencer und Effekten, aufgebaut wie ein Hardware-Groovebox-Gerät. Du spielst Klänge auf Pads, baust daraus Beats mit bis zu 64 Schritten, nimmst Reglerbewegungen als Motion-Sequenz auf, reihst Patterns im Song-Modus aneinander, lädst eigene Lieder, zerlegst sie per Slice auf die Pads, samplest über Mikrofon oder Resampling und exportierst das Ergebnis als WAV- oder AIFF-Datei.

Mac: Die Anleitung nennt die Windows-Tasten. Auf dem Mac gilt `⌘` statt `Strg` und `⌥` statt `Alt`. Alles andere ist gleich.

Inhalt

1. Das Gerät im Überblick
2. In 2 Minuten zum ersten Beat
3. Neues Projekt: leer oder mit Kit
4. Pads spielen
5. Regler bedienen
6. Den Klang eines Pads formen
7. Beats bauen mit dem Sequencer
8. Live einspielen
9. Motion-Sequenz: Reglerbewegungen aufnehmen
10. Song-Modus: Patterns zu einem Song verbinden
11. Eigene Lieder und Samples laden
12. Slice: Loops und Songs auf Pads zerlegen
13. Selbst aufnehmen: Sampling und Resampling
14. Sample-Browser und Bibliothek
15. Das Touchpad
16. Master-Effekte
17. Kits und Presets
18. MIDI-Controller
19. Speichern und Öffnen
20. Als Audiodatei exportieren
21. Einstellungen
22. Alle Tastenkürzel
23. Probleme und Lösungen

1 Das Gerät im Überblick



Die Hauptansicht: links Display, Transport und Touchpad, in der Mitte die Klangregler, unten die Tastenreihe und die 16 Pads.

Bereich	Was er macht
Volume / Swing (oben links)	Gesamtlautstärke und Swing (der „Groove“ des Beats). Daneben die Pegelanzeige.
Display	Zeigt Tempo, aktuelles Pattern, das ausgewählte Pad mit Wellenform und jede Änderung, die du gerade machst.
Transport	● Aufnahme, ■ Stopp, ▶‖ Play/Pause, **Tap** Tempo antippen.
Click · XY Latch · Master Fx · Learn	Metronom, Touchpad-Werte halten, Master-Effekte öffnen, MIDI-Learn.
Touchpad	Zwei Effekte gleichzeitig mit der Maus steuern (Kapitel 15).
Tempo-Rad und Navigation	Tempo (BPM), ‹ › vorheriges/nächstes Pattern, **Edit** Pad-Editor, **Exit** Bereich schließen, **Browse** Sample-Browser, **Kit** Kits & Presets.
Sample · Filter · Modulation · Amp/EG · Insert Fx	Die Klangregler. Sie wirken immer auf das **ausgewählte Pad** (lila umrandet).
Tastenreihe	Pad wechseln, Spur stummschalten/löschen, Pad-Modus wählen, Sequencer und MIDI öffnen, Pattern-Bank und Patterns A–H.
16 Pads	Zum Spielen, zum Programmieren von Schritten oder als Klaviatur, je nach Modus.
Untere Bereiche	Klappen mit **PAD EDIT**, **SEQUENCER**, **SONG & MOTION**, **SAMPLING**, **SAMPLE BROWSER**, **MASTER FX**, **KITS & PRESETS** und **MIDI** auf. Ein Klick auf denselben Reiter oder **Exit** schließt sie wieder.

2 In 2 Minuten zum ersten Beat

1. Starte NEXORA. Ein Kit mit 16 Klängen ist schon geladen (Kick, Snare, Hi-Hats, Bass …).
2. Drücke ein paar Tasten: **Q** ist die Kick, **W** die Snare, **T** die Hi-Hat.
3. Drücke die **Leertaste**. Ein Demo-Beat läuft. Noch einmal **Leertaste** stoppt ihn.
4. Klicke auf **Seq Edit**. Unten öffnet sich das Sequencer-Raster. Jedes Kästchen, das du anklickst, ist ein Schlag.
5. Drehe während der Beat läuft am großen **Filter**-Regler oder fahre mit der Maus über das **Touchpad**, und hör, wie sich der Sound verändert.

3 Neues Projekt: leer oder mit Kit

Mit Strg + N (Menü **Datei → Neues Projekt …**) fragt NEXORA, wie das Projekt beginnen soll:

- **Leeres Projekt**: 16 leere Pads und leere Patterns. Ideal, um alles mit eigenen Klängen und Liedern zu befüllen.
- **Mit Werks-Kit**: das Standard-Kit mit zwei Demo-Beats zum Ausprobieren.

Direkt ein leeres Projekt ohne Nachfrage: Strg + Umschalt + N oder der Knopf **Neues leeres Projekt** im Bereich **KITS & PRESETS**. Hast du ungespeicherte Änderungen, fragt NEXORA vorher, ob sie gesichert werden sollen.


4 Pads spielen

Mit Maus und Tastatur

- **Maus:** Pad anklicken. Weiter oben auf dem Pad klingt es lauter, weiter unten leiser (abschaltbar in den Einstellungen).
- **Tastatur:** obere Reihe Q W E R T Y U I = Pads 1–8, untere Reihe A S D F G H J K = Pads 9–16.
- **Pad auswählen** (für Regler und Editor): Pad anklicken oder **◀ Pad** / **Pad ▶**. Das ausgewählte Pad ist lila umrandet.
- **Rechtsklick auf ein Pad**: Sample laden, bearbeiten, MIDI-Note lernen, Spur löschen, Pad leeren.

Die drei Pad-Modi

Knopf	Was die Pads dann tun
Trigger	Normaler Modus: Jedes Pad spielt seinen Klang.
Sequencer	Die 16 Pads sind **16 Schritte** der Spur des ausgewählten Pads. Ein Druck auf ein Pad setzt oder löscht den Schlag an dieser Stelle. Leuchtende Pads = gesetzte Schläge. Bei längeren Patterns zeigen die Pads die gewählte Seite (Schritte 1–16, 17–32 …), umschalten mit Strg + Alt + ← / →.
Keyboard	Die Pads werden zur **Klaviatur** und spielen den Klang des ausgewählten Pads in verschiedenen Tonhöhen. Untere Reihe = weiße Tasten (C bis C), obere Reihe = schwarze Tasten. Oktave wechseln: Strg + Alt + ↑ / ↓.



Sequencer-Modus: Die leuchtenden Pads zeigen, auf welchen der 16 Schritte die ausgewählte Spur spielt.

5 Regler bedienen


- **Ziehen** nach oben/rechts erhöht den Wert, nach unten/links verringert ihn. Die Änderung ist sofort hörbar, das Display zeigt den genauen Wert.
- **Fein einstellen:** beim Ziehen `Umschalt` oder `Alt` halten.
- **Mausrad** über dem Regler: in kleinen Schritten drehen (mit `Umschalt` noch feiner).
- **Doppelklick**: zurück auf den Standardwert.
- **Rechtsklick**: Regler auf eine Touchpad-Achse legen, MIDI-Learn, MIDI-Zuordnung entfernen, zurücksetzen.

6 Den Klang eines Pads formen

Alle Regler auf dem Gerät wirken auf das **ausgewählte Pad**. Jedes Pad hat seine eigenen Einstellungen.

Sektion	Regler und Knöpfe
Sample	Großer Regler = **Start**punkt im Sample, **Pitch** = Tonhöhe in Halbtönen, **End** = Endpunkt.
Filter	Großer Regler = **Cutoff** (Grenzfrequenz), **Resonance** = Betonung der Grenzfrequenz, **EG Int** = wie stark die Hüllkurve den Filter bewegt. **LPF** lässt Bässe durch (dumpfer), **HPF** lässt Höhen durch (dünner), **BPF** lässt nur die Mitten durch.
Modulation	Großer Regler = **Tiefe**, **Speed** = Tempo der Modulation. **Mod Off** wählt das Ziel (Tonhöhe, Lautstärke, Filter, Panorama), **Wave** die Wellenform (Sinus, Dreieck, Rechteck, Sägezahn, Zufall).
Amp/EG	**Level** = Lautstärke, **Pan** = links/rechts, **Attack** = Einschwingen, **Decay** = Abklingen, **Release** = Ausklingen nach dem Loslassen. **MFX Send** schickt das Pad in Hall und Delay. Der Knopf daneben schaltet die Wiedergabeart um: **One Shot** (spielt ganz ab), **Amp EG** (spielt, solange gedrückt) und **Loop** (wiederholt).
Insert Fx	Großer Regler = **Drive** (Verzerrung), **Edit** = Bitcrusher (Lo-Fi-Effekt). **IFX On** schaltet beides ein/aus, **Reverse** spielt rückwärts.


Der Pad-Editor (Bereich PAD EDIT)



Der Pad-Editor mit Wellenform, Start-/Endmarker und allen Pad-Einstellungen.

- **Name** des Pads ändern, **Laden …** (anderes Sample), **Leeren**, **▶** anspielen.
- **Wellenform:** Start- und Endmarker mit der Maus ziehen, um einen Ausschnitt zu wählen. Audiodateien kann man direkt auf die Wellenform ziehen.
- **MODUS**: **ONE** / **GATE** / **LOOP**, wie beim Knopf auf dem Gerät.
- **PITCH**: **VARI** ändert Tonhöhe und Tempo zusammen (wie eine Schallplatte). **STRETCH** ändert nur die Tonhöhe, das Tempo bleibt.
- **Reverse**, **Mono** (ein neuer Schlag beendet den vorigen), **Insert-FX**.
- **Choke**-Gruppe: Pads derselben Gruppe schneiden sich gegenseitig ab, z. B. offene und geschlossene Hi-Hat.
- **Taste**: welche Computertaste das Pad spielt. **Note lernen**: MIDI-Note zuweisen.
- Weitere Regler: Feinstimmung, Geschwindigkeit, Anschlagsempfindlichkeit, Hüllkurve, Filter, LFO, Drive, Bitcrusher und die Sends zu Hall und Delay.

7 Beats bauen mit dem Sequencer



Das Sequencer-Raster: 16 Spuren (eine pro Pad) und 16 Schritte. Rechts Pattern-Auswahl, Länge, Tempo, Swing und Quantisierung.


Das Raster

Öffne **Seq Edit** oder den Reiter **SEQUENCER**. Jede **Zeile** ist ein Pad, jede **Spalte** einer von 16 Schritten (ein Takt in Sechzehnteln). Die markierte Spalte zeigt, wo die Wiedergabe gerade steht.

- **Klick** auf ein Kästchen: Schlag an/aus.
- Umschalt **+Klick**: Anschlagstärke ändern (leiser/lauter).
- **M** = Spur stumm, **S** = Spur solo.
- **GATE** (rechts in jeder Zeile, **–** / **+**): Notenlänge in Schritten, wirkt bei Pads im Modus Gate oder Loop.

Beispiel: ein einfacher House-Beat

01 KICK: Schritte 1, 5, 9, 13




02 SNARE oder 03 CLAP: Schritte 5, 13



05 CL HAT: Schritte 3, 7, 11, 15



Dann Leertaste. Ohne Maus geht es auch: Pad auswählen, **Sequencer**-Modus einschalten und die Schritte direkt auf den Pads antippen.



Ein 64-Schritt-Pattern: Seite 3 (Schritte 33–48) ist gewählt, die Seitenknöpfe stehen neben der Länge.

Patterns

- Es gibt 8 Patterns, **A bis H**. Mit den Knöpfen rechts neben den Pads wählst du A–D. **Bank A–D** schaltet auf E–H um. Tastatur: Strg + 1 … Strg + 8.
- **Wechsel am Taktende**: Beim Umschalten während der Wiedergabe springt NEXORA erst am Ende des Takts ins neue Pattern. So bleibt alles im Takt.
- **Kopieren** / **Einfügen**: ein Pattern auf ein anderes übertragen, z. B. um eine Variation zu bauen. **Leeren** löscht das aktuelle Pattern.
- **Länge**: mit **–** / **+** 1 bis **64 Schritte** (4 Takte). **×2** verdoppelt die Länge.
- **Seiten**: Das Raster zeigt immer 16 Schritte. Mit den Knöpfen **1–16**, **17–32**, **33–48**, **49–64** wählst du die Seite. Ist **Seite folgt Wiedergabe** an, blättert die Ansicht beim Abspielen automatisch mit. Die gerade laufende Seite ist rosa unterstrichen.
- **Pad Mute** schaltet die Spur des ausgewählten Pads stumm, **Pad Erase** löscht sie im aktuellen Pattern.
- **Pattern-Presets**: einen Rhythmus unter einem Namen speichern und in anderen Projekten wieder laden.

Tempo und Groove

- **Tempo**: am Tempo-Rad drehen oder mit **Tap** (Strg + T) im Takt antippen.

- **Swing**: verschiebt jeden zweiten Sechzehntel nach hinten. 50 % = gerade, höher = mehr Groove.

8 Live einspielen

1. Optional **Click** einschalten (Strg + K), dann hörst du ein Metronom.
2. ● drücken (Strg + R), dann ▶ bzw. **Leertaste**.
3. Auf den Pads oder der Tastatur spielen. Jeder Schlag wird ins laufende Pattern geschrieben, das immer wieder von vorne läuft. So kannst du Schicht für Schicht aufbauen.
4. ● erneut drücken beendet die Aufnahme.

Rec-Quantisierung (im Sequencer unter *Timing*): Die Schläge werden auf 1/16, 1/8 oder 1/4 gerückt. Auf **OFF** bleibt dein genaues Timing erhalten. **Pattern quantisieren** rückt nachträglich alle Schläge aufs Raster.

9 Motion-Sequenz: Reglerbewegungen aufnehmen



Bereich SONG & MOTION: links die Song-Kette, rechts die Motion-Spuren des aktuellen Patterns.

Wie beim Hardware-Groovebox: Drehst du während der Aufnahme an einem Regler, merkt sich NEXORA die Bewegung für jeden Schritt und spielt sie bei jedem Durchlauf wieder ab – z. B. ein Filter, der sich öffnet, ein Hall, der nur auf der Snare liegt, oder ein Pitch-Effekt am Taktende.

1. ● (Aufnahme) und ▶ drücken.
2. Einen Regler drehen, über das Touchpad fahren oder am MIDI-Controller drehen. Funktioniert mit allen Pad-Reglern und allen Master-Effekten.
3. ● erneut drücken. Ab jetzt wiederholt sich die Bewegung.

- Regler mit einer Motion-Spur zeigen oben links einen **rosa Punkt**.
- Im Bereich **SONG & MOTION** siehst du alle Spuren des aktuellen Patterns als Balken (bis zu 24 je Pattern). **×** löscht eine Spur, **Alle löschen** alle. Alternativ: Rechtsklick auf den Regler → *Motion-Spur löschen*.
- **Wiedergabe**: **STUFEN** hält jeden Wert bis zum nächsten Schritt, **GLATT** blendet weich zwischen den Schritten über, **AUS** schaltet alle Motion-Spuren stumm.
- Nach dem Stoppen gelten wieder die normalen Reglerwerte. Motion-Spuren werden mit dem Pattern gespeichert, kopiert und exportiert.

---

10 Song-Modus: Patterns zu einem Song verbinden

Im Song-Modus spielt NEXORA die Patterns automatisch in einer festen Reihenfolge – z. B. `A A B A C` für Intro, Strophe, Refrain.

1. Bereich **SONG & MOTION** öffnen (**Strg** + **Alt** + **7**).
2. Mit **+A** … **+H** Patterns an die Kette anhängen (bis zu 64 Einträge).
3. **Song-Modus** einschalten (oder **Strg** + **G**) und **Leertaste** drücken.

- Der laufende Eintrag leuchtet rosa, im Display steht z. B. `SONG 2/5`. Am Ende beginnt der Song wieder von vorn.
- Klick auf einen Eintrag schaltet sein Pattern weiter (A → B → C …). Rechtsklick: verschieben, ein bestimmtes Pattern wählen oder entfernen.
- Daneben stehen Anzahl der Einträge und Gesamtlänge in Minuten.
- Beim Export mit **Pattern-Kette exportieren** wird genau diese Kette als ganzer Song in eine Datei gerendert.

11 Eigene Lieder und Samples laden

Unterstützt werden **MP3, WAV, AIFF, FLAC, M4A und OGG**, bis 10 Minuten pro Datei.

Direkt auf ein Pad

- Datei aus dem Explorer (Mac: Finder) **auf ein Pad ziehen**, fertig.
- Oder Pad auswählen und `Strg` + `L` bzw. im Pad-Editor **Laden …**.


Einen Ausschnitt verwenden

1. Pad auswählen und den Bereich **PAD EDIT** öffnen.
2. In der Wellenform **Start- und Endmarker** an die gewünschte Stelle ziehen, z. B. auf den Refrain oder eine Gesangszeile.
3. Modus wählen: **ONE** spielt den Ausschnitt einmal, **GATE** nur solange gedrückt, **LOOP** wiederholt ihn.
4. Passt das Tempo nicht zum Beat? Mit **STRETCH** und dem Regler **Speed** das Tempo ändern, ohne dass die Stimme höher klingt.

> **Tipp:** Lade dasselbe Lied auf mehrere Pads und wähle jeweils einen anderen Ausschnitt, z. B. Pad 13 = Intro, Pad 14 = Refrain, Pad 15 = Gesang. So kannst du einen Song live neu zusammensetzen oder im Sequencer zu einem Remix anordnen.

Beim Speichern werden alle verwendeten Dateien mit ins Projekt kopiert. Deine Originaldateien bleiben unverändert.

12 Slice: Loops und Songs auf Pads zerlegen



Der Slice-Dialog: rosa Linien zeigen, wo geschnitten wird und auf welchem Pad das Stück landet.


Slice zerlegt ein Sample automatisch in Stücke und legt jedes Stück auf ein eigenes Pad – ideal für Drum-Loops (jeder Schlag ein Pad) oder Songs (jede Phrase ein Pad).

1. Sample oder Lied auf ein Pad laden und es auswählen. Optional mit Start/Ende im Pad-Editor den gewünschten Bereich eingrenzen.
2. Im **PAD EDIT** auf **Slice …** klicken (oder **Strg** + **Umschalt** + **L**).
3. **Modus** wählen:
   - **Nach Anschlägen**: NEXORA erkennt die Schläge selbst. Mit **Empfindlichkeit** legst du fest, ob auch leise Schläge zählen.
   - **Gleichmäßig**: 2, 4, 8 oder 16 gleich lange Stücke – perfekt für Loops im Takt.
4. **Ab Pad**: auf welchem Pad das erste Stück landet (die übrigen folgen der Reihe nach).
5. **Pattern erzeugen**: setzt die Stücke so ins aktuelle Pattern, dass der Loop wieder genau so klingt wie vorher – nur kannst du ihn jetzt umbauen.
6. **Slicen** klicken.

> **Tipp:** Nach dem Slicen die Schläge im Sequencer verschieben, doppeln oder weglassen – so entsteht aus einem fertigen Loop ein neuer Beat. Alle Slices verwenden dieselbe Datei, das Projekt wird dadurch nicht größer.

---

13 Selbst aufnehmen: Sampling und Resampling



Bereich SAMPLING: Quelle, Gerät, Startschwelle, Länge und Ziel-Pad.

Mit Mikrofon oder Line-In aufnehmen

1. Bereich **SAMPLING** öffnen (`Strg` + `Alt` + `8`), Quelle **Mikrofon / Line-In**.
2. Eingangsgerät wählen (z. B. eingebautes Mikrofon oder Audio-Interface). **Geräte suchen**, falls es fehlt.
3. **Start**: *Sofort* oder *ab −40 dB* usw. – dann wartet NEXORA, bis ein Signal kommt, und schneidet die Stille davor weg.
4. **Ziel**-Pad wählen und **● Aufnahme starten**. Die Pegelanzeige zeigt, ob Signal ankommt. **■ Stopp** beendet die Aufnahme, Stille am Ende wird entfernt.

Beim ersten Mal fragt Windows bzw. macOS, ob NEXORA das Mikrofon benutzen darf – mit **Zulassen** bestätigen. **Mithören** gibt den Eingang über die Lautsprecher aus (mit Kopfhörern

verwenden, sonst pfeift es).


Resampling: den eigenen Sound aufnehmen

- Quelle **Resampling (eigener Ausgang)**: nimmt alles auf, was NEXORA gerade spielt – inklusive Touchpad-Bewegungen, Motion und Effekten. Mit **Wiedergabe mitstarten** startet der Beat mit der Aufnahme.
- **Pattern → Pad** (rechts, oder **Strg** + **Umschalt** + **R**): rendert das aktuelle Pattern genau einmal und nahtlos loopbar auf das Ziel-Pad. So machst du aus einem ganzen Beat einen einzigen Loop und hast die übrigen Pads wieder frei.

Aufnahmen landen auf dem Ziel-Pad und werden beim Speichern als WAV ins Projekt kopiert.

---

14 Sample-Browser und Bibliothek



Der Sample-Browser: links die Bibliotheken, rechts die Klänge mit Suche und Vorhören.

- Die **Werks-Bibliothek** enthält 151 Klänge in 13 Kategorien: Kicks, Snares, Claps, Hi-Hats, Becken, Toms, Percussion, 808/Bass, Synth/Keys, Akkorde, Pads, Vocal-Chops und FX.
- **Eigene Bibliotheken**: mit **+** anlegen, **Umbenennen**, **Löschen**. Mit **Importieren …** (**Strg** + **I**) oder per Ziehen in die Liste fügst du Dateien hinzu.
- **Suche** durchsucht alle Bibliotheken.

- Ein Klick auf einen Eintrag spielt ihn vor (abschaltbar). **Vorhören** / **Stopp** gibt es auch als Knopf.
- **Auf ein Pad bringen:** Eintrag auf ein Pad ziehen, Doppelklick (lädt aufs ausgewählte Pad) oder **Auf ausgewähltes Pad laden**.

15 Das Touchpad

Das Touchpad links steuert zwei Regler gleichzeitig: einen mit der Waagerechten (X), einen mit der Senkrechten (Y). Standard: X = Master-Filter, Y = Hall.

- Mit gedrückter Maustaste über das Feld fahren, am besten während der Beat läuft.
- Die Achsen wählst du in den beiden Auswahlfeldern über dem Pad, oder per Rechtsklick auf einen beliebigen Regler → *Auf Touchpad X-Achse / Y-Achse legen*.
- **XY Latch** aus: Beim Loslassen springen die Werte zurück. **XY Latch** an: Die Werte bleiben stehen.

16 Master-Effekte



Die Master-Effekte wirken auf die Gesamtsumme aller Pads.


Öffnen mit **Master Fx** oder dem Reiter **MASTER FX**. Alle Effekte wirken auf den Gesamtklang:

- **Filter**: Master-Filter für Ein- und Ausblenden des Klangs („Filter-Sweep“).
- **Modulation (LFO)**: Tremolo, Vibrato, Filter- oder Auto-Pan-Bewegung.
- **Drive · Bitcrusher**: Verzerrung und Lo-Fi.
- **Delay**: Echo im Takt, wahlweise **Ping-Pong** (links/rechts im Wechsel).
- **Reverb**: Hall. Welche Pads ihn bekommen, steuern die Sends der Pads (**MFX Send**).
- **EQ**: Bässe, Mitten und Höhen.
- **Compressor**: macht den Mix dichter und lauter.

FX zurücksetzen stellt alles auf Standard. Einstellungen lassen sich als **FX-Preset** speichern und laden.

---

17 Kits und Presets




Kits & Presets: eigene Kits links, Werks-Kits rechts.

- Ein **Kit** ist die Belegung aller 16 Pads mit Klängen, Namen, Tasten und Pad-Einstellungen.
- **Werks-Kits**: NEXORA Factory, House, Techno, Trap, Lo-Fi, Electro, Percussion World. Ein Klick lädt das Kit, deine Patterns bleiben erhalten.
- **Factory + Demo-Patterns** lädt das Standard-Kit samt Demo-Beats.

- **Alle Pads leeren** leert alle Pads, die Patterns bleiben.
- **Als Kit speichern**: aktuelle Pad-Belegung unter einem Namen sichern. Unter *Gespeicherte Kits* kannst du sie **Laden** oder **Löschen**.
- **Im Explorer zeigen** öffnet den Ordner mit allen Presets.

18 MIDI-Controller



MIDI: Eingänge, Kanal, Pad-Noten und CC-Zuordnungen.

Schließe ein MIDI-Keyboard oder einen Pad-Controller per USB an und öffne **MIDI**.

- **Eingänge**: Gerät auswählen. **Geräte neu suchen**, falls es nicht erscheint. Kanal: alle oder ein bestimmter.
- **Pad-Noten**: Standard ist C1–D#2 (die üblichen Drum-Pad-Noten). Doppelklick auf ein Pad-Feld und eine Taste am Gerät drücken, dann ist die Note neu zugewiesen.
- **MIDI-Learn für Regler**: **Learn** drücken, einen Regler anklicken, am Gerät einen Drehregler bewegen, fertig. Die Zuordnungen stehen unter *CC-Zuordnungen*.
- **Feste Anschlagstärke**: jeder Schlag gleich laut. **Start/Stop von MIDI übernehmen**: Play/Stop folgt einem externen Gerät.

19 Speichern und Öffnen

- Strg + S **Sichern**, Strg + Umschalt + S **Sichern unter …**. Ein Projekt ist ein Ordner `Name.nexora` mit allen verwendeten Samples. Du kannst ihn also als Ganzes weitergeben oder sichern.
- Strg + O **Projekt öffnen**: den Ordner `.nexora` oder die Datei `project.json` darin wählen.
- Projekte sind zwischen **Windows und Mac austauschbar**.
- Fehlt beim Öffnen ein Sample, meldet NEXORA welches. Du kannst es über den Sample-Browser neu zuweisen.

20 Als Audiodatei exportieren

Strg + E (Menü **Datei → Audio exportieren …**) speichert deinen Beat als Datei, z. B. zum Anhören am Handy oder zum Weiterbearbeiten in einem anderen Programm.

Option	Bedeutung
Format	WAV oder AIFF
Abtastrate	44,1 kHz (CD) oder 48 kHz (Video)
Bittiefe	16 Bit, 24 Bit oder 32 Bit Float (nur WAV)
Wiederholungen	Wie oft das Pattern hintereinander gespielt wird (1–64)
Ausklingzeit	Wie lange Hall und Echo am Ende ausklingen dürfen (bis 30 s)
Pattern-Kette exportieren	Mehrere Patterns hintereinander, z. B. `A A B A`. So wird aus einzelnen Patterns ein ganzer Song.
Normalisieren	Bringt die Datei auf maximale Lautstärke ohne Übersteuern (−0,3 dBFS)

Der Export klingt genau wie die Wiedergabe, inklusive aller Effekte.

21 Einstellungen

Strg + , oder **Datei → Einstellungen …**

- **Audio**: Ausgabegerät (Lautsprecher, Kopfhörer, Audio-Interface) und Latenz. Niedrige Latenz = direkteres Spielgefühl, bei Knacksern höher stellen.

- **Projekt**: Projektname, Polyphonie (wie viele Klänge gleichzeitig) und Voice-Stealing.
- **Bedienung**: Gehäusefarbe (**Crimson** oder **Lilac**), Anschlagstärke über die Klickposition, Anschlagstärke der Tastatur, angeschlagenes Pad automatisch auswählen, MIDI-Eingang an/aus.
- **Bibliothek**: Importe in die Bibliothek kopieren, beim Auswählen vorhören, Lautstärke beim Vorhören.

22 Alle Tastenkürzel

Taste	Funktion
Q – I , A – K	Pads 1–8 und 9–16
Leertaste	Play / Stop
Strg + .	Pause
Strg + R / K / T	Aufnahme / Metronom / Tap-Tempo
Strg + 1 … 8	Pattern A … H
Strg + G	Song-Modus an/aus
Strg + Alt + ← / →	Vorherige / nächste Seite (je 16 Schritte)
Strg + Umschalt + L	Slice …
Strg + Umschalt + R	Aktuelles Pattern auf das ausgewählte Pad resamplen
Strg + N	Neues Projekt (leer oder mit Werks-Kit)
Strg + Umschalt + N	Neues leeres Projekt
Strg + O / S / Umschalt + S	Öffnen / Sichern / Sichern unter
Strg + I / L	Samples importieren / Sample aufs ausgewählte Pad laden
Strg + E	Audio exportieren
Strg + ,	Einstellungen
Strg + Alt + P / T / K	Pad-Modus Trigger / Sequencer / Keyboard
Strg + Alt + ↑ / ↓	Keyboard-Modus: Oktave höher / tiefer
Strg + Alt + 1 … 8	Pad-Editor, Sequencer, Sample-Browser, Master-Effekte, Kits & Presets, MIDI, Song & Motion, Sampling
Strg + Alt + 0	Unteren Bereich schließen
Strg + Umschalt + M	MIDI-Learn
Umschalt + Esc	Alle Noten aus (Notbremse, wenn etwas hängt)
F1	Diese Anleitung

23 Probleme und Lösungen

Problem	Lösung
Kein Ton	Einmal ins Fenster klicken oder eine Taste drücken. In den Einstellungen das richtige **Ausgabegerät** wählen. Im Windows-Lautstärkemixer prüfen, ob NEXORA stumm ist. **Volume** oben links aufdrehen, **Pad Mute** und **M**/**S** im Sequencer prüfen. Ist das Pad leer („EMPTY“)?
Knackser oder Aussetzer	In den Einstellungen eine höhere **Latenz** wählen. Andere Programme schließen.
Ein Ton hängt / hört nicht auf	**Umschalt** + **Esc** (alle Noten aus). Bei Loop-Pads ist das Dauerspielen gewollt: Modus auf ONE stellen.
Windows warnt beim Start („Der Computer wurde durch Windows geschützt“)	Die App ist nicht mit einem gekauften Zertifikat signiert. Auf **Weitere Informationen → Trotzdem ausführen** klicken.
Mac: „kann nicht geöffnet werden“	Rechtsklick auf die App → **Öffnen** → **Öffnen** bestätigen.
Sample fehlt beim Öffnen eines Projekts	NEXORA nennt die fehlenden Dateien. Über den Sample-Browser neu zuweisen und das Projekt erneut sichern.
Datei lässt sich nicht laden	Unterstützt: MP3, WAV, AIFF, FLAC, M4A, OGG, bis 10 Minuten. Längere Lieder vorher kürzen.
Aufnahme bleibt stumm	Mikrofon-Freigabe prüfen: Windows → Einstellungen → Datenschutz → Mikrofon („Desktop-Apps dürfen zugreifen“); Mac → Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Mikrofon. Richtiges Eingangsgerät wählen; mit Startschwelle wartet NEXORA, bis das Signal laut genug ist.
Ein Regler bewegt sich „von selbst“	Er hat eine Motion-Spur (rosa Punkt). Im Bereich SONG & MOTION löschen oder Wiedergabe auf AUS stellen.
MIDI-Gerät wird nicht erkannt	Gerät vor dem Start einstecken oder **Geräte neu suchen**. In den Einstellungen prüfen, ob „MIDI-Eingang aktiv“ eingeschaltet ist.

NEXORA Sampler 1.0 · Diese Anleitung ist auch in der App unter **Hilfe → Anleitung** (F1) verfügbar.