

INFRA

Environnement de virtualisation

Infr@home_GUI-INST_00-Proxmox

DOCUMENT SOUS LICENCE GNU FDL 1.3

GitHub : <https://github.com/jmy37/infrathome>

Copyright 2021 - jmy37

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation ; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

License is online : <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html>

Copyright 2021 - jmy37

Il est permis de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la licence GNU Free Documentation, version 1.3 ou une version ultérieure publiée par la Free Software Foundation, sans modifier de section, de page de garde ou de clôture.

La licence est en ligne : <https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html>

jmy37

Infr@home

Projet d'infrastructure de Core Services à domicile

25 mai 2025

1 Historique des versions

Version	Date	Auteur	Objet de la modification
1.0	xx/xx/xxxx	jmy37	Création du document

TABLE 1 – Historique des versions

Table des matières

1	Historique des versions	2
2	Préambule	4
2.1	Matériel retenu et exploité	4
2.1.1	Hyperviseurs	4
2.1.2	Stockage	4
3	Installation de Proxmox VE	6
3.1	Le projet Proxmox VE	6
3.2	Installation de Proxmox VE	8
3.2.1	Prérequis	8
3.2.2	Installation de Proxmox	9

2 Préambule

Ce document décrit l'installation, l'exploitation et la résolution de pannes associées au composant "Hyperviseurs" de la solution "Infr@home". C'est un composant particulier, car l'hébergement du projet peut être effectué sur n'importe quelle plateforme de virtualisation, et l'emploi d'une architecture professionnelle s'appuyant sur de multiples clusters est recommandée.

Ce document présente l'installation et la configuration de Proxmox VE, brique de virtualisation du projet, ainsi que d'un cluster de stockage Synology.

2.1 Matériel retenu et exploité

Le projet initial étant produit non pas en entreprise, mais en hébergement à domicile, le matériel est retenu pour ses performances, sa consommation énergétique, son coût et son encombrement.

2.1.1 Hyperviseurs

Les hyperviseurs devront faire fonctionner Proxmox VE et héberger les machines virtuelles. Ils doivent être capables de fonctionner en cluster. Par conséquent, ils doivent disposer de processeurs performants et de grandes quantités de mémoire vive.

Pour cette raison, le premier hyperviseur est un Intel NUC¹ NUC11TNKv7 avec la configuration suivante :

- Processeur Intel Core i7-1185G7
- Mémoire vive 64Go
- Stockage 120Go SSD NVMe

Cette machine prendra la totalité de la charge CPU requise, et pourra héberger environ 60Go d'équivalent mémoire vive. L'ajout d'un hyperviseur dans le cluster restera simple en cas de besoin.



Tip

Pour un déploiement en environnement professionnel, de véritables serveurs sont requis, ceci afin de disposer du contrôle ECC de mémoire vive, de la tolérance de panne concernant les alimentations et le réseau, de plusieurs cartes réseaux dédiées...

2.1.2 Stockage

Le stockage est réalisé par sur NAS Synology DS220+² hébergeant chacun un disque de 1To et un disque de 4To en RAID0 (ce qui laisse 5To de stockage utile par NAS).

1. <https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/products/docs/boards-kits/nuc/mini-pcs/nuc-12-pro.html>

2. <https://www.synology.com/fr-fr/products/DS220+>

Ces NAS présenteront des chemins iSCSI³. Une carte réseau sera dédiée à cet usage et une à la gestion du NAS.



Tip

Pour un déploiement en environnement professionnel, des baies de disques professionnelles doivent être privilégiées. Synology propose des baies de disques professionnelles avec les mêmes paquets et la même configuration que ceux proposés dans ce document.

3. <https://fr.wikipedia.org/wiki/ISCSI>

3 Installation de Proxmox VE

3.1 Le projet Proxmox VE

Proxmox VE est une solution de virtualisation open source basée sur Debian. Il dispose d'un environnement complet et est capable d'héberger des machines virtuelles KVM et des conteneurs LXC. Proxmox VE supporte également nativement le clustering, la gestion des privilèges, la mise en place de règles de pare-feu intégrées, et la sauvegarde, et permet nativement de se connecter à un stockage distant.

Proxmox VE permet également de souscrire à un contrat de service, version recommandée pour les besoins professionnels. Les principaux produits de Proxmox peuvent être téléchargés depuis le site officiel : <https://www.proxmox.com/en/downloads>. Cependant, dans le cadre de ce projet, l'installation sera réalisée à partir d'une installation de Debian 12 Bookworm.

L'installation de Debian est supposée être réalisée conformément au descriptif projet.

L'installation peut alors commencer.

Dans la théorie, le reste de ce fichier doit être fusionné avec le global...

! Important

L'installation réalisée jusqu'à présent a été faite sur un seul disque, avec les options de montage **defaults** et en LVM. La totalité des actions réalisées est présentée ci-dessous, pour application dans le descriptif projet.

Prérequis applicatifs :

```

1 apt -y clean
2 apt-cache gencaches
3 apt -y update
4 apt -y upgrade
5 apt -y full-upgrade
6 apt -y remove vim-tiny
7 apt -y install mlocate rsyslog clamav clamav-daemon chrony vim auditd man
  apt-file wget iptables
8 # Pour virtualisation, ajouter qemu-guest-agent et compléter avec un
  systemctl enable --now qemu-guest-agent
9 apt -y autoremove

```

Listing 1 – Prérequis applicatifs

Ajout de l'alias ll

```

1 echo -e "alias ll='ls -l'" > /etc/profile.d/00-aliases.sh

```

Listing 2 – Ajout de l'alias ll

Régler le fuseau horaire

```
1 timedatectl set-timezone UTC
```

Listing 3 – Régler le fuseau horaire

Dans /usr/share/vim/vim90/defaults.vim

```
1 Commenter:
2 " In many terminal emulators the mouse works just fine. By enabling it
   you
3 " can position the cursor, Visually select and scroll with the mouse.
4 " Only xterm can grab the mouse events when using the shift key, for
   other
5 " terminals use ":", select text and press Esc.
6 "if has('mouse')
7 "    if &term =~ 'xterm'
8 "        set mouse=a
9 "    else
10 "        set mouse=nvi
11 "    endif
12 "endif
```

Listing 4 – Configuration de VIM

La recompilation du noyau n'a pas été réalisée.

Bannières

```
1 echo "---- UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED      ----
2 ---- LES ACCES NON-AUTORISES A CET EQUIPEMENT SONT PROHIBES ----
3
4 You must have explicit, authorized permission to access or configure this
   device. Unauthorized attempts and actions to access or use this
   system may result in civil and/or criminal penalties. All activities
   performed on this device are logged and monitored.
5
6 Vous devez avoir une autorisation explicite afin d'accéder ou de
   configurer cet équipement. Les tentatives non-autorisées et les
   actions pour accéder ou utiliser ce système peuvent conduire à des
   poursuites civiles et/ou pénales. Toutes les activités réalisées sur
   cet équipement sont enregistrées et supervisées." > /etc/issue
7
8 sed -i -- 's+#Banner none+Banner /etc/issue+g' /etc/ssh/sshd_config
```

Listing 5 – Bannières

```
1 ### Replace
2 # This file describes the network interfaces available on your system
3 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
4
5 source /etc/network/interfaces.d/*
6
7 # The loopback network interface
8 auto lo
9 iface lo inet loopback
10
11 # The primary network interface
```

```

12 allow-hotplug enp88s0
13 iface enp88s0 inet dhcp
14
15 ### By
16 # This file describes the network interfaces available on your system
17 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
18
19 source /etc/network/interfaces.d/*
20
21 # The loopback network interface
22 auto lo
23 iface lo inet loopback
24
25 # The primary network interface
26 allow-hotplug enp88s0
27 iface enp88s0 inet static
28     address 10.1.30.4/24
29     gateway 10.1.30.1
30     dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

```

Listing 6 – Configuration réseau

Redémarrer le réseau

```

1 ifdown enp88s0
2 ifup enp88s0
3 ### Or
4 systemctl restart networking.service

```

Listing 7 – Prise en compte des modifs réseau

3.2 Installation de Proxmox VE

3.2.1 Prérequis

Proxmox VE impose une résolution de nom locale afin de fonctionner correctement. Une entrée doit donc être ajoutée dans le fichier `/etc/hosts` pour le nom de la machine. La vérification de cette résolution de nom peut être réalisée comme présenté en ligne 2 du listing ci-dessous, le résultat devant représenter au moins une adresse IP n'étant pas celle du lien local (exemple de représentation en ligne 3).

```

1 echo -e "10.1.30.4          vldhypacs01.infra-at-home.com    vldhypacs01" >>
   /etc/hosts
2 hostname --ip-address
3 127.0.1.1 10.1.30.4

```

Listing 8 – Résolution de nom locale

Le dépôt Proxmox VE doit alors être ajouté au serveur. La clé associée au dépôt doit également être téléchargée.

```

1 echo "deb [arch=amd64] http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm
   pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
2 wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bookworm.gpg -
   0 /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bookworm.gpg

```


Listing 9 – Création du dépôt Proxmox VE

! Important

Dans ce cas de figure, la machine doit disposer de son adresse IP définitive et d'un accès à Internet. Une configuration s'appuyant sur un dépôt local est également possible.

3.2.2 Installation de Proxmox

L'installation de Proxmox VE est réalisée en suivant le guide d'installation présenté sur le site officiel de l'éditeur : https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm

L'installation doit impérativement être réalisée en deux temps, le kernel devant être modifié avant l'installation des paquets dédiés à Proxmox. Un redémarrage s'exécute automatiquement après l'application de la deuxième commande présentée ci-dessous.

```
1 apt -y install proxmox-default-kernel
2 systemctl reboot
3 apt -y install proxmox-ve postfix open-iscsi chrony
4 apt -y remove linux-image-amd64 'linux-image-6.1*'
5 update-grub
6 apt -y remove os-prober
```

Listing 10 – Installation de Proxmox VE - Partie 1

Le dépôt activé par défaut à l'issue de l'installation est propre à Proxmox VE avec support. En mode gratuit, il faut remplacer ce dépôt par défaut par le dépôt communautaire.

```
1 sed -i -- 's+https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-
enterprise+http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pvetest+g'
/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
```

Listing 11 – Remplacement du dépôt par défaut

Afin de réaliser la première connexion à l'interface web de Proxmox VE (https://<ip_de_la_machine>:8006), il est nécessaire de définir un mot de passe pour l'utilisateur root.

```
1 passwd root
```

Listing 12 – Définition du mot de passe root

La suite de l'installation est réalisée au travers de l'interface web.