

JODA POS

Manual de usuario

Español

Índice

PRIMEROS PASOS

[Iniciar sesión](#)
[Ingresar el código de autenticación de dos factores](#)
[Crear su tienda](#)
[Entender los roles](#)
[Orientarse en la administración](#)
[Elegir el idioma](#)
[Las notificaciones](#)
[Usar la ayuda](#)

CAJA

[La pantalla de caja](#)
[La caja en el teléfono](#)
[Los atajos de teclado de la caja](#)
[Agregar productos y gestionar el carrito](#)
[Vender un producto por peso](#)
[Elegir el cliente y el vendedor](#)
[Descuentos y códigos promocionales en la caja](#)
[Precios y descuento de grupo del cliente](#)
[Cambiar un precio en la caja](#)
[Hacer aprobar una acción por un responsable](#)
[Cobrar: la pantalla de pago](#)
[Efectivo en dólares o en gourdes y cambio a entregar](#)
[Pagar con tarjeta, MonCash o transferencia](#)
[Pagar con puntos de fidelidad](#)
[Vender y usar una tarjeta de regalo](#)
[Venta a crédito \(a cuenta\) y crédito en tienda del cliente](#)
[Entregar el recibo \(imprimir, correo, enlace\)](#)
[Poner una venta en espera y retomarla](#)
[La pantalla del cliente](#)

TURNOS DE CAJA

[Abrir un turno de caja](#)
[Entradas, salidas, depósitos a caja fuerte y apertura del cajón](#)
[Cerrar el turno, contar el cajón e imprimir el reporte Z](#)
[Supervisar los turnos de caja \(gerentes\)](#)
[Denominaciones, día comercial y correcciones de turno](#)

DEVOLUCIONES Y ANULACIONES

[Hacer una devolución y reembolsar al cliente](#)
[Hacer un cambio](#)
[Hacer un reembolso de cortesía](#)
[Seguir las devoluciones en la administración](#)
[Anular una venta](#)

SIN CONEXIÓN

[Vender sin conexión](#)

[Envío de las ventas sin conexión al volver la conexión](#)

VENTAS Y GASTOS

[El panel](#)

[Historial de ventas, reimpresión y envío del recibo](#)

[Crear una cotización y convertirla en venta](#)

[Registrar un gasto](#)

[Aprobar, rechazar y pagar un gasto](#)

[Conciliar las liquidaciones de tarjeta](#)

[La cola de revisión](#)

REPORTES

[Abrir y leer un reporte](#)

[Exportar un reporte \(CSV, Excel, PDF\)](#)

[Conciliación y resumen diario](#)

CATÁLOGO

[La lista de productos y las etiquetas](#)

[Crear o modificar un producto](#)

[Variantes, atributos y códigos de barras](#)

[Unidades y productos vendidos por peso](#)

[Organizar las categorías](#)

[Importar productos \(CSV\)](#)

[Las listas de precios](#)

[Las categorías de impuesto](#)

[Crear un descuento o un código promocional](#)

INVENTARIO

[Consultar las existencias y detectar existencias bajas](#)

[Recibir mercancía sin orden de compra](#)

[Corregir las existencias, ver los movimientos y verificar el inventario](#)

[Transferir existencias entre ubicaciones](#)

[Hacer un inventario \(conteo\)](#)

[Antigüedad y valoración del inventario](#)

COMPRAS

[Gestionar los proveedores](#)

[Crear y hacer aprobar una orden de compra](#)

[Recibir una entrega de proveedor](#)

[Registrar una factura de proveedor](#)

[Pagar a un proveedor y seguir las deudas](#)

[Devolver mercancía a un proveedor](#)

[Preparar un pedido de reposición](#)

CLIENTES

Buscar y crear un cliente
La ficha del cliente (notas, direcciones, campos personalizados)
Ajustar los puntos de lealtad de un cliente
Cuentas de crédito de clientes y pagos
Los grupos de clientes
Fusionar clientes duplicados
Tarjetas de regalo y crédito en tienda (administración)
Anonimizar un cliente (derecho de supresión)

PERSONAL

Administrar los empleados
Registro de entrada y asistencia
Agregar un usuario o invitarlo
Modificar o suspender un usuario, o restablecer su contraseña
Roles y permisos

CONFIGURACIÓN

Configuración general de la tienda
El tipo de cambio USD / HTG
Información del negocio y logotipo
Recibos e impresión
Sucursales, cajas y numeración de ventas
Almacenes y ubicaciones de inventario
Las tasas de impuesto
El programa de lealtad
Los métodos de pago
Sin conexión y seguridad
Programar un cambio y consultar el historial
Etiquetas de balanza (artículos pesados)

HARDWARE Y SISTEMA

Hardware: impresora, cajón de efectivo y lector
Los dispositivos (cajas registradas)
El registro de auditoría
Los eventos del sistema

MI CUENTA

Seguridad de la cuenta, contraseña y sesiones
Activar la autenticación de dos factores (2FA)
Invitaciones y cambio de tienda

PREGUNTAS FRECUENTES

[Preguntas frecuentes: en la caja](#)

[Preguntas frecuentes: sin conexión](#)

[Cuenta bloqueada, contraseña olvidada, acceso denegado](#)

[Preguntas frecuentes: ventas y monedas](#)

[Preguntas frecuentes: impresora y cajón](#)


[Preguntas frecuentes: reportes y exportaciones](#)

[¿Por qué se rechaza una fecha?](#)

Primeros pasos

Iniciar sesión

Cada empleado tiene su propia cuenta: un correo electrónico y una contraseña. Nunca comparta su cuenta: cada venta, cada descuento y cada apertura de cajón queda registrada a su nombre.



EN FR HT **ES**

Iniciar sesión en Modern POS

Ingrese su correo electrónico y su contraseña para acceder a su cuenta

Correo electrónico

you@example.com

Contraseña

Iniciar sesión

🕒 ¿Necesita ayuda?

Página de inicio de sesión

1. Abra la dirección de la aplicación en el navegador (de preferencia Chrome).
2. Arriba a la derecha, haga clic en **ES** para mostrar la aplicación en español.
3. Escriba su dirección en el campo **Correo electrónico**.
4. Escriba su contraseña en el campo **Contraseña**.
5. Haga clic en **Iniciar sesión**.

Si la autenticación de dos factores está activada en su cuenta, la aplicación le pide después un código de 6 dígitos (vea [Ingresar el código de autenticación de dos factores](#)).

¿A dónde se llega después de iniciar sesión?

Rol	Página de llegada
Cajero, gerente, administrador, propietario	La pantalla de caja. El botón Administración lleva a la gestión de la tienda.
Contador	El Panel de la administración (no vende).
Almacenista	El Inventario de la administración (no vende).

La sesión permanece activa en este dispositivo gracias a una cookie segura: no necesita volver a iniciar sesión cada vez que abre la aplicación. Haga clic en **Cerrar sesión** antes de dejar el dispositivo a un compañero.

Mensajes de error

- **Credenciales no válidas:** el correo o la contraseña son incorrectos. Revise lo que escribió (tecla Mayúsculas) y vuelva a intentarlo.
- **Demasiados intentos fallidos. Esta cuenta está bloqueada durante unos minutos.:** después de 5 intentos fallidos seguidos, la cuenta queda bloqueada 15 minutos. Vea [Cuenta bloqueada o contraseña olvidada](#).
- **Demasiados intentos. Espere unos minutos e inténtelo de nuevo.:** demasiados inicios de sesión desde este dispositivo en poco tiempo. Espere un momento.

 **Atención:** cada nuevo intento fallido durante el bloqueo lo prolonga. Espere sin volver a intentarlo.

 **Consejo:** si el enlace **¿Es nuevo? Crear una tienda** aparece debajo del formulario, este servidor permite crear una tienda nueva (vea [Crear su tienda](#)).

Ingresar el código de autenticación de dos factores

La autenticación de dos factores protege una cuenta con un código de 6 dígitos. Este código cambia cada 30 segundos en una aplicación del teléfono (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password...).

Si está activada en su cuenta, la pantalla **Autenticación de dos factores** aparece después de la contraseña:

1. Abra la aplicación de autenticación en su teléfono.
2. Lea el código de 6 dígitos que aparece para su cuenta.

3. Escribalo en el campo **Código de verificación**.
4. Haga clic en **Verificar**.
5. Si hay algún problema, haga clic en **Volver al inicio de sesión** para empezar de nuevo.


 **Consejo:** si aparece el mensaje **Código de verificación no válido**, compruebe que la hora del teléfono sea correcta: un teléfono atrasado genera códigos incorrectos. Un mismo código sirve una sola vez: espere el siguiente si acaba de usarlo.

 **Atención:** los códigos incorrectos cuentan como intentos de inicio de sesión. Después de 5 errores seguidos, la cuenta queda bloqueada 15 minutos.

La tienda puede exigir la autenticación de dos factores a las personas que gestionan los usuarios, los roles, la configuración o el registro de auditoría. En ese caso, la aplicación lo lleva a **Seguridad de la cuenta** para activarla antes de cualquier otra acción (vea [Activar la autenticación de dos factores](#)).

Crear su tienda

En algunos servidores, la página de inicio de sesión ofrece **¿Es nuevo? Crear una tienda**. Esta página crea una tienda nueva de la que usted pasa a ser el **Propietario**.



Página de creación de una tienda

1. En la página de inicio de sesión, haga clic en **Crear una tienda**.

2. Escriba el **Nombre de la tienda**.
3. Escriba su **Nombre**, su **Apellido**, su **Correo electrónico** y una **Contraseña** (al menos 8 caracteres).
4. Revise la **Moneda** principal (código de 3 letras, por ejemplo USD o HTG).
5. Haga clic en **Crear tienda**.

La aplicación le prepara una sucursal, una caja y los métodos de pago Efectivo y Tarjeta. Luego entra en la aplicación, con la sesión iniciada como propietario.

 **Consejo:** si ya tiene una cuenta (en otra tienda), escriba el mismo correo y la misma contraseña: la tienda nueva se agrega a su cuenta. Si esa cuenta tiene autenticación de dos factores, se le pide el código. Después podrá pasar de una tienda a otra en **Seguridad de la cuenta** (vea [Invitaciones y cambio de tienda](#)).

 **Atención:** si aparece el mensaje «El registro no está disponible en este servidor», la creación de tiendas está cerrada. Solicite una cuenta a su administrador.

Pasos siguientes recomendados:

1. Complete la [Configuración general](#) y los [Datos de la empresa](#).
2. Revise el [tipo de cambio](#).
3. Cree sus [productos](#) o [impórtelos](#).
4. [Agregue a su personal](#).

Entender los roles

Cada usuario recibe un rol. El rol decide qué menús se ven y qué acciones se permiten. Los roles se consultan en **Administración > Roles y permisos** (propietario y administrador).

Rol	Para quién	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
Propietario	El dueño de la tienda	Todo, incluso administrar a los demás propietarios. Este rol no se modifica.	—
Administración	La mano derecha del propietario	Administrar todo: ventas, inventario, configuración, cuentas del personal, roles, dispositivos.	Modificar o quitar a un propietario.
Gerente	El jefe de la tienda en el día a día	Vender, anular, reembolsar, administrar todos los turnos de caja, aprobar diferencias, descuentos y precios, administrar productos, inventario, compras, clientes, reportes, configuración.	Administrar las cuentas del personal, los roles, los dispositivos y la supervisión del sistema.
Cajero	El personal de caja	Vender, dar descuentos hasta el límite de la tienda, poner ventas en espera, abrir y cerrar su turno, registrar gastos, buscar y crear clientes, hacer cotizaciones, ver las existencias, reimprimir un recibo.	Cambiar un precio, superar el límite de descuento, vender a crédito, hacer movimientos de efectivo, reembolsar, anular. Estas acciones requieren la aprobación de un gerente .
Inventory clerk (almacenista)	La persona del inventario	Recibir, ajustar, contar y transferir existencias, administrar proveedores, órdenes de compra y productos.	Vender: no tiene acceso a la caja.
Accountant (contador)	El contador	Panel, reportes y exportaciones, ventas (solo lectura), gastos, liquidaciones de tarjeta, registro de auditoría.	Vender o modificar las ventas.


 **Consejo:** cuando un cajero intenta una acción reservada, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**. Un gerente escribe sus credenciales en el momento; la aprobación vale una sola vez, para esa acción.

 **Consejo:** si le falta una página en el menú, no es una falla: su rol no da acceso a ella. Pregunte al administrador.

Orientarse en la administración

La administración sirve para gestionar la tienda: ventas, productos, inventario, personal y configuración. El cajero no tiene acceso a ella.

1. En la pantalla de caja, haga clic en **Administración**.
2. Se muestra la primera página que permite su rol (por lo general el **Panel**).
3. Para volver a la caja, haga clic en **Volver a la caja** en la parte inferior del menú.



El menú de la administración

El menú

El menú de la izquierda está organizado en secciones: **Ventas**, **Catálogo**, **Existencias**, **Personas** y **Sistema**. Cada persona solo ve las páginas que permite su rol. En la parte superior del menú: su correo electrónico, su rol, el botón **Ayuda** y la campana de [notificaciones](#).

En la parte inferior del menú siempre encontrará:

- la lista **Idioma**;
- **Ayuda**;
- **Seguridad de la cuenta**;
- **Volver a la caja**;


- **Cerrar sesión.**

En un teléfono

En una pantalla estrecha, el menú está plegado:

1. Toque el botón **≡ (Abrir el menú)** arriba a la izquierda.
2. El menú se desliza desde la izquierda. Toque una página: se cierra solo.
3. Para cerrarlo sin elegir, toque **X (Cerrar el menú)**, la zona gris o la tecla Esc.

La barra superior conserva el título de la página, el botón **Ayuda** y la campana.



La administración en el teléfono, con el menú abierto

En el teléfono, las tablas se muestran como **tarjetas**: una tarjeta por fila, con la misma información y los mismos botones que la tabla. Toque una tarjeta para abrirla.

Consejo: las páginas más anchas (reportes, inventario) siguen siendo utilizables en el teléfono, pero una computadora o una tableta es más cómoda para ingresar muchos datos.

Elegir el idioma

La aplicación está disponible en inglés, francés, criollo haitiano y español. Cada persona elige su idioma en su propio dispositivo; esa elección se guarda para los siguientes inicios de sesión.

- **Página de inicio de sesión y caja (computadora):** haga clic en **EN, FR, HT o ES** arriba a la derecha. El botón activo está en azul.
- **Caja en el teléfono:** toque **⋮ (Más acciones)** y luego elija el idioma en la lista.
- **Administración:** en la parte inferior del menú, elija el idioma en la lista **Idioma**.
- **Centro de ayuda:** los botones de idioma están en la parte superior de la página.


El cambio es inmediato, incluida la ayuda. El idioma predeterminado de la tienda se configura en **Configuración > General**: se aplica a toda persona que no haya hecho una elección personal.

 **Consejo:** los nombres de los productos, las categorías y los métodos de pago se quedan en el idioma en que se escribieron. Por eso a veces verá «Cash» o «Card».

Las notificaciones

La campana señala los eventos importantes: existencias bajas, órdenes de compra y gastos por aprobar, caja, pagos, dispositivos, sistema. La cifra azul indica el número de alertas sin leer.

1. Haga clic en la campana (en la parte superior de la caja o del menú de la administración).
2. Lea la lista de las últimas alertas. El tipo aparece en color, por ejemplo **EXISTENCIAS BAJAS**.
3. Haga clic en **Cerrar** junto a una alerta para marcarla como leída, o en **Marcar todas como leídas**.
4. Haga clic en **Todas las notificaciones y preferencias** para abrir la página completa.



La página Notificaciones y las preferencias

En la página **Notificaciones**:

1. Elija **Sin leer** o **Todo** en la lista de arriba.
2. Haga clic en **Marcar como leída** en una alerta, o en **Marcar todas como leídas**.
3. En **Preferencias de notificación**, marque **Mostrar el número de no leídas en la campana** y, si el correo está configurado, **Enviarme también un correo por las nuevas alertas**. Las **Horas de silencio** evitan los correos durante la noche.
4. Haga clic en **Guardar**.

 **Consejo:** marcar una alerta como leída solo le afecta a usted. Una alerta desaparece para todos cuando su problema se resuelve (por ejemplo, cuando se reponen las existencias).

 **Consejo:** usted solo ve las alertas de sus sucursales. Una alerta que se repite se agrupa: «85 veces» indica cuántas veces se produjo.


Usar la ayuda

El manual está integrado en la aplicación. Se abre en los temas de la página donde usted está.

Abrir la ayuda

- Pulse la tecla **F1**, en cualquier parte de la aplicación.
- En la caja: haga clic en el ícono **?** en la parte superior de la pantalla. En el teléfono: **...** y luego **Ayuda**.
- En la administración: haga clic en **?** en la parte superior del menú, o en **Ayuda** en la parte inferior del menú. En el teléfono: **?** en la barra superior.
- En la página de inicio de sesión: haga clic en **¿Necesita ayuda?**.

La ayuda se abre en un panel a la derecha (en pantalla completa en el teléfono). Muestra **Ayuda para esta página**: solo los temas de la página donde usted está (por ejemplo, en **Productos**, los temas de los productos). Si hay una ventana abierta, por ejemplo **Pago**, la ayuda abre directamente el tema de esa ventana.



El panel de ayuda abierto en la página Productos

Todos los temas y el PDF

Debajo del cuadro de búsqueda hay dos botones:

- **Todos los temas** muestra el manual completo, por categoría. **Temas de esta página** vuelve a la lista de la página.
- **Descargar el PDF** descarga el manual completo, en el idioma de la aplicación, para leerlo o imprimirlo fuera de la aplicación.

Buscar

1. Escriba una o varias palabras en **Buscar en la ayuda...**, por ejemplo «cambio» o «transferencia».
2. Los temas encontrados se muestran con un extracto; las palabras encontradas aparecen resaltadas.
3. Haga clic en un tema para leerlo.

La búsqueda ignora los acentos y las mayúsculas («codigo» encuentra «código») y tolera un pequeño error de escritura.

Leer un tema

- Haga clic en una imagen para agrandarla; haga clic de nuevo (o Esc) para cerrarla.
- **Temas relacionados**, al final, propone temas cercanos.
- **Volver** regresa al tema anterior o al inicio de la ayuda.
- **Página completa** abre el centro de ayuda en la página, en la dirección /help.


La ayuda sigue el idioma de la aplicación. Si un tema todavía no está traducido, se muestra en inglés (o en francés) con un mensaje.

Caja

La pantalla de caja

Después de iniciar sesión, el personal de ventas llega a la pantalla de caja. Tiene tres zonas:

- **La barra superior:** la tienda, la caja, el turno y los botones de acceso rápido.
- **Los productos** (a la izquierda): la búsqueda, las categorías y las fichas de productos.
- **El carrito** (a la derecha): el cliente, el vendedor, los artículos, los totales y el botón **Cobrar**.



La pantalla de caja

Una venta se hace siempre en el mismo orden:

1. [Agregue los productos](#) al carrito.
2. [Elija el cliente](#), si hace falta.
3. [Aplique los descuentos](#), si hace falta.
4. Haga clic en **Cobrar** (F12).
5. [Registre el pago o los pagos](#) y luego haga clic en **Completar venta**.
6. [Entregue el recibo](#) y el cambio.

La barra superior


Elemento	Para qué sirve
Nombre de la tienda	Recuerda en qué tienda está trabajando.
Lista de cajas	Elige la caja y la sucursal de este puesto. La elección se guarda en el dispositivo.
Abrir turno / SH-000004 · Abierto	Abre el turno de caja, o muestra el turno en curso (vea Abrir un turno).
Abrir cajón	Abre el cajón sin venta, con un motivo. Visible cuando el turno está abierto.
Registrar entrada / Registrar salida	Registra sus horas. Visible si su cuenta está vinculada a una ficha de empleado.
En línea / Sin conexión	Estado de la conexión. Un clic abre las ventas sin conexión .
Ventas en espera	Los carritos apartados (F9).
Ícono de teclado	Los atajos de teclado .
?	Esta ayuda (F1).
Devoluciones	Devolución o cambio . Visible para las personas autorizadas a reembolsar.
Administración	Abre la administración (propietario, administrador, gerente).
Campana	Las notificaciones .
EN FR HT ES	El idioma de este dispositivo.
Escudo	Seguridad de la cuenta .
Flecha de salida	Cerrar sesión.

 **Consejo:** cierre sesión siempre antes de dejar la caja a un compañero. De lo contrario, sus ventas se registrarán a su nombre.

 **Consejo:** si la tienda lo exige, la caja se niega a vender mientras el turno no esté abierto.

La caja en el teléfono

En un teléfono (o cualquier pantalla estrecha), la caja se adapta: los productos y el carrito se convierten en dos pestañas, y los botones secundarios pasan a un menú.



La caja en el teléfono, pestaña Productos

Las dos pestañas


- **Productos:** la búsqueda, las categorías y las fichas. Toque una ficha para agregarla al carrito. Un mensaje corto «Añadido: ...» confirma que se agregó.
- **Carrito (3):** el número entre paréntesis es la cantidad de artículos. Allí encontrará el cliente, las líneas, los descuentos y los totales.

La barra Cobrar

En la parte inferior de la pestaña **Productos**, una barra siempre queda visible: recuerda la cantidad de artículos y el total. Toque **Cobrar** para pasar directamente al pago, sin cambiar de pestaña. Toque el resumen para ver el carrito.

El menú ... (Más acciones)

Toque ... arriba a la derecha para las acciones de la barra superior que no caben:



El menú Más acciones

- **Abrir cajón y Registrar entrada / salida;**
- **Ventas en espera y Devoluciones;**
- **Administración** (según el rol);
- **Ayuda;**
- **Seguridad de la cuenta y el Idioma;**
- **Cerrar sesión.**

El turno de caja y la lista de cajas permanecen en la segunda línea de la barra superior.

 **Consejo:** en el teléfono, el cursor no vuelve solo a la búsqueda después de cada artículo agregado (así el teclado no se abre a cada rato). Toque la búsqueda para escribir o escanear.

 **Consejo:** las ventanas (pago, cliente, descuentos...) se abren en pantalla completa; sus botones principales quedan abajo, al alcance del pulgar.

Los atajos de teclado de la caja

La caja se maneja por completo con el teclado y el lector de códigos de barras. Presione **?** o haga clic en el ícono de teclado para mostrar la lista.



La ventana Atajos de teclado

Tecla	Acción
F1	Abrir la ayuda
F2	Buscar productos / escanear
F4	Elegir cliente
F6	Poner la venta en espera
F8	Descuentos
F9	Ventas en espera
F12 o Ctrl + Enter	Cobrar
↑ ↓	Seleccionar una línea del carrito
+ -	Cambiar la cantidad de la línea seleccionada
Supr	Quitar la línea seleccionada
Esc	Cerrar la ventana abierta
?	Mostrar los atajos

💡 **Consejo:** después de cada acción, el cursor vuelve al campo de búsqueda: puede escanear el siguiente artículo de inmediato.

💡 **Consejo:** las teclas +, -, ?, Supr y las flechas no funcionan mientras escribe en un campo. Las teclas F funcionan en toda la pantalla de caja.

Agregar productos y gestionar el carrito

Tiene tres formas de agregar un producto:

- **Escanear el código de barras:** el producto se agrega solo al carrito.
- **Buscar:** escriba una parte del nombre, el SKU o el código de barras en **Buscar productos o escanear un código de barras... (F2)** y luego haga clic en la ficha.
- **Explorar:** haga clic en una categoría (**Todo, Bebidas...**) y luego en la ficha del producto.

Cada ficha muestra el nombre, la variante (talla, color), el SKU, el precio y las existencias, por ejemplo **65 en existencia**.

Hacer clic de nuevo en la misma ficha (o escanear de nuevo el producto) aumenta la cantidad de su línea: el producto aparece una sola vez en el carrito. La línea conserva su descuento o su precio modificado. Solo los productos vendidos por peso tienen una línea por pesada.

The screenshot displays the 'Top Service Market' POS interface. At the top, there's a header with the store name, a dropdown menu for 'Downtown Register - D', a status indicator 'SH-000003 Abierto', and buttons for 'Abrir cajón', 'En línea', 'Ventas en espera', 'Devoluciones', and 'Administración'. Below the header is a search bar with the placeholder 'Buscar productos o escanear un código de barras... (F2)'. A category filter bar shows 'Todo' (selected), 'Food & Grocery', 'Beverages', 'Snacks & Sweets', 'Dairy & Eggs', 'Bakery', and 'Pantry Staples'. The main area is a grid of product cards. Each card shows the product name, variant, SKU, price, and quantity in stock. For example, '360 Energy Drink' is priced at USD 25.00 with 98 in stock. The right sidebar shows the shopping cart with two items: '360 Energy Drink' (USD 25.00 each, quantity 2) and 'Bar Soap (3 pack)' (USD 3.49 each, quantity 16). The subtotal is USD 68.48, and the total is USD 75.33. A blue button at the bottom right says 'Cobrar USD 75.33'.

Product Name	Variant	SKU	Price	Quantity
360 Energy Drink		7460816100319	USD 25.00	98 en existencia
Back-to-School Kit	Standard	GFT-BACK2SCH-STD	USD 19.99	Agotado
Ballpoint Pens (10 pack)		STA-PEN-10	USD 4.49	Agotado
Bar Soap (3 pack)		BTY-SOAP-3	USD 3.49	16 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	S / Black	APP-TEE-BASIC-S-BLACK	USD 14.99	12 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	S / White	APP-TEE-BASIC-S-WHITE	USD 14.99	14 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	S / Navy	APP-TEE-BASIC-S-NAVY	USD 14.99	2 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	M / Black	APP-TEE-BASIC-M-BLACK	USD 14.99	12 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	M / White	APP-TEE-BASIC-M-WHITE	USD 14.99	26 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	M / Navy	APP-TEE-BASIC-M-NAVY	USD 14.99	10 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	L / Black	APP-TEE-BASIC-L-BLACK	USD 14.99	22 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	L / White	APP-TEE-BASIC-L-WHITE	USD 14.99	26 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	L / Navy	APP-TEE-BASIC-L-NAVY	USD 14.99	9 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	XL / Black	APP-TEE-BASIC-XL-BLACK	USD 14.99	26 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	XL / White	APP-TEE-BASIC-XL-WHITE	USD 14.99	16 en existencia
Basic Cotton T-Shirt	XL / Navy	APP-TEE-BASIC-XL-NAVY	USD 14.99	12 en existencia

Item	Price	Quantity	Total
360 Energy Drink	USD 25.00	2	USD 50.00
Bar Soap (3 pack)	USD 3.49	16	USD 55.84
Subtotal (4 artículos)			USD 68.48
Impuesto (10%)			USD 6.85
Total			USD 75.33

El carrito con varios artículos

Gestionar el carrito

El carrito, a la derecha, muestra cada línea con su precio unitario, su cantidad y su total.

- Haga clic en **+** o **-** para cambiar la cantidad, o escríbala en la casilla.
- Haga clic en la papelera para quitar la línea.
- Haga clic en **Agregar una nota** para escribir un comentario que se imprime en el recibo.
- Haga clic en **Vaciar carrito** para borrarlo todo (se pide una confirmación).

Debajo de las líneas: el **Subtotal**, los descuentos, el **Impuesto**, el **Total** y su equivalente en la otra moneda (por ejemplo **≈ en HTG**).

 **Atención:** la caja nunca vende más de las existencias disponibles. Una ficha **Agotado** aparece en gris. Si pide demasiado, un mensaje indica la cantidad disponible, por ejemplo «Solo hay 3 x ... en existencia».

 **Consejo:** si un código escaneado es desconocido, aparece el mensaje «No se encontró ningún producto para ...». Verifique el artículo o búsquelo por su nombre.

 **Consejo:** con el teclado, **↑ ↓** eligen una línea, **+** y **-** cambian su cantidad y **Supr** la quita.

Sin conexión, la búsqueda por nombre, SKU o código de barras también funciona: usa la copia del catálogo guardada en el dispositivo (vea [Vender sin conexión](#)).

Vender un producto por peso

Algunos productos se venden por peso, por longitud o por volumen (por ejemplo, arroz por kilo).

- **Con una etiqueta de balanza:** escanee la etiqueta. El peso o el precio se lee en el código de barras y la línea se agrega sola.
- **Sin etiqueta:** haga clic en el producto. Se abre la ventana **Ingrese la cantidad**. Escriba el peso que marca la balanza, por ejemplo 1,250, y luego haga clic en **Aplicar**.

En el carrito, la línea se muestra como «1,250 kg x 1,20 US\$/kg». Para corregir el peso, haga clic en la cantidad de la línea.


 **Consejo:** cada etiqueta de balanza crea su propia línea, incluso para el mismo producto.

 **Consejo:** los productos por peso y su unidad se preparan en la administración (vea [Unidades y productos por peso](#)). El formato de las etiquetas se configura en [Etiquetas de](#)

Elegir el cliente y el vendedor

Sin cliente, la venta se hace al **Cliente ocasional**. Elija un cliente para darle puntos de fidelidad, aplicar los precios de su grupo, usar su crédito en tienda o venderle a crédito.

1. Haga clic en **Cliente ocasional** en la parte superior del carrito (tecla **F4**).
2. Escriba al menos 2 caracteres: nombre, teléfono, correo electrónico o código de cliente.
3. Haga clic en el cliente correcto en la lista. Se muestran sus puntos, por ejemplo **4037 pts**.



La ventana Cliente

Para crear un cliente nuevo:

1. En la misma ventana, haga clic en **Nuevo cliente**.
2. Complete **Nombre**, **Apellido**, **Teléfono** y, si es posible, **Correo electrónico**.
3. Haga clic en **Agregar cliente**. Queda elegido de inmediato para la venta.

Si el cliente pertenece a un grupo (por ejemplo, Mayoristas), sus precios y su descuento de grupo se aplican de inmediato (vea [Precios y descuento de grupo](#)). Quitar el cliente vuelve a poner los precios normales.

 **Consejo:** para un cliente que tiene cuenta, la ventana también ofrece **Recibir un pago**: usted registra un abono a su cuenta. El efectivo entra en su turno de caja. Un abono grande por otro medio (transferencia, cheque) requiere la aprobación de un responsable.

 **Atención:** la búsqueda y la creación de clientes requieren conexión. Sin conexión, la venta continúa como cliente ocasional.

Elegir el vendedor

El vendedor es la persona que atendió al cliente; recibe el crédito de la venta en los reportes (comisiones). Puede ser distinto del cajero.

1. Debajo del cliente, abra la lista **Sin vendedor**.
2. Elija el nombre. Se imprime en el recibo.

Descuentos y códigos promocionales en la caja

Descuento en una línea

1. En la línea del producto, escriba el porcentaje en la casilla %.
2. El descuento se muestra en verde debajo del total de la línea.
3. Si el descuento supera el límite de la tienda, complete el campo **Motivo del descuento (obligatorio)**.

 **Atención:** por encima del límite, el cajero ve **Requiere la aprobación de un gerente al cobrar**. Un responsable deberá aprobar en el momento de cobrar (vea [Pedir la aprobación de un responsable](#)).

Descuento en todo el carrito o código promocional

1. Haga clic en **Descuento** (tecla **F8**).
2. Para un código promocional, escríbalo en **Código de descuento** y haga clic en **Aplicar**. El código aceptado se muestra con su descripción.
3. Para un descuento libre, vaya a **Descuento manual en la venta**. Elija % o **Monto**, escriba el valor y haga clic en **Aplicar**.
4. Por encima del límite de la tienda, complete el motivo solicitado.
5. Cierre la ventana. El botón muestra el descuento activo, por ejemplo **WELCOME10**.

Descuentos

Aplique un código promocional o un descuento manual a toda la venta.
Los descuentos por artículo se definen en cada línea del carrito.

Código de descuento

p. ej. SAVE10

Aplicar

Descuento manual en la venta

%

Monto

p. ej. 10

Aplicar

Motivo (obligatorio por encima del 15 %)

La ventana Descuentos

 **Consejo:** haga clic en **Quitar** para eliminar un código. Los códigos promocionales requieren conexión.

 **Atención:** un código cuya fecha de fin ya pasó se rechaza, aunque su estado siga siendo **Activo**.

Los descuentos automáticos (promociones activas, descuento del grupo del cliente) se aplican sin hacer nada; aparecen en los totales y en el recibo.

Precios y descuento de grupo del cliente

Un cliente puede pertenecer a un **Grupo** (por ejemplo, Mayoristas o VIP). El grupo puede tener una **Lista de precios predeterminada** y un **Descuento %** (vea [Grupos de clientes](#)).

En la caja, todo es automático:

1. [Elija el cliente](#) (F4).
2. El carrito se recalcula con los precios de la lista del grupo. Un mensaje lo confirma, por ejemplo «Grupo Mayoristas: se aplican los precios del grupo y un descuento de grupo del 5%.»
3. El descuento aparece en los totales en la línea **Descuento de grupo (Mayoristas, 5%)** y luego en el recibo.

No se pide ninguna aprobación: la tienda decidió estos precios para ese grupo. No hay que elegir una lista de precios a mano.

 **Consejo:** quitar el cliente (volver al cliente ocasional) vuelve a poner de inmediato los precios normales.

 **Atención:** un carrito cargado desde una cotización conserva los precios negociados de la cotización (vea [Cotizaciones](#)).

 **Consejo:** los productos que no están en la lista del grupo conservan su precio normal; el descuento % del grupo se les aplica de todos modos.

Cambiar un precio en la caja

El precio viene del catálogo. Solo se cambia en casos concretos, por ejemplo un artículo dañado.

1. En el carrito, haga clic en el precio unitario de la línea (el texto con el pequeño lápiz).
2. Escriba el **Nuevo precio unitario**.
3. Haga clic en **Aplicar**. El precio anterior aparece tachado en la línea.
4. Para volver al precio normal, haga clic en **Usar el precio de catálogo**.



La ventana Cambiar precio

 **Atención:** el cajero no tiene derecho a cambiar un precio por sí solo. Un responsable deberá aprobarlo al cobrar (vea [Pedir la aprobación de un responsable](#)). Sin conexión, esta aprobación es imposible.

Hacer aprobar una acción por un responsable

Cuando una persona intenta una acción que no tiene permiso para hacer sola, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**. Indica el permiso que falta. Un

responsable presente puede aprobar sin que nadie cierre sesión.

1. El responsable escribe su **Correo electrónico del gerente** y su **Contraseña**.
2. Si tiene activada la autenticación de dos factores, escribe también el **Código de dos factores**.
3. Hace clic en **Aprobar**. La acción continúa normalmente.
4. Si hay varias acciones que aprobar (un precio y un descuento, por ejemplo), la ventana vuelve a aparecer para cada una.

Para desistir, haga clic en **Cancelar**.

Acciones que suelen requerir aprobación

Acción	Quién la solicita
Modificar un precio, descuento por encima del límite	Cajero, al cobrar
Venta A cuenta (a crédito), exceso del límite de crédito	Cajero
Entrada o salida de efectivo, depósito en caja fuerte, diferencia de caja	Cajero (vea Turnos)
Devolución fuera de plazo, reembolso con otro medio de pago, anulación	Persona sin el permiso
Aprobar su propio gasto, su propia orden de compra	Todos, incluso el propietario
Carga grande en una tarjeta de regalo o en un crédito en tienda	Segunda persona obligatoria

Reglas

- El responsable debe tener él mismo el permiso solicitado.
- Debe ser una persona distinta de la que realiza la acción.
- La aprobación sirve una sola vez, solo para esa acción, y es válida por 2 minutos.
- Cada aprobación queda registrada en el [registro de auditoría](#), con el nombre del responsable (**Aprobado por**).

 **Atención:** el responsable nunca da su contraseña: la escribe él mismo en la ventana.

Cobrar: la pantalla de pago

1. Haga clic en **Cobrar** (tecla **F12**). En el teléfono, toque **Cobrar** en la barra inferior.
2. La ventana **Pago** muestra el **TOTAL**, lo **RECIBIDO** y el **SALDO PENDIENTE**, en dólares y en gourdes.
3. Debajo de estas casillas se recuerda la tasa del día, por ejemplo **1 USD = 132,5 HTG**.

La ventana Pago

El principio es siempre el mismo:

1. Elija la moneda en **El cliente paga en: USD o HTG**.
2. Haga clic en el medio de pago.
3. Verifique o escriba el monto y luego haga clic en **Agregar**.
4. Repita mientras quede un monto por pagar: una venta puede combinar varios medios y varias monedas.
5. Haga clic en **Completar venta**.

Botón	Medio de pago	Para saber
Cash	Efectivo	Único medio que puede superar el monto adeudado: la diferencia se convierte en el cambio. Vea Efectivo y cambio .
Card	Tarjeta bancaria	Monto exacto. Vea Tarjeta, MonCash, transferencia .
MonCash	Pago móvil	Monto exacto. La Referencia es obligatoria.
Bank transfer	Transferencia	Monto exacto. La Referencia es obligatoria.
Loyalty points	Puntos de fidelidad	Aparece si el cliente tiene puntos.
Tarjeta de regalo	Tarjeta de regalo	Pide el código de la tarjeta.
A cuenta	Venta a crédito	Requiere un cliente con cuenta.
Crédito en tienda	Crédito en tienda	Aparece si el cliente tiene crédito en tienda.

Los nombres de los medios los configura la tienda (vea [Medios de pago](#)); por eso pueden ser diferentes.

 **Consejo:** para quitar un pago agregado por error, haga clic en su papelera en la lista.

 **Atención:** si la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente** se abre después de **Cobrar**, el carrito contiene una acción restringida (precio modificado, descuento grande...). Vea [Pedir la aprobación de un responsable](#).

Sin conexión, la ventana muestra en naranja: «Sin conexión — la venta se guardará en este dispositivo y se enviará más tarde.» El efectivo, la tarjeta y MonCash siguen siendo posibles; los puntos, las tarjetas de regalo, las ventas a cuenta y el crédito en tienda requieren conexión.

Efectivo en dólares o en gourdes y cambio a entregar

1. En **El cliente paga en**, elija USD o HTG.
2. Haga clic en **Cash**.
3. Haga clic en uno de los montos propuestos (monto exacto o billetes redondos), o escriba el monto recibido y luego haga clic en **Agregar**.

4. Aparece el recuadro verde **CAMBIO PARA EL CLIENTE**. Muestra el cambio en USD y en HTG.
5. Toque la moneda en la que entrega el cambio: se muestra en grande.
6. Haga clic en **Completar venta · entregar ... de cambio**.

Pago ×

Registre uno o más pagos.

TOTAL	RECIBIDO	CAMBIO
USD 31.34 ≈ HTG 4,152.55	USD 50.00	USD 18.66

1 USD = 132.5 HTG

Cash USD 50.00

CAMBIO PARA EL CLIENTE · toque la moneda en la que entrega el cambio

USD USD 18.66	HTG HTG 2,472.45
-------------------------	----------------------------

Completar venta · entregar USD 18.66 de cambio

Pago en efectivo con el cambio a entregar

Pagar en gourdes muestra la conversión, por ejemplo «= 45,28 US\$». Después de la venta, la ventana **Venta completada** recuerda en grande el cambio a entregar (**Recibido, Total de la venta, Cambio a entregar**), o «Monto exacto: no hay cambio que entregar».

Se aplican dos tasas. El monto pedido en gourdes y el valor de los gourdes recibidos usan la **tasa de venta**. El cambio entregado en gourdes por dólares usa la **tasa de compra**. Si el cliente pagó en gourdes, el cambio en gourdes se calcula directamente (2.000 HTG entregados por 1.350 HTG debidos: se devuelven 650 HTG). Las dos tasas aparecen debajo de los totales, por ejemplo «1 USD = 135 HTG (venta) · 130 HTG (compra)».

Atención: verifique que el cliente pague realmente en la moneda elegida. La tasa utilizada es la del día, fijada en la administración (vea [Tasa de cambio](#)). El cambio entregado nunca puede superar el efectivo recibido.

Consejo: el efectivo cobrado (menos el cambio entregado) se suma a su turno de caja y se esperará en el conteo de cierre del turno.

Pagar con tarjeta, MonCash o transferencia

1. Haga clic en **Card, MonCash** o **Bank transfer**.
2. Verifique el monto (estos medios toman el monto exacto).
3. Si aparece el campo **Referencia**, escriba el código de autorización del terminal o el número de transacción de MonCash.
4. Haga clic en **Agregar** y luego en **Completar venta**.

 **Atención:** verifique siempre en el teléfono del cliente o en el terminal que el pago fue aceptado antes de hacer clic en **Agregar**. Sin referencia, la aplicación rechaza el pago («MonCash requiere una referencia»).

Con un terminal de tarjetas conectado

Si la tienda conectó un terminal de pago, usted no escribe ningún código: la tarjeta se cobra cuando completa la venta. La ventana **Pago con tarjeta** sigue la operación:

- espere a que el cliente presente su tarjeta;
- si la respuesta tarda, haga clic en **Verificar ahora**;
- en caso de fallo, haga clic en **Reintentar** o elija **Cancelar venta**.

Si el cliente cancela en el terminal, la venta no se registra pero el carrito se conserva: tome otro pago.

 **Consejo:** los pagos con tarjeta se concilian después con los estados de cuenta del banco en [Liquidaciones de tarjeta](#).

Pagar con puntos de fidelidad

El cliente elegido debe tener puntos. El botón **Loyalty points** muestra sus puntos y su valor, por ejemplo «4037 pts = 40,37 US\$».

1. [Elija el cliente](#) antes de cobrar.
2. En **Pago**, haga clic en **Loyalty points**.
3. Escriba el monto a pagar con puntos y luego haga clic en **Agregar**.
4. Complete con otro pago si hace falta.

 **Atención:** la tienda fija un mínimo de puntos por uso (100, por ejemplo) y una parte máxima de la venta que se puede pagar con puntos (50 %, por ejemplo). Los puntos requieren conexión. Sin cliente, aparece el mensaje «Agregue un cliente para usar puntos».

 **Consejo:** el cliente gana puntos por los artículos comprados. La parte pagada con puntos, tarjeta de regalo, crédito en tienda o a cuenta no genera puntos. El recibo muestra los **Puntos ganados** y el **Saldo de puntos**.

Las reglas se configuran en [Programa de fidelidad](#); las correcciones de saldo se hacen en la [ficha del cliente](#).

Vender y usar una tarjeta de regalo

Vender una tarjeta de regalo

1. Haga clic en **Tarjeta de regalo** debajo del carrito.
2. En **Vender una tarjeta de regalo**, escriba el **Monto** (al menos 1,00).
3. Si tiene una tarjeta preimpresa, escanee su código en **Código de la tarjeta (opcional)**. Si no, déjelo vacío: se creará un código.
4. Haga clic en **Agregar a la venta** y luego cobre normalmente.
5. Después de la venta, el recuadro **Tarjetas de regalo emitidas: entregue los códigos al cliente** muestra el código. Entrégueselo al cliente.

 **Tarjetas de regalo** 

Venda una tarjeta de regalo con esta venta, o consulte el saldo de una tarjeta.

Vender una tarjeta de regalo

Monto

Código de la tarjeta (opcional)

Escanee una tarjeta preimpresa, o deje vacío para generar un código

Agregar a la venta

Consultar un saldo

Consultar saldo

Cerrar

La ventana Tarjetas de regalo

 **Atención:** un código de tarjeta tiene de **12 a 32 caracteres**, solo letras y dígitos, con **al menos una letra y al menos un dígito**. De lo contrario, aparece el mensaje «Un código de tarjeta de regalo tiene de 12 a 32 caracteres, con letras y dígitos».

 **Atención:** el código completo se muestra una sola vez. La tarjeta de regalo no lleva impuesto ni descuento; solo se vende en línea y no se puede poner en espera.

Pagar con una tarjeta de regalo

1. En la ventana **Pago**, haga clic en **Tarjeta de regalo**.
2. Escanee o escriba el código de la tarjeta.
3. Haga clic en **Consultar saldo**. Se muestra el saldo disponible.
4. Verifique el monto propuesto y luego haga clic en **Agregar**.
5. Si la tarjeta no cubre todo, agregue otro pago para el resto.

 **Consejo:** «Esta tarjeta de regalo no se puede usar» significa que la tarjeta es desconocida, todavía no está activa o está vencida. La duración de validez de las tarjetas se configura en [Configuración general](#).

La parte **Consultar un saldo** de la ventana **Tarjetas de regalo** da el saldo de una tarjeta sin venta: escriba el código y haga clic en **Consultar saldo**.

Venta a crédito (a cuenta) y crédito en tienda del cliente

Vender a cuenta

La venta **A cuenta** se carga a la cuenta del cliente, que pagará más tarde. Está reservada a los clientes que tienen una cuenta y un límite de crédito.

1. [Elija el cliente](#) antes de cobrar.
2. En **Pago**, haga clic en **A cuenta**.
3. Aparece el mensaje «Cargado a la cuenta de ...». Verifique el monto y luego haga clic en **Agregar**.
4. Haga clic en **Completar venta**.

 **Atención:** el cajero debe obtener la aprobación de un gerente para una venta a cuenta. Por encima del límite de crédito, se necesita una autorización adicional. Un cliente con **Crédito bloqueado** ya no puede comprar a cuenta.

 **Consejo:** sin cliente elegido, el botón **A cuenta** muestra **Primero agregue un cliente**.

Pagar con el crédito en tienda del cliente

El crédito en tienda es un saldo a favor que guarda la tienda, por ejemplo después de una [devolución reembolsada en crédito en tienda](#).

1. Elija el cliente.
2. En **Pago**, haga clic en **Crédito en tienda**: el botón muestra el monto disponible.
3. Haga clic en **Agregar** y luego complete con otro pago si hace falta.

 **Consejo:** el botón **Crédito en tienda** solo aparece si el cliente elegido tiene crédito en tienda. Los dos modos requieren conexión.

Los saldos y abonos se siguen en [Cuentas de clientes](#).

Entregar el recibo (imprimir, correo, enlace)

Después de **Completar venta**, se abre la ventana **Venta completada**. Arriba, el recuadro **Cambio a entregar** recuerda el cambio que hay que dar.

Después puede:

- **Imprimir recibo:** impresión en la impresora de recibos conectada (vea [Hardware](#)); si no hay, mediante la ventana de impresión del navegador.
- **Enviar recibo por correo:** se propone la dirección del cliente. Marque «El cliente pidió recibir este recibo por correo (sin publicidad)» y luego haga clic en **Enviar**.
- **Enlace del recibo (SMS, WhatsApp):** haga clic en **Crear enlace** y luego en **Copiar enlace** o **Compartir**. El enlace es válido durante 30 días.
- **Nueva venta:** cierra la ventana y limpia la pantalla para el siguiente cliente.

 **Consejo:** una reimpresión siempre lleva la mención COPIA. Las ventas pasadas se reimprimen desde **Administración > Ventas** (vea [Historial de ventas](#)).

 **Atención:** el envío por correo solo es posible si el correo está configurado para la tienda, y está limitado a unos pocos envíos por minuto. No equivale a un consentimiento para recibir publicidad.

Si la tienda marcó **Imprimir automáticamente al completar una venta** (vea [Recibos e impresión](#)), el recibo sale sin hacer clic.

Poner una venta en espera y retomarla

¿Un cliente olvidó algo? Aparte su carrito y atienda al siguiente cliente.

1. Haga clic en **Poner en espera** (tecla **F6**).
2. Aparece el mensaje «Venta puesta en espera con el n.º H-000003» y el carrito se vacía.
3. Para retomarlo, haga clic en **Ventas en espera** en la barra superior (tecla **F9**; en el teléfono: ... y luego **Ventas en espera**).
4. Elija la pestaña **Esta caja** o **Toda la tienda**.
5. Haga clic en **Retomar** junto al carrito correcto.



La lista de ventas en espera

El carrito retomado muestra «Venta en espera retomada — al completarla se cierra la espera.» (Retrieved cart shows «Sales on hold resumed — when completed, the hold is closed.»). Termine la venta normalmente.

 **Atención:** los artículos de una venta en espera siguen reservados. La venta en espera vence después de un plazo (24 horas, por ejemplo). Poner en espera requiere conexión.

 **Consejo:** si los precios cambiaron desde que se puso en espera, la ventana «Los precios cambiaron desde...» muestra el total anterior y el nuevo, y le pide confirmar. La papelera de la lista cancela una venta en espera: sus artículos vuelven a estar disponibles para la venta.

La pantalla del cliente

La pantalla del cliente es una segunda pantalla orientada hacia el cliente. Muestra los artículos, el total y luego el cambio entregado. Funciona en la misma computadora que la caja, sin pasar por Internet.

1. Conecte una segunda pantalla a la computadora de la caja.

2. En **Administración > Hardware**, haga clic en **Abrir pantalla del cliente**. También puede abrir una nueva ventana del mismo navegador en la dirección de la aplicación seguida de /customer-display.
3. Arrastre esa ventana a la pantalla del cliente y póngala en pantalla completa (tecla F11).
4. Vuelva a la ventana de la caja y venda normalmente.



La pantalla del cliente en espera de una venta

Sin una venta en curso, la pantalla muestra el nombre de la tienda y **¡Bienvenido!**. Durante la venta, muestra cada artículo con su cantidad y su precio, luego los descuentos, el impuesto y el **TOTAL**. Al final, muestra **¡Gracias!**, el total pagado y el cambio.

 **Atención:** abra la pantalla del cliente en el mismo navegador y la misma sesión que la caja. Otra máquina u otro navegador no muestra nada.

 **Consejo:** la pantalla del cliente sigue funcionando sin conexión, porque no pasa por Internet. La tecla F1 no abre la ayuda en ella: está destinada al cliente.

Turnos de caja

Abrir un turno de caja

En la aplicación, un turno de trabajo se llama **turno**. Un turno pertenece a una caja: empieza con el conteo del fondo de caja y termina con el conteo del cajón. Cada cajero abre y cierra su propio turno.

Abra el turno antes de la primera venta:

1. Verifique que esté elegida la caja correcta en la lista de la parte superior de la pantalla.
2. Haga clic en **Abrir turno**.
3. Deje activa la pestaña **Contar por denominación**.
4. Para cada billete o moneda, escriba la cantidad que hay en el cajón. El **Total contado** se calcula solo.
5. Si lo prefiere, haga clic en **Ingresar total** y escriba directamente el monto del **Fondo de caja**.
6. Si la tienda acepta otra moneda (por ejemplo el gourde), escriba en **Efectivo en HTG en el cajón** el monto de esa moneda que ya está en el cajón. Déjelo vacío si no hay. Al cierre, este monto cuenta en los HTG esperados.
7. Agregue un comentario en **Notas (opcional)** si lo necesita.
8. Revise la línea **Fondo de caja** al final y haga clic en **Abrir turno**.

Abrir turno

×

Register 2 (express): cuente el efectivo del cajón antes de la primera venta.

Contar por denominación

Ingresar total

Fondo de caja inicial

100

Efectivo en HTG en el cajón

2500

Déjelo vacío si no hay

Notas (opcional)

Fondo de caja: USD 100.00 + HTG 2,500.00

Cancelar

Abrir turno

La ventana Abrir turno, con el fondo en dólares y los gourdes del cajón

El botón de la barra superior muestra entonces el número de turno, por ejemplo **SH-000004** - **Abierto**. Haga clic en él en cualquier momento para ver el detalle del cajón.

💡 **Consejo:** la lista de denominaciones (billetes y monedas) se configura en **Administración > Turnos de caja y efectivo**, bloque **Denominaciones de efectivo** (vea [Denominaciones, día comercial y correcciones](#)).

💡 **Consejo:** si el cajero anterior le entregó la caja al cerrar, su turno ya está abierto con el efectivo que él contó como fondo de caja.

Entradas, salidas, depósitos a caja fuerte y apertura del cajón

Todo movimiento de efectivo que no sea una venta debe registrarse; de lo contrario, el cajón no cuadrará al cierre.

Consultar el turno en curso

Haga clic en el botón del turno (por ejemplo **SH-000004 - Abierto**). La ventana **Turno y cajón de efectivo** muestra el cálculo del cajón:

Turno SH-000002

×

Register 1 - abierto el 24 sept 2026, 9:32 p.m. por Lina Joseph

Fondo de caja inicial	USD 150.00
Ventas en efectivo (neto de cambio)	USD 117.38
Entrada de efectivo	USD 0.00
Salida de efectivo	-USD 0.00
Depósitos a caja fuerte	-USD 0.00
Pagos de gastos	-USD 15.00
Reembolsos en efectivo	-USD 53.62
Esperado en el cajón	USD 198.76

Ventas en efectivo (HTG)	HTG 14,761.83
Esperado HTG	HTG 14,761.83

Reembolso en efectivo · Return RET-000005 -USD 49.49
Reembolso en efectivo · Return RET-000006 -USD 4.13
Pago de gasto · EXP-000016: Dépense exemple : eau pou... -USD 15.00

↓ Entrada de efectivo

↑ Salida de efectivo

☒ Depósito a caja fuerte

Cerrar turno

El turno en curso

Línea	Significado
Fondo de caja	Monto contado en la apertura.
Ventas en efectivo (neto de cambio)	Efectivo cobrado, menos el cambio entregado.
Entrada de efectivo	Efectivo agregado durante el día.
Salida de efectivo	Efectivo retirado para un gasto pequeño.
Depósitos a caja fuerte	Efectivo transferido del cajón a la caja fuerte.
Pagos de gastos	Gastos pagados con el dinero del cajón.
Esperado en el cajón	Lo que debería haber en el cajón en este momento.
Esperado HTG	Los gourdes que deberían estar en el cajón (fondo, ventas, entradas, salidas y depósitos en HTG). Se cuentan aparte al cierre.

Registrar un movimiento

- En la ventana del turno, haga clic en **Entrada de efectivo**, **Salida de efectivo** o **Depósito a caja fuerte**.

2. Elija la **Moneda**: **USD** o **HTG**, según los billetes que entran o salen del cajón. Escriba el **Monto** en esa moneda y el **Motivo** (al menos 2 caracteres).
3. Si tiene un número de bolsa o de recibo, escríbalo en **Referencia (opcional)**.
4. Haga clic en **Registrar**.



Entrada de efectivo ✕

Efectivo agregado al cajón, p. ej. cambio adicional tomado de la caja fuerte.

Moneda

USD HTG

Monto (HTG)

1000

Motivo

Referencia (opcional)

Número de bolsa, número de recibo...

Cancelar Registrar

La ventana Entrada de efectivo, en gourdes

💡 **Consejo:** un movimiento en HTG solo cambia los gourdes esperados; los dólares esperados no cambian.

⚠️ **Atención:** el cajero no tiene permiso para hacer estos movimientos solo: la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente** se abre después de **Registrar**. El gerente escribe sus credenciales y hace clic en **Aprobar** (vea [Pedir la aprobación de un responsable](#)).

Abrir el cajón sin venta

Para darle cambio a un cliente, por ejemplo. Cada apertura se registra con su nombre y un motivo.

1. Haga clic en **Abrir cajón** en la barra superior (en el teléfono: ⋮ y luego **Abrir cajón**).
2. Escriba el **Motivo**, por ejemplo «Cambio para un cliente».
3. Haga clic en **Registrar y abrir**, lea el mensaje y haga clic en **Listo**.

- **Registrado. El cajón está abierto.:** el cajón conectado se abrió.
- **Registrado. No hay hardware conectado: abra el cajón con su llave.:** no hay ningún cajón conectado a este puesto.

 **Consejo:** el botón **Abrir cajón** solo aparece cuando el turno está abierto. Si el cajón no respondió, la apertura se registra de todos modos.

Cerrar el turno, contar el cajón e imprimir el reporte Z

Al final del turno, cuente el cajón y cierre el turno.

1. Haga clic en el botón del turno en la barra superior.
2. Haga clic en **Cerrar turno**.
3. Deje marcada la casilla **Conteo a ciegas**: usted cuenta sin ver el monto esperado, lo que hace el conteo más confiable.
4. Haga clic en **Iniciar conteo**.

 **Atención:** en cuanto empieza el conteo, la caja deja de vender: el turno pasa a **Conteo en curso**. Para vender de nuevo, haga clic en **Volver a vender**. Para retomar el conteo más tarde: **Continuar el cierre**.

Contar

1. Escriba la cantidad de cada billete y moneda en dólares.
2. En **Efectivo en HTG en el cajón**, escriba el total de gourdes presentes (déjelo vacío si no hay).
3. Haga clic en **Revisar conteo**.

La aplicación muestra, para cada moneda, **Contado, Esperado y Diferencia**:

- diferencia en cero o dentro de la tolerancia: mensaje verde, por ejemplo «Dentro de la tolerancia de US\$ 5.00.»;
- diferencia por encima de la tolerancia: mensaje rojo; el **Motivo de la diferencia** es obligatorio y el cajero debe obtener la aprobación de un gerente.

Terminar

1. Si se pide un motivo, complete **Motivo de la diferencia**.
2. Si el siguiente cajero continúa con este cajón, elija su nombre en **Entregar a (opcional)**: su turno se abrirá con el efectivo contado. Si no, deje **Nadie: solo cerrar**.

3. Agregue **Notas (opcional)** si lo necesita. En caso de duda, haga clic en **Volver a contar**.
4. Haga clic en **Cerrar turno** (o **Cerrar y entregar**).

Cuando la diferencia supera la tolerancia, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**: el gerente revisa el cajón, escribe sus credenciales y hace clic en **Aprobar**. Su nombre aparece en el reporte Z (**Aprobado por**).

El reporte Z

La ventana **Turno cerrado** muestra el **INFORME Z**: horarios, cajero y gerente, ventas por método de pago, ventas anuladas, cálculo del cajón en USD y HTG, movimientos de efectivo, conteo, diferencia, tolerancia y motivo.

1. Haga clic en **Imprimir informe Z**.
2. Haga clic en **Listo**.

 **Consejo:** una reimpresión del reporte Z lleva la leyenda COPIA. Los reportes de turnos anteriores se encuentran en [Supervisar los turnos](#). La tolerancia de diferencia se configura en la configuración de la tienda.

Supervisar los turnos de caja (gerentes)

El gerente, el administrador y el propietario supervisan todos los turnos desde **Administración > Turnos de caja y efectivo**.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Turnos de caja y efectivo

Turnos de caja, arqueos de efectivo y diferencias. Abra un turno para ver sus movimientos de efectivo y reimprimir el reporte Z.

Todos los estados

Todas las cajas

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

Diferencia por encima de la tolerancia

TURNO DE CAJA	CAJA	APERTURA	CIERRE	ESTADO	FONDO DE CAJA	ESPERADO	CONTADO
SH-000004	Register 2 (express) Main drawer · fecha comercial 2026-09-26	25 sept 2026, 8:26 p.m. Lina Joseph	25 sept 2026, 8:51 p.m. Lina Joseph	Cerrado	USD 200.00	USD 268.36	USD 250.00
SH-000003	Downtown Register Main drawer · fecha comercial 2026-09-25	24 sept 2026, 9:32 p.m. Marc Etienne	—	Abierto	USD 100.00	—	—
SH-000002	Register 1 Main drawer · fecha comercial 2026-09-25	24 sept 2026, 9:32 p.m. Lina Joseph	—	Abierto	USD 150.00	—	—
SH-000001	Register 2 (express) Main drawer · fecha comercial 2026-09-25	24 sept 2026, 9:31 p.m. Lina Joseph	24 sept 2026, 9:32 p.m. Lina Joseph	Cerrado	USD 100.00	USD 158.09	USD 155.59

La lista de turnos de caja

1. Filtre por estado (**Abierto**, **Conteo en curso**, **Cerrado**), por caja o por fechas (**Desde** y **Hasta**: la fecha de inicio debe ser anterior a la fecha de fin).
2. Marque **Diferencia por encima de la tolerancia** para ver solo los turnos con problemas. Llevan un triángulo rojo.
3. Haga clic en un turno para abrir su detalle.

El detalle de un turno muestra el **Fondo de caja**, lo **Esperado**, lo **Contado**, la **Diferencia** y su motivo, el cálculo del cajón, las ventas por método de pago y los **Movimientos de efectivo**. Desde este detalle, el gerente puede:

- reimprimir el **Reporte Z** (turno cerrado) o un **Reporte X** (turno todavía abierto);
- consultar el **Libro del cajón** (cada apertura, con su motivo);
- hacer clic en **Cerrar turno** o **Forzar cierre** para cerrar el turno de un cajero ausente;
- ver los **Envíos tardíos después del cierre** (ventas sin conexión que llegaron después del cierre);
- agregar una corrección (vea [Denominaciones, día comercial y correcciones](#)).

Atención: solo las personas autorizadas a administrar todos los turnos (gerente, administrador, propietario) pueden forzar un cierre o agregar una corrección.

Consejo: en el teléfono, la lista se muestra en tarjetas; toque una tarjeta para abrir el detalle.

Denominaciones, día comercial y correcciones de turno

Debajo de la lista de turnos, la página **Turnos de caja y efectivo** contiene dos ajustes y, en el detalle de cada turno, las correcciones.

Denominaciones

El bloque **Denominaciones de efectivo** lista los billetes y monedas que se ofrecen para el conteo (apertura y cierre).

1. Agregue, modifique o quite los valores de cada moneda.
2. Haga clic en **Guardar**. **Usar valores predeterminados** restablece la lista original.

Día comercial

El bloque **Día comercial** fija la hora en que empieza el día (**El día empieza a las**). Con 04:00, una venta hecha a las 02:30 cuenta para el día anterior en los reportes. Este ajuste requiere el permiso de administrar la configuración.

Corregir un turno cerrado

Un turno cerrado nunca se vuelve a abrir: se corrige con un motivo.

1. Abra el turno en la lista.
2. En **Correcciones después del cierre**, haga clic en **Agregar corrección**.
3. Elija **Corrección del efectivo esperado** o **Corrección del efectivo contado**, escriba el monto y el motivo.
4. Haga clic en **Guardar corrección**.

La corrección se agrega al historial del turno y al registro de auditoría; las cifras originales siguen visibles.

Devoluciones y anulaciones

Hacer una devolución y reembolsar al cliente

Una **devolución** recibe de vuelta artículos vendidos, incluso días después. Crea una **nota de crédito**; la venta original queda en el historial, marcada como reembolsada. Para una venta registrada por error durante el mismo turno, es mejor la [anulación](#).

 **Atención:** las devoluciones están reservadas a las personas autorizadas a reembolsar (gerente, administrador, propietario por defecto). El cajero no ve el botón **Devoluciones**: debe llamar al gerente. Sin conexión, el botón está desactivado.

Buscar la venta y elegir los artículos

1. Haga clic en **Devoluciones** en la barra superior (en el teléfono: ⋮ y luego **Devoluciones**).
2. En **Nueva devolución**, escanee el código de barras del recibo o escriba su número, por ejemplo MAIN-000001.
3. Haga clic en **Buscar venta**. La venta se muestra con su cliente y sus pagos.
4. Deje activa la pestaña **Devolución**.
5. Para cada artículo devuelto, escriba la cantidad en **A DEVOLVER** (0 para los demás: es una devolución parcial).
6. En **ESTADO**, elija: **Reintegrar a existencias**, **Dañado: mantener en cuarentena** o **Dañado — desechar**.
7. Complete el **Motivo de la devolución**.



La ventana Nueva devolución

La columna **REEMBOLSO** calcula el monto por línea, con los descuentos e impuestos originales incluidos.

Elegir el reembolso

Opción en «Reembolsar a»	Efecto	Aprobación
Pago original (primero tarjeta, luego efectivo)	Reembolsa con los medios de pago de la venta.	Ninguna.
Crédito en tienda del cliente	Crea un crédito en tienda utilizable en una próxima compra.	Ninguna. Requiere un cliente en la venta.
Cash, Card, MonCash...	Reembolsa con otro medio de pago.	Puede requerir un gerente.

1. Elija **Reembolsar a** y luego la **Caja** de donde sale el efectivo.
2. Revise el resumen, por ejemplo «2 artículo(s) · reembolso aproximado de USD 2.48».
3. Haga clic en **Reembolsar**

 **Atención:** los reembolsos en efectivo se toman del turno abierto de la caja elegida y aparecerán en el conteo. Pasado el plazo de devolución (30 días, por ejemplo), se necesita la aprobación de un gerente. Los artículos vuelven a una ubicación de su sucursal.

Entregar la nota de crédito

La ventana **Devolución completada** muestra el documento **NOTA DE CRÉDITO**, con su propio número (por ejemplo MAIN-R-000001) y la factura original. Haga clic en **Imprimir nota de crédito**, haga firmar al cliente si hace falta, entregue el dinero y luego haga clic en **Listo**.

 **Consejo:** si el cliente pagó en gourdes, el reembolso en efectivo se hace en gourdes, a la tasa de la venta original (no a la tasa del día). La ventana muestra en verde el monto en HTG a devolver, y sale de los gourdes del cajón.

Hacer un cambio

El cliente trae de vuelta un artículo y se lleva otro en su lugar. El cambio registra la devolución y la nueva venta en una sola operación.

1. Haga clic en **Devoluciones**, busque la venta y luego haga clic en la pestaña **Cambio**.
2. Indique los artículos devueltos en **A DEVOLVER**, con su **ESTADO**.
3. En **Artículos de reemplazo**, busque el nuevo artículo por nombre, SKU o código de barras. Haga clic en él para agregarlo; ajuste la cantidad con + y –.
4. Complete el **Motivo de la devolución**, por ejemplo «Talla demasiado pequeña».

5. Lea el resumen, por ejemplo «Devuelto USD 16.49 · artículos nuevos USD 14.99 · reembolso aprox. USD 1.50». Si el nuevo artículo cuesta menos, elija en **Reembolsar a** cómo devolver la diferencia. Si cuesta más, elija en **El cliente paga la diferencia con el** método de pago.
6. Elija la **Caja** y luego haga clic en **Cambio**.

La ventana **Cambio registrado** muestra la nota de crédito de la devolución y el número de la nueva venta, por ejemplo «Cambio completado: nueva venta MAIN-000006».

 **Consejo:** el monto exacto de la diferencia se calcula al registrar. Si la nueva venta falla, la devolución queda registrada: termine el cambio desde **Administración > Devoluciones**, sección **Cambios incompletos**.

Hacer un reembolso de cortesía

El reembolso de cortesía devuelve dinero sin recibir mercancía de vuelta, por ejemplo como gesto hacia un cliente insatisfecho.

1. Haga clic en **Devoluciones**, busque la venta y luego haga clic en **Reembolso de cortesía**.
2. Escriba el **Monto a reembolsar (no se devuelve mercancía)**.
3. Complete el **Motivo de la devolución**.
4. Elija **Reembolsar a** y la **Caja**.
5. Haga clic en **Reembolsar**

 **Atención:** el reembolso de cortesía está reservado a las personas con esta autorización (gerente, administrador, propietario). Si no la tiene, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**. Después de un reembolso de cortesía, la venta ya no se puede anular.

Seguir las devoluciones en la administración

1. Abra **Administración > Devoluciones**.
2. La lista muestra cada nota de crédito: número, fecha, venta de origen, motivo, monto y estado.
3. Filtre por estado: **Reembolsado**, **Reembolso pendiente** o **Reembolso fallido**.
4. Haga clic en **Nueva devolución** para hacer una devolución desde la administración: la ventana es la misma que en la caja (vea [Hacer una devolución](#)).
5. Haga clic en una nota de crédito para revisarla o **Imprimirla**.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Devoluciones

Reciba artículos de ventas anteriores y reembolse al cliente. Los artículos reintegrados vuelven al inventario.

Buscar por número de devolución o de venta...

Todos los estados

DEVOLUCIÓN	FECHA	VENTA ORIGINAL	MOTIVO	REEMBOLSO	ESTADO
MAIN-R-000002 Cambio	25 sept 2026, 8:40 p.m.	MAIN-000005	Taille trop petite	USD 16.49	Reembolsado
MAIN-R-000001	25 sept 2026, 8:38 p.m.	MAIN-000001	Le client a changé d'avis	USD 2.48	Reembolsado
RET-000008	22 sept 2026, 3:36 p.m.	S-000489	Defective Item	USD 139.82	Reembolsado
RET-000002	21 sept 2026, 8:39 p.m.	S-000470	Customer not satisfied	USD 13.57	Reembolsado
RET-000007	19 sept 2026, 8:58 p.m.	S-000451	Changed mind	USD 1.69	Reembolsado
RET-000006	15 sept 2026, 12:12 a.m.	S-000414	Damaged packaging	USD 4.13	Reembolsado
RET-000005	10 sept 2026, 9:40 p.m.	S-000376	Customer not satisfied	USD 49.49	Reembolsado
RET-000004	6 sept 2026, 11:33 a.m.	S-000339	Wrong size	USD 97.46	Reembolsado
RET-000003	3 sept 2026, 7:23 p.m.	S-000300	Defective Item	USD 39.58	Reembolsado
RET-000001	2 sept 2026, 10:28 a.m.	S-000303	Customer not satisfied	USD 76.99	Reembolsado

La lista de devoluciones

Consejo: un reembolso con tarjeta puede quedar en **Reembolso pendiente** mientras el banco responde. Si falla, haga clic en **Reintentar el reembolso con tarjeta**, o reembolse de otra forma.

Consejo: desde el detalle de una venta (página **Ventas**), el botón **Devolver artículos** abre directamente la devolución de esa venta.

Anular una venta

La anulación corrige una venta registrada por error: las existencias se reintegran, los puntos ganados se retiran y los pagos se anulan. Se hace en la administración.

1. Abra **Administración > Ventas**.
2. Busque la venta por su número y haga clic en ella.
3. Haga clic en **Anular venta**.
4. Lea la advertencia: la acción es irreversible.
5. Escriba el **Motivo**, por ejemplo «Registrada por error».
6. Haga clic en el botón rojo **Anular venta**. Para desistir, haga clic en **Conservar la venta**.

360 Energy Drink	
2 x USD 25.00	USD 50.00
Descuento	-USD 2.50
Subtotal	USD 50.00
Descuentos	-USD 2.50
Descuento de grupo (VIP, 5%)	-USD 2.50
Impuesto	USD 4.75
TOTAL	USD 52.25
Total en HTG	HTG 6,923.13
Cash	HTG 6,923.13
@ 132.5 HTG/USD	= USD 52.25
Puntos ganados	+104
Saldo de puntos	1131 (USD 11.31)
Thank you for shopping with us – see you soon!	
	

☒ Enviar recibo por correo ☐ Enlace del recibo (SMS, WhatsApp)

Anular cancela esta venta: las existencias vuelven al inventario y se reversion los puntos de lealtad ganados. Esta acción no se puede deshacer.

Motivo

p. ej. Registrada por error

Conservar la venta
Anular venta

La confirmación de anulación

Situación	¿Se puede anular?	Qué hacer
Venta Completada , turno de caja todavía abierto	Sí	Anule la venta.
El turno de la venta está cerrado	No	Haga una devolución .
La venta ya tuvo una devolución o un reembolso	No (el botón ya no aparece)	Haga una devolución por el resto.
Venta sin turno, hecha hace más de 24 horas	No	Haga una devolución.
Venta pagada con una terminal de tarjetas conectada	No	Haga una devolución para reembolsar la tarjeta.

 **Consejo:** sin el permiso de anular, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**: un gerente autoriza la anulación con sus credenciales.

Sin conexión

Vender sin conexión

La caja guarda en el dispositivo una copia de los productos, los precios, los impuestos y las existencias. Si se corta el internet, usted sigue vendiendo: cada venta se guarda en el dispositivo y luego se envía al servidor en cuanto vuelve la conexión.

Para vender sin conexión, la caja debe haber recibido una **autorización sin conexión** mientras estaba en línea. Se renueva automáticamente cuando la caja está conectada y sigue siendo válida durante un tiempo (24 horas por defecto, vea [Sin conexión y seguridad](#)).

Vender sin internet

Cuando se cae la conexión, el indicador de arriba pasa de **En línea** (verde) a **Sin conexión** (naranja). Una franja puede recordar la hora límite.

Sin conexión: puede seguir vendiendo hasta el 30 sept 2026, 9:05 a.m. Vuelva a conectarse antes de esa fecha.

Top Service Market

Downtown Register · D

SH-000003 · Abierto

Abrir cajón

Sin conexión

Ventas en espera

Devoluciones

Administración

Buscar productos o escanear un código de barras... (F2)

Todo

Food & Grocery

Beverages

Snacks & Sweets

Dairy & Eggs

Bakery

Pantry Staples

360 Energy Drink

7460816100319

USD 25.00⁹⁸ en existencia

Back-to-School Kit Standard

GFT-BACK2SCH-STD

USD 19.99 Agotado

Ballpoint Pens (10 pack)

STA-PEN-10

USD 4.49 Agotado

Bar Soap (3 pack)

BTY-SOAP-3

USD 3.49¹⁶ en existencia

Basic Cotton T-Shirt S / Black

APP-TEE-BASIC-S-BLACK

USD 14.99¹² en existencia

Basic Cotton T-Shirt S / White

APP-TEE-BASIC-S-WHITE

USD 14.99¹⁴ en existencia

Basic Cotton T-Shirt S / Navy

APP-TEE-BASIC-S-NAVY

USD 14.99² en existencia

Basic Cotton T-Shirt M / Black

APP-TEE-BASIC-M-BLACK

USD 14.99¹² en existencia

Basic Cotton T-Shirt M / White

APP-TEE-BASIC-M-WHITE

USD 14.99²⁶ en existencia

Basic Cotton T-Shirt M / Navy

APP-TEE-BASIC-M-NAVY

USD 14.99¹⁰ en existencia

Basic Cotton T-Shirt L / Black

APP-TEE-BASIC-L-BLACK

USD 14.99²² en existencia

Basic Cotton T-Shirt L / White

APP-TEE-BASIC-L-WHITE

USD 14.99²⁶ en existencia

Basic Cotton T-Shirt L / Navy

APP-TEE-BASIC-L-NAVY

USD 14.99⁹ en existencia

Basic Cotton T-Shirt XL / Black

APP-TEE-BASIC-XL-BLACK

USD 14.99²⁶ en existencia

Basic Cotton T-Shirt XL / White

APP-TEE-BASIC-XL-WHITE

USD 14.99¹⁶ en existencia

Basic Cotton T-Shirt XL / Navy

APP-TEE-BASIC-XL-NAVY

USD 14.99¹² en existencia

Cliente ocasional

Sin vendedor

360 Energy Drink

USD 25.00 c/u · 7460816100319

-

1

+

%

0

USD 25.00

Agregar una nota

% Descuento

Poner en espera

Tarjeta de regalo

Sin conexión: poner una venta en espera requiere conexión.

Subtotal (2 artículos)

USD 28.49

Impuesto (10%)

USD 2.85

Total

USD 31.34

≈ en HTG

HTG 4,152.55

Cobrar USD 31.34

Vaciar carrito

La caja sin conexión

1. Escanee o busque los productos como de costumbre (la búsqueda por nombre, SKU o código de barras funciona sin conexión).
2. Haga clic en **Cobrar**.
3. Cobre en efectivo, con tarjeta o MonCash, y luego haga clic en **Completar venta**.
4. La ventana **Venta completada** indica «Guardada sin conexión». El recibo lleva un número provisional que empieza por **OFFLINE-**. Entrégueselo al cliente como de costumbre.

51 / 141

Lo que no funciona sin conexión

Función	Por qué
Ventas en espera	Se guardan en el servidor.
Tarjetas de regalo (venta y pago)	El servidor verifica el código y el saldo.
Puntos, venta a cuenta, crédito en tienda	El servidor verifica el saldo del cliente.
Buscar o crear un cliente	La venta continúa como cliente ocasional.
Códigos promocionales	El servidor valida el código.
Aprobación de un gerente	Pasa por el servidor.
Devoluciones y anulaciones	El botón Devoluciones está desactivado.

 **Atención:** sin conexión, la caja no vende más de las existencias que conoce («Solo hay ... en existencia en esta caja (sin conexión)»). Un pago en moneda extranjera usa la tasa guardada en la caja.

Cuando la venta sin conexión está en pausa

Si la caja permanece sin conexión demasiado tiempo, la pantalla se bloquea: **La venta sin conexión está en pausa**. Causas posibles: la autorización venció, la hora del dispositivo retrocedió o la caja fue desactivada. Las ventas ya realizadas siguen seguras. Vuelva a conectarse y luego haga clic en **Reintentar**.

 **Atención:** una caja nueva debe abrirse al menos una vez con internet; de lo contrario, no puede vender sin conexión.

Envío de las ventas sin conexión al volver la conexión

En cuanto vuelve la conexión, la caja envía las ventas por sí sola y luego lo vuelve a intentar con regularidad si quedan algunas. Mientras haya ventas esperando, el indicador muestra su número, por ejemplo **En línea · 1 pendientes**.

1. Haga clic en el indicador **En línea / Sin conexión**.
2. La ventana **Ventas sin conexión** lista las ventas que quedaron en el dispositivo, con su número, su hora y su monto.
3. Haga clic en **Enviar ahora** para forzar el envío.



La ventana Ventas sin conexión

Estado mostrado	Significado	Qué hacer
Pendientes de envío	La venta se enviará automáticamente.	Nada. Mantenga el dispositivo encendido y conectado.
Envío pospuesto, próximo intento a las ...	No se pudo contactar con el servidor.	Verifique la conexión.
Requiere revisión	El servidor rechazó la venta, con el motivo.	Pida a un gerente que corrija la causa y luego haga clic en Reintentar .

Una vez enviadas, las ventas pasan a la lista **Enviadas** con el número provisional y el número definitivo, por ejemplo **OFFLINE-321E10D8 → MAIN-000008**. En **Administración > Ventas**, puede buscar una venta por su número sin conexión.

 **Atención:** nunca borre los datos del navegador mientras haya ventas esperando: se perderían. Cerrar sesión, en cambio, conserva las ventas pendientes.


 **Consejo:** si una caja ya no puede conectarse en absoluto, un gerente hace clic en **Exportar ventas no sincronizadas** en esta ventana (se pide aprobación). Un administrador importa el archivo en [Dispositivos](#).

Las ventas sin conexión que superan las existencias reales o los límites llegan a la [Cola de revisión](#).

Ventas y gastos

El panel

El **Panel** resume la actividad de la tienda.



El panel

- **Rango de fechas:** Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes o Rango personalizado. En el rango personalizado, elija una fecha de inicio y una fecha de fin (la fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio).
- **Sucursal:** Todas las sucursales o una sola.
- **Tipos de cambio:** la tasa USD/HTG que se usa en la caja. **Actualizar tipo de cambio** la modifica; **Historial** muestra las tasas anteriores (vea [Tipo de cambio](#)).
- **Las cifras clave:** ventas netas y brutas, descuentos otorgados, devoluciones, impuestos netos, número de ventas, ticket promedio, artículos vendidos, total cobrado (con impuestos), margen bruto, ventas anuladas, gastos, diferencia de caja, tarjetas de regalo vendidas, valor del inventario, deuda con proveedores y existencias bajas.
- **Más abajo:** los gráficos **Ventas por día** y **Métodos de pago**, y luego **Ventas por cajero** y **Productos más vendidos**.

Las casillas en amarillo llaman su atención (diferencia de caja, existencias bajas). Haga clic en **Ver inventario** → para actuar.

Atención: el margen, el valor del inventario y los costos solo se muestran a los roles autorizados a ver los costos. Una cuenta limitada a ciertas sucursales solo ve las cifras de esas sucursales.

Consejo: si tiene una invitación de otra tienda, también aparece en la parte superior del panel (vea [Invitaciones](#)).

Historial de ventas, reimpresión y envío del recibo

La página **Ventas** lista todas las ventas con el número, la fecha, el cliente, el cajero, el total y el estado.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATALOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Ventas

Consulte ventas anteriores, reimprima recibos y anule errores.

Buscar por número de venta o núme

Todos los estados

Todo el tiempo

yyyy-mm-dd

a

yyyy-mm-dd

VENTA	FECHA	CLIENTE	CAJERO	TOTAL	ESTADO
DT-000006	27 sept 2026, 7:33 p.m.	Rose Alexis	Admin User	USD 52.25	Completada
DT-000005	26 sept 2026, 9:04 p.m.	Rose Alexis	Lina Joseph	USD 37.58	Completada
MAIN-000011	26 sept 2026, 10:39 a.m.	Zz Grouptest	Admin User	USD 2.96	Completada
DT-000004 OFFLINE-BFE0352F	26 sept 2026, 10:32 a.m.	Cliente ocasional	Admin User	USD 3.84	Completada
DT-000003	26 sept 2026, 10:32 a.m.	Cliente ocasional	Admin User	USD 3.84	Completada
MAIN-000010	25 sept 2026, 11:33 p.m.	Cliente ocasional	Lina Joseph Vendedor: Lina Joseph	USD 21.99	Completada
DT-000002	25 sept 2026, 11:01 p.m.	Cliente ocasional	Admin User	USD 11.52	Completada
DT-000001 OFFLINE-7634C7B5	25 sept 2026, 9:47 p.m.	Cliente ocasional	Lina Joseph	USD 3.84	Completada
MAIN-000009	25 sept 2026, 8:50 p.m.	Cliente ocasional	Lina Joseph	USD 12.05	Completada
MAIN-000008 OFFLINE-321E10D8	25 sept 2026, 8:46 p.m.	Cliente ocasional	Lina Joseph	USD 5.13	Completada
MAIN-000007	25 sept 2026, 8:44 p.m.	Rose Alexis	Lina Joseph	USD 3.66	Completada
MAIN-000006	25 sept 2026, 8:40 p.m.	Cliente ocasional	Marc Etienne	USD 16.49	Completada

El historial de ventas


1. En el menú, haga clic en **Ventas**.
2. Escriba un número de venta en la búsqueda. Las ventas hechas sin conexión también tienen un número OFFLINE-... que puede buscar.
3. Filtre por estado: **Completada, Anulada, Pago pendiente, En espera...**
4. Elija un período: **Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Este mes o Rango personalizado** (desde ≤ hasta).
5. Use **Anterior** y **Siguiente** para cambiar de página.

Consejo: una venta también puede quedar **Reembolsada o Reembolsada parcialmente** después de una devolución. El nombre del vendedor aparece debajo del cajero cuando es

distinto.

Detalle de una venta y reimpresión

1. Haga clic en la fila de la venta (en el teléfono: en su tarjeta).
2. Se muestra el recibo completo: artículos, impuestos, total, pagos y cambio entregado.
3. Para volver a imprimir, haga clic en **Reimprimir (copia)**. El recibo impreso lleva la mención COPIA.



El detalle de una venta

Desde este detalle, también puede **Devolver artículos** ([devolución](#)) o **Anular venta** ([anulación](#)).

Enviar el recibo al cliente

1. En el detalle de la venta, haga clic en **Enviar recibo por correo**.
2. Escriba la dirección de correo electrónico del cliente.
3. Marque **El cliente pidió recibir este recibo por correo (sin publicidad)**.
4. Haga clic en **Enviar**.

Para SMS o WhatsApp, haga clic en **Enlace del recibo (SMS, WhatsApp)**: la aplicación crea un enlace al recibo, válido por 30 días.

Atención: este envío sirve únicamente para el recibo; no da el consentimiento del cliente para recibir publicidad. Si la dirección no es la del cliente de la venta, sus datos no aparecen en el documento enviado.

Crear una cotización y convertirla en venta

Una cotización presenta precios a un cliente antes de la compra. No reserva existencias. La página **Cotizaciones** muestra cada cotización con su estado: **Borrador**, **Enviada**, **Aceptada**, **Rechazada** o **Vendido**.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cota de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Cotizaciones

Cotizaciones para clientes. Imprimalas o envíelas y luego venda una cotización aceptada en la caja a los precios cotizados.

+ Nueva cotización

Buscar por número de cotización o cliente...

Todos los estados

COTIZACIÓN	CLIENTE	FECHA	VÁLIDO HASTA	TOTAL	ESTADO
EST-000008	Ecole Saint-Marc	26 sept 2026	26 oct 2026	USD 286.77	Aceptada
EST-000007	Marie Joseph	25 sept 2026	25 oct 2026	USD 357.34	Borrador
EST-000006	Rose Alexis	25 sept 2026	25 oct 2026	USD 142.98	Vendido
EST-000005	Ecole Saint-Marc	25 sept 2026	25 oct 2026	USD 165.87	Rechazada
EST-000004	Mirlande Charles	25 sept 2026	25 oct 2026	USD 50.57	Borrador
EST-000003	Hotel Karibe (prospect)	25 sept 2026	25 oct 2026	USD 988.52	Enviada
EST-000002	Jean Michel	25 sept 2026	25 oct 2026	USD 795.41	Enviada
EST-000001	Café Soleil	25 sept 2026	25 oct 2026	USD 388.65	Aceptada

La lista de cotizaciones

Crear una cotización

1. Haga clic en **Nueva cotización**.
2. En **Cliente**, escriba el nombre, el teléfono o el correo y elija el cliente. Para una persona que no está entre sus clientes, simplemente escriba su nombre.
3. Revise **Válido hasta** (30 días por defecto). Esta fecha no puede estar en el pasado.
4. En **Agregar productos**, busque cada producto y haga clic en **Agregar**.
5. En cada línea, ajuste la **Cant.**, el **Precio unitario** si da un precio especial, el descuento (**Desc. %**) y una **Nota**.
6. Si hace falta, agregue un descuento sobre toda la cotización, **Notas y Términos y condiciones** (anticipo...).

7. Haga clic en **Guardar cotización**. Los totales exactos (impuestos incluidos) se calculan al guardar.

Enviar la cotización y anotar la respuesta

1. Haga clic en **Imprimir** (o guárdela en PDF), o en **Imprimir proforma** si el cliente pide una factura proforma.
2. Entréguela al cliente y luego haga clic en **Marcar como enviada**.
3. Cuando el cliente responda, haga clic en **Aceptada** o **Rechazada**.

 **Consejo:** **Duplicar** crea una nueva cotización a partir de esta. **Editar** permite, por ejemplo, extender la fecha de validez.

Convertir en venta

1. Abra la cotización aceptada y haga clic en **Vender en la caja**.
2. La caja se abre con el cliente y los artículos, a los precios de la cotización. Un aviso recuerda «Cotización ... — se vende a los precios cotizados; al completar la venta se convierte.»
3. Cobre normalmente. La cotización pasa al estado **Vendido**.

 **Atención:** una cotización vencida no se puede vender: primero edítela para extender **Válido hasta**. Los precios de la cotización valen una sola vez, para su cliente y sus cantidades; las unidades adicionales se cobran al precio normal. Si el carrito ya contiene artículos, la aplicación pide reemplazarlos.

Registrar un gasto

La página **Gastos** lleva el control de los gastos de la tienda: suministros, transporte, reparaciones, alquiler...

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Gastos

Registre, apruebe y pague los gastos de la tienda. Los gastos que superan el umbral de aprobación deben ser aprobados por una segunda persona.

+ Nuevo gasto

Gastos

Categorías

Buscar por descripción, beneficiario, número, recibo

Todos los estados

Todas las categorías

NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	PAGADO POR	ESTADO	MONTO	
EXP-000018	26 sept 2026	PW approval test 1790387019297 Admin User	—	Tarjeta	Aprobado por Marc Etienne	USD 12,345.67	Rechazar
EXP-000017	26 sept 2026	PW approval test 1790386987005 Admin User	—	Tarjeta	Aprobado por Marc Etienne	USD 12,345.67	Rechazar
EXP-000016	26 sept 2026	Dépense exemple : eau pour le personnel Dépôt Kay Lolo - Recibo TICKET-771 - Admin User	Store supplies	Efectivo	Pagado por Marc Etienne	USD 15.00	
EXP-000015	25 sept 2026	Plastic bags Marché Salomon - Lina Joseph	Store supplies	Efectivo	Aprobado por Admin User	USD 12.50	Rechazar
EXP-000014	24 sept 2026	Delivery moto — hotel order Moto express - Recibo INV-2177 - Admin User	Transport & fuel	Efectivo	Borrador	USD 25.00	Editar Enviar

La lista de gastos

1. En el menú, haga clic en **Gastos** y luego en **Nuevo gasto**.
2. Escriba la **Fecha**, el **Monto** y la **Descripción**.
3. Elija la **Categoría** y escriba el **Proveedor / beneficiario**.
4. Elija **Pagado con: Efectivo, Tarjeta, Transferencia bancaria u Otro**.
5. Para efectivo tomado de un cajón, elija la caja en **Desde la caja**. Deje **Fuera de caja** para la caja chica.
6. Escriba la **Referencia del recibo** y **Notas** si hace falta.
7. Haga clic en **Enviar** para mandarlo a aprobación, o en **Guardar borrador** para completarlo más tarde.

Nuevo gasto

×

Fecha

2026-09-30

📅

Monto

USD

▼

Descripción

Categoría

Sin categoría

▼

Proveedor / beneficiario

Pagado por

Efectivo

▼

Desde la caja

Fuera de caja

▼

Deje vacío para caja chica fuera de las cajas

Referencia del recibo

Notas

Cancelar

Guardar borrador

Enviar

El formulario Nuevo gasto

⚠ **Atención:** la fecha de un gasto no puede estar en el futuro («La fecha del gasto no puede estar en el futuro»).

Un gasto por encima del umbral de aprobación de la tienda pasa al estado **enviado** y espera una [aprobación](#). Por debajo del umbral, se aprueba automáticamente.

💡 **Consejo:** la pestaña **Categorías** crea sus categorías de gastos (electricidad, reparaciones...) con **Agregar categoría**, para los reportes.

💡 **Consejo:** un gasto pagado en gourdes se registra en gourdes: elija **HTG** junto al **Monto**. La aplicación lo convierte a dólares a la tasa de venta para los reportes y conserva el monto en gourdes. Pagado en efectivo en una caja, sale de los gourdes del cajón.

Aprobar, rechazar y pagar un gasto

Estados de un gasto: **borrador**, **enviado**, **aprobado**, **rechazado**, **pagado**.

Aprobar o rechazar

1. La persona encargada de las aprobaciones (gerente o contador) abre **Gastos** y ubica las filas **enviado**.
2. Hace clic en **Aprobar**, o en **Rechazar** indicando el **Motivo**.

 **Atención:** un gasto debe ser aprobado por una persona distinta de la que lo registró o envió, aunque se trate del propietario. Si es su gasto, haga clic de todos modos en **Aprobar**: se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente** y otra persona autorizada escribe allí su **Correo electrónico del gerente**, su **Contraseña** (y su código de dos factores si hace falta) y luego hace clic en **Aprobar**. Es ella quien queda registrada como aprobadora.

Un gasto rechazado puede ser editado y enviado de nuevo por la persona que lo registró.

Pagar

1. En la fila del gasto **aprobado**, haga clic en **Pagar**.
2. En **Pagado desde la caja**, elija la caja de la que sale el dinero, o **Fuera de caja (caja chica)**.
3. Escriba una **Referencia del pago (opcional)**.
4. Haga clic en **Marcar como pagado**. El gasto pasa al estado **pagado**.

 **Atención:** el efectivo pagado desde una caja se registra como una salida en el turno abierto de esa caja; sin turno abierto, el pago se rechaza. La salida aparecerá en el conteo de cierre del turno.

Conciliar las liquidaciones de tarjeta

La página **Liquidaciones de tarjeta** compara los informes de su banco o de su proveedor con los pagos con tarjeta cobrados en caja.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Liquidaciones de tarjeta

Concilie los informes de liquidación del adquirente con los pagos con tarjeta cobrados en la caja.

Importar un informe de liquidación

CSV con las columnas reference, amount, fee y date (también funcionan nombres comunes como «Transaction ID» o «Gross»). Las líneas se concilian con los pagos cobrados por referencia y monto.

Proveedor

Referencia del lote (opcional)

Archivo CSV

manual

p. ej. abono 2026-09-21

Elegir archivo

Ningún archivo seleccionado

Importar

Por conciliar

Líneas de liquidación sin pago, y pagos con tarjeta cobrados que ninguna liquidación ha cubierto aún.

Todos los proveedores

Líneas de liquidación sin pago (0)

Pagos con tarjeta aún no liquidados (289)

REFERENCIA	LIQUIDADO	MONTO	VENTA	REFERENCIA	MONTO
No hay nada que resolver.			DT-000005	26 sept 2026, 9:04 p.m. · Puntos de lealtad	USD 18.79
			MAIN-000007	25 sept 2026, 8:44 p.m. · Store credit	USD 2.48
			MAIN-000006	25 sept 2026, 8:40 p.m. · Exchange credit	USD 16.49
			MAIN-000005	25 sept 2026, 8:39 p.m. · Card	USD 16.49
			MAIN-000003	25 sept 2026, 8:33 p.m. ·	USD 18.00

La página Liquidaciones de tarjeta

Importar un informe

1. En el menú, haga clic en **Liquidaciones de tarjeta**.
2. En **Importar un informe de liquidación**, elija el **Proveedor**.
3. Agregue una **Referencia del lote (opcional)**, por ejemplo «depósito 2026-09-21».
4. Elija el **Archivo CSV** recibido del proveedor (columnas de referencia, monto, comisiones y fecha).
5. Haga clic en **Importar**. Las líneas se concilian con los pagos por referencia y por monto.

Resolver lo que queda «Por conciliar»

- **Líneas de liquidación sin pago:** líneas del informe que ningún pago cubre. Elija el pago correspondiente y haga clic en **Conciliar y resolver**, o explique por qué no hay ninguno.
- **Pagos con tarjeta aún no liquidados:** pagos cobrados que todavía no cubre ningún informe. Haga clic en **Resolver**, escriba una **Nota** (por ejemplo «Lote del terminal cerrado con retraso») y luego confirme.

Consejo: al final de la página, **Lotes importados** muestra los informes ya importados, con el número de líneas conciliadas, el bruto y las comisiones. **Terminal de pago por método de pago** indica qué terminal está vinculado a cada método.

62 / 141

La cola de revisión

La **Cola de revisión** lista las ventas aceptadas sin conexión que deben revisarse. La venta ya está registrada: se corrige la causa y luego se cierra el caso con una nota.

Administración  

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

🌐 Español

🔍 Ayuda

🔒 Seguridad de la cuenta

🛒 Volver a la caja

🚪 Cerrar sesión

Cola de revisión

Ventas aceptadas sin conexión que necesitan una revisión: artículos vendidos por encima de las existencias, descuentos que nadie aprobó. Corrija la causa y luego cierre el caso con una nota.

Abierto

Todos los tipos

APERTURA	TIPO	VENTA	DETALLES	ESTADO
Nada que revisar.				

Abrir inventario

La cola de revisión

Tipo de caso	Qué pasó	Qué hacer
Vendido sin conexión por encima de las existencias	La caja vendió más de lo que había en existencias	Contar el estante, ajustar las existencias y luego cerrar
Descuento o precio sin conexión no aprobado	Descuento o precio cambiado sin conexión sin el permiso	Verificar con el cajero y luego cerrar
Enviada después del cierre de su turno de caja	La venta no está en el conteo	Verificar el dinero del turno y luego cerrar
Vendida sin conexión sin turno de caja abierto	No había ningún turno abierto	Asignar el dinero al turno correcto
Vendido sin conexión fuera de la autorización de la caja	Venta hecha después del fin de la autorización sin conexión	Verificar la caja y la venta
Caja reportada como perdida	Un equipo perdido tenía ventas sin enviar	Estimar las ventas perdidas y luego cerrar

1. En el menú, haga clic en **Cola de revisión**.

2. Mantenga el filtro **Abierto** para ver los casos por atender; elija un tipo si hace falta.
3. Haga clic en el número de venta para abrir la venta. Para un problema de existencias, haga clic en **Abrir inventario**.
4. Haga clic en **Cerrar caso** y escriba en **Nota** lo que se verificó (obligatorio).
5. Haga clic en **Marcar como resuelto** o en **Descartar (nada que hacer)**.



Consejo: cada tipo lo atiende quien tiene el permiso: las existencias, quien ajusta el inventario; la caja, quien gestiona los turnos. Revise la cola todos los días.

Reportes

Abrir y leer un reporte

La página **Reportes** (menú **Ventas**) está reservada a las personas con permiso para ver los reportes.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cota de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Reportes

Informes detallados de cualquier período, con exportación a CSV, Excel y PDF, además de una verificación de conciliación.

Últimos 7 días

2026-09-23

a

2026-09-29

Todas las sucursales

VENTAS

Ventas por día

Ventas por producto

Ventas por categoría

Ventas por cajero

Ventas por hora

Ventas por vendedor

PAGOS E IMPUESTOS

Pagos por método

Pagos por moneda

Resumen de impuestos

Descuentos otorgados

DEVOLUCIONES Y ANULACIONES

Devoluciones y reembolsos

Ventas anuladas

INVENTARIO

Valoración del inventario

Existencias bajas

Kárdex

Conteos de inventario y ajustes

Ventas por día

Ventas brutas, descuentos, devoluciones y ventas netas sin impuestos por día y por moneda (zona horaria de la tienda).

CSV

Excel

PDF

Excel

Exportar en segundo plano

No hay filtros guardados

Guardar filtros

Generado el 29 sept 2026, 9:02 a.m.

FECHA	MONEDA	VENTAS	VENTAS BRUTAS (SIN IMPUESTOS)	DESCUENTOS (SIN IMPUESTOS)	DEVOLUCIONES (SIN IMPUESTOS)	VENTAS NETAS (SIN IMPUESTOS)
23 sept 2026	USD	9	USD 472.59	USD 3.00	USD 0.00	USD 469.59
24 sept 2026	USD	17	USD 892.12	USD 6.23	USD 0.00	USD 885.89
25 sept 2026	USD	10	USD 210.40	USD 23.07	USD 17.24	USD 170.09
26 sept 2026	USD	4	USD 45.93	USD 2.10	USD 0.00	USD 43.83
27 sept 2026	USD	1	USD 50.00	USD 2.50	USD 0.00	USD 47.50
Total		41	USD 1,671.04	USD 36.90	USD 17.24	USD 1,616.90

Exportaciones en segundo plano

El reporte Ventas por día

Tema	Reportes
Ventas	Por día, por producto, por categoría, por cajero, por hora, por vendedor
Pagos e impuestos	Pagos por método, por moneda, resumen de impuestos, descuentos otorgados
Devoluciones y anulaciones	Devoluciones y reembolsos, ventas anuladas
Inventario	Valoración del inventario, existencias bajas, kárdex, conteos y ajustes, transferencias
Efectivo	Turnos y diferencias de caja
Compras	Compras, antigüedad de saldos de proveedores
Gastos	Gastos
Clientes	Puntos de fidelidad
Administración	Actividad del registro de auditoría

1. Haga clic en el reporte que desee en la lista de la izquierda (en el teléfono: en la lista **Informe** de arriba).
2. Elija el período: **Hoy**, **Ayer**, **Últimos 7 días**, **Últimos 30 días**, **Este mes**, o cambie directamente las fechas. La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin.
3. Elija una sucursal en **Todas las sucursales** si hace falta.
4. La tabla se muestra con una fila **Total**. **Generado el ...** indica la hora del cálculo.

Algunos reportes muestran el estado actual (**Valoración del inventario**, **Existencias bajas**): el selector de fechas desaparece. La antigüedad de saldos de proveedores y la actividad del registro de auditoría cubren toda la tienda (filtro de sucursal desactivado). Para el **Kárdex**, elija primero un artículo.

 **Consejo:** cada monto se queda en su moneda: las monedas nunca se suman entre sí.

 **Atención:** las columnas de costo, margen y valor al costo solo aparecen si su rol ve los costos, también en las exportaciones. Una cuenta limitada a ciertas sucursales solo ve las cifras de esas sucursales.

Guardar filtros

1. Ajuste el período, la sucursal y los parámetros.

2. Haga clic en **Guardar filtros**, escriba un **Nombre del filtro**, marque **Compartir con el equipo** si hace falta y luego haga clic en **Guardar**.
3. Para volver a usarlo, elíjalo en **Filtros guardados....**

Un período relativo como «Últimos 7 días» sigue siendo relativo. Para eliminar uno de sus filtros, elíjalo y luego haga clic en la papelera.

Exportar un reporte (CSV, Excel, PDF)

Los botones de exportación aparecen en la parte superior del reporte si usted tiene el permiso **Exportar reportes**.

1. Abra el reporte y ajuste el período y la sucursal.
2. Haga clic en **CSV**, **Excel** o **PDF**.
3. El archivo se descarga con los mismos filtros que la pantalla.

 **Consejo:** **CSV** se abre en cualquier hoja de cálculo, **Excel** conserva el formato de los números, **PDF** es práctico para imprimir o enviar al contador.

Exportar en segundo plano (reportes grandes)

Para un reporte largo (un año completo), el archivo se prepara en el servidor mientras usted sigue trabajando.

1. Elija el formato en la pequeña lista (**Excel**, **CSV** o **PDF**).
2. Haga clic en **Exportar en segundo plano**.
3. Al final del reporte, **Exportaciones en segundo plano** muestra la tarea: **Generando el archivo...** y luego **Listo**.
4. Haga clic en **Descargar**. La papelera quita la exportación de la lista.

 **Atención:** el archivo queda disponible 24 horas (**Disponible hasta el ...**) y luego pasa a **Vencido**. Cada clic en **Descargar** crea un enlace válido por 15 minutos: si venció, vuelva a hacer clic.

La lista muestra sus exportaciones de los últimos 7 días; cada persona solo ve las suyas. En la página **Productos**, **Exportar CSV** y **Exportar Excel** exportan todo el catálogo.

Conciliación y resumen diario

Revisar la conciliación

La conciliación verifica que cada cifra coincida con los registros de origen: líneas de venta, pagos, movimientos de existencias, devoluciones y reembolsos.

1. Al final de la lista de reportes, haga clic en **Conciliación**.
2. Elija el período y, si hace falta, la sucursal.
3. Una franja verde indica **Todo cuadra para ... venta(s) en este período**.
4. Cada control superado tiene una marca verde.

La conciliación

Si un control falla, lleva una cruz roja, y una tabla lista cada registro afectado (**Esperado**, **Encontrado**, **Detalle**).

 **Atención:** un responsable debe examinar cualquier diferencia. Anote la referencia que se muestra y abra la venta o la devolución correspondiente.

Imprimir el resumen diario

El **Resumen diario (PDF)** resume el último día del período elegido (hoy por defecto).

1. Elija la sucursal si hace falta.
2. Al final de la lista de reportes, haga clic en **Resumen diario (PDF)**.

3. El PDF se descarga: imprímalo o archívelo.

Catálogo

La lista de productos y las etiquetas

La página **Productos** (menú **Catálogo**) muestra todo su catálogo: SKU, código de barras, categoría, impuesto, precio, existencias, tipo y estado. Requiere el permiso de gestionar productos (propietario, administrador, gerente, encargado de almacén).

Administración

admin@test.com - Propietario

Productos

Administre su catálogo de productos.

[Exportar CSV](#) [Exportar Excel](#) [Imprimir etiquetas](#) [Unidades](#) [Atributos](#) [+ Nuevo producto](#)

Buscar por nombre, SKU o código de barras... Todos los estados Etiquetas (separadas por c Todas las sucursales

NOMBRE	SKU	CÓDIGO DE BARRAS	CATEGORÍA	IMPUESTO	PRECIO	EXISTENCIAS	TIPO	ESTADO
Sunscreen SPF50	BTY-SUN-SPF50	2000000010403	Health & Beauty	Standard goods	USD 11.99	5	Simple	Activo
LED Bulb 9W (2 pack)	HOM-BULB-LED	2000000010359	Home & Kitchen	Standard goods	USD 6.49	116	Simple	Activo
Non-stick Frying Pan 28cm	HOM-PAN-28	2000000010311	Home & Kitchen	Standard goods	USD 24.99	115	Simple	Activo
Remote Control Car	TOY-CAR-RC	2000000010465	Toys & Games	Standard goods	USD 34.99	3	Simple	Activo
Slim Fit Jeans	APP-JEAN-SLIM	-	Men	Standard goods	USD 39.99	177	Con variantes	Activo
Zip Hoodie	APP-HOOD-ZIP	-	Women	Standard goods	USD 34.99	138	Con variantes	Activo
Summer Dress	APP-DRS-SUM	-	Women	Standard goods	USD 44.99	147	Con variantes	Activo
Running Shoes	SHO-RUN-PRO	-	Shoes	Standard goods	USD 69.99	122	Con variantes	Activo

VENTAS

- Panel
- Reportes
- Ventas
- Cotizaciones
- Devoluciones
- Turnos de caja y efectivo
- Gastos
- Liquidaciones de tarjeta
- Cota de revisión

CATÁLOGO

- Productos**
- Categorías

🌐 Español

🔔 Ayuda

🔒 Seguridad de la cuenta

🛒 Volver a la caja

🚪 Cerrar sesión

La lista de productos

1. Escriba un nombre, un SKU o un código de barras en **Buscar por nombre, SKU o código de barras....**
2. Si hace falta, filtre por estado (**Activo, Inactivo, Descontinuado**), por **Etiquetas** o por **Sucursal**.
3. Para exportar el catálogo, haga clic en **Exportar CSV** o **Exportar Excel**.

Cada fila tiene íconos a la derecha:

- el lápiz (**Editar**) abre la ficha del producto;
- las capas (**Variantes**) aparecen en los productos con variantes;
- la papelera roja (**Descontinuar**) retira el producto de la venta.

Atención: un producto nunca se elimina. **Descontinuar** lo pasa al estado **Descontinuado**: ya no se vende, pero se conserva su historial de ventas y de existencias.

En la parte superior de la página, otros botones abren: **Unidades** ([productos por peso](#)), **Atributos** ([variantes](#)) e **Imprimir etiquetas**.

Imprimir etiquetas de precio

1. Haga clic en **Imprimir etiquetas**.
2. Haga clic en **Agregar** junto a cada producto que desee y luego indique la cantidad de etiquetas.
3. Elija el **Idioma de las etiquetas** y luego haga clic en **Imprimir**. Cada etiqueta muestra el nombre, el precio y el código de barras.

💡 **Consejo:** en el teléfono, los productos se muestran como tarjetas, con los mismos botones.

Crear o modificar un producto

1. En la página **Productos**, haga clic en **Nuevo producto**.
2. Complete **Nombre** y **SKU** (su código interno, único).
3. Si hace falta, agregue una **Descripción** y un **Código de barras** (el impreso en el empaque).
4. Elija el **Tipo** (vea la tabla).
5. Escriba el **Precio de venta** y el **Costo unitario** (precio de compra, útil para los márgenes).
6. Elija la **Categoría** y la **Categoría de impuesto**. Deje **Tasa de impuesto predeterminada de la tienda** si el producto sigue la tasa normal.
7. Complete si hace falta **Marca**, **Fabricante**, **Unidad de medida** y **Etiquetas** (escriba una palabra y luego presione Enter).
8. En **Surtido por sucursal**, marque sucursales solo si el producto no se vende en todas.
9. Indique la **Existencia mínima** y el **Punto de reorden** para las alertas de existencias bajas.
10. Deje **Controlar existencias** marcado para un artículo físico; desmárquelo para un servicio. Marque **Controlar números de serie** para los equipos que se venden con un número.
11. Haga clic en **Crear producto**.

Nuevo producto

×

Agregue un producto a su catálogo.

Nombre

SKU

Descripción

Código de barras

Tipo

Simple

Precio de venta

0.00

Costo unitario

Opcional

Categoría

Sin categoría

Categoría de impuesto

Tasa de impuesto predeterminada de la t

Marca

Fabricante

Unidad de medida

Ninguna (pieza)

Etiquetas

Escriba una etiqueta y presione Enter

Las unidades con decimales (kg, m, l) se venden por peso, longitud o volumen.

Surtido por sucursal

El formulario Nuevo producto

Tipo	Cuándo usarlo
Simple	Un solo artículo, un solo precio. El precio se escribe en la ficha.
Variable (con variantes)	El mismo producto en varias tallas o colores: cada variante tiene su SKU, su código de barras, su precio y sus existencias.
Compuesto (paquete)	Un lote o estuche que se vende como un solo artículo.

⚠ Atención: el tipo ya no se puede cambiar después de la creación. Para un producto variable o compuesto, el precio se escribe en las [variantes](#) después de guardar.

💡 Consejo: si el dígito de control de un código de barras EAN o UPC es incorrecto, la aplicación le avisa.

Modificar un producto y agregar imágenes

- Haga clic en el lápiz de la fila del producto.
- Modifique los campos que desee. **Estado** cambia el producto a **Activo**, **Inactivo** o **Descontinuado**.

3. Abajo, en **Imágenes**, haga clic en **Agregar imágenes**: JPEG, PNG o WebP de 5 MB como máximo, 10 imágenes por producto.
4. Haga clic en la estrella de una imagen para convertirla en la imagen principal (listas y caja).
5. Haga clic en **Guardar cambios**.

 **Consejo:** las imágenes solo se pueden agregar después de la creación: primero cree el producto y luego vuelva a abrirlo.

Variantes, atributos y códigos de barras

Antes de crear variantes, revise sus atributos (Talla, Color...) con el botón **Atributos** en la parte superior de la página **Productos**. Cada atributo tiene un nombre, un código y una lista de opciones separadas por comas.

Gestionar las variantes

1. En la fila de un producto variable, haga clic en el ícono **Variantes** (las capas).
2. La ventana **Variantes de ...** lista cada variante: atributos, SKU, código de barras, precio, costo, existencias y estado.
3. Para agregar una variante, haga clic en **Agregar variante**, complete la fila y luego confirme.
4. Para modificar una variante, haga clic en su lápiz.

Crear varias variantes a la vez

1. Haga clic en **Generar a partir de atributos**.
2. Haga clic en los valores que desee para cada atributo (se vuelven azules).
3. Escriba el **Precio de las nuevas variantes** y, si lo conoce, el **Costo unitario**.
4. Haga clic en **Vista previa** para ver las combinaciones y luego en **Crear variantes**.

 **Consejo:** cada combinación de los valores elegidos se convierte en una variante; las combinaciones que ya existen se ignoran.

Agregar códigos de barras a una variante

Una variante puede tener varios códigos de barras (empaquete anterior y nuevo, por ejemplo).

1. En la ventana de variantes, haga clic en el ícono **Códigos de barras** (las barras verticales).

2. Escanee o escriba el código en **Escanee o escriba un código de barras**.
3. Haga clic en **Agregar**. La papelera quita un código.

 **Atención:** un código de barras solo puede pertenecer a una variante. Al escanear cualquiera de sus códigos se encuentra la variante en la caja.

Unidades y productos vendidos por peso

Para vender arroz, azúcar, tela o combustible, primero cree una unidad con decimales.

1. En la página **Productos**, haga clic en **Unidades**.
2. Haga clic en **Nueva unidad**.
3. Escriba el **Nombre** (p. ej. Kilogramo) y el **Código** (p. ej. kg).
4. Marque **Permite cantidades decimales** (p. ej. 1.25 kg) y elija la cantidad de **Decimales**.
5. Haga clic en **Guardar unidad**.

Luego, en la ficha del producto:

1. Elija esta unidad en **Unidad de medida**. El precio escrito pasa a ser el precio por unidad (por kilo, por metro...).
2. Si una balanza imprime etiquetas, escriba su código de artículo en **PLU (código de balanza)**.
3. Guarde el producto.

 **Consejo:** en la caja, el cajero escribe la cantidad pesada (p. ej. 1.250 kg). Las etiquetas de balanza (códigos de barras que empiezan por 20 a 29) se leen automáticamente si están configuradas (vea [Etiquetas de balanza](#)).

Organizar las categorías

Las categorías forman un árbol: una categoría principal (p. ej., Alimentos) puede contener subcategorías (p. ej., Bebidas). Organizan la caja y los reportes.

Administración ⓘ

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

🌐 Español

🔍 Ayuda

🔒 Seguridad de la cuenta

🛒 Volver a la caja

🚪 Cerrar sesión

Categorías

Organice los productos en un árbol de categorías.

+ Nueva categoría

NOMBRE	CÓDIGO	ORDEN	ESTADO	
Food & Grocery	FOOD	0	Activo	 
Beverages	BEV	1	Activo	 
Snacks & Sweets	SNACK	2	Activo	 
Dairy & Eggs	DAIRY	3	Activo	 
Bakery	BAKERY	4	Activo	 
Pantry Staples	PANTRY	5	Activo	 
Electronics	ELEC	6	Activo	 
Phones & Accessories	PHONE	7	Activo	 
Audio	AUDIO	8	Activo	 
Clothing & Shoes	APPAREL	9	Activo	 
Men	MEN	10	Activo	 
Women	WOMEN	11	Activo	 

La página Categorías

1. En el menú, haga clic en **Categorías** y luego en **Nueva categoría**.
2. Escriba el **Nombre** y el **Código** (el código se usa en las importaciones CSV).
3. Elija una **Categoría principal**, o **Ninguna (nivel superior)** para una categoría principal.
4. Ajuste el **Orden** (0 aparece primero).
5. Deje marcada la casilla **Activa** (se muestra en la caja y en los formularios de producto).
6. Haga clic en **Crear categoría**.

💡 **Consejo:** para modificar una categoría, haga clic en su lápiz. Desactivar una categoría la oculta en la caja sin afectar a los productos.

Importar productos (CSV)

La importación crea o actualiza muchos productos a partir de un archivo CSV. Siempre ve los cambios antes de guardar. Se necesita el permiso **Importar productos desde CSV**.

La página Importar productos

1. En el menú, haga clic en **Importar**.
2. Haga clic en **Descargar plantilla** para obtener un archivo con las columnas correctas.
3. Complete el archivo en una hoja de cálculo y luego guárdelo como CSV UTF-8 (5 000 filas y 2 MB como máximo).
4. Elija qué pasa con los **Productos existentes (mismo SKU)**: **Actualizar sus datos** o **Dejarlos sin cambios**.
5. Marque **Reemplazar también sus precios y costos** solo si el archivo contiene los nuevos precios.
6. Haga clic en **Elegir archivo** y seleccione su CSV.
7. Revise el resumen: **Productos nuevos**, **Actualizaciones**, **Sin cambios** y **Filas con errores**.
8. Corrija las filas con errores si hace falta y luego haga clic en **Importar N productos**.

Columnas principales:

- **sku** (obligatoria): reconoce los productos existentes;
- **name**: obligatoria para un producto nuevo;
- **category_code** y **tax_category_code**: códigos existentes;
- **price** y **cost**: solo productos simples, con punto decimal (p. ej. 4.50);
- **product_type**: simple, variable o composite;
- **status**: active, inactive o discontinued.

💡 **Consejo:** una celda vacía deja el valor existente sin cambios.

⚠️ **Atención:** la columna `allow_backorder` se ignora: nunca se permite vender con existencias por debajo de cero.

Las listas de precios

Una lista de precios reemplaza el precio base de algunos productos. La página **Listas de precios e impuestos** las reúne.

Administración 
admin@test.com · Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATALOGO

Productos

Categorías

🌐 Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Listas de precios

Precios especiales para promociones, clientes mayoristas o miembros.

+ Nueva lista de precios

Las listas **Estándar** y **promocionales** se aplican automáticamente en la caja mientras estén activas y dentro de sus fechas — si coinciden varias, gana la de mayor prioridad. Las listas **Mayoreo** y **de miembros** solo se aplican cuando el cajero las elige. Seleccione una lista para editar sus precios.

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	MONEDA	SUCURSAL	PRIORIDAD	VIGENCIA	ESTADO	
SUMMER	Summer promotion	Promocional	USD	Todas las sucursales	20	16 jun 2026, 6:41 p.m. – 16 jul 2026, 6:41 p.m.	Activo	 
WHOLESALE	Wholesale	Mayoreo	USD	Todas las sucursales	10	Siempre	Activo	 

Categorías de impuesto

Aplice impuestos distintos a los productos (p. ej. alimentos, alcohol, exentos). Los productos sin categoría de impuesto usan la tasa de impuesto predeterminada de la tienda.

+ Nueva categoría de impuesto

CÓDIGO	NOMBRE	TASA DE IMPUESTO	DESCRIPCIÓN	
BASIC	Basic necessities	Zero-rated (0%)	—	 
FOOD	Food & beverages	Reduced 5% (food) (5%)	—	 
STANDARD	Standard goods	Standard 10% (10%)	—	 

La página Listas de precios e impuestos

Tipo	Aplicación
Estándar	Se aplica automáticamente en la caja cuando está activa.
Promocional	Se aplica automáticamente, por lo general durante un tiempo limitado (rebajas).
Mayoreo	Para los clientes de un grupo que la tiene como lista predeterminada.
Miembro	Para los clientes de un grupo que la tiene como lista predeterminada.

Crear una lista

1. Haga clic en **Nueva lista de precios**.

77 / 141

2. Ingrese el **Nombre** y el **Código**.
3. Elija el **Tipo**, la **Moneda** y la **Sucursal** (o **Todas las sucursales**).
4. Ajuste la **Prioridad**: la más alta prevalece si se aplican varias listas.
5. Indique **Válido desde** y **Válido hasta** (déjelos vacíos para empezar de inmediato o sin fecha de fin).
6. Haga clic en **Crear lista de precios**.

 **Atención:** la fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio («Debe ser posterior a la fecha de inicio») y no puede estar en el pasado («La fecha de fin no puede estar en el pasado»).

Ingresar los precios

1. Haga clic en la fila de la lista en la tabla.
2. Haga clic en **Agregar productos** y elija los productos o variantes.
3. Ingrese el **Precio de lista**. Indique una **Cant. mín.** si el precio solo vale a partir de cierta cantidad.
4. Haga clic en **Guardar precios**.

 **Consejo:** los productos que no están en una lista conservan su precio base. Elija una lista como **Lista de precios predeterminada** de un [grupo de clientes](#): la caja la aplica automáticamente en cuanto se elige un cliente del grupo. Los precios a partir de una cantidad mínima todavía no se aplican en la caja.

Las categorías de impuesto

Las categorías de impuesto permiten gravar ciertos productos con otra tasa (alimentos, productos exentos...).

1. En el menú, haga clic en **Listas de precios e impuestos**.
2. Baje hasta **Categorías de impuesto** y haga clic en **Nueva categoría de impuesto**.
3. Escriba el **Código**, el **Nombre** y elija la **Tasa de impuesto**. Elija **Ninguno (exento de impuesto)** para un producto sin impuesto.
4. Guarde y luego asigne esta categoría a los productos correspondientes en su ficha.

 **Consejo:** un producto sin categoría de impuesto usa la tasa predeterminada de la tienda. Las tasas en sí se configuran en [Tasas de impuesto](#).

Crear un descuento o un código promocional

La página **Descuentos** reúne las promociones y los códigos promocionales que se pueden usar en la caja: tipo, valor, número de usos y vigencia.

Administración 
admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

🌐 Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Descuentos

Promociones y códigos de descuento aplicados en la caja.

+ Nuevo descuento

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	SE APLICA A	VALOR	USO	VIGENCIA	ESTADO
AUDIO20	Audio week: 20% off	Porcentaje	1 categoría	20%	0 / ∞	Hasta el 3 jul 2026	Activo  
DRINKS15	15% off beverages	Porcentaje	1 categoría	15%	8 / ∞	Siempre	Activo  
EXPIRED5	Old spring promo	Porcentaje	Todo el carrito	5%	0 / ∞	28 mar 2026 – 27 may 2026	Activo  
SAVE5	5 off orders over 50	Monto fijo	Todo el carrito	USD 5.00	10 / ∞	Siempre	Activo  
WELCOME10	Welcome 10% off	Porcentaje	Todo el carrito	10%	15 / ∞	Siempre	Activo  

La lista de descuentos

1. Haga clic en **Nuevo descuento**.
2. Escriba el **Nombre** y el **Código**. El cajero escribe este código en la caja; se guarda en mayúsculas.
3. Elija el **Tipo**: **Porcentaje de descuento**, **Monto fijo de descuento** o **Compre X y lleve Y gratis**.
4. Elija **Se aplica a**: **Todo el carrito**, **Productos específicos** o **Categorías específicas**.
5. Escriba el valor: porcentaje, monto, o **Cantidad comprada** y **Cantidad gratis**.
6. Si es necesario, fije una **Compra mínima**, un **Descuento máximo** y un **Límite de uso**.
7. Ajuste la **Prioridad**: los descuentos con mayor prioridad se aplican primero.
8. Indique las fechas **Válido desde** y **Válido hasta**.
9. Haga clic en **Crear descuento**.

 **Atención:** la fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio y no puede estar en el pasado. Un descuento cuya fecha de fin ya pasó deja de aceptarse en la caja, aunque su estado siga siendo **Activo**.



Consejo: los descuentos manuales que da el cajero (sin código) están limitados por la configuración de la tienda; por encima de ese límite, un gerente debe aprobar.

Inventario

Consultar las existencias y detectar existencias bajas

Todas las tareas de inventario se hacen en **Administración > Inventario**. Las pestañas son **Existencias**, **Movimientos**, **Conteos**, **Transferencias**, **Antigüedad de saldos** y **Valoración**. El almacenista, el gerente, el administrador y el propietario tienen acceso; un cajero solo consulta las existencias en la caja.

La pestaña **Existencias** muestra, para cada producto y cada ubicación, las cantidades **En existencia**, **Reservado**, **Disponible** y **En tránsito**, con las fechas del **Último conteo** y de la **Última recepción**.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Inventario

Existencias por ubicación, recepciones, conteos e historial.

Existencias

Movimientos

Conteos

Transferencias

Antigüedad de saldos

Valoración

Busca

Todas las ubicaciones

Solo existencias bajas

Solo vendibles

Contar / ajustar

Recibir mercancía

PRODUCTO	SKU	CÓDIGO DE BARRAS	UBICACIÓN	EN EXISTENCIA	RESERVADO	DISPONIBLE	EN TRÁNSITO	ÚLTIMO CONTEO
360 Energy Drink	7460816100319	7460816100319	Backstore Warehouse > Backstore aisle A	100	—	100	—	—
			Cuarentena					
360 Energy Drink	7460816100319	7460816100319	Main Stockroom > Sales floor	0 Bajo	—	0	—	—
360 Energy Drink	7460816100319	7460816100319	Downtown Store > Downtown sales floor	98	—	98	—	—
Back-to-School Kit Standard	GFT-BACK2SCH-STD	2000000010939	Downtown Store > Downtown sales floor	0 Bajo	—	0	—	—
Back-to-School Kit Standard	GFT-BACK2SCH-STD	2000000010939	Main Stockroom > Sales floor	124	—	124	—	—

La pestaña Existencias

1. Escriba un nombre, un SKU o un código de barras en la búsqueda.
2. Elija una ubicación en **Todas las ubicaciones** para ver una sola tienda o un solo almacén.
3. Marque **Solo vendibles** para ocultar las ubicaciones no vendibles (cuarentena, dañado).

Consejo: solo se pueden vender las existencias de una ubicación vendible. Las existencias en cuarentena o dañadas se guardan aparte y llevan una etiqueta amarilla.

Detectar existencias bajas

Un producto tiene existencias bajas cuando su cantidad llega a su **Existencia mínima** (ficha del producto) o baja de ella.

1. Marque **Solo existencias bajas**. Las filas afectadas llevan la etiqueta roja **Bajo**.
2. Pida esos productos (vea [Reabastecimiento](#)).

 **Consejo:** la aplicación revisa las existencias con regularidad y envía una alerta a la campana por cada ubicación con existencias bajas. La alerta desaparece cuando se reponen las existencias.

Recibir mercancía sin orden de compra

Use esta función para una entrega sin orden de compra. Para un pedido a un proveedor, use [Recibir una entrega](#).

1. En la pestaña **Existencias**, haga clic en **Recibir mercancía**.
2. Elija la **Ubicación** que recibe la mercancía.
3. Escriba la **Referencia del proveedor** (factura o nota de entrega) y, si hace falta, **Notas**.
4. Busque cada producto en **Productos** y haga clic en **Agregar**.
5. Escriba la cantidad en **Buen estado**, la cantidad **Dañado** y el **Costo unitario**.
6. Haga clic en **Recibir mercancía**.

Recibir mercancía

Registre una entrega sin orden de compra. Las cantidades se suman a la ubicación elegida; un costo unitario actualiza el costo del producto (promedio ponderado o FIFO, según el método de costeo de la tienda). Para recibir contra una orden de compra, use Compras. Las unidades dañadas van a la ubicación de cuarentena o de dañados del almacén cuando existe, para que no se vendan.

Ubicación

Downtown Store › Downtown sales floor

Referencia del proveedor

Número de factura o de remisión

Notas

Productos

Q

Buscar productos por nombre, SKU o código de barras...

Sunscreen SPF50

BTY-SUN-SPF50 · USD 11.99 · 5 en existencia

+ Agregar

LED Bulb 9W (2 pack)

HOM-BULB-LED · USD 6.49 · 116 en existencia

+ Agregar

Non-stick Frying Pan 28cm

HOM-PAN-28 · USD 24.99 · 115 en existencia

+ Agregar

Remote Control Car

TOY-CAR-RC · USD 34.99 · 3 en existencia

+ Agregar

Slim Fit Jeans — S

APP-JEAN-SLIM-S · USD 39.99 · 31 en existencia

+ Agregar

Se muestran los primeros 25 productos. Refine su búsqueda para encontrar otros.

💡 **Consejo:** el costo unitario ingresado actualiza el costo del producto (promedio ponderado o FIFO, según el método de la tienda). Las unidades dañadas van a cuarentena si el almacén tiene una.

Corregir las existencias, ver los movimientos y verificar el inventario

Corregir las existencias (ajuste)

Un ajuste corrige las existencias después de una rotura, un robo, un vencimiento o un error de conteo.

1. En la pestaña **Existencias**, haga clic en **Contar / ajustar**.
2. Elija la **Ubicación** y el **Motivo: Conteo de inventario (reconteo), Dañado, Robo / pérdida, Vencido u Otro**.
3. Elija el **Modo: Fijar la cantidad contada** (se calcula la diferencia) o **Agregar / quitar cantidad** (+5 para agregar, -2 para quitar).
4. Explique el motivo en **Notas**.
5. Agregue los productos, escriba las cantidades y luego haga clic en **Guardar ajuste**.

Conteo / ajuste de inventario

Corrija las existencias de una ubicación después de un conteo, o dé de baja artículos dañados, robados o vencidos.

Ubicación

Downtown Store > Downtown sales floor

Motivo

Conteo de inventario (reconteo)

Modo

Fijar la cantidad contada

Ingrese cuántos contó; se registra la diferencia.

Agregar / quitar cantidad

Ingrese +5 para agregar o -2 para quitar de las existencias actuales.

Notas

Productos

Q

Buscar productos por nombre, SKU o código de barras...

Sunscreen SPF50 BTY-SUN-SPF50 · USD 11.99 · 5 en existencia	+ Agregar
LED Bulb 9W (2 pack) HOM-BULB-LED · USD 6.49 · 116 en existencia	+ Agregar
Non-stick Frying Pan 28cm HOM-PAN-28 · USD 24.99 · 115 en existencia	+ Agregar
Remote Control Car TOY-CAR-RC · USD 34.99 · 3 en existencia	+ Agregar
Slim Fit Jeans — S	+ Agregar

La ventana Contar / ajustar

⚠ Atención: las existencias nunca pueden quedar en negativo. Si quita más de lo que hay en existencia, el ajuste se rechaza y se indica la cantidad disponible. Esta regla también se aplica a las ventas, las transferencias y la importación.

💡 Consejo: los ajustes requieren el permiso **Ajustar existencias**. Cada uno recibe un número (ADJ-...) visible en la pestaña **Movimientos**.

Consultar los movimientos

La pestaña **Movimientos** muestra los últimos 200 movimientos: ventas, devoluciones, recepciones, transferencias, ajustes y conteos. Filtre por ubicación; cada fila indica el **Tipo**, la **Cantidad** (+ entrada, – salida), la **Referencia** y las **Notas**. Este historial es la referencia oficial.

Verificar y reconstruir las existencias

1. En **Movimientos**, haga clic en **Verificar existencias**.
2. Elija el **Alcance**: **Toda la tienda** o una ubicación.
3. Haga clic en **Verificar (simulación)**: no se modifica nada.
4. Si todo está bien: **Todo coincide con el historial. No hay nada que corregir.**
5. Si no, revise las diferencias y luego haga clic en **Aplicar correcciones**.

84 / 141

Atención: Aplicar correcciones reemplaza las cantidades guardadas por las del historial. Reserve esta acción al gerente o al administrador.

Transferir existencias entre ubicaciones

Una transferencia mueve existencias de una ubicación a otra (del almacén a una sucursal, por ejemplo). Pasa por tres etapas: borrador, despacho, recepción.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Inventario

Existencias por ubicación, recepciones, conteos e historial.

ExistenciasMovimientosConteosTransferenciasAntigüedad de saldosValoración

Mueva existencias entre ubicaciones. Las unidades despachadas quedan en tránsito hasta que el destino las recibe.

Configuración de transferencias

Todos los estados

Nueva transferencia

TRANSFERENCIA	ORIGEN → DESTINO	ESTADO	LÍNEAS	CREADO	DESPACHADO
TRF-000004	Main Stockroom > Sales floor → Downtown Store > Downtown sales floor	Recibido	1	25 sept 2026, 8:35 p.m.	25 sept 2026, 8:36 p.m.
TRF-000003	Backstore Warehouse > Backstore aisle A → Downtown Store > Downtown sales floor	Borrador	1	24 sept 2026, 9:36 p.m.	—
TRF-000002	Main Stockroom > Sales floor → Downtown Store > Downtown sales floor	En Tránsito	4	24 sept 2026, 9:36 p.m.	24 sept 2026, 9:36 p.m.
TRF-000001	Backstore Warehouse > Backstore aisle A → Main Stockroom > Sales floor	Recibido	6	24 sept 2026, 9:35 p.m.	24 sept 2026, 9:36 p.m.

La pestaña Transferencias

Crear la transferencia

- Haga clic en la pestaña **Transferencias** y luego en **Nueva transferencia**.
- Elija la ubicación de **Origen** y la ubicación de **Destino**.
- Agregue los productos y escriba la **Cantidad** de cada uno, con **Notas** si hace falta.
- Haga clic en **Guardar borrador**.

Consejo: un borrador no mueve las existencias. Todavía puede **Editar** o cancelarlo (**Cancelar transferencia**).

Despachar

- Haga clic en la fila de la transferencia para abrirla.

2. Si aparece el botón **Enviar para aprobación**, haga clic en él y espere a que un gerente haga clic en **Aprobar**.
3. Haga clic en **Despachar...** y escriba en **Ahora** las unidades que salen.
4. Marque **Este es el último despacho** si el resto nunca se enviará.
5. Haga clic en **Despachar**. Las unidades salen del origen y pasan a **En tránsito**.

Recibir en el destino

1. A la llegada, abra la transferencia y haga clic en **Recibir....**
2. Escriba las cantidades llegadas en **Buen estado**, **Dañado** y **Faltante**.
3. Haga clic en **Recibir**. La transferencia pasa al estado **Recibido**; su **Historial** guarda cada etapa.

 **Atención:** las unidades faltantes siguen en tránsito hasta que se encuentren. Si se perdieron, haga clic en **Dar de baja faltantes** e indique el motivo.

 **Atención:** en **Configuración de transferencias**, el gerente elige cuándo una transferencia debe aprobarse antes del despacho: **Nunca**, **Por encima de un valor** o **Siempre**. La persona que pidió la transferencia no puede aprobarla ella misma. La **Tolerancia de recepción excedente (%)** fija cuántas unidades de más se pueden recibir sin aprobación.

Hacer un inventario (conteo)

Un conteo compara las existencias reales con las existencias registradas, para toda una ubicación o una sola categoría.

Administración ⓘ

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

🌐 Español

🔔 Ayuda

🔒 Seguridad de la cuenta

🛒 Volver a la caja

🚪 Cerrar sesión

Inventario

Existencias por ubicación, recepciones, conteos e historial.

Existencias

Movimientos

Conteos

Transferencias

Antigüedad de saldos

Valoración

Cuente una ubicación (o una categoría), revise las diferencias y luego registre las como ajustes de recuento.

Todos los estados

+ Nuevo conteo

CONTEO	UBICACIÓN	ESTADO	CONTADO	INICIADO	REGISTRADO
CNT-000003	Main Stockroom > Sales floor	Registrado	2 / 8	25 sept 2026, 8:37 p.m.	25 sept 2026, 8:39 p.m.
CNT-000002	Main Stockroom > Sales floor	Conteo En Curso	0 / 4	24 sept 2026, 9:37 p.m.	—
CNT-000001	Main Stockroom > Sales floor	Registrado	5 / 5	24 sept 2026, 9:36 p.m.	24 sept 2026, 9:37 p.m.

La pestaña Conteos

Comenzar

- Haga clic en la pestaña **Conteos** y luego en **Nuevo conteo**.
- Elija la **Ubicación** y una **Categoría** (o **Todos los productos**).
- Deje marcado **Conteo a ciegas**: quienes cuentan no ven las cantidades esperadas.
- Agregue **Notas** y haga clic en **Iniciar conteo**.

💡 **Consejo:** las cantidades esperadas se congelan al comenzar. Puede seguir vendiendo durante el conteo: esas ventas no cuentan como diferencias.

Registrar y enviar

- Abra el conteo (estado **Conteo en curso**).
- Escriba la cantidad en **Contado** y, si hay diferencia, un **Motivo**. Deje vacía una línea no contada: no se ajustará.
- Haga clic en **Guardar conteos** para continuar más tarde, o en **Enviar conteo**.

La aplicación muestra las diferencias, las unidades de más o de menos y el valor neto.

⚠️ **Atención:** si todas las diferencias quedan dentro de la tolerancia de la tienda, el conteo se registra de inmediato. Si no, pasa a **Requiere aprobación**: una persona distinta de quien contó, con el permiso **Aprobar diferencias de conteo de inventario**, debe validarlo.

Aprobar (gerente)

1. Abra el conteo en **Requiere aprobación** y revise cada diferencia y su motivo.
2. Haga clic en **Aprobar y registrar** para corregir las existencias, o en **Devolver** para que se vuelva a contar.

Cancelar conteo lo detiene sin modificar nada.

Antigüedad y valoración del inventario

Antigüedad

La pestaña **Antigüedad de saldos** clasifica las existencias por antigüedad (0 a 30 días, 31 a 60 días... más de 180 días) con su valor. Úsela para detectar los productos que no se venden y planear una promoción.

Valoración

La pestaña **Valoración** la ven las personas que pueden ver los costos y ajustar las existencias o administrar la configuración.

The screenshot displays the 'Inventario' (Inventory) application interface. On the left is a sidebar with a user profile 'Administración' and a list of menu items under 'VENTAS' (Sales) and 'CATÁLOGO' (Catalog). The main area is titled 'Inventario' and contains a sub-header 'Existencias por ubicación, recepciones, conteos e historial'. Below this is a horizontal tab bar with 'Existencias', 'Movimientos', 'Conteos', 'Transferencias', 'Antigüedad de saldos', and 'Valoración'. The 'Valoración' tab is active, showing a 'Método de costeo' (Costing Method) section with the current method 'Promedio ponderado' and a 'Cambiar a FIFO...' button. Below this is a 'Revaluar un producto' (Revalue a product) section with a 'Revaluar...' button.

La pestaña Valoración

- **Método de costeo: Promedio ponderado o FIFO** (primero en entrar, primero en salir). El botón **Cambiar a FIFO...** o **Cambiar a promedio ponderado...** cambia el método.

- **Revaluar un producto:** corrige el costo unitario de un producto (error en el precio de compra). Las cantidades no cambian.

Para revaluar:

1. Haga clic en **Revaluar...** y luego en **Elegir** junto al producto.
2. Escriba el **Nuevo costo unitario** y el **Motivo (obligatorio)**.
3. Confirme. La diferencia de valor se registra como una revaluación y queda en el registro.



Atención: cambiar el método de costeo es una decisión contable. Hable antes con su contador.

Compras

Gestionar los proveedores

Todo el ciclo de compras se hace en **Administración > Compras**. Las pestañas visibles dependen de sus permisos: **Órdenes de compra**, **Proveedores**, **Reorden**, **Devoluciones a proveedores** (encargado de almacén, gerente...); **Facturas**, **Pagos**, **Cuentas por pagar** (gerente, administrador, propietario).

La pestaña **Proveedores** lista sus proveedores con su contacto, sus condiciones de pago, su moneda y su estado.

Administración

admin@test.com - Propietario

Compras
Proveedores, órdenes de compra, recepciones, facturas de proveedores y lo que se adeuda a los proveedores.

Órdenes de compra **Proveedores** Reorden Devoluciones a proveedores Facturas Pagos Cuentas por pagar

Buscar proveedores...

+ Nuevo proveedor

CÓDIGO	NOMBRE	CONTACTO PRINCIPAL	CONDICIONES	MONEDA	ESTADO			
SUP-FOOD	Caribbean Foods Distribution	Rose Augustin - Sales rep rose@example.com	Neto 30	USD	Activo		Productos	Editar
SUP-HOME	Casa Home Goods	Wilson Noel - Sales rep wilson@example.com	Neto 45	USD	Activo		Productos	Editar
FOURN-EX	Fournisseur exemple SA	ventes@fournisseur-exemple.ht	Neto 30 Plazo de entrega 7 d	USD	Activo		Productos	Editar
SUP-OFFICE	Scribe Office & Toys	Judith Alexis - Sales rep judith@example.com	Neto 30	USD	Activo		Productos	Editar
SUP-FASH	Urban Style Wholesale	Sandra Michel - Sales rep sandra@example.com	Neto 15	USD	Activo		Productos	Editar
SUP-ELEC	Voltix Electronics Import	Kevin Paul - Sales rep kevin@example.com	Neto 45	USD	Activo		Productos	Editar

La pestaña Proveedores

1. Haga clic en **Nuevo proveedor**.
2. Escriba el **Código** y el **Nombre**, y luego el **Correo electrónico**, el **Teléfono** y el **Número de identificación fiscal**.
3. Indique las **Condiciones de pago (días netos)**, por ejemplo 30.
4. Indique el **Plazo de entrega (días)**: fija la fecha prevista de las nuevas órdenes.
5. Escriba la **Moneda** (USD, HTG...); vacía = moneda de la tienda.
6. Complete la **Dirección**, la **Ciudad** y los **Contactos (Agregar contacto)**.
7. Haga clic en **Guardar proveedor**.

Atención: un proveedor **Inactivo** o **Bloqueado** ya no puede recibir nuevas órdenes de compra.

Consejo: el botón **Productos** de un proveedor registra, para cada producto, el código del proveedor, el último costo, la cantidad mínima de pedido y si es el proveedor **Preferido**. Esta información se usa para la [reposición](#).

Crear y hacer aprobar una orden de compra

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Compras

Proveedores, órdenes de compra, recepciones, facturas de proveedores y lo que se adeuda a los proveedores.

Órdenes de compra

Proveedores

Reorden

Devoluciones a proveedores

Facturas

Pagos

Cuentas por pagar

Buscar por número de OC c

Todos los estados

Todos los proveedores

Recepción sin orden

Nueva orden

OC	PROVEEDOR	ENTREGAR EN	ESTADO	ESPERADO	TOTAL
P0-000011	Fournisseur exemple SA	Main Stockroom > Sales floor	Recibido Parcialmente	2 oct 2026	USD 1,800.00
P0-000010	Casa Home Goods	Main Stockroom > Sales floor	Cancelado	—	USD 549.00
P0-000009	Caribbean Foods Distribution	Main Stockroom > Sales floor	Recibido Parcialmente	25 sept 2026	USD 99.95
P0-000008	Urban Style Wholesale	Main Stockroom > Sales floor	Emitido	29 sept 2026	USD 480.00
P0-000007	Voltix Electronics Import	Main Stockroom > Sales floor	Requiere Aprobación	8 oct 2026	USD 2,385.00
P0-000006	Scribe Office & Toys	Main Stockroom > Sales floor	Borrador	4 oct 2026	USD 306.80
P0-000005	Scribe Office & Toys	Main Stockroom > Sales floor	Recibido	—	USD 3,362.60
P0-000004	Casa Home Goods	Main Stockroom > Sales floor	Recibido	—	USD 7,243.30
P0-000003	Urban Style Wholesale	Main Stockroom > Sales floor	Recibido	—	USD 21,152.00
P0-000002	Voltix Electronics Import	Main Stockroom > Sales floor	Recibido	—	USD 5,629.50
P0-000001	Caribbean Foods Distribution	Main Stockroom > Sales floor	Recibido	—	USD 3,857.30

La pestaña Órdenes de compra

Crear el borrador

1. En **Órdenes de compra**, haga clic en **Nueva orden**.
2. Elija el **Proveedor** y la ubicación **Entregar en**.
3. Revise la **Entrega prevista** (calculada con el plazo del proveedor; no puede estar en el pasado).
4. Busque cada producto y haga clic en **Agregar**. Escriba la **Cantidad** y el **Costo unitario** y, si hace falta, un descuento (**Desc. %**) o un **Impuesto**.
5. Complete el **Impuesto de la orden**, el **Envío** (gastos de transporte) y la **Referencia del proveedor**.
6. Agregue **Notas (impresas en la orden)**.

7. Haga clic en **Guardar borrador**.

Enviar y hacer aprobar

1. Abra la orden haciendo clic en su fila y luego haga clic en **Enviar**.
2. Por debajo del umbral de aprobación de la tienda, la orden se aprueba automáticamente. Por encima, pasa a **Requiere aprobación**.

 **Atención:** una orden por encima del umbral debe ser aprobada por una persona distinta de quien la creó, con el permiso **Aprobar órdenes de compra**. Ni siquiera el propietario puede aprobar su propia orden.

Para aprobar: el gerente abre la orden desde su cuenta y hace clic en **Aprobar**; o, si está presente, el creador hace clic en **Aprobar** y el gerente escribe sus credenciales en la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**.

 **Consejo:** **Devolver** regresa la orden a borrador con un motivo. Después de la aprobación, haga clic en **Marcar como emitida** cuando la orden se envíe al proveedor. **Imprimir** genera la orden en PDF o en papel.

 **Consejo:** un pedido está en la moneda del proveedor (por ejemplo HTG). Al recibirlo, los costos en gourdes entran al inventario convertidos a dólares a la tasa de venta.

Recibir una entrega de proveedor

1. Abra la orden de compra en estado **Emitido** o **Recibido parcialmente**.
2. Haga clic en **Recibir mercancía**.
3. En **Recibido ahora**, escriba las unidades que llegaron en buen estado.
4. En **Dañado**, escriba las unidades dañadas. Marque **Aceptar en existencias** solo si se las queda.
5. Revise el **Costo unitario** y escriba el **Número de remisión / factura**.
6. Haga clic en **Recibir**.

Si no llegó todo, la orden pasa a **Recibido parcialmente**: el resto se recibirá en la próxima entrega. Cada recepción recibe un número (GRN-...) visible en **Recepciones de mercancía**.

 **Atención:** recibir más de la cantidad pedida solo se acepta dentro de la tolerancia de la tienda. Si se supera, una persona con el permiso **Aprobar órdenes de compra** debe autorizarlo.

💡 **Consejo:** si el proveedor nunca entregará el resto, haga clic en **Cierre parcial** e indique el motivo. Para una entrega sin orden de compra, use **Recepción sin orden** en la pestaña **Órdenes de compra** (permiso específico).

Registrar una factura de proveedor

La factura se compara con la orden de compra y con las cantidades recibidas (conciliación de tres vías).

Administración

admin@test.com - Propietario

Compras
Proveedores, órdenes de compra, recepciones, facturas de proveedores y lo que se adeuda a los proveedores.

Órdenes de compra Proveedores Reorden Devoluciones a proveedores **Facturas** Pagos Cuentas por pagar

Todos los proveedores Todos los estados [+ Nueva factura](#)

FACTURA	PROVEEDOR	OC	FECHA	VENCIMIENTO	ESTADO	TOTAL	ADEUDADO
FAC-2026-0415	Fournisseur exemple SA	PO-000011	26 sept 2026	26 oct 2026	Aprobado	USD 1,200.00	USD 500.00

La pestaña Facturas

1. Haga clic en la pestaña **Facturas** y luego en **Nueva factura**.
2. Elija el **Proveedor** y el **Tipo (Factura o Saldo inicial)**.
3. Escriba el **Número de factura del proveedor** y la **Fecha de la factura** (no puede ser futura).
4. Deje la **Fecha de vencimiento** vacía para usar las condiciones del proveedor; si no, no puede ser anterior a la fecha de la factura.
5. Elija la **Orden de compra**: se muestran sus líneas recibidas. Marque las líneas facturadas y revise cantidades y precios.
6. Para cargos fuera de la orden (transporte...), haga clic en **Agregar una línea**.
7. Haga clic en **Guardar factura**.

La ficha de la factura muestra la **Diferencia de precio** y la **Diferencia de cant.** con respecto a la orden, y luego el **Saldo pendiente**.

 **Atención:** una factura sin diferencias (o dentro de la tolerancia) se aprueba de inmediato. Si la supera, queda en **Requiere aprobación:** una persona distinta de quien la registró debe hacer clic en **Aprobar**. Solo se puede pagar una factura aprobada.

 **Consejo:** una factura incorrecta no se elimina: haga clic en **Anular factura** e indique el motivo.

Pagar a un proveedor y seguir las deudas

Pagar a un proveedor

1. Haga clic en la pestaña **Pagos** y luego en **Nuevo pago**.
2. Elija el **Proveedor**.
3. Escriba el **Monto**, la **Fecha** (no puede ser futura) y el **Método** (**Efectivo**, **Transferencia bancaria**, **Cheque**, **Tarjeta**, **Dinero móvil** u **Otro**).
4. Escriba la **Referencia** (número de cheque o de transferencia).
5. En **Aplicar a facturas**, escriba el monto pagado para cada factura, o haga clic en **Las más antiguas primero**.
6. Haga clic en **Registrar pago**.

 **Consejo:** un pago puede ser parcial. Lo que no se aplica queda a cuenta con el proveedor y se aplica más tarde con **Aplicar. Nueva nota de crédito** registra una nota de crédito recibida del proveedor.

Seguir las deudas con proveedores

La pestaña **Cuentas por pagar** muestra lo que usted debe a cada proveedor, clasificado por atraso: **Aún no vencido**, **1–30 días**, **31–60 días**, **61–90 días**, **Más de 90 días**.

Administración ⓘ

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

🌐 Español

🔍 Ayuda

🔒 Seguridad de la cuenta

🛒 Volver a la caja

🚪 Cerrar sesión

Compras

Proveedores, órdenes de compra, recepciones, facturas de proveedores y lo que se adeuda a los proveedores.

Órdenes de compra

Proveedores

Reorden

Devoluciones a proveedores

Facturas

Pagos

Cuentas por pagar

Antigüedad de saldos al

2026-09-30

Montos de facturas pendientes según los días de atraso desde su vencimiento. Haga clic en un proveedor para ver su estado de cuenta.

PROVEEDOR	AÚN NO VENCIDO	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	SIN APLICAR	SALDO
Fournisseur exemple SA FOURN-EX	USD 500.00	—	—	—	—	-USD 150.00	USD 350.00
Total	USD 500.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	-USD 150.00	USD 350.00

La pestaña Cuentas por pagar

1. Cambie la fecha **Antigüedad de saldos al** si hace falta.
2. Haga clic en un proveedor para abrir su **Estado de cuenta**: facturas, notas de crédito y pagos con el saldo acumulado.
3. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el estado de cuenta.

💡 **Consejo:** puede pagar a un proveedor en otra moneda que la suya. Elija la moneda junto al **Monto**: los gourdes pagados sobre una deuda en dólares se convierten a la tasa de venta; los dólares pagados sobre una deuda en gourdes se convierten a la tasa de compra. La línea debajo del monto indica lo que se liquida.

Devolver mercancía a un proveedor

1. Haga clic en la pestaña **Devoluciones a proveedores** y luego en **Nueva devolución**.
2. Elija el **Proveedor** y luego la **Recepción** de origen.
3. En la columna **Devolución**, escriba la cantidad de unidades devueltas (como máximo la cantidad de **Se puede devolver**).
4. Indique el **Motivo** y, si el proveedor le dio uno, el número de **Autorización de devolución (RMA)**.
5. Haga clic en **Registrar devolución**.

 **Consejo:** las unidades devueltas salen de las existencias de la ubicación de recepción. Se crea automáticamente una nota de crédito del proveedor por su valor, que reduce lo que usted debe.

Preparar un pedido de reposición

La pestaña **Reorden** lista los productos cuyas existencias están por debajo del **Punto de reorden**, con la cantidad ya pedida y una cantidad sugerida.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Compras

Proveedores, órdenes de compra, recepciones, facturas de proveedores y lo que se adeuda a los proveedores.

Órdenes de compra

Proveedores

Reorden

Devoluciones a proveedores

Facturas

Pagos

Cuentas por pagar

Existencias en

Todas las ubicaciones

Cantidad sugerida: la cantidad de reorden del producto, si no, lo suficiente para llegar a su nivel máximo de existencias, como mínimo el pedido mínimo del proveedor. Defina los puntos de reorden en los productos y los proveedores preferidos en Proveedores → Productos.

Aún sin proveedor

Agregue estos productos a un proveedor (Proveedores → Productos) para pedirlos desde aquí.

PRODUCTO	EN EXISTENCIA	EN PEDIDO	PUNTO DE REORDEN	COSTO UNITARIO	ORDEN
Sunscreen SPF50 BTY-SUN-SPF50	5	0	10	USD 5.20	24
Kitchen Knife Set (5) HOM-KNF-SET	3	0	10	USD 15.00	24
Remote Control Car TOY-CAR-RC	3	0	10	USD 16.00	24
Total estimado USD 868.80					

La pestaña Reorden

1. Elija la ubicación en **Existencias en**.
2. Ajuste la cantidad de cada producto en la columna **Orden**.
3. Haga clic en **Crear orden de compra en borrador**: se crea un borrador para el proveedor preferido.
4. Revíselo y envíelo en la pestaña **Órdenes de compra**.

 **Consejo:** un producto sin proveedor aparece en **Aún sin proveedor**. Agréguelo a un proveedor (botón **Productos** del proveedor) para poder pedirlo desde aquí.

Cientes

Buscar y crear un cliente

La página **Administración > Cientes** está reservada a las personas que pueden modificar clientes (propietario, administrador, gerente). Los cajeros buscan y agregan clientes desde la caja. Las pestañas son **Cientes**, **Posibles duplicados**, **Grupos** y **Campos personalizados**.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cota de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Cientes

Administre las cuentas de clientes y la lealtad.

+ Nuevo cliente

Cientes

Posibles duplicados

Grupos

Campos personalizados

Buscar por nombre, código, correo electrónico o teléfono...

Todos los estados

Todos los grupos

CÓDIGO	NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	GRUPO	PUNTOS	ÚLTIMA COMPRA	ESTADO		
CUST-000003	Rose Alexis	rose.alexis2@example.com	+509 3338 2064	VIP	1,131	27 sept 2026	Activo		
CUST-000019	Sandra Alexis	sandra.alexis18@example.com	+509 3862 4998	Retail	593	25 sept 2026	Activo		
CUST-000009	Esther Augustin	—	+509 3288 9180	Retail	2,029	22 sept 2026	Activo		
CUST-000025	Marie Augustin	—	+509 3294 3835	Retail	897	23 sept 2026	Activo		
CUST-000010	Daniel Baptiste	daniel.baptiste9@example.com	+509 3688 9599	Retail	2,567	23 sept 2026	Activo		
CUST-000026	Jean Baptiste	jean.baptiste25@example.com	+509 3389 7293	Retail	318	21 sept 2026	Activo		

La lista de clientes

Buscar

1. Escriba un nombre, un código, un correo electrónico o un teléfono en la búsqueda.
2. Si es necesario, filtre por estado (**Activo**, **Inactivo**, **Bloqueado**) o por grupo.
3. La tabla muestra el grupo, los **Puntos** y la fecha de la **Última compra**.
4. Haga clic en el ojo para abrir la [ficha](#), o en el lápiz para modificarla.

Crear un cliente

1. Haga clic en **Nuevo cliente**.
2. Elija el **Tipo**: **Persona física** o **Empresa**. Deje el **Código** vacío: se creará automáticamente.
3. Escriba **Nombre**, **Apellido** (o el nombre de la empresa), **Correo electrónico** y **Teléfono**. La fecha de nacimiento, opcional, no puede ser futura ni anterior a 1900.

4. Para un cliente con crédito, escriba el **Límite de crédito** y las **Condiciones de pago (días)**.
5. Elija el **Grupo** del cliente (sus precios de grupo se aplicarán en la caja).
6. En **Consentimiento de marketing**, marque **Acepta correos electrónicos de marketing** y/o **Acepta SMS de marketing** solo si el cliente está de acuerdo, y luego indique **¿Cómo se otorgó el consentimiento?**.
7. Haga clic en **Crear cliente**.

Nuevo cliente ×

Agregue un cliente a su tienda.

Tipo Persona física	Código Déjelo vacío para generarlo automáticamente.
Nombre 	Apellido
Empresa (opcional) 	Número de identificación fiscal
Correo electrónico 	Teléfono
Fecha de nacimiento yyyy-mm-dd	Límite de crédito 0.00
Condiciones de pago (días) 30 Vacío: las condiciones del grupo, si no 30 días	☐ Bloqueo de crédito (sin nuevas ventas a cuenta)
Grupo Sin grupo	Birthday club —
Preferred contact —	

El formulario Nuevo cliente

⚠ Atención: nunca envíe mensajes publicitarios a un cliente que no haya dado su consentimiento. Cada cambio de consentimiento queda fechado y guardado en el **Historial** del consentimiento.

💡 Consejo: si ya existe un cliente con el mismo correo electrónico o teléfono, la aplicación le avisa antes de crearlo.

La ficha del cliente (notas, direcciones, campos personalizados)

La ficha tiene cinco pestañas: **Detalles**, **Cuenta** (según sus permisos), **Direcciones y contactos**, **Notas** y **Actividad**.

Rose Alexis Activo

CUST-000003 · Persona Física

Detalles

Cuenta

Direcciones y contactos

Notas

Actividad

Correo electrónico	Teléfono	Empresa
rose.alexis2@example.com	+509 3338 2064	—
Número de identificación fiscal	Fecha de nacimiento	Puntos de lealtad
—	5 jun 1987	1,131
Saldo	Límite de crédito	Condiciones de pago
USD 0.00	USD 0.00	—
Bloqueo de crédito	Grupo	Cliente desde
No	VIP	26 jun 2026
Última compra		
27 sept 2026, 7:33 p.m.		
Más detalles		
Birthday club	Preferred contact	
Si	Email	
Consentimiento de marketing		
Correo Electrónico: No SMS: No Actualizado el 26 jun 2026, 6:41 p.m. via in_store		
▶ Historial (2)		
🎁 Puntos de lealtad		
1,131 puntos · valor USD 11.31		
+100 o -50 Motivo (obligatorio) Ajustar		
27 sept 2026, 7:33 p.m. Ganados +104 1131		

La ficha de un cliente

- **Detalles:** datos de contacto, saldo, límite de crédito, grupo, consentimiento de marketing, puntos de lealtad y **Compras recientes**.
- **Cuenta:** la [cuenta de crédito](#).
- **Direcciones y contactos:** direcciones de **Facturación** o de **Envío** y personas de contacto (útil para una empresa).
- **Actividad:** el historial completo (ventas, pagos, puntos, notas).

💡 **Consejo:** la fecha de nacimiento, el número fiscal y la dirección solo son visibles para las personas que gestionan los clientes o ven los saldos.

Agregar una nota interna

1. Abra la pestaña **Notas**.
2. Escriba la nota. Nunca se muestra al cliente.

3. Elija quién puede verla: **Todos los que pueden ver clientes** o **Solo gerentes**.
4. Haga clic en **Agregar nota**.

Campos personalizados

La pestaña **Campos personalizados** de la página **Clientes** agrega su propia información sobre los clientes (contacto preferido, talla...):

1. Haga clic en **Nuevo campo**.
2. Escriba la **Etiqueta** (la **Clave** se crea sola si la deja vacía) y elija el **Tipo**. Para una lista, indique las **Opciones** separadas por comas.
3. Marque **Obligatorio** si es necesario y ajuste el **Orden**.
4. Haga clic en **Crear campo**. Aparece en el formulario y en la ficha de cada cliente; cámbielo a **Oculto** para esconderlo sin eliminarlo.

Ajustar los puntos de lealtad de un cliente

Los clientes ganan puntos con cada compra y pueden usarlos para pagar en la caja. Las reglas se configuran en [Programa de lealtad](#).

Para corregir un saldo (error, cortesía comercial):

1. Abra la ficha del cliente, pestaña **Detalles**, sección **Puntos de lealtad**.
2. Escriba el número de puntos que desea agregar (p. ej., 50) o quitar (p. ej., -50).
3. Escriba el **Motivo (obligatorio)**.
4. Haga clic en **Ajustar**.



Atención: los puntos valen dinero. Solo las personas que pueden ajustar las cuentas de clientes (propietario, administrador, gerente) los modifican; para los demás, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**. Cada ajuste queda registrado.

Cuentas de crédito de clientes y pagos

Un cliente con crédito puede comprar «a cuenta» y pagar más tarde, dentro de su límite de crédito. La página **Cuentas de cliente** requiere el permiso para ver los saldos.

Administración  

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

 Español 

 Ayuda

 Seguridad de la cuenta

 Volver a la caja

 Cerrar sesión

Cuentas de cliente

Saldos a cuenta por antigüedad, y tarjetas de regalo y crédito en tienda.

Antigüedad de saldos

Tarjetas de regalo y crédito en tienda



Buscar por nombre o código...

Con saldo



CLIENTE	AL CORRIENTE	1-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	SALDO	LÍMITE DE CRÉDITO
Café Soleil CUST-000006	USD 18.99	—	—	—	—	USD 18.99	USD 2,000.00
Total	USD 18.99	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 18.99	

Los saldos de clientes por antigüedad

Ver todos los saldos

- En el menú, haga clic en **Cuentas de cliente**.
- La pestaña **Antigüedad de saldos** muestra los clientes que deben dinero, ordenados por atraso.
- Elija **Con saldo** o **Todas las cuentas**.

 **Consejo:** dé prioridad al cobro de las columnas de 61 a 90 días y de más de 90 días.

La cuenta de un cliente

- Abra la ficha del cliente, pestaña **Cuenta**.
- Lea el **Saldo**, el **Límite de crédito**, el **Crédito disponible** y las **Condiciones de pago**.
- La tabla por antigüedad muestra lo **Al corriente** y luego los atrasos de **1-30 días**, **31-60 días**, etc.
- Los **Movimientos de la cuenta** muestran cada venta a cuenta y cada pago.

 **Consejo:** marque **Bloqueo de crédito (sin nuevas ventas a cuenta)** en la ficha de un cliente que no paga.

Recibir un pago en la cuenta

1. En la pestaña **Cuenta**, haga clic en **Recibir un pago**.
2. Escriba el **Monto**, elija **Pagado con** y, si es necesario, una **Referencia**.
3. Para efectivo, elija la **Caja**: el pago entra en su turno abierto.
4. Haga clic en **Registrar pago**.

 **Atención:** un pago que no es en efectivo de más de 500 y que liquida una deuda requiere la aprobación de una segunda persona. **Ajustar saldo** (+ el cliente debe más, – debe menos, motivo obligatorio) está reservado al gerente o al administrador.

Imprimir un estado de cuenta

1. En **Cuenta**, sección **Estado de cuenta**, elija las fechas **Desde** y **Hasta** (la fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin).
2. Haga clic en **Mostrar estado de cuenta: Saldo inicial**, operaciones, **Saldo final**.
3. Haga clic en **Imprimir** (o guárdelo en PDF) y entrégueselo al cliente.

 **Consejo:** un cliente puede pagar su cuenta en gourdes. En **Recibir pago**, elija **HTG** junto al monto y escriba el monto en gourdes: la aplicación muestra su valor en dólares a la tasa de venta, y ese valor se descuenta del saldo. En efectivo, los gourdes van a los gourdes del cajón.

Los grupos de clientes

Los grupos (Minorista, VIP, Mayoristas...) reúnen a los clientes que tienen las mismas condiciones.

Administración ⓘ

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

🌐 Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Cientes

Posibles duplicados

Grupos

Campos personalizados

+

Nuevo cliente

🔔

Agrupe a los clientes (p. ej., personal, mayoristas) y asigne a cada grupo una lista de precios y un descuento predeterminados. Se guardan con el grupo; la caja todavía no los aplica automáticamente.

+

Nuevo grupo

CÓDIGO	NOMBRE	LISTA DE PRECIOS	DESCUENTO	ESTADO	
RETAIL	Retail	—	0%	Activo	
VIP	VIP	—	5%	Activo	
WHOLESALE	Wholesale	Wholesale	0%	Activo	

La pestaña Grupos

1. En **Cientes**, haga clic en la pestaña **Grupos** y luego en **Nuevo grupo**.
2. Escriba el **Código** y el **Nombre**.
3. Elija una **Lista de precios predeterminada** y un **Descuento %** si es necesario.
4. Indique las **Condiciones de pago (días)** para las ventas a cuenta del grupo.
5. Haga clic en **Crear grupo**.
6. Para poner a un cliente en el grupo, modifique su ficha y elija el **Grupo**.

⚠️ **Atención:** en cuanto se elige en la caja a un cliente del grupo, la lista de precios y el descuento del grupo se aplican automáticamente, sin aprobación. El descuento aparece en el carrito y en el recibo con el nombre «Descuento de grupo». Quitar al cliente restablece los precios normales (vea [Precios y descuento de grupo](#)).

Fusionar clientes duplicados

1. En **Cientes**, haga clic en la pestaña **Posibles duplicados**.
2. La aplicación propone pares (mismo correo electrónico, mismo teléfono o nombre parecido).
3. Haga clic en **Revisar y fusionar**, elija la ficha que desea conservar y luego confirme.

103 / 141

Administración

admin@test.com - Propietario

Cientes

Administre las cuentas de clientes y la lealtad.

+ Nuevo cliente

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Cientes

Posibles duplicados

Grupos

Campos personalizados

Clientes con el mismo correo electrónico o número de teléfono, o con un nombre muy parecido. La fusión conserva un solo registro, traslada el historial de compras, suma los puntos de lealtad y los saldos, y conserva ambos historiales de consentimiento. El otro registro se da de baja y la fusión queda anotada en el registro de auditoría.

CLIENTE	POSIBLE DUPLICADO	MOTIVO	
Fabiola Paul CUST-000011 · fabiola.paul10@example.com · +509 3598 4827	Fabiola Paul CUST-000033 · +509 3598 4827	Mismo Nombre Mismo Teléfono	Revisar y fusionar
Stanley Jean-Baptiste CUST-000022 · stanley.jeanbaptiste21@example.com · +509 3361 2176	Jean Baptiste CUST-000026 · jean.baptiste25@example.com · +509 3389 7293	Mismo Nombre 64 % de similitud	Revisar y fusionar

La pestaña Posibles duplicados

Consejo: la fusión conserva una sola ficha, traslada el historial de compras, suma los puntos y los saldos, y conserva ambos historiales de consentimiento. Se necesita el permiso **Fusionar clientes duplicados**.

Tarjetas de regalo y crédito en tienda (administración)

- Una **Tarjeta de regalo** se vende en la caja (vea [Vender y usar una tarjeta de regalo](#)).
- Un **Crédito en tienda** se crea, por ejemplo, cuando una devolución se reembolsa como crédito en tienda; el cliente lo usa como medio de pago.

Para consultar o corregir una tarjeta o un crédito en tienda:

- En el menú, haga clic en **Cuentas de cliente** y luego en la pestaña **Tarjetas de regalo y crédito en tienda**.
- Filtre por tipo o escriba los 4 últimos caracteres de la tarjeta.
- Haga clic en **Ajustar** en la fila deseada.
- Escriba el monto (+25.00 para agregar, -10.00 para quitar) y el **Motivo**.
- Haga clic en **Ajustar**.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Cuentas de cliente

Saldos a cuenta por antigüedad, y tarjetas de regalo y crédito en tienda.

Antigüedad de saldos

Tarjetas de regalo y crédito en tienda

Todo

Últimos 4 de la tarjeta

TIPO	TARJETA / CLIENTE	EMITIDO	VENCE	VALOR INICIAL	SALDO	ESTADO	
Crédito en tienda	Rose Alexis	25 sept 2026, 8:38 p.m.	—	—	USD 0.00	Activo	Ajustar
Tarjeta de regalo	**** P6G8	25 sept 2026, 8:32 p.m.	Nunca	USD 25.00	USD 600.00	Activo	Ajustar

La pestaña Tarjetas de regalo y crédito en tienda

Atención: toda carga de más de 500 en una tarjeta de regalo o un crédito en tienda requiere la aprobación de una segunda persona, aunque usted tenga el permiso: se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**.

Consejo: las tarjetas vencen después del número de meses definido en [Configuración general](#) (Las tarjetas de regalo vencen después de (meses)).

Anonimizar un cliente (derecho de supresión)

Si un cliente pide que se borren sus datos personales, puede anonimizarlo.

1. Abra la ficha del cliente.
2. Al final de la ficha, haga clic en **Anonimizar**.
3. Lea la confirmación: el nombre, los datos de contacto, las direcciones y las notas se borrarán definitivamente.
4. Confirme con **OK**, o haga clic en **Cancelar** para no hacer nada.

La ficha queda inactiva y muestra **Este cliente fue anonimizado el** Las ventas y el historial de la cuenta se conservan para la contabilidad.

Atención: la anonimización es definitiva. Se rechaza mientras el cliente deba dinero o tenga un saldo a su favor. Se necesita el permiso para gestionar clientes.

Personal

Administrar los empleados

Un **Empleado** es una persona que trabaja para la tienda (puesto, sucursales, horas). Un **Usuario** es una cuenta para iniciar sesión con un rol (vea [Agregar un usuario](#)). Un empleado puede tener una cuenta o no: una persona de limpieza tiene una ficha para sus horas, un cajero tiene ambas, vinculadas.

Atención: la página **Empleados** requiere el permiso para administrar empleados (propietario, administrador, gerente). Para vincular una cuenta de usuario también se necesita el permiso **Administrar cuentas del personal**.

The screenshot displays the 'Empleados' (Employees) management interface. On the left is a sidebar with navigation links under 'Administración' (Administration) and 'VENTAS' (SALES). The main area is titled 'Empleados' and includes a subtitle: 'Las personas que trabajan para la tienda, sus sucursales y sus horas. Un empleado puede tener o no una cuenta de usuario.' (The people who work for the store, its branches and hours. An employee may or may not have a user account). There are two tabs: 'Empleados' (selected) and 'Asistencia' (Attendance). Below the tabs are filters: a search box 'Buscar por nombre, código o correo', a status dropdown set to 'Activo', and a branch dropdown set to 'Todas las sucursales'. A table lists the employees with columns: NOMBRE, PUESTO, SUCURSALES, CUENTA DE USUARIO, and ESTADO. One employee, 'Rose Michel EMP-001', is listed as 'Caissière' at 'Downtown Branch — Pétion-Ville (principal)', with 'Sin cuenta' and 'Activo' status. At the bottom of the table, it says '1 empleado'. A '+ Agregar empleado' button is in the top right corner.

NOMBRE	PUESTO	SUCURSALES	CUENTA DE USUARIO	ESTADO
Rose Michel EMP-001	Caissière	Downtown Branch — Pétion-Ville (principal)	Sin cuenta	Activo

La lista de empleados

Agregar un empleado

1. Haga clic en **Agregar empleado**.
2. Complete **Nombre** y **Apellido** (obligatorios).
3. Si hace falta, complete **Puesto**, **Código de empleado** (único), **Teléfono**, **Correo electrónico** y **Fecha de contratación** (como máximo un año por adelantado).
4. En **Cuenta de usuario**, elija la cuenta con la que la persona inicia sesión, o **Sin cuenta**.
5. En **Sucursales**, marque las sucursales donde trabaja la persona y elija la **Principal**.

6. Agregue **Notas (opcional)** y luego haga clic en **Guardar**.

 **Atención:** una cuenta de usuario solo puede estar vinculada a un empleado. Un gerente limitado a ciertas sucursales solo puede asignar un empleado a sus sucursales.

Buscar y editar

Escriba un nombre, un código de empleado o un correo en **Buscar por nombre, código o correo**, filtre por estado o sucursal y luego haga clic en el lápiz de la fila.

Desactivar a un empleado que se va

Un empleado nunca se elimina: se desactiva.

1. Haga clic en el ícono rojo (persona tachada) de la fila.
2. Indique el **Último día** (no en el futuro, ni antes de la fecha de contratación) y un **Motivo (opcional)**.
3. Haga clic en **Desactivar**.

Si hay una entrada registrada en curso, se cierra. Si el empleado tiene una cuenta, esa cuenta se suspende y se cierra su sesión en todos los dispositivos. Para que vuelva, filtre por **Inactivo** y luego haga clic en **Reactivar**.

Registro de entrada y asistencia

Registrar entrada en la caja

Un empleado cuya ficha está vinculada a su cuenta registra su propia entrada y salida:

1. Inicie sesión en la caja con su cuenta.
2. En la parte superior de la pantalla, haga clic en **Registrar entrada** al comenzar el día (en el teléfono: ⋮ y luego **Registrar entrada**).
3. El botón se vuelve verde y muestra **Registrar salida**; pase el mouse sobre él para ver **Entrada registrada desde las**
4. Al terminar el día, haga clic en **Registrar salida**.


 **Consejo:** el botón no aparece si su cuenta no está vinculada a ninguna ficha de empleado activa. Solo puede registrar entrada en una sucursal que tenga asignada.

Registrar horas en lugar de un empleado

1. En **Empleados**, abra la pestaña **Asistencia** y luego haga clic en **Registrar horas**.
2. Elija el **Empleado**.
3. Indique la fecha y la hora en **Registrar entrada** y **Registrar salida**.
4. Escriba el **Motivo**, por ejemplo «Olvidó registrar la entrada».
5. Haga clic en **Guardar**.

 **Atención:** la hora no puede estar en el futuro, la salida debe ser posterior a la entrada y un turno no puede superar las 24 horas. No se puede registrar una nueva entrada para un empleado que ya tiene la entrada registrada: primero cierre su registro.

El reporte de asistencia



Administración  
admin@test.com - Propietario

Empleados
Las personas que trabajan para la tienda, sus sucursales y sus horas. Un empleado puede tener o no una cuenta de usuario.

Empleados **Asistencia**

2026-09-01  2026-09-29  Todos los empleados  **Registrar horas**

EMPLEADO	TURNOS TRABAJADOS	HORAS	
Rose Michel EMP-001	1	8 h 30	Detalles
			Total: 8 h 30

VENTAS

- Panel
- Reportes
- Ventas
- Cotizaciones
- Devoluciones
- Turnos de caja y efectivo
- Gastos
- Liquidaciones de tarjeta
- Cola de revisión

CATALOGO

- Productos
- Categorías

🌐 Español 

- Ayuda
- Seguridad de la cuenta
- Volver a la caja
- Cerrar sesión

La pestaña Asistencia

1. En **Asistencia**, elija la fecha de inicio y la fecha de fin.
2. Elija un empleado, o **Todos los empleados**.
3. La tabla muestra los **Turnos trabajados** y el total de **Horas**. Haga clic en una fila para ver el detalle, y en **Ocultar** para cerrarlo.

Cada turno indica su origen (**en la caja** o **registrado por un gerente**, con el motivo). Si un empleado todavía tiene la entrada registrada, aparece **entrada registrada** junto a su nombre; un gerente puede hacer clic en **Registrar salida ahora**.

Agregar un usuario o invitarlo

La página **Usuarios** requiere el permiso **Administrar cuentas del personal** (propietario y administrador de forma predeterminada). La lista muestra **Nombre**, **Correo electrónico**, **Rol**, **Sucursales**, **Estado**, **2FA** y **Último inicio de sesión**; su propia fila lleva (**usted**).

Administración  

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

🌐 Español

🔍 Ayuda

🔒 Seguridad de la cuenta

🛒 Volver a la caja

🚪 Cerrar sesión

Usuarios

Cuentas del personal y su acceso a esta tienda. Use el lápiz de una fila para cambiar el rol de una persona; edite lo que puede hacer cada rol en Roles y permisos.

+ Agregar usuario

NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	ROL	SUCURSALES	ESTADO	2FA	ÚLTIMO INICIO DE SESIÓN		
Sophie Laurent	sophie.admin@test.com	Administrador	Todas las sucursales	Activo	Desactivado	24 sept 2026, 6:37 p.m.		
Marc Etienne	marc.manager@test.com	Gerente	Todas las sucursales	Activo	Desactivado	25 sept 2026, 8:39 p.m.		
Lina Joseph	lina.cashier@test.com	Cajero	Todas las sucursales	Activo	Desactivado	26 sept 2026, 9:00 p.m.		
Jean Pierre	jean.cashier@test.com	Cajero	Todas las sucursales	Activo	Desactivado	24 sept 2026, 6:39 p.m.		
Paul Desir	paul.stock@test.com	Inventory Clerk	Todas las sucursales	Activo	Desactivado	25 sept 2026, 9:43 p.m.		
Nadia Charles	nadia.accounts@test.com	Accountant	Todas las sucursales	Activo	Desactivado	25 sept 2026, 9:43 p.m.		
Admin User (usted)	admin@test.com	Propietario	Todas las sucursales	Activo	Desactivado	29 sept 2026, 8:40 a.m.		

La lista de usuarios

1. Haga clic en **Agregar usuario**.
2. Escriba el **Correo electrónico**, luego el **Nombre** y el **Apellido**.
3. Elija el **Rol**, por ejemplo **Cajero**.
4. En **Acceso a sucursales**, elija **Todas las sucursales** o **Solo algunas sucursales** y márquelas.
5. Escriba una **Contraseña** inicial.
6. Haga clic en **Agregar usuario**.

El formulario Agregar usuario

Una persona invitada solo tiene acceso a la tienda después de aceptar la invitación, en **Seguridad de la cuenta** o en el panel (vea [Invitaciones y cambio de tienda](#)).

 Consejo: comunique la contraseña inicial de palabra y pida a la persona que la cambie en su primer inicio de sesión ([Seguridad de la cuenta](#)).

110 / 141

contraseña

Limitar el acceso a ciertas sucursales

Un usuario limitado solo ve las ventas, los turnos, las existencias y los reportes de sus sucursales; los clientes y el catálogo son comunes.

1. Haga clic en el lápiz de la fila de la persona.
2. En **Acceso a sucursales**, elija **Solo algunas sucursales** y marque al menos una sucursal.
3. Haga clic en **Guardar cambios**.

 **Consejo:** si la persona tiene una ficha de empleado, **Usar las sucursales del empleado** toma las sucursales de su ficha. Un propietario siempre tiene acceso a todo.

Cambiar el rol o suspender

1. Haga clic en el lápiz de la fila.
2. Cambie el **Rol**, o elija **Suspendido (sin acceso)** en **Estado**.
3. Haga clic en **Guardar cambios**.

En cuanto se guarda, la sesión de la persona se cierra en todos sus dispositivos en esta tienda: el cambio se aplica de inmediato. Para devolverle el acceso, vuelva a poner el **Estado** en **Activo**.

 **Atención:** no puede cambiar su propio rol ni su propio estado.

Restablecer la contraseña de un miembro

1. Haga clic en el ícono de llave de la fila.
2. Escriba la **Nueva contraseña** y vuelva a escribirla en **Confirmar contraseña**.
3. Haga clic en **Restablecer contraseña** y comuníquela de forma segura.

La sesión de la persona se cierra de inmediato en todas partes y debe volver a iniciar sesión con la nueva contraseña.

 **Atención:** no puede restablecer su propia contraseña aquí: cámbiela en [Seguridad de la cuenta](#). Si la cuenta también se usa en otra tienda, el restablecimiento se rechaza: la persona debe cambiar su contraseña ella misma.

Para cortar el acceso de una persona en todas partes (teléfono perdido...), suspéndala o restablezca su contraseña: todas sus sesiones en la tienda se cierran.

Roles y permisos

Un rol es un conjunto de permisos. Los cuatro roles predefinidos (Propietario, Administración, Gerente, Cajero) llevan la mención **Predefinido** y no se pueden eliminar. La página requiere el permiso **Administrar roles y permisos**.

Administración

admin@test.com - Propietario

Roles y permisos

Elija lo que cada rol puede hacer. Los roles se asignan en la página Usuarios. Los cambios se aplican la próxima vez que se cargue la página.

[+ Nuevo rol](#)

Administrador Predefinido
1 persona

Cajero Predefinido
2 personas

Gerente Predefinido
1 persona

Propietario Predefinido
1 persona

Accountant
1 persona

Inventory clerk
1 persona

Rôle exemple
0 personas

Administrador Desmarcar todo
Administra la tienda y las cuentas del personal. [Guardar](#)

Punto de venta Desmarcar todo

- ☒ Vender en la caja
pos.sell
- ☒ Otorgar descuentos hasta el límite de la tienda
pos.discount
- ☒ Otorgar descuentos por encima del límite de la tienda
pos.discount.override
- ☒ Cambiar el precio de un artículo en la caja
pos.price.override
- ☒ Poner en espera y retomar carritos
pos.hold

Ventas Desmarcar todo

- ☒ Ver ventas
sales.view
- ☒ Reimprimir recibos (marcados COPIA), enviarlos por e-mail o compartírtos
sales.reprint
- ☒ Anular ventas
sales.void
- ☒ Procesar devoluciones y reembolsos
sales.refund
- ☒ Reembolsar con un método de pago distinto al usado en la venta
sales.refund.any_method
- ☒ Dar reembolsos de cortesía (devolver dinero sin mercancía)
sales.refund.goodwill
- ☒ Revisar y resolver ventas marcadas (sobreventas sin conexión, precios no aprobados)
sales.review
- ☒ Conciliar liquidaciones de tarjeta
payments.reconcile
- ☒ Crear y enviar cotizaciones
estimates.manage

Efectivo Desmarcar todo

- ☒ Abrir y cerrar su propio turno de caja

Clientes Desmarcar todo

- ☒ Buscar clientes

La página Roles y permisos

Ver y modificar los permisos de un rol

1. En la lista de la izquierda, haga clic en un rol. La cantidad de personas que lo tienen se muestra debajo de su nombre.
2. Los permisos están agrupados por tema: **Punto de venta**, **Ventas**, **Efectivo**, **Clientes**, etc.
3. Marque o desmarque los permisos. **Seleccionar todo** y **Desmarcar todo** actúan sobre un tema completo.
4. Haga clic en **Guardar** (o **Descartar cambios**).

Los cambios se aplican la próxima vez que cada persona cargue una página.

Atención: no puede modificar un rol que tenga permisos que usted no tiene, ni agregar un permiso que usted no tiene. El rol **Propietario** siempre tiene todos los permisos.

Crear un rol personalizado

1. Haga clic en **Nuevo rol**.

2. Escriba el **Nombre** (la **Clave** se crea sola) y una **Descripción**.
3. En **Copiar permisos de**, elija el rol de partida, por ejemplo **Cajero**.
4. Haga clic en **Crear rol**, marque los permisos que quiera agregar y luego haga clic en **Guardar**.
5. Asigne este rol a las personas correspondientes en **Usuarios**.

Para eliminar un rol personalizado, ábralo y haga clic en **Eliminar**. La eliminación se rechaza mientras alguna persona todavía tenga ese rol.



Consejo: los roles **Accountant** (contador) e **Inventory clerk** (encargado de almacén) son ejemplos de roles personalizados: adáptelos a su tienda.

Configuración

Configuración general de la tienda

La página **Configuración** requiere el permiso **Administrar la configuración de la tienda** (propietario, administrador, gerente). Sus pestañas: **General**, **Información del negocio**, **Recibos e impresión**, **Lealtad**, **Tasas de impuesto**, **Métodos de pago**, **Sucursales y cajas**, **Almacenes y ubicaciones**, **Sin conexión y seguridad** e **Historial**.

Administración

admin@test.com - Propietario

Configuración
Configure su negocio, recibos, lealtad, impuestos, pagos y ubicaciones.

General Información del negocio Recibos e impresión Lealtad Tasas de impuesto Métodos de pago Sucursales y cajas

General
Datos de la tienda, manejo de impuestos y texto de los recibos.

Nombre de la tienda
Top Service Market

Moneda
USD
Código ISO de 3 letras, p. ej., USD

Tasa de impuesto predeterminada
Sin impuesto
Se aplica a cada venta.

Umbral de existencias bajas
5
Se usa para los productos sin punto de reorden propio.

Idioma
English
Idioma predeterminado para todos en la tienda. Cada persona puede elegir su propio idioma desde el menú.

Las tarjetas de regalo vencen después de (meses)
0
Para las tarjetas de regalo vendidas a partir de ahora; 0 = nunca vencen. El saldo que quede en una tarjeta vencida se da de baja.

☐ **Los precios incluyen impuestos**
Si está marcado, el impuesto se desglosa de los precios de estante en lugar de sumarse.

☐ **Permitir ventas con un total de 0.00**
Los reemplazos gratuitos y obsequios se completan sin pago. Necesita el permiso "descuentos por encima del límite de la tienda" o un gerente.

Guardar configuración

Inventario y compras
Cuándo las órdenes de compra, recepciones, facturas de proveedores, conteos de inventario y transferencias necesitan a un gerente.

La pestaña General

1. En la pestaña **General**, revise el **Nombre de la tienda** y la **Moneda** principal (código de 3 letras).
2. Elija la **Tasa de impuesto predeterminada**, que se aplica a cada venta.
3. Configure el **Umbral de existencias bajas** y el **Idioma** predeterminado de la tienda.
4. Indique después de cuántos meses **Las tarjetas de regalo vencen**.
5. Marque **Los precios incluyen impuestos** si los precios mostrados ya incluyen el impuesto, y **Permitir ventas con un total de 0.00** si lo necesita.
6. Haga clic en **Guardar configuración**.

Más abajo en la misma pestaña:

- el bloque **Inventario y compras**: umbrales de aprobación (órdenes de compra, conteos de inventario), tolerancias y **Configuración de transferencias**;

- las [Etiquetas de balanza](#);
- la tarjeta [Tipos de cambio](#).

 **Consejo:** si aparece el aviso **Termine de configurar su tienda**, haga clic en **Crear configuración predeterminada** para preparar sucursal, caja y métodos de pago.

 **Consejo:** cada cambio queda registrado en la pestaña [Historial](#), con la fecha y el autor.

El tipo de cambio USD / HTG

La tienda tiene dos tasas entre el dólar y el gourde. La tarjeta **Tipos de cambio** está arriba en el **Panel** y en la pestaña **General** de la configuración. Muestra las dos tasas.


Tipos de cambio
Los clientes pueden pagar en USD o HTG · actualizado el 26 jun 2026, 6:36 p.m. por Admin User

 Historial
  Actualizar tipo de cambio

TASA DE VENTA
1 USD = 132.5 HTG
HTG recibidos → USD

TASA DE COMPRA
1 USD = 132.5 HTG
USD → HTG entregados

La tarjeta Tipos de cambio

Tasa	Sirve para	Ejemplo
Tasa de venta	Convertir gourdes en dólares : un cliente que paga en HTG (el monto pedido y el valor recibido), una entrada o una diferencia en HTG.	1 USD = 135 HTG: un artículo de 10 USD cuesta 1.350 HTG.
Tasa de compra	Convertir dólares en gourdes : el cambio entregado en HTG cuando el cliente pagó en dólares.	1 USD = 130 HTG: 10 USD de cambio son 1.300 HTG.

Cuando el cliente paga en gourdes y recibe el cambio en gourdes, el cambio se calcula directamente en gourdes, sin diferencia de tasa: 2.000 HTG entregados por 1.350 HTG debidos, se devuelven 650 HTG.

Cambiar las tasas

1. En la tarjeta **Tipos de cambio**, haga clic en **Actualizar tipo de cambio**.
2. Escriba la **Tasa de venta** y la **Tasa de compra**, por ejemplo 135 y 130. Deje la tasa de compra vacía para usar la tasa de venta.
3. Para aceptar otra moneda, haga clic en **Otra moneda** (o **Agregar una moneda** si solo se acepta una moneda).
4. Haga clic en **Guardar tipos de cambio** (o **Cancelar**).

Las nuevas tasas se aplican de inmediato a las ventas nuevas. Las ventas ya hechas conservan sus tasas; una devolución sigue la tasa de la venta original.

Atención: revise las tasas cada mañana antes de abrir las cajas. Una tasa equivocada falsea los montos pedidos y el cambio entregado en HTG.

Consejo: **Historial** muestra las tasas de venta y de compra anteriores, con la fecha y quién las cambió.

Información del negocio y logotipo

Esta información se imprime en cada recibo y cada factura.


La pestaña Información del negocio

1. Abra la pestaña **Información del negocio**.
2. En **Logotipo de la tienda**, suba una imagen JPEG, PNG o WebP de 2 MB como máximo.
3. Complete el **Nombre comercial de la tienda**, la **Razón social**, la **Identificación fiscal (RFC / NIT / RUC)** y el **N.º de registro mercantil**.
4. Complete la dirección, el teléfono, el correo electrónico y el sitio web.
5. Escriba su **Política de devoluciones**.
6. Haga clic en **Guardar cambios**.

 **Consejo:** un logotipo en blanco y negro se imprime mejor en papel térmico. Deje la dirección vacía para usar la de cada sucursal.

Recibos e impresión

1. Abra la pestaña **Recibos e impresión**.
2. Elija el **Modelo de recibo**: **Clásico**, **Compacto** o **Moderno**.
3. Elija el **Papel** (rollo de 80 mm o 58 mm, A4 o Letter) y el **Tamaño del texto**.
4. Indique las **Copias por venta** (2 para una copia del cliente y una copia de la tienda).
5. Escriba el **Encabezado del recibo** y el **Pie del recibo**.
6. En **Mostrar en el recibo**, marque lo que debe aparecer: logotipo, cajero, cliente, puntos de lealtad, código de barras, política de devoluciones...
7. Mire la **Vista previa**: se actualiza con cada cambio.
8. Haga clic en **Guardar**.



Administración  
admin@test.com - Propietario

Configuración
Configure su negocio, recibos, lealtad, impuestos, pagos y ubicaciones.

General Información del negocio **Recibos e impresión** Lealtad Tasas de impuesto Métodos de pago Sucursales y cajas

Recibos e impresión
Elija el modelo de recibo, el papel y lo que muestra cada recibo.

Modelo de recibo

Clásico
Todos los detalles: precio unitario, descuentos, impuestos, cajero.

Compacto
Una línea por artículo. Recibos cortos que ahorran papel.

Moderno
Tipografía limpia, total, enmarcado en negrita, separadores marcados.

Papel
Rollo térmico de 80 mm

Tamaño del texto
Normal

Copias por venta
1
p. ej., 2 = copia del cliente + copia de la tienda

☐ **Imprimir automáticamente al completar una venta**
Abre el cuadro de impresión de inmediato (configure su impresora de recibos como impresora predeterminada)

Encabezado del recibo
Welcome to Top Service Market!

Pie del recibo
Thank you for shopping with us — see you soon!

Mostrar en el recibo
☒ **Logotipo** ☒ **Datos del negocio**

Vista previa  Imprimir recibo de prueba

Top Service Market
Top Service Market S.A.
25 Rue Capois
Port-au-Prince
Haiti
+509 2940 1122 · hello@topservice.test
www.topservice.test
N.º fiscal NIF 001-234-567-8
N.º de registro RC 2019-0457
Welcome to Top Service Market!

S-000123 29 sept 2026, 9:09 a.m.
Caja: Register 1
Cajero: Grace Hopper
Cliente: Ada Lovelace

Coffee (Large)		
2 x USD 4.50		USD 9.00
Descuento		-USD 0.90
Ceramic mug		
1 x USD 23.00		USD 23.00
Descuento		-USD 2.30
Subtotal		USD 32.00
Descuentos		-USD 3.20
Impuesto		USD 2.88
TOTAL		USD 31.68
Cash		USD 40.00
Cambio		USD 8.32
Puntos ganados		+63
Saldo de puntos	1250 (USD 12.50)	
Thank you for shopping with us — see you		

La pestaña Recibos e impresión

 **Consejo:** marque **Imprimir automáticamente al completar una venta** para ahorrar tiempo. **Imprimir recibo de prueba** permite revisar el resultado en papel.

 **Consejo:** conserve el código de barras del número de venta: al escanearlo, se encuentra la venta durante una devolución.

Sucursales, cajas y numeración de ventas

Una sucursal es una tienda física. Cada caja pertenece a una sucursal.

Administración

admin@test.com · Propietario

Configuración
Configure su negocio, recibos, lealtad, impuestos, pagos y ubicaciones.

General Información del negocio Recibos e impresión Lealtad Tasas de impuesto Métodos de pago **Sucursales y cajas**

Sucursales
Tiendas físicas. Cada caja pertenece a una sucursal. [+ Nueva sucursal](#)

CÓDIGO	NOMBRE	DIRECCIÓN	MONEDA	ZONA HORARIA	ESTADO
DT	Downtown Branch — Pétiön-Ville	12 Rue Grégoire, Pétiön-Ville, HT	USD	UTC	Activo
MAIN	Main Store — Capois	25 Rue Capois, Port-au-Prince	USD	UTC	Activo

Cajas
Puestos de cobro. Las ventas descuentan existencias de la ubicación de inventario de la caja. Las cajas sin ubicación de inventario no pueden vender. [+ Nueva caja](#)

CÓDIGO	NOMBRE	SUCURSAL	UBICACIÓN DE INVENTARIO	CAJONES DE DINERO	ESTADO
DT-1	Downtown Register	Downtown Branch — Pétiön-Ville	Downtown Store › Downtown sales floor	Un cajero por cajón	Activo
REG-1	Register 1	Main Store — Capois	Main Stockroom › Sales floor	Un cajero por cajón	Activo
REG-2	Register 2 (express)	Main Store — Capois	Main Stockroom › Sales floor	Un cajero por cajón	Activo

VENTAS

- Panel
- Reportes
- Ventas
- Cotizaciones
- Devoluciones
- Turnos de caja y efectivo
- Gastos
- Liquidaciones de tarjeta
- Cola de revisión

CATÁLOGO

- Productos
- Categorías

🌐 Español

- Ayuda
- Seguridad de la cuenta
- Volver a la caja
- Cerrar sesión

La pestaña Sucursales y cajas

Crear una sucursal

1. En la pestaña **Sucursales y cajas**, haga clic en **Nueva sucursal**.
2. Complete el **Nombre**, el **Código**, la dirección, la **Zona horaria** (America/Port-au-Prince) y la **Moneda**.
3. Haga clic en **Crear sucursal**.

El **Código** sirve de prefijo para los números de venta: MAIN-000123, DT-000045... Cada sucursal tiene su propia numeración. Elija letras cortas y claras. Las ventas más antiguas conservan su número original (por ejemplo S-000544).

Crear una caja

1. En **Cajas**, haga clic en **Nueva caja**.
2. Elija la **Sucursal** y la **Ubicación de inventario** de donde la caja descuenta los artículos vendidos.
3. Elija la **Política de cajones**: **Un cajero por cajón** o **Cajón compartido**.
4. Haga clic en **Crear caja**.

En la ficha de una caja, la sección **Cajones de dinero** lista sus cajones: **Agregar cajón**, **Activar** o **Desactivar**.

Atención: una caja sin ubicación de inventario no puede vender.

Almacenes y ubicaciones de inventario

Las existencias se guardan en **ubicaciones** (estante, trastienda, pasillo) dentro de un **almacén**.

The screenshot shows the 'Almacenes y ubicaciones' configuration page. On the left is a sidebar with navigation options like 'Panel', 'Reportes', 'Ventas', etc. The main content area is titled 'Configuración' and includes a sub-section 'Almacenes' with a table of existing warehouses. Below this is a section 'Almacenes de las sucursales' where users can select which warehouses are active for specific branches.

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	DIRECCIÓN	ESTADO
BACK	Backstore Warehouse	Estándar	Port-au-Prince	Activo
DT	Downtown Store	Estándar	Pétion-Ville	Activo
MAIN	Main Stockroom	Estándar	—	Activo
TRANSIT-AE3614E4	In transit	Tránsito	—	Activo

SUCURSAL	ALMACENES
Downtown Branch — Pétion-Ville	☐ Backstore Warehouse ☒ Downtown Store ☐ Main Stockroom ☐ In transit
Main Store — Capois	☐ Backstore Warehouse ☐ Downtown Store ☒ Main Stockroom ☐ In transit

La pestaña Almacenes y ubicaciones

1. Abra la pestaña **Almacenes y ubicaciones**.
2. Haga clic en **Nuevo almacén** para agregar una trastienda o un depósito.
3. En **Almacenes de las sucursales**, marque los almacenes con los que trabaja cada sucursal y haga clic en **Guardar** en la fila. Solo las personas con acceso a todas las sucursales pueden cambiarlo.
4. En **Ubicaciones de inventario**, haga clic en **Nueva ubicación**. Elija su tipo (**Zona**, **Pasillo**, **Casillero**, **Piso de venta**, **Tránsito**) y su estado de existencias (**Vendible**, **Dañado**, **Cuarentena**).

Consejo: solo se pueden vender las existencias de las ubicaciones vendibles. Las ubicaciones de cuarentena o de artículos dañados guardan existencias que no se venden.

Las tasas de impuesto

1. Abra la pestaña **Tasas de impuesto**.
2. Haga clic en **Nueva tasa de impuesto**.
3. Indique el código, el nombre y la tasa en porcentaje.
4. Guarde. Después elija la tasa predeterminada en la pestaña **General**.

Administración admin@test.com · Propietario

Configuración
Configure su negocio, recibos, lealtad, impuestos, pagos y ubicaciones.

General Información del negocio Recibos e impresión Lealtad **Tasas de impuesto** Métodos de pago Sucursales y cajas

Tasas de impuesto
Tasas porcentuales aplicadas a las ventas. Elija la tasa predeterminada en la pestaña General.

+ Nueva tasa de impuesto

CÓDIGO	NOMBRE	TASA	REGIÓN	ESTADO	
VAT0	Zero-rated	0%	—	Activo	
VAT10	Standard 10%	10%	—	Activo	
VAT5	Reduced 5% (food)	5%	—	Activo	

La pestaña Tasas de impuesto

Consejo: para gravar ciertos productos con otra tasa (o exentarlos), cree una [categoría de impuesto](#) y asígnela a los productos.

El programa de lealtad

1. Abra la pestaña **Lealtad**.
2. Marque **Activar un programa de lealtad**.
3. Configure **Puntos ganados (% de cada venta)**, el **Valor de un punto**, el **Mínimo de puntos a usar a la vez** y el **Porcentaje máximo de una venta pagado con puntos**.
4. Lea el **Ejemplo** al final: se actualiza con sus cifras.
5. Haga clic en **Guardar**.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Configuración

Configure su negocio, recibos, lealtad, impuestos, pagos y ubicaciones.

General

Información del negocio

Recibos e impresión

Lealtad

Tasas de impuesto

Métodos de pago

Sucursales y cajas

Puntos de lealtad

Los clientes vinculados a una venta ganan puntos que pueden usar después como forma de pago en la caja.

☒

Activar un programa de lealtad

Si está desactivado, no se ganan puntos y los clientes no pueden pagar con puntos (se conservan los saldos existentes)

Puntos ganados (% de cada venta)

2

%

Valor de un punto

0.01

p. ej., 5 = los clientes recuperan el 5 % de lo que pagan, en puntos

100 puntos = USD 1.00

Mínimo de puntos a usar a la vez

100

Porcentaje máximo de una venta pagado con puntos

50

%

100 = los puntos pueden pagar toda la venta

Ejemplo

Un cliente que paga USD 50.00 gana 100 puntos, con un valor de USD 1.00 en una compra posterior. El canje comienza a partir de 100 puntos (USD 1.00). No se ganan puntos sobre la parte de una venta pagada con puntos; los puntos se descuentan cuando se devuelven artículos y se restituyen cuando se reembolsa un pago con puntos.

Guardar

La pestaña Lealtad

 **Consejo:** si desactiva el programa, los clientes conservan sus puntos; simplemente ya no pueden ganar más ni usarlos.

Los métodos de pago

1. Abra la pestaña **Métodos de pago**.
2. Haga clic en **Nuevo método de pago**, o en el lápiz de un método existente.
3. Elija el tipo: efectivo, tarjeta, pago móvil (MonCash), transferencia bancaria, crédito en tienda...
4. Indique si el método **Abre el cajón de efectivo** y si **Requiere una referencia** (por ejemplo, el número de transacción de MonCash).
5. Guarde.

121 / 141

Administración  

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

 Español 

 Ayuda

 Seguridad de la cuenta

 Volver a la caja

 Cerrar sesión

Configuración

Configure su negocio, recibos, lealtad, impuestos, pagos y ubicaciones.

General

Información del negocio

Recibos e impresión

Lealtad

Tasas de impuesto

Métodos de pago

Sucursales y cajas

Métodos de pago

Formas de pago ofrecidas al cobrar. Los métodos inactivos se ocultan en el punto de venta.

+ Nuevo método de pago

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	OPCIONES	ESTADO	
BANK	Bank transfer	Transferencia bancaria	Abre el cajón · Requiere referencia	Activo	 
CARD	Card	Tarjeta	—	Activo	 
CASH	Cash	Efectivo	Abre el cajón	Activo	 
EXCHANGE_CREDIT	Exchange credit	Otro	—	Activo	 
GIFT_CARD	Gift card	gift_card	—	Activo	 
LOYALTY	Puntos de lealtad	Crédito en tienda	—	Activo	 
MONCASH	MonCash	Pago móvil	Abre el cajón · Requiere referencia	Activo	 
ON_ACCOUNT	On account	on_account	—	Activo	 
STORE_CREDIT	Store credit	Crédito en tienda	—	Activo	 

La pestaña Métodos de pago

 **Consejo:** un método inactivo desaparece de la caja pero permanece en el historial de ventas. El nombre que se muestra en la caja es el que se escribe aquí.

Sin conexión y seguridad

1. Abra la pestaña **Sin conexión y seguridad**.
2. Configure el **Período de venta sin conexión (horas)**: después de ese tiempo sin conexión, la caja se bloquea.
3. Si lo necesita, configure **Venta sin conexión máxima**, **Ventas sin conexión por período** y **Total de ventas sin conexión por período** (0 = sin límite).
4. Marque **Exigir autenticación de dos factores a los administradores** si desea imponerla.
5. En **Entra en vigor**, déjelo vacío para aplicar de inmediato, o elija una fecha futura.
6. Agregue una **Nota (opcional)** y haga clic en **Guardar**.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Configuración

Configure su negocio, recibos, lealtad, impuestos, pagos y ubicaciones.

altad

Tasas de impuesto

Métodos de pago

Sucursales y cajas

Almacenes y ubicaciones

Sin conexión y seguridad

Historial

Sin conexión y seguridad

Cuánto tiempo y cuánto pueden vender las cajas sin conexión, y la autenticación de dos factores para administradores.

Período de venta sin conexión (horas)

24

Una caja que pierde la conexión puede seguir vendiendo durante este tiempo desde su última conexión. Después se bloquea hasta que se vuelva a conectar.

Ventas sin conexión por período

500

Cuántas ventas puede registrar una caja sin conexión antes de tener que reconectarse. 0 = sin límite.

☐ Exigir autenticación de dos factores a los administradores

El personal que puede administrar usuarios, roles, configuración o ver el registro de auditoría debe activar la autenticación de dos factores antes de hacer cualquier otra cosa.

Nota (opcional)

Se muestra en el historial de configuración.

Venta sin conexión máxima

0

Una venta por encima de este monto se registra igualmente sin conexión, pero se envía a la cola de revisión. 0 = sin límite.

Total de ventas sin conexión por período

0

Valor total que una caja puede vender sin conexión antes de tener que reconectarse. 0 = sin límite.

Entra en vigor

yyyy-mm-dd, --:-- --

Déjelo vacío para aplicarlo ahora, o elija una fecha y hora futuras para programar el cambio.

Guardar

La pestaña Sin conexión y seguridad

Ajuste	Significado
Período de venta sin conexión (horas)	Cuánto tiempo puede vender una caja sin conexión.
Venta sin conexión máxima	Por encima de este monto, la venta se registra pero se envía a la Cola de revisión .
Ventas sin conexión por período	Número máximo de ventas sin conexión antes de tener que volver a conectarse.
Total de ventas sin conexión por período	Monto total máximo vendido sin conexión.

Cuando la autenticación de dos factores es obligatoria, las personas que administran los usuarios, los roles, la configuración o el registro de auditoría deben activarla: mientras no lo hagan, llegan a **Seguridad de la cuenta** al iniciar sesión.

⚠

Atención: avise a los administradores antes de marcar esta casilla: cada uno debe tener una aplicación de autenticación en su teléfono (vea [Activar la autenticación de dos factores](#)).

Programar un cambio y consultar el historial

Varios ajustes ofrecen **Entra en vigor**: el cambio se aplica automáticamente en la fecha y hora elegidas.

Atención: la fecha de entrada en vigor debe estar en el futuro, o vacía para aplicar de inmediato («Elija una fecha y hora futuras, o déjelo vacío»).

1. Abra la pestaña **Historial**.
2. Cada fila muestra la **Versión**, el **Estado** (aplicado, programado o cancelado), la **Vigencia**, los **Cambios** y el autor (**Por**).
3. Haga clic en **Ver** para el detalle de una versión.
4. Para desistir de un cambio **programado**, haga clic en **Cancelar** en su fila.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Configuración

Configure su negocio, recibos, lealtad, impuestos, pagos y ubicaciones.

General

Tasas de impuesto

Métodos de pago

Sucursales y cajas

Almacenes y ubicaciones

Sin conexión y seguridad

Historial

Historial

Todos los cambios en la configuración de la tienda. Los cambios programados se aplican automáticamente a su hora.

VERSIÓN	ESTADO	VIGENCIA	CAMBIOS	POR	
v4	Aplicado	24 sept 2026, 9:43 p.m.	language → en	Admin User	Ver
v3	Aplicado	24 sept 2026, 9:42 p.m.	language → fr	Admin User	Ver
v2	Aplicado	26 jun 2026, 6:36 p.m.	exchangeRates → ("HTG":132.5) Exchange rate update	Admin User	Ver
v1	Aplicado	26 jun 2026, 6:36 p.m.	businessAddressLine1 → 25 Rue Capois businessCity → Port-au-Prince businessCountry → Haiti businessEmail → hello@topservice.test businessLegalName → Top Service Market S.A. businessPhone → +509 2940 1122 businessRegistrationNumber → RC 2019-0457 businessTaxId → NIF 001-234-567-8 businessWebsite → www.topservice.test defaultTaxRateId → 0df00ae9-62ea-4921-aac0-9b82e4555452 exchangeRates → ("HTG":131.75) loyaltyEarnPercent → 2 loyaltyMaxRedeemPercent → 50 maxDiscountPercent → 15 purchaseApprovalThreshold → 1500 receiptFooter → Thank you for shopping with us — see you soon! receiptHeader → Welcome to Top Service Market! returnPolicy → Returns accepted within 30 days with receipt. Electronics must be unopened.	Admin User	Ver

La pestaña Historial

Etiquetas de balanza (artículos pesados)

Una balanza etiquetadora imprime un código de barras que contiene el código del artículo (PLU) y el peso o el precio. La caja puede leerlo si el formato está configurado.

1. Abra **Configuración**, pestaña **General**, bloque **Etiquetas de balanza (artículos pesados)**.

2. En **Prefijos leídos como etiquetas de balanza**, seleccione los prefijos que usa su balanza (códigos de barras que empiezan de 20 a 29). Si no hay ningún prefijo seleccionado, las etiquetas de balanza están desactivadas.
3. Elija lo que **La etiqueta contiene: El peso o El precio**.
4. Configure los **Dígitos del PLU** (después del prefijo) y los **Decimales del valor** (2 = centavos; 3 = gramos leídos en kg), según el manual de la balanza.
5. Haga clic en **Guardar configuración**.

En cada producto vendido por peso, escriba el mismo código en **PLU (código de balanza)** (vea [Unidades y productos por peso](#)).

 **Consejo:** haga una prueba: pese un artículo, escanee la etiqueta en la caja y verifique la cantidad y el precio de la línea.

Hardware y sistema

Hardware: impresora, cajón de efectivo y lector

El **Puente de impresión** es un pequeño programa instalado en la PC de la caja. Envía los recibos a la impresora térmica y abre el cajón de efectivo. Sin él, los recibos pasan por la ventana de impresión del navegador. La página **Hardware** requiere el permiso para administrar el hardware (propietario, administrador, gerente).

Administración

admin@test.com - Propietario

Hardware

Impresora de recibos, cajón de dinero, escáner y pantalla del cliente de esta caja. Esta configuración se guarda en este navegador.

Impresora de recibos (puente de impresión)

El puente de impresión es un pequeño programa instalado en esta PC (vea print-bridge/README.md). Sin él, los recibos abren el cuadro de impresión del navegador.

Estado: Detenido

Código de vinculación: Dirección del puente:

Se muestra en la ventana del puente de impresión

Cajón de efectivo

El cajón está conectado a la impresora de recibos. Cada apertura es un solo comando: nunca se repite automáticamente.

Lector de códigos de barras

Los escáneres escriben el código mucho más rápido que una persona. Esta configuración distingue un escaneo de lo que se teclea en esta caja.

Termina con: Mínimo de caracteres: Retraso máx. entre teclas (ms): Ignorar escaneos repetidos durante (ms):

Prueba del escáner:

La página Hardware

Vincular el puente de impresión

Su técnico instala el puente una sola vez. Después, en la PC de la caja:

1. Inicie el puente de impresión: su ventana muestra un **Código de vinculación** de 6 dígitos.
2. En la administración, haga clic en **Hardware**.
3. En **Impresora de recibos (puente de impresión)**, escriba el código en **Código de vinculación**.
4. Deje la **Dirección del puente** tal cual (<http://127.0.0.1:17777>), salvo que el técnico indique otra cosa.
5. Haga clic en **Vincular**. El estado pasa a **Vinculado**.
6. Haga clic en **Imprimir un recibo de prueba**.

Estado	Significado
Detenido	El puente no está en ejecución en esta PC. Inícielo.
En ejecución, no vinculado a este navegador	Escriba el código de vinculación.
Vinculado · versión ...	Todo funciona.

 **Atención:** la vinculación es propia de cada navegador y de cada caja: vuelva a hacerla si cambia de PC o de navegador. **Desvincular** quita la vinculación.

 **Consejo:** después de varios códigos incorrectos, el puente muestra un código nuevo. Después de 10 errores, hay que reiniciarlo en modo de vinculación.

Cajón, lector y pantalla del cliente

- **Cajón de efectivo:** Probar apertura del cajón envía un solo impulso. Verifique que nadie esté parado delante.
- **Lector de códigos de barras:** ajuste el sufijo (**Enter**, **Tabulador** o nada), la cantidad mínima de caracteres y los tiempos de espera, y luego haga clic en **Guardar configuración del escáner**. Pruebe en **Prueba del escáner**.
- **Pantalla del cliente:** **Abrir pantalla del cliente** abre una segunda ventana para colocar en la pantalla orientada hacia el cliente (vea [La pantalla del cliente](#)).

Estos ajustes se guardan en el navegador de la caja: hágalos en cada caja. La página también lista los **Dispositivos compatibles**.

Los dispositivos (cajas registradas)

Cada navegador que abre la caja se registra como un **Dispositivo**. La página **Dispositivos** (propietario, administrador) muestra su estado.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Dispositivos

Cajas que han abierto el punto de venta: su última actividad y sincronización, las ventas aún pendientes en ellas y cuánto tiempo pueden vender sin conexión.

Actualizar

DISPOSITIVOS ACTIVOS

64

VENTAS SIN CONEXIÓN EN ESPERA

0

DISPOSITIVOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

0

Estado de sincronización

Dinero aún no enviado: USD 0.00. Venta no sincronizada más antigua: —.

Importar ventas no sincronizadas

Todos los dispositivos

Buscar dispositivos

DISPOSITIVO	ANTIGÜEDAD DE LA COLA	NO SINCRONIZADAS	REINTENTOS	REQUIERE REVISIÓN	CASOS DE REVISIÓN	EN JUEGO	ÚLTIMA SINCRONIZACIÓN	FIN DE LA AUTORIZACIÓN
Till 1	—	0	0	0	0	—	26 sept 2026, 8:56 p.m.	Vencido
Till 10	—	0	0	0	0	—	25 sept 2026, 8:40 p.m.	Vencido
Till 11	—	0	0	0	0	—	25 sept 2026, 9:08 p.m.	Vencido
Till 12	—	0	0	0	0	—	25 sept 2026, 9:46 p.m.	Vencido
Till 13	—	0	0	0	0	—	25 sept 2026, 9:47 p.m.	Vencido
Till 14	—	0	0	0	0	—	25 sept 2026, 11:33 p.m.	Vencido
Till 15	—	0	0	0	0	—	25 sept 2026, 10:49 p.m.	Vencido
Till 16	—	0	0	0	0	—	25 sept 2026, 10:52 p.m.	Vencido
Till 17	—	0	0	0	0	—	25 sept 2026, 10:55 p.m.	Vencido

La página Dispositivos

- Arriba hay tres contadores: **Dispositivos activos**, **Ventas sin conexión en espera** y **Dispositivos que requieren atención**.
- Estado de sincronización** indica, por caja, las ventas no sincronizadas, los reintentos, las ventas por verificar y los casos por revisar.
- Haga clic en **Actualizar** para poner las cifras al día.

Más abajo, cada dispositivo muestra su **Estado**, su **Última actividad**, su **Última sincronización**, sus ventas **En espera** y la fecha **Sin conexión hasta** (fin de su autorización para vender sin Internet). **Vencido** significa que la caja no se ha conectado desde hace demasiado tiempo; cada reconexión renueva la autorización.

Consejo: un monto aún no enviado distinto de 0 significa que una caja guarda ventas sin conexión. Vuelva a conectarla lo antes posible.

Importar ventas no sincronizadas

Si una caja ya no puede conectarse, un gerente exporta sus ventas desde la caja (ventana **Ventas sin conexión, Exportar ventas no sincronizadas**).

- Haga clic en **Importar ventas no sincronizadas**.
- Elija el archivo exportado y la caja de origen en **Caja de la que provienen las ventas**.
- Haga clic en **Importar**. Un resumen indica las ventas registradas, ya recibidas, por verificar y por reintentar.

Renombrar, revocar, marcar como perdido

Botón	Cuándo	Efecto
Renombrar	Dar un nombre claro («Caja 1 - mostrador»)	Ningún otro efecto.
Revocar	Una caja ya no debe vender sin conexión (computadora reemplazada, duda)	Pierde ese permiso de inmediato; las personas con sesión iniciada en ella se desconectan. Restablecer anula la revocación.
Marcar como perdido	Computadora o tableta robada, perdida o abandonada	Revocación definitiva, sesiones cerradas, ventas no enviadas rechazadas; se abre un caso «Caja marcada como perdida» en la Cola de revisión .

 **Atención: Marcar como perdido** no se puede deshacer. Antes, compruebe si quedan ventas no enviadas e intente exportarlas.

El registro de auditoría

El registro de auditoría guarda el rastro de cada acción sensible: quién la hizo, quién la aprobó y qué cambió. Las entradas no se pueden modificar ni eliminar.

Administración 
admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Registro de auditoría

Cada cambio sensible: quién lo hizo, quién lo aprobó y qué cambió. Las entradas no se pueden editar ni eliminar.

Filtrar por acción, p. ej., sale.voided

Todos los eventos

FECHA	ACCIÓN	QUIÉN	APROBADO POR	OBJETO	MOTIVO
> 29 sept 2026, 8:55 a.m.	device.registered	Admin User	—	device cea19000-c7c1-4b18-b208-427dc9e1e22f	—
> 29 sept 2026, 8:54 a.m.	device.registered	Admin User	—	device 6fde4623-00cf-470f-bcae-457ac69fa5ba	—
> 29 sept 2026, 8:54 a.m.	device.registered	Admin User	—	device 54cfa774-7123-4f7a-9a92-d056eb236038	—
> 29 sept 2026, 8:52 a.m.	device.registered	Admin User	—	device 065dbf13-980c-40b6-8005-bd9cd912d764	—
> 29 sept 2026, 8:52 a.m.	device.registered	Admin User	—	device b183831b-b73f-4828-a843-e30a0a96e638	—
> 29 sept 2026, 8:51 a.m.	device.registered	Admin User	—	device 4c9c94b7-ab22-4157-a1d4-5bbe5c78629c	—
> 29 sept 2026, 8:46 a.m.	expense.approved	Admin User	—	expense be09c8ea-ea5a-4013-9b9f-4f8c382e8cd2	—
> 29 sept 2026, 8:46 a.m.	device.registered	Admin User	—	device 85365c49-9eb7-4d31-adff-920f25e58241	—

El registro de auditoría

129 / 141

1. En el menú, haga clic en **Registro de auditoría**.
2. Escriba una acción en **Filtrar por acción**, p. ej., **sale.voided**.
3. Elija un **Tipo de evento** si es necesario.
4. Haga clic en la flecha de una fila para ver los detalles (**Antes** / **Después**, dirección IP, montos, número de venta...).

Las columnas **Quién**, **Aprobado por**, **Objeto** y **Motivo** responden a las preguntas habituales de un control.

 **Consejo:** acciones útiles: **sale.voided** (venta anulada), **user.password_reset** (contraseña restablecida), **role.updated** (rol modificado), **session.created** (inicio de sesión), **auth.login_failed** (contraseña incorrecta).

 **Atención:** el registro completo está reservado a las personas que tienen acceso a todas las sucursales.

Los eventos del sistema

Esta página está destinada al propietario, a los administradores y al soporte técnico.

Administración

admin@test.com - Propietario

VENTAS

Panel

Reportes

Ventas

Cotizaciones

Devoluciones

Turnos de caja y efectivo

Gastos

Liquidaciones de tarjeta

Cola de revisión

CATÁLOGO

Productos

Categorías

Español

Ayuda

Seguridad de la cuenta

Volver a la caja

Cerrar sesión

Eventos del sistema

Entrega de eventos en segundo plano, fallas y las verificaciones de conciliación diarias.

Actualizar

Ejecutar verificaciones ahora

RETRASO DE ENTREGA

0 s

PENDIENTE

0

FALLIDO (SE REINTENTARÁ)

0

APARTADO

0

ENTREGADOS EN LAS ÚLTIMAS 24 H

0

Eventos por entregar

Los cambios se anuncian como eventos y se entregan en segundo plano. Las entregas fallidas se reintentan con una espera creciente y luego se apartan.

Fallido (se reintentará)

FECHA	EVENTO	ESTADO	INTENTOS	ÚLTIMO ERROR	ACCIONES
Ningún evento coincide.					

Verificaciones de conciliación

Se ejecutan todos los días: ventas, pagos y devoluciones cuadran, los pagos capturados pertenecen a ventas completadas, las existencias coinciden con su libro y los eventos se entregan.

INICIADO	ORIGEN	ESTADO	VERIFICACIONES CON PROBLEMAS
> 28 sept 2026, 11:03 a.m.	Programado	Correcta	—
> 27 sept 2026, 10:06 a.m.	Programado	Correcta	—
> 26 sept 2026, 9:39 a.m.	Programado	Problemas Encontrados	Cada venta movió existencias
> 24 sept 2026, 11:51 p.m.	Programado	Correcta	—

La página Eventos del sistema

1. Los contadores de la parte superior muestran el retraso de entrega y los eventos **Pendiente**, **Fallido** (se reintentará) o **Apartado**.

2. **Eventos por entregar** lista estos eventos; **Reintentar** o **Volver a ejecutar** relanza un evento.
3. **Verificaciones de conciliación** lista las verificaciones automáticas que se hacen cada día: **Correcta**, **Problemas encontrados** o **En ejecución**.
4. Haga clic en **Ejecutar verificaciones ahora** para repetir las verificaciones, y en **Actualizar** para actualizar la página.



Atención: si un contador **Apartado** o una verificación **Problemas encontrados** no está en cero, avise a su soporte técnico.

Mi cuenta

Seguridad de la cuenta, contraseña y sesiones

La página **Seguridad de la cuenta** reúne sus ajustes personales. Todos tienen acceso a ella:

- en la caja: el ícono en forma de escudo arriba a la derecha (en el teléfono: ⋮ y luego **Seguridad de la cuenta**);
- en la administración: **Seguridad de la cuenta** al final del menú.

Contiene: **Autenticación de dos factores**, **Invitaciones de tiendas** (si tiene alguna), **Tiendas** (si su cuenta tiene varias), **Cambiar contraseña** y **Dónde tiene la sesión iniciada**.

La página Seguridad de la cuenta

Cambiar su contraseña

1. En **Contraseña actual**, escriba su contraseña actual.
2. En **Nueva contraseña**, escriba la nueva (al menos 8 caracteres).
3. Vuelva a escribirla en **Confirmar contraseña**.
4. Haga clic en **Cambiar contraseña**.

Su sesión sigue abierta en este dispositivo; todos sus otros dispositivos se desconectan.

 **Atención:** siempre se pide la contraseña anterior. Si la olvidó, pida a un administrador que la restablezca (vea [Cuenta bloqueada o contraseña olvidada](#)).

 **Consejo:** elija una frase fácil de recordar pero difícil de adivinar (tres palabras y un número). Nunca anote su contraseña cerca de la caja.

Ver sus sesiones y desconectar los otros dispositivos

Dónde tiene la sesión iniciada muestra cada dispositivo donde su cuenta está abierta: navegador, sistema, fecha de inicio de sesión y última actividad. El dispositivo actual lleva la etiqueta **Este dispositivo**.

1. Busque un dispositivo que no reconozca.
2. Haga clic en **Cerrar esta sesión** en su fila.
3. Para cerrar todo excepto el dispositivo actual, haga clic en **Cerrar sesión en todos los demás lugares** (el número indica cuántas sesiones se cerrarán).

 **Consejo:** hágalo si olvidó cerrar sesión en una computadora compartida o después de perder un teléfono, y cambie también su contraseña.

Activar la autenticación de dos factores (2FA)

La autenticación de dos factores agrega un código de 6 dígitos, que muestra una aplicación en su teléfono. Aunque alguien le robe la contraseña, no podrá iniciar sesión sin su teléfono.

Primero instale una aplicación de autenticación: por ejemplo, Google Authenticator, Microsoft Authenticator o 1Password.

1. En **Seguridad de la cuenta**, sección **Autenticación de dos factores**, haga clic en **Activar**.
2. Abra la aplicación en su teléfono y escanee el código QR que aparece.
3. Si no puede escanearlo, escriba en la aplicación la clave que aparece debajo de **¿No puede escanear? Ingrese esta clave manualmente**.
4. Escriba el código de 6 dígitos que muestra la aplicación.
5. Haga clic en **Verificar y activar**.

El **Estado** cambia a **Activado**. Cada vez que inicie sesión, se le pedirá el código después de la contraseña (vea [Ingresar el código](#)).

 **Atención:** nunca muestre el código QR ni la clave a otra persona, y no les tome fotos.

 **Consejo:** para abandonar antes de terminar, haga clic en **Cancelar**: nada se activa antes de **Verificar y activar**.

Para desactivarla, haga clic en **Desactivar** y escriba un código actual de la aplicación. Para cambiar de teléfono, desactívela con el teléfono anterior y luego actívela con el nuevo.

 **Atención:** si la tienda exige la autenticación de dos factores a los administradores (vea [Sin conexión y seguridad](#)), las personas afectadas llegan a esta página al iniciar sesión, con el mensaje **La autenticación de dos factores es obligatoria**, y deben activarla antes de cualquier otra acción.

Invitaciones y cambio de tienda

Aceptar o rechazar una invitación

Cuando otra tienda agrega su correo electrónico y usted ya tiene una cuenta, recibe una invitación. Aparece en **Invitaciones de tiendas** (página **Seguridad de la cuenta**) y en la parte superior del **Panel**, con el nombre de la tienda y el rol propuesto.

1. Lea el nombre de la tienda y el **Rol** propuesto.
2. Haga clic en **Aceptar** para trabajar en esa tienda, o en **Rechazar** si no la conoce.

Usted conserva su contraseña: la tienda que lo invita no la conoce.

 **Consejo:** si se le exige la autenticación de dos factores, actívela primero: después se mostrarán las invitaciones.

Cambiar de tienda

Si su cuenta pertenece a varias tiendas, el bloque **Tiendas** aparece en **Seguridad de la cuenta**: «Su cuenta pertenece a varias tiendas. Elija en cuál trabajar.»

1. Abra **Seguridad de la cuenta**.
2. En **Tiendas**, la tienda activa lleva la etiqueta **Actual**.
3. Haga clic en **Cambiar** junto a la otra tienda.
4. La aplicación vuelve a cargar sus permisos para esa tienda y abre la caja o la administración.

 **Consejo:** para cambiar de sucursal o de caja dentro de la misma tienda, use mejor la lista de cajas en la parte superior de la pantalla de caja.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes: en la caja

El cajero no puede aplicar un descuento

Un cajero puede dar un descuento hasta el límite de la tienda; por encima, debe escribir un motivo, y la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente** se abre al momento de cobrar. Un gerente presente escribe su correo electrónico y su contraseña, y luego hace clic en **Aprobar** (vea [Pedir una aprobación](#)). Si no hay ningún gerente, reduzca el descuento o ponga el carrito en espera.

La ventana de aprobación rechaza al gerente

- El gerente debe tener él mismo el permiso solicitado: otro cajero no puede aprobar.
- No debe ser la persona con la sesión iniciada: nadie puede aprobarse a sí mismo.
- Si tiene la autenticación en dos pasos, debe escribir el código de 6 dígitos.
- La aprobación vale 2 minutos y para una sola acción: vuelva a empezar si se superó el plazo.

«Stock insuficiente» o «Solo hay ... en existencia»

La caja no permite vender más que las existencias disponibles. Revise el estante y la bodega. Si las existencias reales son mayores, un gerente [ajusta las existencias](#) y luego la venta puede continuar. Sin conexión, la venta se acepta pero se abre un caso en la [Cola de revisión](#).

La caja no permite vender

- El turno no está abierto y la tienda lo exige: [abra el turno](#).
- El turno está en **Conteo en curso**: haga clic en **Volver a vender** o termine el cierre.
- La pantalla **La venta sin conexión está en pausa**: vea [Vender sin conexión](#).

«No se encontró ningún producto para ...»

El código de barras escaneado no está vinculado a ningún producto. Busque el artículo por su nombre; un gerente puede agregar ese código a la variante (vea [Códigos de barras](#)).

Preguntas frecuentes: sin conexión

La caja está sin conexión

La insignia de arriba pasa de **En línea** a **Sin conexión**. No se preocupe: la caja sigue vendiendo durante el tiempo autorizado (24 horas por defecto). Las ventas se guardan en el dispositivo y luego se envían automáticamente cuando vuelve Internet.

Revise el cable, el Wi-Fi o el módem. En cuanto vuelva la conexión, deje la caja abierta unos minutos para que envíe sus ventas. El gerente sigue el envío en la página [Dispositivos](#).

La caja está bloqueada y se niega a vender sin conexión

Se superó el tiempo de venta sin conexión, o se alcanzó un límite de ventas sin conexión. Vuelva a conectar la caja a Internet: la autorización se renueva de inmediato. Si la pantalla indica que la hora retrocedió, corrija la fecha y la hora del dispositivo.

Si la caja realmente ya no puede conectarse, exporte sus ventas (ventana **Ventas sin conexión, Exportar ventas no sincronizadas**). Un gerente las importa desde la página **Dispositivos**.

Una venta sin conexión está en «Requiere revisión»

El servidor rechazó la venta y muestra el motivo (existencias, precio, turno...). Pida a un gerente que corrija la causa y luego haga clic en **Reintentar** en la ventana **Ventas sin conexión**.

Cuenta bloqueada, contraseña olvidada, acceso denegado

Mi cuenta está bloqueada

Después de 5 contraseñas (o códigos 2FA) incorrectos seguidos, la cuenta se bloquea 15 minutos. La página de inicio de sesión muestra: «Demasiados intentos fallidos. Esta cuenta está bloqueada durante unos minutos.»

1. Espere 15 minutos sin volver a intentarlo: cada nuevo intento incorrecto prolonga el bloqueo.
2. Verifique que la tecla de mayúsculas (Bloq Mayús / Caps Lock) no esté activada.
3. Vuelva a intentarlo con la contraseña correcta.

 **Atención:** si su cuenta se bloquea sin que usted haya intentado iniciar sesión, puede que alguien haya intentado entrar. Avise al propietario y cambie su contraseña.

Olvidé mi contraseña

Pídaselo al propietario o a un administrador: hace clic en el ícono de llave de su fila en **Usuarios** y le da una nueva contraseña (vea [Restablecer la contraseña](#)). Luego cámbiela usted mismo en **Seguridad de la cuenta**.

Un empleado nuevo no puede iniciar sesión

Verifique en **Usuarios**:

- su **Estado: suspendido** bloquea el acceso;
- la indicación «Invitado — esperando aceptación»: la persona ya tenía una cuenta y debe aceptar la invitación en **Seguridad de la cuenta** (vea [Invitaciones](#));
- su correo electrónico: un error de escritura impide iniciar sesión.

El cambio de rol no se aplica

Un cambio de rol o de permisos se aplica en la próxima carga de la página. Además, la sesión de la persona se cierra cuando cambia su rol: simplemente debe volver a iniciar sesión.

Me falta una página o un botón

Su rol no da acceso a esa página o a esa acción. Pida al administrador que revise sus permisos (vea [Entender los roles](#)).

Preguntas frecuentes: ventas y monedas

No puedo anular una venta

La anulación requiere el permiso **Anular ventas** (gerente, administrador, propietario); un cajero puede hacerla con la aprobación de un gerente. También se rechaza cuando:

- el turno de caja de la venta ya está cerrado (o, sin turno, la venta tiene más de 24 horas);
- la venta ya tiene una devolución o un reembolso;
- la venta se pagó con una terminal de tarjeta conectada.

En esos casos, haga una [devolución](#): repone las existencias y reembolsa al cliente dejando un registro limpio.



Consejo: un mensaje de rechazo puede aparecer en inglés, por ejemplo «This sale's shift is closed: use a return instead of a void»: el turno está cerrado, haga una devolución.

El tipo de cambio cambió

Un gerente actualiza el tipo en la tarjeta **Tipos de cambio** (vea [Tipo de cambio](#)). El nuevo tipo se aplica de inmediato a las ventas nuevas. Las ventas ya hechas conservan su tipo: un recibo antiguo nunca cambia, y una devolución sigue el monto de la venta original.

No veo las ventas de otra sucursal

Probablemente su cuenta esté limitada a ciertas sucursales. Pida a un administrador que modifique su **Acceso a sucursales** en **Usuarios**.

Preguntas frecuentes: impresora y cajón

La impresora no responde

Abra **Administración > Hardware** y lea el **Estado** del puente de impresión:

- **Detenido:** el puente no está en ejecución en esta PC. Inícielo o reinicie la PC.
- **En ejecución, no vinculado a este navegador:** escriba el código de vinculación que muestra el puente y luego **Vincular**.
- **Vinculado:** verifique que la impresora esté encendida, tenga papel y esté bien conectada.

Luego haga clic en **Imprimir un recibo de prueba**. Mientras tanto, los recibos se imprimen con la ventana de impresión del navegador.

El cajón de efectivo no se abre

El cajón se abre a través de la impresora de recibos: primero revise la impresora. Solo se abre para los pagos configurados con **Abre el cajón de efectivo** en [Métodos de pago](#). Para probarlo, use **Probar apertura del cajón** en **Hardware**: haga clic una sola vez, la apertura nunca se repite automáticamente.

El lector de códigos de barras agrega artículos equivocados

Ajuste el sufijo y la cantidad mínima de caracteres en **Hardware > Lector de códigos de barras** y luego verifique en **Prueba del escáner** que el código leído esté completo.

Preguntas frecuentes: reportes y exportaciones

Un reporte no muestra el costo ni el margen

Estas columnas requieren el permiso para ver los costos. El propietario, el administrador y el gerente lo tienen por defecto; un contador no lo tiene, salvo que se le agregue en [Roles y permisos](#).

El enlace de descarga de una exportación ya no funciona

Cada enlace es válido durante 15 minutos. Vuelva a **Reportes**, sección **Exportaciones en segundo plano**, y haga clic de nuevo en **Descargar**. Si la exportación tiene más de 24 horas, está **Vencido**: vuelva a generarla.

El reporte solo muestra una parte de las ventas

- Verifique el período y la sucursal elegidos.
- Una cuenta limitada a ciertas sucursales solo ve sus cifras.
- La jornada contable puede empezar después de la medianoche (vea [Jornada contable](#)): una venta de las 2 de la mañana puede contar para el día anterior.

¿Por qué se rechaza una fecha?

Para evitar errores al escribir, la aplicación controla las fechas. A menudo, el calendario ni siquiera ofrece las fechas no permitidas.

Dónde	Regla	Mensaje
Gasto: Fecha	No en el futuro	«La fecha del gasto no puede estar en el futuro»
Factura de proveedor: Fecha de la factura	No en el futuro	«La fecha de la factura no puede estar en el futuro»
Factura de proveedor: Fecha de vencimiento	No antes de la fecha de la factura	«La fecha de vencimiento no puede ser anterior a la fecha de la factura.»
Pago o nota de crédito de proveedor	No en el futuro	«La fecha no puede estar en el futuro»
Orden de compra: Entrega prevista	No en el pasado	«La fecha de entrega prevista no puede estar en el pasado»
Cliente: fecha de nacimiento	No en el futuro, no antes de 1900	«La fecha no puede ser anterior a 1900»
Descuento, lista de precios: fin de validez	Después del inicio y no en el pasado	«Debe ser posterior a la fecha de inicio», «La fecha de fin no puede estar en el pasado»
Cotización: Válido hasta	No en el pasado	«La fecha de validez no puede estar en el pasado»
Configuración: Entra en vigor	En el futuro, o vacío	«Elija una fecha y hora futuras, o déjelo vacío»
Empleado: fecha de contratación	Como máximo un año por adelantado	«La fecha de contratación no puede ser más de un año en el futuro»
Empleado: último día	No en el futuro, no antes de la contratación	«La fecha de baja es anterior a la fecha de contratación»
Asistencia: horas registradas	No en el futuro, salida después de la entrada, 24 h como máximo	«La hora no puede estar en el futuro»...
Períodos (reportes, ventas, turnos, estados de cuenta)	Inicio $\leq$ fin	El fin no puede ser anterior al inicio



Consejo: una fecha ya guardada que ahora quedó en el pasado (por ejemplo, el fin de una cotización antigua) puede conservarse tal cual; la regla se aplica cuando usted escribe o cambia la fecha.

