

JODA POS

Manuel d'utilisation

Français

Sommaire

PREMIERS PAS

- [Se connecter](#)
- [Saisir le code de double authentification](#)
- [Créer votre magasin](#)
- [Comprendre les rôles](#)
- [Se repérer dans l'administration](#)
- [Choisir la langue](#)
- [Les notifications](#)
- [Utiliser l'aide](#)

CAISSE

- [L'écran de caisse](#)
- [La caisse sur téléphone](#)
- [Les raccourcis clavier de la caisse](#)
- [Ajouter des produits et gérer le panier](#)
- [Vendre un produit au poids](#)
- [Choisir le client et le vendeur](#)
- [Remises et codes promo à la caisse](#)
- [Prix et remise de groupe du client](#)
- [Modifier un prix à la caisse](#)
- [Faire approuver une action par un responsable](#)
- [Encaisser : l'écran de paiement](#)
- [Espèces en dollars ou en gourdes et monnaie à rendre](#)
- [Payer par carte, MonCash ou virement](#)
- [Payer avec des points de fidélité](#)
- [Vendre et utiliser une carte cadeau](#)
- [Vente à crédit \(en compte\) et avoir du client](#)
- [Remettre le reçu \(imprimer, e-mail, lien\)](#)
- [Mettre un panier en attente et le reprendre](#)
- [L'écran client](#)

SESSIONS DE CAISSE

- [Ouvrir une session de caisse](#)
- [Entrées, sorties, dépôts au coffre et ouverture du tiroir](#)
- [Clôturer la session, compter le tiroir et imprimer le rapport Z](#)
- [Suivre les sessions de caisse \(gérants\)](#)
- [Coupures, journée comptable et corrections de session](#)

RETOURS ET ANNULATIONS

- [Faire un retour et rembourser le client](#)
- [Faire un échange](#)
- [Faire un remboursement commercial](#)
- [Suivre les retours dans l'administration](#)
- [Annuler une vente](#)

HORS LIGNE

[Vendre hors ligne](#)

[Envoi des ventes hors ligne au retour de la connexion](#)

VENTES ET DÉPENSES

[Le tableau de bord](#)

[Historique des ventes, réimpression et envoi du reçu](#)

[Créer un devis et le convertir en vente](#)

[Enregistrer une dépense](#)

[Approuver, rejeter et payer une dépense](#)

[Rapprocher les règlements par carte](#)

[La file de contrôle](#)

RAPPORTS

[Ouvrir et lire un rapport](#)

[Exporter un rapport \(CSV, Excel, PDF\)](#)

[Rapprochement et récapitulatif du jour](#)

CATALOGUE

[La liste des produits et les étiquettes](#)

[Créer ou modifier un produit](#)

[Variantes, attributs et codes-barres](#)

[Unités et produits vendus au poids](#)

[Organiser les catégories](#)

[Importer des produits \(CSV\)](#)

[Les listes de prix](#)

[Les catégories de taxe](#)

[Créer une remise ou un code promo](#)

STOCK

[Consulter le stock et repérer le stock bas](#)

[Réceptionner du stock sans bon de commande](#)

[Corriger le stock, voir les mouvements et vérifier le stock](#)

[Transférer du stock entre emplacements](#)

[Faire un inventaire \(comptage\)](#)

[Ancienneté et valorisation du stock](#)

ACHATS

[Gérer les fournisseurs](#)

[Créer et faire approuver un bon de commande](#)

[Réceptionner une livraison fournisseur](#)

[Enregistrer une facture fournisseur](#)

[Payer un fournisseur et suivre les dettes](#)

[Retourner des marchandises à un fournisseur](#)

[Préparer une commande de réapprovisionnement](#)

CLIENTS

Rechercher et créer un client
La fiche client (notes, adresses, champs personnalisés)
Ajuster les points de fidélité d'un client
Comptes à crédit des clients et paiements
Les groupes de clients
Fusionner des clients en double
Cartes cadeaux et avoirs (administration)
Anonymiser un client (droit à l'effacement)

PERSONNEL

Gérer les employés
Pointage et présences
Ajouter un utilisateur ou l'inviter
Modifier, suspendre un utilisateur ou réinitialiser son mot de passe
Rôles et autorisations

PARAMÈTRES

Réglages généraux du magasin
Le taux de change USD / HTG
Informations de l'entreprise et logo
Reçus et impression
Succursales, caisses et numérotation des ventes
Entrepôts et emplacements de stock
Les taux de taxe
Le programme de fidélité
Les modes de paiement
Hors ligne et sécurité
Planifier un changement et consulter l'historique
Étiquettes de balance (articles pesés)

MATÉRIEL ET SYSTÈME

Matériel : imprimante, tiroir-caisse et lecteur
Les appareils (caisses enregistrées)
Le journal d'audit
Les événements système

MON COMPTE

Sécurité du compte, mot de passe et sessions
Activer la double authentification (2FA)
Invitations et changement de magasin

QUESTIONS FRÉQUENTES

Questions fréquentes : à la caisse

Questions fréquentes : hors ligne

Compte verrouillé, mot de passe oublié, accès refusé

Questions fréquentes : ventes et devises

Questions fréquentes : imprimante et tiroir


Questions fréquentes : rapports et exports

Pourquoi une date est-elle refusée ?

Premiers pas

Se connecter

Chaque employé possède son propre compte : une adresse e-mail et un mot de passe. Ne partagez jamais votre compte : chaque vente, chaque remise et chaque ouverture de tiroir est enregistrée à votre nom.

The image shows a web browser window displaying the login page for 'Modern POS'. In the top right corner, there are language selection buttons: 'EN', 'FR' (which is highlighted in blue), 'HT', and 'ES'. The main content area is a light gray box containing a white login form. The form has a title 'Connexion à Modern POS' and a subtitle 'Saisissez votre e-mail et votre mot de passe pour accéder à votre compte'. It features two input fields: 'E-mail' with the placeholder 'you@example.com' and 'Mot de passe' with masked characters. Below these fields is a blue button labeled 'Se connecter'. At the bottom of the form, there is a link with a question mark icon and the text 'Besoin d'aide ?'.

Page de connexion en français

1. Ouvrez l'adresse de l'application dans le navigateur (Chrome de préférence).
2. En haut à droite, cliquez sur **FR** pour afficher l'application en français.
3. Saisissez votre adresse dans le champ **E-mail**.
4. Saisissez votre mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
5. Cliquez sur **Se connecter**.

Si la double authentification est activée sur votre compte, l'application demande ensuite un code à 6 chiffres (voir [Saisir le code de double authentification](#)).

Où arrive-t-on après la connexion ?

Rôle	Page d'arrivée
Caissier, gérant, administrateur, propriétaire	L'écran de caisse. Le bouton Administration mène à la gestion du magasin.
Comptable	Le Tableau de bord de l'administration (il ne vend pas).
Magasinier	L' Inventaire de l'administration (il ne vend pas).

La connexion reste active sur cet appareil grâce à un cookie sécurisé : vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque ouverture. Cliquez sur **Se déconnecter** avant de laisser l'appareil à un collègue.

Messages d'erreur

- **Identifiants invalides** : l'adresse ou le mot de passe est faux. Vérifiez la saisie (touche Majuscule) et réessayez.
- **Trop de tentatives échouées. Ce compte est verrouillé pendant quelques minutes.** : après 5 essais faux à la suite, le compte est bloqué 15 minutes. Voir [Compte verrouillé ou mot de passe oublié](#).
- **Trop de tentatives. Patientez quelques minutes puis réessayez.** : trop de connexions depuis cet appareil en peu de temps. Attendez un peu.

 **Attention** : chaque nouvel essai faux pendant le verrouillage le prolonge. Attendez sans réessayer.

 **Astuce** : si le lien **Nouveau ? Créer une boutique** apparaît sous le formulaire, ce serveur permet de créer un nouveau magasin (voir [Créer votre magasin](#)).

Saisir le code de double authentification

La double authentification protège un compte avec un code à 6 chiffres. Ce code change toutes les 30 secondes dans une application du téléphone (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password...).

Si elle est activée sur votre compte, l'écran **Authentification à deux facteurs** apparaît après le mot de passe :

1. Ouvrez l'application d'authentification sur votre téléphone.
2. Lisez le code à 6 chiffres affiché pour votre compte.

3. Saisissez-le dans le champ **Code de vérification**.
4. Cliquez sur **Vérifier**.
5. En cas de problème, cliquez sur **Retour à la connexion** pour recommencer.


 **Astuce** : si le message **Code de vérification invalide** s'affiche, vérifiez que l'heure du téléphone est juste : un téléphone en retard produit des codes faux. Un même code ne sert qu'une fois : attendez le suivant si vous venez de l'utiliser.

 **Attention** : les codes faux comptent comme des essais de connexion. Après 5 erreurs à la suite, le compte est verrouillé 15 minutes.

Le magasin peut exiger la double authentification pour les personnes qui gèrent les utilisateurs, les rôles, les paramètres ou le journal d'audit. Dans ce cas, l'application vous envoie sur **Sécurité du compte** pour l'activer avant toute autre action (voir [Activer la double authentification](#)).

Créer votre magasin

Sur certains serveurs, la page de connexion propose **Nouveau ? Créer une boutique**. Cette page crée un nouveau magasin dont vous devenez le **propriétaire**.



Page de création d'une boutique

1. Sur la page de connexion, cliquez sur **Créer une boutique**.

2. Saisissez le **Nom du magasin**.
3. Saisissez votre **Prénom**, votre **Nom**, votre **E-mail** et un **Mot de passe** (au moins 8 caractères).
4. Vérifiez la **Devise** principale (code à 3 lettres, par exemple USD ou HTG).
5. Cliquez sur **Créer la boutique**.

L'application prépare pour vous une succursale, une caisse et les modes de paiement Espèces et Carte. Vous arrivez ensuite dans l'application, connecté comme propriétaire.

 **Astuce** : si vous avez déjà un compte (dans un autre magasin), saisissez la même adresse et le même mot de passe : le nouveau magasin est ajouté à votre compte. Si ce compte a la double authentification, le code est demandé. Vous passerez ensuite d'un magasin à l'autre dans **Sécurité du compte** (voir [Invitations et changement de magasin](#)).

 **Attention** : si le message « L'inscription n'est pas disponible sur ce serveur » s'affiche, la création de magasins est fermée. Demandez un compte à votre administrateur.

Étapes suivantes conseillées :

1. Complétez les [Réglages généraux](#) et les [Informations de l'entreprise](#).
2. Vérifiez le [taux de change](#).
3. Créez vos [produits](#) ou [importez-les](#).
4. [Ajoutez votre personnel](#).

Comprendre les rôles

Chaque utilisateur reçoit un rôle. Le rôle décide des menus visibles et des actions permises. Les rôles se consultent dans **Administration > Rôles et autorisations** (propriétaire et administrateur).

Rôle	Pour qui	Ce qu'il peut faire	Ce qu'il ne peut pas faire
Propriétaire	Le patron du magasin	Tout, y compris gérer les autres propriétaires. Ce rôle ne se modifie pas.	—
Administration	Le bras droit du propriétaire	Tout gérer : ventes, stock, paramètres, comptes du personnel, rôles, appareils.	Modifier ou retirer un propriétaire.
Gérant	Le chef de magasin au quotidien	Vendre, annuler, rembourser, gérer toutes les sessions de caisse, approuver écarts, remises et prix, gérer produits, stock, achats, clients, rapports, paramètres.	Gérer les comptes du personnel, les rôles, les appareils et la surveillance système.
Caissier	Le personnel de caisse	Vendre, remiser jusqu'à la limite du magasin, mettre en attente, ouvrir et clôturer sa session, enregistrer des dépenses, chercher et créer des clients, faire des devis, voir le stock, réimprimer un reçu.	Changer un prix, dépasser la limite de remise, vendre à crédit, faire des mouvements d'espèces, rembourser, annuler. Ces actions demandent l' approbation d'un gérant .
Inventory clerk (magasinier)	La personne du stock	Réceptionner, ajuster, compter, transférer le stock, gérer fournisseurs, bons de commande et produits.	Vendre : il n'a pas accès à la caisse.
Accountant (comptable)	Le comptable	Tableau de bord, rapports et exports, ventes (lecture), dépenses, règlements par carte, journal d'audit.	Vendre ou modifier les ventes.


 **Astuce :** quand un caissier tente une action réservée, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre. Un responsable saisit ses identifiants sur place ; l'approbation ne vaut qu'une fois, pour cette action.

 **Astuce :** si une page vous manque dans le menu, ce n'est pas une panne : votre rôle n'y donne pas accès. Demandez à l'administrateur.

Se repérer dans l'administration

L'administration sert à gérer le magasin : ventes, produits, stock, personnel et paramètres. Le caissier n'y a pas accès.

1. Sur l'écran de caisse, cliquez sur **Administration**.
2. La première page permise par votre rôle s'affiche (en général le **Tableau de bord**).
3. Pour revenir à la caisse, cliquez sur **Retour à la caisse** en bas du menu.



Le menu de l'administration

Le menu

Le menu de gauche est rangé en rubriques : **Ventes**, **Catalogue**, **Stock**, **Personnes** et **Système**. Chacun ne voit que les pages permises par son rôle. En haut du menu : votre e-mail, votre rôle, le bouton **Aide** et la cloche des [notifications](#).

En bas du menu, vous trouvez toujours :

- la liste **Langue** ;
- **Aide** ;
- **Sécurité du compte** ;
- **Retour à la caisse** ;


- **Se déconnecter.**

Sur un téléphone

Sur un écran étroit, le menu est replié :

1. Touchez le bouton **≡ (Ouvrir le menu)** en haut à gauche.
2. Le menu glisse depuis la gauche. Touchez une page : il se referme tout seul.
3. Pour le fermer sans choisir, touchez **X (Fermer le menu)**, la zone grisée ou la touche Échap.

La barre du haut garde le titre de la page, le bouton **Aide** et la cloche.



L'administration sur téléphone, menu ouvert

Sur téléphone, les tableaux s'affichent sous forme de **cartes** : une carte par ligne, avec les mêmes informations et les mêmes boutons que le tableau. Touchez une carte pour l'ouvrir.

Astuce : les pages les plus larges (rapports, inventaire) restent utilisables sur téléphone, mais un ordinateur ou une tablette est plus confortable pour les longues saisies.

Choisir la langue

L'application existe en anglais, en français, en créole haïtien et en espagnol. Chaque personne choisit sa langue sur son propre appareil ; ce choix est gardé pour les connexions suivantes.

- **Page de connexion et caisse (ordinateur)** : cliquez sur **EN**, **FR**, **HT** ou **ES** en haut à droite. Le bouton actif est en bleu.
- **Caisse sur téléphone** : touchez ⋮ (**Plus d'actions**), puis choisissez la langue dans la liste.
- **Administration** : en bas du menu, choisissez la langue dans la liste **Langue**.
- **Centre d'aide** : les boutons de langue sont en haut de la page.


Le changement est immédiat, aide comprise. La langue par défaut du magasin se règle dans **Paramètres > Général** : elle s'applique à toute personne qui n'a pas fait de choix personnel.

 **Astuce** : les noms des produits, des catégories et des modes de paiement restent dans la langue où ils ont été saisis. Vous verrez donc parfois « Cash » ou « Card ».

Les notifications

La cloche signale les événements importants : stock bas, bons de commande et dépenses à approuver, caisse, paiements, appareils, système. Le chiffre bleu indique le nombre d'alertes non lues.

1. Cliquez sur la cloche (en haut de la caisse ou du menu de l'administration).
2. Lisez la liste des dernières alertes. Le type apparaît en couleur, par exemple **STOCK BAS**.
3. Cliquez sur **Fermer** à côté d'une alerte pour la marquer comme lue, ou sur **Tout marquer comme lu**.
4. Cliquez sur **Toutes les notifications et préférences** pour ouvrir la page complète.



La page Notifications et les préférences

Sur la page **Notifications** :

1. Choisissez **Non lues** ou **Tout** dans la liste en haut.
2. Cliquez sur **Marquer comme lu** sur une alerte, ou sur **Tout marquer comme lu**.
3. Sous **Préférences de notification**, cochez **Afficher le nombre de non lues sur la cloche** et, si l'e-mail est configuré, **M'envoyer aussi un e-mail pour les nouvelles alertes**. Les **Heures calmes** évitent les e-mails la nuit.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

 **Astuce** : marquer une alerte comme lue ne concerne que vous. Une alerte disparaît pour tous quand son problème est réglé (par exemple quand le stock est reconstitué).

 **Astuce** : vous ne voyez que les alertes de vos succursales. Une alerte qui se répète est regroupée : « 85 fois » indique combien de fois elle s'est produite.

Utiliser l'aide


Le manuel est intégré à l'application. Il s'ouvre sur les rubriques de la page où vous êtes.

Ouvrir l'aide

- Appuyez sur la touche **F1**, n'importe où dans l'application.

- À la caisse : cliquez sur l'icône **?** en haut de l'écran. Sur téléphone : **...** puis **Aide**.
- Dans l'administration : cliquez sur **?** en haut du menu, ou sur **Aide** en bas du menu. Sur téléphone : **?** dans la barre du haut.
- Sur la page de connexion : cliquez sur **Besoin d'aide ?**.

L'aide s'ouvre dans un panneau à droite (en plein écran sur téléphone). Elle affiche **Aide pour cette page** : seulement les rubriques de la page où vous êtes (par exemple, sur **Produits**, les rubriques des produits). Si une fenêtre est ouverte, par exemple **Paiement**, l'aide ouvre directement la rubrique de cette fenêtre.



Le panneau d'aide ouvert sur la page Produits

Toutes les rubriques et le PDF

Deux boutons se trouvent sous la zone de recherche :

- **Toutes les rubriques** affiche le manuel complet, classé par catégorie. **Rubriques de cette page** revient à la liste de la page.
- **Télécharger le PDF** télécharge le manuel complet, dans la langue de l'application, pour le lire ou l'imprimer sans l'application.

Chercher

1. Tapez un ou plusieurs mots dans **Rechercher dans l'aide...**, par exemple « monnaie » ou « transfert ».
2. Les rubriques trouvées s'affichent avec un extrait ; les mots trouvés sont surlignés.

3. Cliquez sur une rubrique pour la lire.

La recherche ignore les accents et les majuscules (« etiquette » trouve « étiquette ») et tolère une petite faute de frappe.

Lire une rubrique

- Cliquez sur une image pour l'agrandir ; cliquez de nouveau (ou Échap) pour la refermer.
- **Voir aussi**, en bas, propose des rubriques proches.
- **Retour** revient à la rubrique précédente ou à l'accueil de l'aide.
- **Pleine page** ouvre le centre d'aide dans la page, à l'adresse /help.

L'aide suit la langue de l'application. Si une rubrique n'est pas encore traduite, elle s'affiche en anglais (ou en français) avec un message.

Caisse

L'écran de caisse

Après la connexion, le personnel de vente arrive sur l'écran de caisse. Il comporte trois zones :

- **La barre du haut** : le magasin, la caisse, la session et les boutons d'accès rapide.
- **Les produits** (à gauche) : la recherche, les catégories et les fiches produits.
- **Le panier** (à droite) : le client, le vendeur, les articles, les totaux et le bouton **Encaisser**.

Top Service Market Downtown Register · D SH-000003 - Ouverte Ouvrir le tiroir En ligne Paniers en attente Retours Administration

Rechercher des produits ou scanner un code-barres... (F2)

Tout Food & Grocery Beverages Snacks & Sweets Dairy & Eggs Bakery Pantry Staples

360 Energy Drink 7460816100319 25,00 \$US 98 en stock

Back-to-School Kit Standard GFT-BACK2SCH-STD 19,99 \$US Rupture de stock

Ballpoint Pens (10 pack) STA-PEN-10 4,49 \$US Rupture de stock

Bar Soap (3 pack) BTY-SOAP-3 3,49 \$US 16 en stock

Basic Cotton T-Shirt S / Black APP-TEE-BASIC-S-BLACK 14,99 \$US 12 en stock

Basic Cotton T-Shirt S / White APP-TEE-BASIC-S-WHITE 14,99 \$US 14 en stock

Basic Cotton T-Shirt S / Navy APP-TEE-BASIC-S-NAVY 14,99 \$US 2 en stock

Basic Cotton T-Shirt M / Black APP-TEE-BASIC-M-BLACK 14,99 \$US 12 en stock

Basic Cotton T-Shirt M / White APP-TEE-BASIC-M-WHITE 14,99 \$US 26 en stock

Basic Cotton T-Shirt M / Navy APP-TEE-BASIC-M-NAVY 14,99 \$US 10 en stock

Basic Cotton T-Shirt L / Black APP-TEE-BASIC-L-BLACK 14,99 \$US 22 en stock

Basic Cotton T-Shirt L / White APP-TEE-BASIC-L-WHITE 14,99 \$US 26 en stock

Basic Cotton T-Shirt L / Navy APP-TEE-BASIC-L-NAVY 14,99 \$US 9 en stock

Basic Cotton T-Shirt XL / Black APP-TEE-BASIC-XL-BLACK 14,99 \$US 26 en stock

Basic Cotton T-Shirt XL / White APP-TEE-BASIC-XL-WHITE 14,99 \$US 16 en stock

Basic Cotton T-Shirt XL / Navy APP-TEE-BASIC-XL-NAVY 14,99 \$US 12 en stock

Client de passage

Aucun vendeur

360 Energy Drink 25,00 \$US l'unité - 7460816100319 25,00 \$US

Bar Soap (3 pack)

% Remise Mettre en attente

Carte cadeau

Sous-total (2 articles) 28,49 \$US

TVA (10 %) 2,85 \$US

Total 31,34 \$US

en HTG 4152,55 HTG

Encaisser 31,34 \$US

Vider le panier

L'écran de caisse

Une vente se fait toujours dans le même ordre :

1. [Ajoutez les produits](#) au panier.
2. [Choisissez le client](#), si besoin.
3. [Appliquez les remises](#), si besoin.
4. Cliquez sur **Encaisser** (F12).
5. [Enregistrez le ou les paiements](#), puis cliquez sur **Finaliser la vente**.
6. [Remettez le reçu](#) et la monnaie.

La barre du haut


Élément	À quoi il sert
Nom du magasin	Rappelle dans quel magasin vous travaillez.
Liste des caisses	Choisit la caisse et la succursale de ce poste. Le choix est gardé sur l'appareil.
Ouvrir la session / SH-000004 · Ouverte	Ouvre la session de caisse, ou affiche la session en cours (voir Ouvrir une session).
Ouvrir le tiroir	Ouvre le tiroir sans vente, avec un motif. Visible quand la session est ouverte.
Pointer l'arrivée / Pointer la sortie	Enregistre vos heures. Visible si votre compte est lié à une fiche employé.
En ligne / Hors ligne	État de la connexion. Un clic ouvre les ventes hors ligne .
Paniers en attente	Les paniers mis de côté (F9).
Icône clavier	Les raccourcis clavier .
?	Cette aide (F1).
Retours	Retour ou échange . Visible pour les personnes autorisées à rembourser.
Administration	Ouvre l'administration (propriétaire, administrateur, gérant).
Cloche	Les notifications .
EN FR HT ES	La langue de cet appareil.
Bouclier	Sécurité du compte .
Flèche de sortie	Se déconnecter.

 **Astuce :** déconnectez-vous toujours avant de laisser la caisse à un collègue. Sinon, ses ventes seront enregistrées à votre nom.

 **Astuce :** si le magasin l'exige, la caisse refuse de vendre tant que la session n'est pas ouverte.

La caisse sur téléphone

Sur un téléphone (ou tout écran étroit), la caisse s'adapte : les produits et le panier deviennent deux onglets, et les boutons secondaires passent dans un menu.



La caisse sur téléphone, onglet Produits

Les deux onglets


- **Produits** : la recherche, les catégories et les fiches. Touchez une fiche pour l'ajouter au panier. Un court message « Ajouté : ... » confirme l'ajout.
- **Panier (3)** : le nombre entre parenthèses est le nombre d'articles. Vous y trouvez le client, les lignes, les remises et les totaux.

La barre Encaisser

En bas de l'onglet **Produits**, une barre reste toujours visible : elle rappelle le nombre d'articles et le total. Touchez **Encaisser** pour passer directement au paiement, sans changer d'onglet. Touchez le résumé pour voir le panier.

Le menu ⋮ (Plus d'actions)

Touchez ⋮ en haut à droite pour les actions de la barre du haut qui n'ont pas la place :



Le menu Plus d'actions

- **Ouvrir le tiroir** et **Pointer l'arrivée / la sortie** ;
- **Paniers en attente** et **Retours** ;
- **Administration** (selon le rôle) ;
- **Aide** ;
- **Sécurité du compte** et la **langue** ;
- **Se déconnecter**.

La session de caisse et la liste des caisses restent sur la deuxième ligne de la barre du haut.

 **Astuce** : sur téléphone, le curseur ne revient pas tout seul dans la recherche après chaque ajout (le clavier ne s'ouvre pas sans cesse). Touchez la recherche pour taper ou scanner.

 **Astuce** : les fenêtres (paiement, client, remises...) s'ouvrent en plein écran ; leurs boutons principaux restent en bas, à portée de pouce.

Les raccourcis clavier de la caisse

La caisse se pilote entièrement au clavier et au lecteur de codes-barres. Appuyez sur **?** ou cliquez sur l'icône clavier pour afficher la liste.



La fenêtre Raccourcis clavier

Touche	Action
F1	Ouvrir l'aide
F2	Rechercher des produits / scanner
F4	Choisir le client
F6	Mettre le panier en attente
F8	Remises
F9	Paniers en attente
F12 ou Ctrl + Entrée	Encaisser
↑ ↓	Sélectionner une ligne du panier
+ -	Modifier la quantité de la ligne sélectionnée
Suppr	Retirer la ligne sélectionnée
Échap	Fermer la fenêtre ouverte
?	Afficher les raccourcis

💡 **Astuce :** après chaque action, le curseur revient dans le champ de recherche : vous pouvez scanner l'article suivant tout de suite.

💡 **Astuce :** les touches +, -, ?, Suppr et les flèches ne marchent pas pendant que vous tapez dans un champ. Les touches F marchent partout sur l'écran de caisse.

Ajouter des produits et gérer le panier

Vous avez trois façons d'ajouter un produit :

- **Scanner le code-barres :** le produit s'ajoute tout seul au panier.
- **Chercher :** tapez une partie du nom, le SKU ou le code-barres dans **Rechercher des produits ou scanner un code-barres... (F2)**, puis cliquez sur la fiche.
- **Parcourir :** cliquez sur une catégorie (**Tout, Boissons...**) puis sur la fiche du produit.

Chaque fiche affiche le nom, la variante (taille, couleur), le SKU, le prix et le stock, par exemple **65 en stock**.

Cliquer de nouveau sur la même fiche (ou scanner de nouveau le produit) augmente la quantité de sa ligne : le produit n'apparaît qu'une fois dans le panier. La ligne garde sa remise ou son prix modifié. Seuls les produits vendus au poids ont une ligne par pesée.

The screenshot displays the 'Top Service Market' POS interface. The main area shows a grid of products with details like name, SKU, price, and stock. The right sidebar contains the shopping cart, including a search bar, a list of items with their quantities and prices, and a total summary.

Product Name	SKU	Price	Stock
360 Energy Drink	7460816100319	25,00 \$US	98 en stock
Back-to-School Kit Standard	GFT-BACK2SCH-STD	19,99 \$US	Rupture de stock
Ballpoint Pens (10 pack)	STA-PEN-10	4,49 \$US	Rupture de stock
Bar Soap (3 pack)	BTY-SOAP-3	3,49 \$US	16 en stock
Basic Cotton T-Shirt S / Black	APP-TEE-BASIC-S-BLACK	14,99 \$US	12 en stock
Basic Cotton T-Shirt S / White	APP-TEE-BASIC-S-WHITE	14,99 \$US	14 en stock
Basic Cotton T-Shirt S / Navy	APP-TEE-BASIC-S-NAVY	14,99 \$US	2 en stock
Basic Cotton T-Shirt M / Black	APP-TEE-BASIC-M-BLACK	14,99 \$US	12 en stock
Basic Cotton T-Shirt M / White	APP-TEE-BASIC-M-WHITE	14,99 \$US	26 en stock
Basic Cotton T-Shirt M / Navy	APP-TEE-BASIC-M-NAVY	14,99 \$US	10 en stock
Basic Cotton T-Shirt L / Black	APP-TEE-BASIC-L-BLACK	14,99 \$US	22 en stock
Basic Cotton T-Shirt L / White	APP-TEE-BASIC-L-WHITE	14,99 \$US	26 en stock
Basic Cotton T-Shirt L / Navy	APP-TEE-BASIC-L-NAVY	14,99 \$US	9 en stock
Basic Cotton T-Shirt XL / Black	APP-TEE-BASIC-XL-BLACK	14,99 \$US	26 en stock
Basic Cotton T-Shirt XL / White	APP-TEE-BASIC-XL-WHITE	14,99 \$US	16 en stock
Basic Cotton T-Shirt XL / Navy	APP-TEE-BASIC-XL-NAVY	14,99 \$US	12 en stock

Client de passage	
Aucun vendeur	
360 Energy Drink	
25,00 \$US l'unité · 7460816100319	
- 2 +	% 0 50,00 \$US
Ajouter une note	
Bar Soap (3 pack)	
% Remise	Mettre en attente
Carte cadeau	
Sous-total (4 articles)	68,48 \$US
TVA (10 %)	6,85 \$US
Total	75,33 \$US
= en HTG	9981,23 HTG
Encaisser 75,33 \$US	
Vider le panier	

Le panier avec plusieurs articles

Gérer le panier

Le panier, à droite, montre chaque ligne avec son prix unitaire, sa quantité et son total.

- Cliquez sur **+** ou **-** pour changer la quantité, ou tapez-la dans la case.
- Cliquez sur la corbeille pour retirer la ligne.
- Cliquez sur **Ajouter une note** pour écrire une remarque imprimée sur le ticket.
- Cliquez sur **Vider le panier** pour tout effacer (une confirmation est demandée).

Sous les lignes : le **Sous-total**, les remises, la **Taxe**, le **Total** et son équivalent dans l'autre devise (par exemple **≈ en HTG**).

 **Attention** : la caisse ne vend jamais plus que le stock disponible. Une fiche **Rupture de stock** est grisée. Si vous en demandez trop, un message indique la quantité disponible, par exemple « Seulement 3 × ... en stock ».

 **Astuce** : si un code scanné est inconnu, le message « Aucun produit trouvé pour ... » s'affiche. Vérifiez l'article ou cherchez-le par son nom.

 **Astuce** : au clavier, **↑↓** choisissent une ligne, **+** et **-** changent sa quantité et **Suppr** la retire.

Hors ligne, la recherche par nom, SKU ou code-barres fonctionne aussi : elle utilise la copie du catalogue gardée sur l'appareil (voir [Vendre hors ligne](#)).

Vendre un produit au poids

Certains produits se vendent au poids, à la longueur ou au volume (par exemple du riz au kilo).

- **Avec une étiquette de balance** : scannez l'étiquette. Le poids ou le prix est lu dans le code-barres et la ligne s'ajoute seule.
- **Sans étiquette** : cliquez sur le produit. La fenêtre **Saisissez la quantité** s'ouvre. Tapez le poids lu sur la balance, par exemple 1,250, puis cliquez sur **Appliquer**.

Dans le panier, la ligne s'affiche comme « 1,250 kg × 1,20 \$US/kg ». Pour corriger le poids, cliquez sur la quantité de la ligne.


 **Astuce** : chaque étiquette de balance crée sa propre ligne, même pour le même produit.

 **Astuce** : les produits au poids et leur unité se préparent dans l'administration (voir [Unités et produits au poids](#)). Le format des étiquettes se règle dans [Étiquettes de balance](#).

Choisir le client et le vendeur

Sans client, la vente est faite au **Client de passage**. Choisissez un client pour lui donner des points de fidélité, appliquer les prix de son groupe, utiliser son avoir ou vendre à crédit.

1. Cliquez sur **Client de passage** en haut du panier (touche **F4**).
2. Tapez au moins 2 caractères : nom, téléphone, e-mail ou code client.
3. Cliquez sur le bon client dans la liste. Ses points s'affichent, par exemple **4037 pts**.



La fenêtre Client

Pour créer un nouveau client :

1. Dans la même fenêtre, cliquez sur **Nouveau client**.
2. Remplissez **Prénom**, **Nom**, **Téléphone** et, si possible, **E-mail**.
3. Cliquez sur **Ajouter le client**. Il est aussitôt choisi pour la vente.

Si le client appartient à un groupe (par exemple Grossistes), ses prix et sa remise de groupe s'appliquent tout de suite (voir [Prix et remise de groupe](#)). Retirer le client remet les prix normaux.

 **Astuce** : pour un client qui a un compte, la fenêtre propose aussi **Encaisser un paiement** : vous enregistrez un versement sur son compte. Les espèces entrent dans votre session de caisse. Un gros versement par un autre moyen (virement, chèque) demande l'approbation d'un responsable.

 **Attention** : la recherche et la création de clients demandent une connexion. Hors ligne, la vente continue en client de passage.

Choisir le vendeur

Le vendeur est la personne qui a conseillé le client ; il reçoit le crédit de la vente dans les rapports (commissions). Il peut être différent du caissier.

1. Sous le client, ouvrez la liste **Aucun vendeur**.
2. Choisissez le nom. Il est imprimé sur le reçu.

Remises et codes promo à la caisse

Remise sur une ligne

1. Sur la ligne du produit, tapez le pourcentage dans la case %.
2. La remise s'affiche en vert sous le total de la ligne.
3. Si la remise dépasse la limite du magasin, remplissez le champ **Motif de la remise (obligatoire)**.

 **Attention :** au-delà de la limite, le caissier voit **Nécessite l'approbation d'un gérant à l'encaissement**. Un responsable devra approuver au moment d'encaisser (voir [Faire approuver par un responsable](#)).

Remise sur tout le panier ou code promo

1. Cliquez sur **Remise** (touche **F8**).
2. Pour un code promo, tapez-le dans **Code de remise** et cliquez sur **Appliquer**. Le code accepté s'affiche avec sa description.
3. Pour une remise libre, allez dans **Remise manuelle sur la vente**. Choisissez % ou **Montant**, tapez la valeur et cliquez sur **Appliquer**.
4. Au-delà de la limite du magasin, remplissez le motif demandé.
5. Fermez la fenêtre. Le bouton affiche la remise active, par exemple **WELCOME10**.

Remises

Appliquez un code promo ou une remise manuelle sur toute la vente.
Les remises par article se définissent sur chaque ligne du panier.

Code de remise

Remise manuelle sur la vente

☒ %
 ☐ Montant

La fenêtre Remises

 **Astuce :** cliquez sur **Retirer** pour enlever un code. Les codes promo demandent une connexion.

 **Attention :** un code dont la date de fin est passée est refusé, même si son statut est encore **Actif**.

Les remises automatiques (promotions actives, remise du groupe du client) s'appliquent sans rien faire ; elles apparaissent dans les totaux et sur le reçu.

Prix et remise de groupe du client

Un client peut appartenir à un **groupe** (par exemple Grossistes ou VIP). Le groupe peut avoir une **liste de prix par défaut** et une **remise %** (voir [Groupes de clients](#)).

À la caisse, tout est automatique :

1. [Choisissez le client](#) (F4).
2. Le panier est recalculé avec les prix de la liste du groupe. Un message le confirme, par exemple « Groupe Grossistes : prix du groupe et remise de groupe de 5 % appliqués. »
3. La remise apparaît dans les totaux sur la ligne **Remise de groupe (Grossistes, 5 %)**, puis sur le reçu.

Aucune approbation n'est demandée : ces prix ont été décidés par le magasin pour ce groupe. Il n'y a pas de liste de prix à choisir à la main.

 **Astuce :** retirer le client (revenir au client de passage) remet aussitôt les prix normaux.


 **Attention** : un panier chargé depuis un devis garde les prix négociés du devis (voir [Devis](#)).

 **Astuce** : les produits absents de la liste du groupe gardent leur prix normal ; la remise % du groupe s'applique quand même à eux.

Modifier un prix à la caisse

Le prix vient du catalogue. On le modifie seulement dans des cas précis, par exemple un article abîmé.

1. Dans le panier, cliquez sur le prix unitaire de la ligne (le texte avec le petit crayon).
2. Tapez le **Nouveau prix unitaire**.
3. Cliquez sur **Appliquer**. L'ancien prix apparaît barré sur la ligne.
4. Pour revenir au prix normal, cliquez sur **Utiliser le prix catalogue**.



La fenêtre Modifier le prix

 **Attention** : le caissier n'a pas le droit de changer un prix seul. Un responsable devra approuver à l'encaissement (voir [Faire approuver par un responsable](#)). Hors ligne, cette approbation est impossible.

Faire approuver une action par un responsable

Quand une personne tente une action qu'elle n'a pas le droit de faire seule, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre. Elle indique l'autorisation qui manque. Un responsable présent peut approuver sans que personne ne se déconnecte.

1. Le responsable tape son **E-mail du gérant** et son **Mot de passe**.
2. S'il a activé la double authentification, il tape aussi le **Code à deux facteurs**.

3. Il clique sur **Approuver**. L'action continue normalement.
4. S'il y a plusieurs actions à approuver (un prix et une remise, par exemple), la fenêtre revient pour chacune.

Pour renoncer, cliquez sur **Annuler**.

Actions qui demandent souvent une approbation

Action	Qui la demande
Modifier un prix, remise au-delà de la limite	Caissier, à l'encaissement
Vente En compte (à crédit), dépassement de la limite de crédit	Caissier
Entrée, sortie d'espèces, dépôt au coffre, écart de caisse	Caissier (voir Sessions)
Retour hors délai, remboursement sur un autre moyen, annulation	Personne sans le droit
Approuver sa propre dépense, son propre bon de commande	Tout le monde, même le propriétaire
Gros ajout sur une carte cadeau ou un avoir	Deuxième personne obligatoire

Règles

- Le responsable doit avoir lui-même le droit demandé.
- Il doit être une autre personne que celle qui fait l'action.
- L'approbation sert une seule fois, pour cette action seulement, et vaut 2 minutes.
- Chaque approbation est inscrite au [journal d'audit](#), avec le nom du responsable (**Approuvé par**).



Attention : le responsable ne donne jamais son mot de passe : il le tape lui-même dans la fenêtre.

Encaisser : l'écran de paiement

1. Cliquez sur **Encaisser** (touche **F12**). Sur téléphone, touchez **Encaisser** dans la barre du bas.
2. La fenêtre **Paiement** affiche le **TOTAL**, l'**ENCAISSÉ** et le **RESTE À PAYER**, en dollars et en gourdes.
3. Sous ces cases, le taux du jour est rappelé, par exemple **1 USD = 132,5 HTG**.

Païement

×

Enregistrez un ou plusieurs paiements.

TOTAL
31,34 \$US
≈ 4152,55 HTG

ENCAISSÉ
0,00 \$US

RESTE À PAYER
31,34 \$US
≈ 4152,55 HTG

1 USD = 132,5 HTG

Le client paie en

USD

HTG

Bank transfer

Card

Cash

Carte cadeau

MonCash

En compte
Ajoutez d'abord un client

Finaliser la vente

La fenêtre Paiement

Le principe est toujours le même :

1. Choisissez la devise dans **Le client paie en** : **USD** ou **HTG**.
2. Cliquez sur le mode de paiement.
3. Vérifiez ou tapez le montant, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Recommencez tant qu'il reste un montant à payer : une vente peut combiner plusieurs modes et plusieurs devises.
5. Cliquez sur **Finaliser la vente**.

Bouton	Mode de paiement	À savoir
Cash	Espèces	Seul mode qui peut dépasser le montant dû : la différence devient la monnaie. Voir Espèces et monnaie .
Card	Carte bancaire	Montant exact. Voir Carte, MonCash, virement .
MonCash	Paieement mobile	Montant exact. La Référence est obligatoire.
Bank transfer	Virement	Montant exact. La Référence est obligatoire.
Loyalty points	Points de fidélité	Apparaît si le client a des points.
Carte cadeau	Carte cadeau	Demande le code de la carte.
En compte	Vente à crédit	Demande un client avec un compte.
Avoir	Crédit magasin	Apparaît si le client a un avoir.

Les noms des modes sont réglés par le magasin (voir [Modes de paiement](#)) ; ils peuvent donc différer.

 **Astuce :** pour retirer un paiement ajouté par erreur, cliquez sur sa corbeille dans la liste.

 **Attention :** si la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre après **Encaisser**, le panier contient une action réservée (prix modifié, grosse remise...). Voir [Faire approuver par un responsable](#).

Hors ligne, la fenêtre affiche en orange : « Hors ligne — la vente sera enregistrée sur cet appareil et envoyée plus tard. » Les espèces, la carte et MonCash restent possibles ; les points, cartes cadeaux, ventes en compte et avoirs demandent une connexion.

Espèces en dollars ou en gourdes et monnaie à rendre

1. Dans **Le client paie en**, choisissez **USD** ou **HTG**.
2. Cliquez sur **Cash**.
3. Cliquez sur l'un des montants proposés (montant exact ou billets ronds), ou tapez le montant reçu puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Le cadre vert **À RENDRE AU CLIENT** apparaît. Il montre la monnaie en USD et en HTG.

6. Cliquez sur **Finaliser la vente · rendre**

✕

Paiement

Enregistrez un ou plusieurs paiements.

TOTAL	ENCAISSÉ	MONNAIE
31,34 \$US	50,00 \$US	18,66 \$US
≈ 4 152,55 HTG		

1 USD = 132,5 HTG

Cash
50,00 \$US

À RENDRE AU CLIENT · touchez la devise que vous rendez

USD 18,66 \$US	HTG 2 472,45 HTG
--	----------------------------

Finaliser la vente · rendre 18,66 \$US

Païement en espèces avec la monnaie à rendre

Payer en gourdes affiche la conversion, par exemple « = 45,28 \$US ». Après la vente, la fenêtre **Vente terminée** rappelle en grand la monnaie à rendre (**Encaissé, Total de la vente, À rendre**), ou « Montant exact : pas de monnaie à rendre ».

Deux taux s'appliquent. Le montant demandé en gourdes et la valeur des gourdes reçues utilisent le **taux de vente**. La monnaie rendue en gourdes pour des dollars utilise le **taux d'achat**. Si le client a payé en gourdes, la monnaie en gourdes se calcule directement (2 000 HTG donnés pour 1 350 HTG dus : on rend 650 HTG). Les deux taux s'affichent sous les totaux, par exemple « 1 USD = 135 HTG (vente) · 130 HTG (achat) ».

⚠ Attention : vérifiez que le client paie bien dans la devise choisie. Le taux utilisé est celui du jour, fixé dans l'administration (voir [Taux de change](#)). La monnaie rendue ne peut jamais dépasser les espèces reçues.

 **Astuce :** les espèces encaissées (moins la monnaie rendue) sont ajoutées à votre session de caisse et seront attendues au comptage de fin de session.

Payer par carte, MonCash ou virement

1. Cliquez sur **Card, MonCash** ou **Bank transfer**.
2. Vérifiez le montant (ces modes prennent le montant exact).
3. Si le champ **Référence** apparaît, tapez le code d'autorisation du terminal ou le numéro de transaction MonCash.
4. Cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Finaliser la vente**.

 **Attention** : vérifiez toujours sur le téléphone du client ou sur le terminal que le paiement est accepté avant de cliquer sur **Ajouter**. Sans référence, l'application refuse le paiement (« MonCash nécessite une référence »).

Avec un terminal de carte relié

Si le magasin a relié un terminal de paiement, vous ne tapez pas de code : la carte est débitée quand vous finalisez la vente. La fenêtre **Paiement par carte** suit l'opération :

- attendez que le client présente sa carte ;
- si la réponse tarde, cliquez sur **Vérifier maintenant** ;
- en cas d'échec, cliquez sur **Réessayer** ou choisissez **Annuler la vente**.

Si le client annule sur le terminal, la vente n'est pas enregistrée mais le panier reste : prenez un autre paiement.

 **Astuce** : les paiements par carte sont ensuite rapprochés des relevés de la banque dans [Règlements par carte](#).

Payer avec des points de fidélité

Le client choisi doit avoir des points. Le bouton **Loyalty points** montre ses points et leur valeur, par exemple « 4037 pts = 40,37 \$US ».

1. [Choisissez le client](#) avant d'encaisser.
2. Dans **Paiement**, cliquez sur **Loyalty points**.
3. Tapez le montant à payer en points, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Complétez avec un autre paiement si besoin.

 **Attention** : le magasin fixe un minimum de points par utilisation (100 par exemple) et une part maximale de la vente payable en points (50 % par exemple). Les points demandent une connexion. Sans client, le message « Ajoutez un client pour utiliser les points » s'affiche.

💡 **Astuce :** le client gagne des points sur les articles achetés. La partie payée avec des points, une carte cadeau, un avoir ou en compte ne rapporte pas de points. Le reçu affiche les **Points gagnés** et le **Solde de points**.

Les règles se règlent dans [Programme de fidélité](#) ; les corrections de solde se font sur la [fiche du client](#).

Vendre et utiliser une carte cadeau

Vendre une carte cadeau

1. Cliquez sur **Carte cadeau** sous le panier.
2. Dans **Vendre une carte cadeau**, tapez le **Montant** (au moins 1,00).
3. Si vous avez une carte pré-imprimée, scannez son code dans **Code de la carte (facultatif)**. Sinon, laissez vide : un code sera créé.
4. Cliquez sur **Ajouter à la vente**, puis encaissez normalement.
5. Après la vente, le cadre **Cartes cadeaux émises — remettez les codes au client** affiche le code. Remettez-le au client.

 **Cartes cadeaux** ×

Vendez une carte cadeau avec cette vente, ou vérifiez le solde d'une carte.

Vendre une carte cadeau

Montant

Code de la carte (facultatif)

Scannez une carte pré-imprimée, ou laissez vide pour générer un code

Ajouter à la vente

Vérifier un solde

CODE DE LA CARTE CADEAU

Vérifier le solde

Fermer

La fenêtre Cartes cadeaux

 **Attention** : un code de carte comporte **12 à 32 caractères**, uniquement des lettres et des chiffres, avec **au moins une lettre et au moins un chiffre**. Sinon le message « Un code de carte cadeau comporte 12 à 32 caractères, avec des lettres et des chiffres » s'affiche.

 **Attention** : le code complet n'est affiché qu'une seule fois. La carte cadeau n'a ni taxe ni remise ; elle se vend seulement en ligne et ne peut pas être mise en attente.

Payer avec une carte cadeau

1. Dans la fenêtre **Paiement**, cliquez sur **Carte cadeau**.
2. Scannez ou tapez le code de la carte.
3. Cliquez sur **Vérifier le solde**. Le solde disponible s'affiche.
4. Vérifiez le montant proposé, puis cliquez sur **Ajouter**.
5. Si la carte ne couvre pas tout, ajoutez un autre paiement pour le reste.

 **Astuce** : « Cette carte cadeau ne peut pas être utilisée » veut dire que la carte est inconnue, pas encore active ou expirée. La durée de validité des cartes se règle dans [Réglages généraux](#).

La partie **Vérifier un solde** de la fenêtre **Cartes cadeaux** donne le solde d'une carte sans vente : tapez le code et cliquez sur **Vérifier le solde**.

Vente à crédit (en compte) et avoir du client

Vendre en compte

La vente **En compte** est portée sur le compte du client, qui paiera plus tard. Elle est réservée aux clients qui ont un compte et une limite de crédit.

1. [Choisissez le client](#) avant d'encaisser.
2. Dans **Paiement**, cliquez sur **En compte**.
3. Le message « Porté au compte de ... » s'affiche. Vérifiez le montant, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Cliquez sur **Finaliser la vente**.

 **Attention** : le caissier doit obtenir l'approbation d'un gérant pour une vente en compte. Au-delà de la limite de crédit, une autorisation supplémentaire est nécessaire. Un client en **Crédit bloqué** ne peut plus acheter en compte.

 **Astuce :** sans client choisi, le bouton **En compte** affiche **Ajoutez d'abord un client**.

Payer avec l'avoir du client

Un avoir est un crédit gardé par le magasin, par exemple après un [retour remboursé en avoir](#).

1. Choisissez le client.
2. Dans **Paiement**, cliquez sur **Avoir** : le bouton affiche le montant disponible.
3. Cliquez sur **Ajouter**, puis complétez avec un autre paiement si besoin.

 **Astuce :** le bouton **Avoir** n'apparaît que si le client choisi a un avoir. Les deux modes demandent une connexion.

Les soldes et versements se suivent dans [Comptes clients](#).

Remettre le reçu (imprimer, e-mail, lien)

Après **Finaliser la vente**, la fenêtre **Vente terminée** s'ouvre. En haut, le cadre **À rendre** rappelle la monnaie à donner.

Vous pouvez ensuite :

- **Imprimer le reçu** : impression sur l'imprimante de tickets reliée (voir [Matériel](#)), sinon via la fenêtre d'impression du navigateur.
- **Envoyer le ticket par e-mail** : l'adresse du client est proposée. Cochez « Le client a demandé à recevoir ce ticket par e-mail (pas de marketing) », puis cliquez sur **Envoyer**.
- **Lien du ticket (SMS, WhatsApp)** : cliquez sur **Créer le lien**, puis **Copier le lien** ou **Partager**. Le lien est valable 30 jours.
- **Nouvelle vente** : ferme la fenêtre et vide l'écran pour le client suivant.

 **Astuce :** une réimpression porte toujours la mention COPIE. Les ventes passées se réimpriment depuis **Administration > Ventes** (voir [Historique des ventes](#)).

 **Attention :** l'envoi par e-mail n'est possible que si l'e-mail est configuré pour le magasin, et il est limité à quelques envois par minute. Il ne vaut pas accord pour recevoir de la publicité.

Si le magasin a coché **Imprimer automatiquement à la fin d'une vente** (voir [Reçus et impression](#)), le reçu sort sans clic.

Mettre un panier en attente et le reprendre

Un client a oublié quelque chose ? Mettez son panier de côté et servez le client suivant.

1. Cliquez sur **Mettre en attente** (touche **F6**).
2. Le message « Panier mis en attente sous le n° H-000003 » s'affiche et le panier se vide.
3. Pour le reprendre, cliquez sur **Paniers en attente** dans la barre du haut (touche **F9** ; sur téléphone : ... puis **Paniers en attente**).
4. Choisissez l'onglet **Cette caisse** ou **Tout le magasin**.
5. Cliquez sur **Reprendre** devant le bon panier.



La liste des paniers en attente

Le panier repris affiche « Panier en attente repris — le finaliser clôt la mise en attente. »
Terminez la vente normalement.

 **Attention :** les articles d'un panier en attente restent réservés. Le panier expire après un délai (24 heures par exemple). La mise en attente demande une connexion.


 **Astuce :** si les prix ont changé depuis la mise en attente, la fenêtre « Les prix ont changé depuis... » montre l'ancien et le nouveau total et vous demande de confirmer. La corbeille de la liste annule un panier en attente : ses articles sont remis en vente.

L'écran client

L'écran client est un second écran tourné vers le client. Il affiche les articles, le total, puis la monnaie rendue. Il fonctionne sur le même ordinateur que la caisse, sans passer par Internet.

1. Branchez un second écran sur l'ordinateur de la caisse.
2. Dans **Administration** > **Matériel**, cliquez sur **Ouvrir l'afficheur client**. Vous pouvez aussi ouvrir une nouvelle fenêtre du même navigateur à l'adresse de l'application suivie de /customer-display.

3. Faites glisser cette fenêtre sur l'écran du client et mettez-la en plein écran (touche F11).
4. Revenez sur la fenêtre de la caisse et vendez normalement.



L'écran client en attente d'une vente

Sans vente en cours, l'écran affiche le nom du magasin et **Bienvenue !**. Pendant la vente, il montre chaque article avec sa quantité et son prix, puis les remises, la taxe et le **TOTAL**. À la fin, il affiche **Merci !**, le total payé et la monnaie.

 **Attention** : ouvrez l'écran client dans le même navigateur et la même session que la caisse. Une autre machine ou un autre navigateur n'affiche rien.

 **Astuce** : l'écran client continue de fonctionner hors ligne, car il ne passe pas par Internet. La touche F1 n'y ouvre pas l'aide : il est destiné au client.

Sessions de caisse

Ouvrir une session de caisse

Dans l'application, un quart de travail s'appelle une **session**. Une session appartient à une caisse : elle commence par le comptage du fond de caisse et se termine par le comptage du tiroir. Chaque caissier ouvre et clôture sa propre session.

Ouvrez la session avant la première vente :

1. Vérifiez que la bonne caisse est choisie dans la liste en haut de l'écran.
2. Cliquez sur **Ouvrir la session**.
3. Laissez l'onglet **Compter par coupure** actif.
4. Pour chaque billet ou pièce, tapez le nombre trouvé dans le tiroir. Le **Total compté** se calcule tout seul.
5. Si vous préférez, cliquez sur **Saisir le total** et tapez directement le montant du **Fonds de caisse**.
6. Si le magasin accepte une autre monnaie (par exemple la gourde), tapez dans **Espèces en HTG dans le tiroir** le montant de cette monnaie déjà dans le tiroir. Laissez vide s'il n'y en a pas. À la clôture, ce montant compte dans les HTG attendus.
7. Ajoutez une remarque dans **Notes (facultatif)** si besoin.
8. Vérifiez la ligne **Fonds de caisse** en bas, puis cliquez sur **Ouvrir la session**.

Ouvrir la session

×

Register 2 (express) : comptez les espèces du tiroir avant la première vente.

Compter par coupure

Saisir le total

Fonds de caisse

100

Espèces en HTG dans le tiroir

2500

Laissez vide s'il n'y en a pas

Notes (facultatif)

Fonds de caisse : 100,00 \$US +
2 500,00 HTG

Annuler

Ouvrir la session

La fenêtre Ouvrir la session, avec le fonds de caisse en dollars et les gourdes du tiroir

Le bouton de la barre du haut affiche alors le numéro de session, par exemple **SH-000004 · Ouverte**. Cliquez dessus à tout moment pour voir le détail du tiroir.

💡 **Astuce :** la liste des coupures (billets et pièces) se règle dans **Administration > Sessions de caisse et espèces**, bloc **Coupures** (voir [Coupures, journée comptable et corrections](#)).

💡 **Astuce :** si le caissier précédent vous a passé la caisse à sa clôture, votre session est déjà ouverte avec ses espèces comptées comme fond de caisse.

Entrées, sorties, dépôts au coffre et ouverture du tiroir

Tout mouvement d'espèces hors vente doit être enregistré ; sinon le tiroir sera faux à la clôture.

Consulter la session en cours

Cliquez sur le bouton de session (par exemple **SH-000004 · Ouverte**). La fenêtre **Session et tiroir-caisse** montre le calcul du tiroir :

Session SH-000002

Register 1 · ouverte le 24 sept. 2026, 21:32 par Lina Joseph

Fonds de caisse	150,00 \$US
Ventes en espèces (monnaie déduite)	117,38 \$US
Entrée d'espèces	0,00 \$US
Sortie d'espèces	-0,00 \$US
Dépôts au coffre	-0,00 \$US
Paielements de dépenses	-15,00 \$US
Remboursements en espèces	-53,62 \$US
Attendu dans le tiroir	198,76 \$US
Ventes en espèces (HTG)	14 761,83 HTG
Attendu HTG	14 761,83 HTG

Remboursement en espèces · Return RET-000005

-49,49 \$US

Remboursement en espèces · Return RET-000006

-4,13 \$US

Paielement de dépense · EXP-000016: Dépense exemple : e...

-15,00 \$US

↓ Entrée d'espèces

↑ Sortie d'espèces

☒ Dépôt au coffre


🔒 Clôturer la session

La session en cours

Ligne	Signification
Fonds de caisse	Montant compté à l'ouverture.
Ventes en espèces (monnaie déduite)	Espèces encaissées, moins la monnaie rendue.
Entrée d'espèces	Espèces ajoutées en cours de journée.
Sortie d'espèces	Espèces retirées pour une petite dépense.
Dépôts au coffre	Espèces transférées du tiroir vers le coffre.
Paielements de dépenses	Dépenses payées avec l'argent du tiroir.
Attendu dans le tiroir	Ce qui devrait se trouver dans le tiroir maintenant.
Attendu HTG	Les gourdes qui devraient se trouver dans le tiroir (fonds, ventes, entrées, sorties et dépôts en HTG). Elles sont comptées à part à la clôture.

Enregistrer un mouvement

1. Dans la fenêtre de la session, cliquez sur **Entrée d'espèces**, **Sortie d'espèces** ou **Dépôt au coffre**.
2. Choisissez la **Devise** : **USD** ou **HTG**, selon les billets qui entrent ou sortent du tiroir. Saisissez le **Montant** dans cette devise et le **Motif** (au moins 2 caractères).
3. Si vous avez un numéro de sac ou de reçu, saisissez-le dans **Référence (facultatif)**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.



La fenêtre Entrée d'espèces, en gourdes

 **Astuce** : un mouvement en HTG ne change que les gourdes attendues ; les dollars attendus ne bougent pas.

 **Attention** : le caissier n'a pas le droit de faire ces mouvements seul : la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre après **Enregistrer**. Le gérant saisit ses identifiants et clique sur **Approuver** (voir [Faire approuver par un responsable](#)).

Ouvrir le tiroir sans vente

Pour faire de la monnaie à un client, par exemple. Chaque ouverture est enregistrée avec votre nom et un motif.

1. Cliquez sur **Ouvrir le tiroir** dans la barre du haut (sur téléphone : ... puis **Ouvrir le tiroir**).
 2. Saisissez le **Motif**, par exemple « Monnaie pour un client ».
 3. Cliquez sur **Enregistrer et ouvrir**, lisez le message, puis cliquez sur **Terminé**.
- **Enregistré. Le tiroir est ouvert.** : le tiroir branché s'est ouvert.
 - **Enregistré. Aucun matériel connecté : ouvrez le tiroir avec sa clé.** : aucun tiroir n'est relié à ce poste.

 **Astuce** : le bouton **Ouvrir le tiroir** n'apparaît que lorsque la session est ouverte. Si le tiroir n'a pas répondu, l'ouverture est quand même enregistrée.

Clôturer la session, compter le tiroir et imprimer le rapport Z

En fin de service, comptez le tiroir et clôturez la session.

1. Cliquez sur le bouton de session dans la barre du haut.
2. Cliquez sur **Clôturer la session**.
3. Laissez cochée la case **Comptage à l'aveugle** : vous comptez sans voir le montant attendu, ce qui rend le comptage plus honnête.
4. Cliquez sur **Commencer le comptage**.

 **Attention** : dès que le comptage commence, la caisse ne vend plus : la session passe à **Comptage en cours**. Pour vendre à nouveau, cliquez sur **Reprendre les ventes**. Pour revenir au comptage plus tard : **Poursuivre la clôture**.

Compter

1. Tapez le nombre de chaque billet et pièce en dollars.
2. Dans **Espèces en HTG dans le tiroir**, tapez le total des gourdes présentes (laissez vide s'il n'y en a pas).
3. Cliquez sur **Vérifier le comptage**.

L'application affiche, pour chaque devise, **Compté**, **Attendu** et **Écart** :

- écart nul ou dans la tolérance : message vert, par exemple « Dans la tolérance de 5,00 \$US » ;
- écart au-delà de la tolérance : message rouge ; un **Motif de l'écart** est obligatoire et le caissier doit obtenir l'approbation d'un gérant.

Terminer

1. Si un motif est demandé, remplissez **Motif de l'écart**.
2. Si le prochain caissier reprend ce tiroir, choisissez son nom dans **Passer la caisse à (facultatif)** : sa session s'ouvrira avec les espèces comptées. Sinon, laissez **Personne : clôturer seulement**.
3. Ajoutez des **Notes (facultatif)** si besoin. En cas de doute, cliquez sur **Recompter**.
4. Cliquez sur **Clôturer la session** (ou **Clôturer et passer la caisse**).

Quand l'écart dépasse la tolérance, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre : le gérant vérifie le tiroir, saisit ses identifiants et clique sur **Approuver**. Son nom figure sur le rapport Z (**Approuvé par**).

Le rapport Z

La fenêtre **Session clôturée** affiche le **RAPPORT Z** : heures, caissier et gérant, ventes par mode de paiement, ventes annulées, calcul du tiroir en USD et HTG, mouvements d'espèces, comptage, écart, tolérance et motif.

1. Cliquez sur **Imprimer le rapport Z**.
2. Cliquez sur **Terminé**.



Astuce : une réimpression du rapport Z porte la mention COPIE. Les rapports des sessions passées se retrouvent dans [Suivre les sessions](#). La tolérance d'écart se règle dans les paramètres du magasin.

Suivre les sessions de caisse (gérants)

Le gérant, l'administrateur et le propriétaire suivent toutes les sessions depuis

Administration > Sessions de caisse et espèces.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

Sessions de caisse et espèces

Sessions de caisse, comptages d'espèces et écarts. Ouvrez une session pour voir ses mouvements d'espèces et réimprimer le rapport Z.

Tous les statuts

Toutes les caisses

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

Écart au-delà de la tolérance

SESSION DE CAISSE	CAISSE	OUVERTURE	CLÔTURE	STATUT	FONDS DE CAISSE	ATTENDU	COMPTÉ	
SH-000004	Register 2 (express) Main drawer - journée comptable du 2026-09-26	25 sept. 2026, 20:26 Lina Joseph	25 sept. 2026, 20:51 Lina Joseph	Clôturée	200,00 \$US	268,36 \$US	250,00 \$US	△ -18,36
SH-000003	Downtown Register Main drawer - journée comptable du 2026-09-25	24 sept. 2026, 21:32 Marc Etienne	—	Ouverte	100,00 \$US	—	—	
SH-000002	Register 1 Main drawer - journée comptable du 2026-09-25	24 sept. 2026, 21:32 Lina Joseph	—	Ouverte	150,00 \$US	—	—	
SH-000001	Register 2 (express) Main drawer - journée comptable du 2026-09-25	24 sept. 2026, 21:31 Lina Joseph	24 sept. 2026, 21:32 Lina Joseph	Clôturée	100,00 \$US	158,09 \$US	155,59 \$US	△ -2,49

La liste des sessions de caisse

1. Filtrez par statut (**Ouverte**, **Comptage en cours**, **Clôturée**), par caisse ou par dates (**Du** et **Au** : la date de début doit précéder la date de fin).
2. Cochez **Écart au-delà de la tolérance** pour ne voir que les sessions à problème. Elles portent un triangle rouge.
3. Cliquez sur une session pour ouvrir son détail.

Le détail d'une session montre le **Fonds de caisse**, l'**Attendu**, le **Compté**, l'**Écart** et son motif, le calcul du tiroir, les ventes par mode de paiement et les **Mouvements d'espèces**. Depuis ce détail, le gérant peut :

- réimprimer le **Rapport Z** (session clôturée) ou un **Rapport X** (session encore ouverte) ;
- consulter le **Journal du tiroir** (chaque ouverture, avec son motif) ;
- cliquer sur **Clôturer la session** ou **Forcer la clôture** pour fermer la session d'un caissier absent ;
- voir les **Envois tardifs après clôture** (ventes hors ligne arrivées après la clôture) ;
- ajouter une correction (voir [Coupures, journée comptable et corrections](#)).

Attention : seules les personnes autorisées à gérer toutes les sessions (gérant, administrateur, propriétaire) peuvent forcer une clôture ou ajouter une correction.

Astuce : sur téléphone, la liste s'affiche en cartes ; touchez une carte pour ouvrir le détail.

Coupures, journée comptable et corrections de session

Sous la liste des sessions, la page **Sessions de caisse et espèces** contient deux réglages et, dans le détail de chaque session, les corrections.

Coupures

Le bloc **Coupures** liste les billets et pièces proposés au comptage (ouverture et clôture).

1. Ajoutez, modifiez ou retirez les valeurs de chaque devise.
2. Cliquez sur **Enregistrer. Utiliser les valeurs par défaut** remet la liste d'origine.

Journée comptable

Le bloc **Journée comptable** fixe l'heure où commence la journée (**La journée commence à**). Avec 04:00, une vente faite à 02:30 compte pour la veille dans les rapports. Ce réglage demande le droit de gérer les paramètres.

Corriger une session clôturée

Une session clôturée ne se rouvre jamais : on la corrige avec un motif.

1. Ouvrez la session dans la liste.
2. Dans **Corrections après clôture**, cliquez sur **Ajouter une correction**.
3. Choisissez **Correction des espèces attendues** ou **Correction des espèces comptées**, saisissez le montant et le motif.
4. Cliquez sur **Enregistrer la correction**.

La correction est ajoutée à l'historique de la session et au journal d'audit ; les chiffres d'origine restent visibles.

Retours et annulations

Faire un retour et rembourser le client

Un **retour** reprend des articles vendus, même des jours plus tard. Il crée un **avoir** (note de crédit) ; la vente d'origine reste dans l'historique, marquée remboursée. Pour une vente saisie par erreur pendant la même session, préférez l'[annulation](#).

 **Attention** : les retours sont réservés aux personnes autorisées à rembourser (gérant, administrateur, propriétaire par défaut). Le caissier ne voit pas le bouton **Retours** : il appelle le gérant. Hors ligne, le bouton est grisé.

Retrouver la vente et choisir les articles

1. Cliquez sur **Retours** dans la barre du haut (sur téléphone : ⋮ puis **Retours**).
2. Dans **Nouveau retour**, scannez le code-barres du reçu ou tapez son numéro, par exemple MAIN-000001.
3. Cliquez sur **Rechercher la vente**. La vente s'affiche avec son client et ses paiements.
4. Laissez l'onglet **Retour** actif.
5. Pour chaque article rapporté, tapez la quantité dans **À RETOURNER** (0 pour les autres : c'est un retour partiel).
6. Dans **ÉTAT**, choisissez : **Remettre en stock**, **Endommagé — garder en quarantaine** ou **Endommagé — mettre au rebut**.
7. Remplissez le **Motif du retour**.



Nouveau retour ×

Retrouvez la vente d'origine grâce au numéro du reçu, puis choisissez ce qui est retourné.

La fenêtre Nouveau retour

La colonne **REMBOURSEMENT** calcule le montant par ligne, remises et taxes d'origine comprises.

Choisir le remboursement

Choix dans « Rembourser sur »	Effet	Approbation
Païement d'origine (carte d'abord, puis espèces)	Rembourse sur les moyens de la vente.	Aucune.
Avoir du client	Crée un avoir utilisable sur un prochain achat.	Aucune. Demande un client sur la vente.
Cash, Card, MonCash...	Rembourse sur un autre moyen.	Peut demander un gérant.

1. Choisissez **Rembourser sur**, puis la **Caisse** d'où sortent les espèces.
2. Vérifiez le résumé, par exemple « 2 article(s) · remboursement d'environ 2,48 \$US ».
3. Cliquez sur **Rembourser**

 **Attention** : les remboursements en espèces sont pris sur la session ouverte de la caisse choisie et apparaîtront au comptage. Au-delà du délai de retour (30 jours par exemple), l'approbation d'un gérant est nécessaire. Les articles reviennent dans un emplacement de votre succursale.

Remettre l'avoir

La fenêtre **Retour effectué** affiche le document **AVOIR**, avec son propre numéro (par exemple MAIN-R-000001) et la facture d'origine. Cliquez sur **Imprimer l'avoir**, faites signer le client si besoin, rendez l'argent, puis cliquez sur **Terminé**.

 **Astuce** : si le client avait payé en gourdes, le remboursement en espèces se fait en gourdes, au taux de la vente d'origine (pas au taux du jour). La fenêtre affiche en vert le montant en HTG à rendre, et il sort des gourdes du tiroir.

Faire un échange

Le client rapporte un article et en prend un autre à la place. L'échange enregistre le retour et la nouvelle vente en une seule opération.

1. Cliquez sur **Retours**, retrouvez la vente, puis cliquez sur l'onglet **Échange**.
2. Indiquez les articles rapportés dans **À RETOURNER**, avec leur **ÉTAT**.
3. Dans **Articles de remplacement**, cherchez le nouvel article par nom, SKU ou code-barres. Cliquez dessus pour l'ajouter ; ajustez la quantité avec **+** et **-**.

4. Remplissez le **Motif du retour**, par exemple « Taille trop petite ».
5. Lisez le résumé, par exemple « Retourné 16,49 \$US · nouveaux articles 14,99 \$US · remboursement d'environ 1,50 \$US ». Si le nouvel article coûte moins cher, choisissez dans **Rembourser sur** comment rendre la différence. S'il coûte plus cher, choisissez dans **Le client paie la différence par** le mode de paiement.
6. Choisissez la **Caisse**, puis cliquez sur **Échange**.

La fenêtre **Échange enregistré** affiche l'avoir du retour et le numéro de la nouvelle vente, par exemple « Échange terminé : nouvelle vente MAIN-000006 ».

 **Astuce :** le montant exact de la différence est calculé à l'enregistrement. Si la nouvelle vente échoue, le retour reste enregistré : terminez l'échange depuis **Administration > Retours**, rubrique **Échanges incomplets**.

Faire un remboursement commercial

Le remboursement commercial rend de l'argent sans reprendre de marchandise, par exemple un geste pour un client mécontent.

1. Cliquez sur **Retours**, retrouvez la vente, puis cliquez sur **Remboursement commercial**.
2. Tapez le **Montant à rembourser (aucune marchandise ne revient)**.
3. Remplissez le **Motif du retour**.
4. Choisissez **Rembourser sur** et la **Caisse**.
5. Cliquez sur **Rembourser**

 **Attention :** le remboursement commercial est réservé aux personnes qui ont cette autorisation (gérant, administrateur, propriétaire). Sinon, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre. Après un remboursement commercial, la vente ne peut plus être annulée.

Suivre les retours dans l'administration

1. Ouvrez **Administration > Retours**.
2. La liste affiche chaque avoir : numéro, date, vente d'origine, motif, montant et statut.
3. Filtrez par statut : **Remboursé**, **Remboursement en attente** ou **Échec du remboursement**.
4. Cliquez sur **Nouveau retour** pour faire un retour depuis l'administration : la fenêtre est la même qu'à la caisse (voir [Faire un retour](#)).
5. Cliquez sur un avoir pour le revoir ou l'**Imprimer**.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Retours

Reprenez des articles de ventes précédentes et remboursez le client. Les articles remis en stock retournent dans l'inventaire.

Rechercher par numéro de retour ou de vente...

Tous les statuts

RETOUR	DATE	VENTE D'ORIGINE	MOTIF	REMBOURSEMENT	STATUT
MAIN-R-000002 Échange	25 sept. 2026, 20:40	MAIN-000005	Taille trop petite	16,49 \$US	Remboursé
MAIN-R-000001	25 sept. 2026, 20:38	MAIN-000001	Le client a changé d'avis	2,48 \$US	Remboursé
RET-000008	22 sept. 2026, 15:36	S-000489	Defective item	139,82 \$US	Remboursé
RET-000002	21 sept. 2026, 20:39	S-000470	Customer not satisfied	13,57 \$US	Remboursé
RET-000007	19 sept. 2026, 20:58	S-000451	Changed mind	1,69 \$US	Remboursé
RET-000006	15 sept. 2026, 00:12	S-000414	Damaged packaging	4,13 \$US	Remboursé
RET-000005	10 sept. 2026, 21:40	S-000376	Customer not satisfied	49,49 \$US	Remboursé
RET-000004	6 sept. 2026, 11:33	S-000339	Wrong size	97,46 \$US	Remboursé
RET-000003	3 sept. 2026, 19:23	S-000300	Defective item	39,58 \$US	Remboursé
RET-000001	2 sept. 2026, 10:28	S-000303	Customer not satisfied	76,99 \$US	Remboursé

La liste des retours

Astuce : un remboursement par carte peut rester **Remboursement en attente** le temps que la banque réponde. S'il échoue, cliquez sur **Relancer le remboursement par carte**, ou remboursez autrement.

Astuce : depuis le détail d'une vente (page **Ventes**), le bouton **Retourner des articles** ouvre directement le retour de cette vente.

Annuler une vente

L'annulation corrige une vente saisie par erreur : le stock est réintégré, les points gagnés sont retirés et les paiements sont annulés. Elle se fait dans l'administration.

- Ouvrez **Administration > Ventes**.
- Cherchez la vente par son numéro, puis cliquez dessus.
- Cliquez sur **Annuler la vente**.
- Lisez l'avertissement : l'action est irréversible.
- Tapez le **Motif**, par exemple « Saisie par erreur ».
- Cliquez sur le bouton rouge **Annuler la vente**. Pour renoncer, cliquez sur **Conserver la vente**.

Client : ROSE NICOLA

360 Energy Drink

2 x 25,00 \$US

50,00 \$US

Remise

-2,50 \$US

Sous-total

50,00 \$US

Remises

-2,50 \$US

Remise de groupe (VIP, 5 %)

-2,50 \$US

Taxe

4,75 \$US

TOTAL

52,25 \$US

Total en HTG

6 923,13 HTG

Cash

6 923,13 HTG

@ 132,5 HTG/USD

= 52,25 \$US

Points gagnés

+104

Solde de points

1131 (11,31 \$US)

Thank you for shopping with us – see you soon!

Envoyer le ticket par e-mail

Lien du ticket (SMS, WhatsApp)

L'annulation supprime l'effet de cette vente : le stock est réintégré à l'inventaire et les points de fidélité gagnés sont retirés. Cette action est irréversible.

Motif

ex. : Saisie par erreur

Conserver la vente

Annuler la vente

La confirmation d'annulation

La vente passe au statut **Annulée**. Les paiements en compte, en carte cadeau ou en avoir sont rendus au client ; une carte cadeau vendue dans cette vente est annulée.

Situation	Annulation possible ?	Que faire
Vente Terminée , session de caisse encore ouverte	Oui	Annulez la vente.
La session de la vente est clôturée	Non	Faites un retour .
La vente a déjà eu un retour ou un remboursement	Non (le bouton n'apparaît plus)	Faites un retour pour le reste.
Vente sans session, faite il y a plus de 24 heures	Non	Faites un retour.
Vente payée par un terminal de carte relié	Non	Faites un retour pour rembourser la carte.

Si l'annulation est refusée, la raison s'affiche en rouge sous le champ **Motif**.



Astuce : sans le droit d'annuler, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre : un gérant autorise l'annulation avec ses identifiants.

Hors ligne

Vendre hors ligne

La caisse garde sur l'appareil une copie des produits, des prix, des taxes et du stock. Si Internet coupe, vous continuez à vendre : chaque vente est enregistrée sur l'appareil puis envoyée au serveur dès le retour de la connexion.

Pour vendre hors ligne, la caisse doit avoir reçu une **autorisation hors ligne** pendant qu'elle était en ligne. Elle est renouvelée automatiquement quand la caisse est connectée et reste valable un certain temps (24 heures par défaut, voir [Hors ligne et sécurité](#)).

Vendre sans Internet

Quand la connexion tombe, l'indicateur en haut passe de **En ligne** (vert) à **Hors ligne** (orange). Un bandeau peut rappeler l'heure limite.

Hors ligne : vous pouvez continuer à vendre jusqu'au 30 sept. 2026, 08:45. Reconnectez-vous d'ici là.

Top Service Market | Downtown Register · D | SH-000003 · Ouverte | Ouvrir le tiroir | Hors ligne | Paniers en attente | Retours | Administration

Rechercher des produits ou scanner un code-barres... (F2)

Tout | Food & Grocery | Beverages | Snacks & Sweets | Dairy & Eggs | Bakery | Pantry Staples

360 Energy Drink
7460816100319
25,00 \$US 98 en stock

Back-to-School Kit
Standard
GFT-BACK2SCH-STD
19,99 \$US Rupture de stock

Ballpoint Pens (10 pack)
STA-PEN-10
4,49 \$US Rupture de stock

Bar Soap (3 pack)
BTY-SOAP-3
3,49 \$US 16 en stock

Basic Cotton T-Shirt
S / Black
APP-TEE-BASIC-S-BLACK
14,99 \$US 12 en stock

Basic Cotton T-Shirt
S / White
APP-TEE-BASIC-S-WHITE
14,99 \$US 14 en stock

Basic Cotton T-Shirt
S / Navy
APP-TEE-BASIC-S-NAVY
14,99 \$US 2 en stock

Basic Cotton T-Shirt
M / Black
APP-TEE-BASIC-M-BLACK
14,99 \$US 12 en stock

Basic Cotton T-Shirt
M / White
APP-TEE-BASIC-M-WHITE
14,99 \$US 26 en stock

Basic Cotton T-Shirt
M / Navy
APP-TEE-BASIC-M-NAVY
14,99 \$US 10 en stock

Basic Cotton T-Shirt
L / Black
APP-TEE-BASIC-L-BLACK
14,99 \$US 22 en stock

Basic Cotton T-Shirt
L / White
APP-TEE-BASIC-L-WHITE
14,99 \$US 26 en stock

Basic Cotton T-Shirt
L / Navy
APP-TEE-BASIC-L-NAVY
14,99 \$US 9 en stock

Basic Cotton T-Shirt
XL / Black
APP-TEE-BASIC-XL-BLACK
14,99 \$US 26 en stock

Basic Cotton T-Shirt
XL / White
APP-TEE-BASIC-XL-WHITE
14,99 \$US 16 en stock

Basic Cotton T-Shirt
XL / Navy
APP-TEE-BASIC-XL-NAVY
14,99 \$US 12 en stock

Client de passage
Aucun vendeur

360 Energy Drink
25,00 \$US l'unité · 7460816100319
1 25,00 \$US

% Remise | Mettre en attente

Carte cadeau

Hors ligne : la mise en attente nécessite une connexion.

Sous-total (2 articles) 28,49 \$US
TVA (10 %) 2,85 \$US
Total 31,34 \$US
≈ en HTG 4152,55 HTG

Encaisser 31,34 \$US

Vider le panier

La caisse hors ligne

1. Scannez ou cherchez les produits comme d'habitude (la recherche par nom, SKU ou code-barres marche hors ligne).
2. Cliquez sur **Encaisser**.
3. Encaissez en espèces, par carte ou MonCash, puis cliquez sur **Finaliser la vente**.
4. La fenêtre **Vente terminée** indique « Enregistrée hors ligne ». Le reçu porte un numéro provisoire qui commence par **OFFLINE-**. Remettez-le au client comme d'habitude.

Ce qui ne marche pas hors ligne

Fonction	Pourquoi
Paniers en attente	Ils sont gardés sur le serveur.
Cartes cadeaux (vente et paiement)	Le serveur vérifie le code et le solde.
Points, vente en compte, avoir	Le serveur vérifie le solde du client.
Rechercher ou créer un client	La vente continue en client de passage.
Codes promo	Le serveur valide le code.
Approbation d'un gérant	Elle passe par le serveur.
Retours et annulations	Le bouton Retours est grisé.

 **Attention** : hors ligne, la caisse ne vend pas plus que le stock qu'elle connaît (« Seulement ... en stock sur cette caisse (hors ligne) »). Un paiement en devise utilise le taux gardé sur la caisse.

Quand la vente hors ligne est suspendue

Si la caisse reste hors ligne trop longtemps, l'écran se verrouille : **La vente hors ligne est suspendue**. Causes possibles : l'autorisation a expiré, l'heure de l'appareil a reculé, ou la caisse a été désactivée. Les ventes déjà faites restent en sécurité. Reconnectez-vous puis cliquez sur **Réessayer**.

 **Attention** : une caisse neuve doit être ouverte au moins une fois avec Internet, sinon elle ne peut pas vendre hors ligne.

Envoi des ventes hors ligne au retour de la connexion

Dès que la connexion revient, la caisse envoie les ventes toute seule, puis réessaie régulièrement s'il en reste. Tant que des ventes attendent, l'indicateur affiche leur nombre, par exemple **En ligne · 1 en attente**.

1. Cliquez sur l'indicateur **En ligne / Hors ligne**.
2. La fenêtre **Ventes hors ligne** liste les ventes restées sur l'appareil, avec leur numéro, leur heure et leur montant.
3. Cliquez sur **Envoyer maintenant** pour forcer l'envoi.



La fenêtre Ventes hors ligne

État affiché	Signification	Que faire
En attente d'envoi	La vente sera envoyée automatiquement.	Rien. Gardez l'appareil allumé et connecté.
Envoi reporté, prochain essai à ...	Le serveur n'a pas pu être joint.	Vérifiez la connexion.
À vérifier	Le serveur a refusé la vente, avec la raison.	Faites corriger la cause par un gérant, puis Réessayer .

Une fois envoyées, les ventes passent dans la liste **Envoyées** avec le numéro provisoire et le numéro définitif, par exemple **OFFLINE-321E10D8 → MAIN-000008**. Dans **Administration > Ventes**, vous pouvez chercher une vente par son numéro hors ligne.

 **Attention :** n'effacez jamais les données du navigateur tant que des ventes attendent : elles seraient perdues. La déconnexion, elle, garde les ventes en attente.


 **Astuce :** si une caisse ne peut plus se connecter du tout, un gérant clique sur **Exporter les ventes non synchronisées** dans cette fenêtre (approbation demandée). Le fichier est importé par un administrateur dans [Appareils](#).

Les ventes hors ligne qui dépassent le stock réel ou les limites arrivent dans la [File de contrôle](#).

Ventes et dépenses

Le tableau de bord

Le **Tableau de bord** résume l'activité du magasin.



Le tableau de bord

- **Période** : Aujourd'hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, Ce mois-ci ou Période personnalisée. En période personnalisée, choisissez une date de début et une date de fin (la fin ne peut pas précéder le début).
- **Succursale** : Toutes les succursales ou une seule.
- **Taux de change** : le taux USD/HTG utilisé à la caisse. **Mettre à jour le taux** le modifie ; **Historique** montre les anciens taux (voir [Taux de change](#)).
- **Les chiffres clés** : ventes nettes et brutes, remises accordées, retours, taxes nettes, nombre de ventes, panier moyen, articles vendus, total encaissé (TTC), marge brute, ventes annulées, dépenses, écart de caisse, cartes cadeaux vendues, valeur du stock, dû aux fournisseurs et stock bas.
- **Plus bas** : les graphiques **Ventes par jour** et **Modes de paiement**, puis **Ventes par caissier** et **Meilleurs produits**.

Les cases en jaune attirent votre attention (écart de caisse, stock bas). Cliquez sur **Voir l'inventaire** → pour agir.

Attention : la marge, la valeur du stock et les coûts ne s'affichent que pour les rôles autorisés à voir les coûts. Un compte limité à certaines succursales ne voit que leurs chiffres.

Astuce : si vous avez une invitation d'un autre magasin, elle s'affiche aussi en haut du tableau de bord (voir [Invitations](#)).

Historique des ventes, réimpression et envoi du reçu

La page **Ventes** liste toutes les ventes avec le numéro, la date, le client, le caissier, le total et le statut.

Administration  

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

 Tableau de bord

 Rapports

 **Ventes**

 Devis

 Retours

 Sessions de caisse et espèces

 Dépenses

 Règlements par carte

 File de contrôle

CATALOGUE

 Produits

 Catégories

 Français 

 Aide

 Sécurité du compte

 Retour à la caisse

 Se déconnecter

Ventes

Consultez les ventes passées, réimprimez les reçus et annulez les erreurs.

 Rechercher par numéro de vente ou

Tous les statuts 

Depuis le début 

yyyy-mm-dd 

 au

yyyy-mm-dd 

VENTE	DATE	CLIENT	CAISSIER	TOTAL	STATUT
DT-000006	27 sept. 2026, 19:33	Rose Alexis	Admin User	52,25 \$US	Terminée
DT-000005	26 sept. 2026, 21:04	Rose Alexis	Lina Joseph	37,58 \$US	Terminée
MAIN-000011	26 sept. 2026, 10:39	Zz Group test	Admin User	2,96 \$US	Terminée
DT-000004 OFFLINE-BFE0352F	26 sept. 2026, 10:32	Client de passage	Admin User	3,84 \$US	Terminée
DT-000003	26 sept. 2026, 10:32	Client de passage	Admin User	3,84 \$US	Terminée
MAIN-000010	25 sept. 2026, 23:33	Client de passage	Lina Joseph Vendeur : Lina Joseph	21,99 \$US	Terminée
DT-000002	25 sept. 2026, 23:01	Client de passage	Admin User	11,52 \$US	Terminée
DT-000001 OFFLINE-7634C785	25 sept. 2026, 21:47	Client de passage	Lina Joseph	3,84 \$US	Terminée
MAIN-000009	25 sept. 2026, 20:50	Client de passage	Lina Joseph	12,05 \$US	Terminée
MAIN-000008 OFFLINE-321E10D8	25 sept. 2026, 20:46	Client de passage	Lina Joseph	5,13 \$US	Terminée
MAIN-000007	25 sept. 2026, 20:44	Rose Alexis	Lina Joseph	3,66 \$US	Terminée
MAIN-000006	25 sept. 2026, 20:40	Client de passage	Marc Etienne	16,49 \$US	Terminée

L'historique des ventes

1. Dans le menu, cliquez sur **Ventes**.
2. Tapez un numéro de vente dans la recherche. Les ventes faites hors ligne ont aussi un numéro OFFLINE-... que vous pouvez chercher.
3. Filtrez par statut : **Terminée, Annulée, Paiement en attente, En attente...**
4. Choisissez une période : **Aujourd'hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, Ce mois-ci** ou **Période personnalisée** (du ≤ au).
5. Utilisez **Précédent** et **Suivant** pour changer de page.

55 / 141

💡 **Astuce :** une vente peut aussi être **Remboursée** ou **Partiellement remboursée** après un retour. Le nom du vendeur apparaît sous le caissier quand il est différent.

Détail d'une vente et réimpression

1. Cliquez sur la ligne de la vente (sur téléphone : sur sa carte).
2. Le reçu complet s'affiche : articles, taxes, total, paiements et monnaie rendue.
3. Pour imprimer à nouveau, cliquez sur **Réimprimer (copie)**. Le reçu imprimé porte la mention COPIE.



Le détail d'une vente

Depuis ce détail, vous pouvez aussi **Retourner des articles** ([retour](#)) ou **Annuler la vente** ([annulation](#)).

Envoyer le reçu au client

1. Dans le détail de la vente, cliquez sur **Envoyer le ticket par e-mail**.
2. Saisissez l'adresse e-mail du client.
3. Cochez **Le client a demandé à recevoir ce ticket par e-mail (pas de marketing)**.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

Pour le SMS ou WhatsApp, cliquez sur **Lien du ticket (SMS, WhatsApp)** : l'application crée un lien vers le reçu, valable 30 jours.

⚠ Attention : cet envoi sert uniquement au reçu ; il ne donne pas l'accord du client pour recevoir de la publicité. Si l'adresse n'est pas celle du client de la vente, ses coordonnées ne figurent pas sur le document envoyé.

Créer un devis et le convertir en vente

Un devis présente des prix à un client avant l'achat. Il ne réserve pas de stock. La page **Devis** montre chaque devis avec son statut : **Brouillon**, **Envoyé**, **Accepté**, **Refusé** ou **Vendu**.

Administration ⓘ

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Devis

Devis pour vos clients. Imprimez-les ou envoyez-les, puis vendez un devis accepté en caisse aux prix indiqués.

+ Nouveau devis

Rechercher par numéro de devis ou client...

Tous les statuts

DEVIS	CLIENT	DATE	VALABLE JUSQU'AU	TOTAL	STATUT
EST-000008	Ecole Saint-Marc	26 sept. 2026	26 oct. 2026	286,77 \$US	Accepté
EST-000007	Marie Joseph	25 sept. 2026	25 oct. 2026	357,34 \$US	Brouillon
EST-000006	Rose Alexis	25 sept. 2026	25 oct. 2026	142,98 \$US	Vendu
EST-000005	Ecole Saint-Marc	25 sept. 2026	25 oct. 2026	165,87 \$US	Refusé
EST-000004	Mirlande Charles	25 sept. 2026	25 oct. 2026	50,57 \$US	Brouillon
EST-000003	Hotel Karibe (prospect)	25 sept. 2026	25 oct. 2026	988,52 \$US	Envoyé
EST-000002	Jean Michel	25 sept. 2026	25 oct. 2026	795,41 \$US	Envoyé
EST-000001	Café Soleil	25 sept. 2026	25 oct. 2026	388,65 \$US	Accepté

La liste des devis

Créer un devis

1. Cliquez sur **Nouveau devis**.
2. Dans **Client**, tapez le nom, le téléphone ou l'e-mail et choisissez le client. Pour une personne absente de vos clients, tapez simplement son nom.
3. Vérifiez **Valable jusqu'au** (30 jours par défaut). Cette date ne peut pas être dans le passé.
4. Dans **Ajouter des produits**, cherchez chaque produit et cliquez sur **Ajouter**.
5. Pour chaque ligne, réglez la **Qté**, le **Prix unitaire** si vous faites un prix spécial, la remise (**Rem. %**) et une **Note**.

6. Ajoutez si besoin une remise sur l'ensemble du devis, des **Notes** et des **Conditions générales** (acompte...).
7. Cliquez sur **Enregistrer le devis**. Les totaux exacts (taxes comprises) sont calculés à l'enregistrement.

Envoyer le devis et noter la réponse

1. Cliquez sur **Imprimer** (ou enregistrez en PDF), ou sur **Imprimer la pro forma** si le client demande une facture pro forma.
2. Remettez-le au client, puis cliquez sur **Marquer comme envoyé**.
3. Quand le client répond, cliquez sur **Accepté** ou **Refusé**.

 **Astuce : Dupliquer** crée un nouveau devis à partir de celui-ci. **Modifier** permet par exemple de prolonger la date de validité.

Convertir en vente

1. Ouvrez le devis accepté et cliquez sur **Vendre en caisse**.
2. La caisse s'ouvre avec le client et les articles, aux prix du devis. Un bandeau rappelle « Devis ... — vendu aux prix du devis ; finaliser la vente le convertit. »
3. Encaissez normalement. Le devis passe au statut **Vendu**.

 **Attention** : un devis expiré ne peut pas être vendu : modifiez-le d'abord pour prolonger **Valable jusqu'au**. Les prix du devis valent une seule fois, pour son client et ses quantités ; des unités en plus sont facturées au prix normal. Si le panier contient déjà des articles, l'application demande de les remplacer.

Enregistrer une dépense

La page **Dépenses** suit les frais du magasin : fournitures, transport, réparations, loyer...

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Dépenses

Enregistrez, approuvez et payez les dépenses du magasin. Les dépenses au-delà du seuil d'approbation doivent être approuvées par une deuxième personne.

+ Nouvelle dépense

Dépenses

Catégories

Rechercher par description, bénéficiaire, numéro, reçu

Tous les statuts

Toutes les catégories

NUMÉRO	DATE	DESCRIPTION	CATÉGORIE	PAYÉ PAR	STATUT	MONTANT	
EXP-000018	26 sept. 2026	PW approval test 1790387019297 Admin User	—	Carte	Approuvée par Marc Etienne	12 345,67 \$US	Rejete
EXP-000017	26 sept. 2026	PW approval test 1790386987005 Admin User	—	Carte	Approuvée par Marc Etienne	12 345,67 \$US	Rejete
EXP-000016	26 sept. 2026	Dépense exemple : eau pour le personnel Dépôt Kay Lolo - Reçu TICKET-771 - Admin User	Store supplies	Espèces	Payée par Marc Etienne	15,00 \$US	
EXP-000015	25 sept. 2026	Plastic bags Marché Salomon - Lina Joseph	Store supplies	Espèces	Approuvée par Admin User	12,50 \$US	Rejete
EXP-000014	24 sept. 2026	Delivery moto — hotel order Moto express - Reçu INV-2177 - Admin User	Transport & fuel	Espèces	Brouillon	25,00 \$US	Modifier Soumettre

La liste des dépenses

1. Dans le menu, cliquez sur **Dépenses**, puis sur **Nouvelle dépense**.
2. Saisissez la **Date**, le **Montant** et la **Description**.
3. Choisissez la **Catégorie** et saisissez le **Fournisseur / bénéficiaire**.
4. Choisissez **Payé par** : **Espèces**, **Carte**, **Virement bancaire** ou **Autre**.
5. Pour des espèces prises dans un tiroir, choisissez la caisse dans **Depuis la caisse**.
Laissez **Hors caisse** pour la petite caisse.
6. Saisissez la **Référence du reçu** et des **Notes** si besoin.
7. Cliquez sur **Soumettre** pour l'envoyer à l'approbation, ou sur **Enregistrer le brouillon** pour la compléter plus tard.

Nouvelle dépense

Date

2026-09-30

Montant

USD

Description

Catégorie

Sans catégorie

Fournisseur / bénéficiaire

Payé par

Espèces

Depuis la caisse

Hors caisse

Laissez vide pour la petite caisse hors caisses enregistreuses

Référence du reçu

Notes

Annuler

Enregistrer le brouillon

Soumettre

Le formulaire Nouvelle dépense

⚠ Attention : la date d'une dépense ne peut pas être dans le futur (« La date de la dépense ne peut pas être dans le futur »).

Une dépense au-dessus du seuil d'approbation du magasin passe au statut **soumise** et attend une [approbation](#). Sous le seuil, elle est approuvée automatiquement.

💡 Astuce : l'onglet **Catégories** crée vos catégories de dépenses (électricité, réparations...) avec **Ajouter une catégorie**, pour les rapports.

💡 Astuce : une dépense payée en gourdes se saisit en gourdes : choisissez **HTG** à côté du **Montant**. L'application la convertit en dollars au taux de vente pour les rapports et garde le montant en gourdes. Payée en espèces à une caisse, elle sort des gourdes du tiroir.

Approuver, rejeter et payer une dépense

Statuts d'une dépense : **brouillon**, **soumise**, **approuvée**, **rejetée**, **payée**.

Approuver ou rejeter

1. La personne chargée des approbations (gérant ou comptable) ouvre **Dépenses** et repère les lignes **soumise**.
2. Elle clique sur **Approuver**, ou sur **Rejeter** en indiquant le **Motif**.

 **Attention** : une dépense doit être approuvée par une autre personne que celle qui l'a enregistrée ou soumise, même s'il s'agit du propriétaire. Si c'est votre dépense, cliquez quand même sur **Approuver** : la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre et une autre personne autorisée y saisit son **E-mail du gérant**, son **Mot de passe** (et son code à deux facteurs si besoin), puis clique sur **Approuver**. C'est elle qui est enregistrée comme approbatrice.

Une dépense rejetée peut être modifiée et soumise de nouveau par la personne qui l'a enregistrée.

Payer

1. Sur la ligne de la dépense **approuvée**, cliquez sur **Payer**.
2. Dans **Payé depuis la caisse**, choisissez la caisse dont sort l'argent, ou **Hors caisse (petite caisse)**.
3. Saisissez une **Référence du paiement (facultatif)**.
4. Cliquez sur **Marquer comme payée**. La dépense passe au statut **payée**.

 **Attention** : les espèces payées depuis une caisse sont enregistrées comme une sortie dans la session ouverte de cette caisse ; sans session ouverte, le paiement est refusé. La sortie apparaîtra au comptage de fin de session.

Rapprocher les règlements par carte

La page **Règlements par carte** compare les relevés de votre banque ou de votre prestataire avec les paiements par carte encaissés en caisse.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Règlements par carte

Rapprochez les relevés de règlement de l'acquéreur des paiements par carte encaissés en caisse.

Importer un relevé de règlement

CSV avec les colonnes référence, amount, fee et date (les noms courants comme « Transaction ID » ou « Gross » fonctionnent aussi). Les lignes sont rapprochées des paiements encaissés par référence et montant.

Prestataire

manul

Référence du lot (facultatif)

ex. : versement 2026-09-21

Fichier CSV

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Importer

À rapprocher

Lignes de règlement sans paiement, et paiements par carte encaissés qu'aucun règlement ne couvre encore.

Tous les prestataires

Lignes de règlement sans paiement (0)

RÉFÉRENCE

RÉGLÉ LE

MONTANT

Rien à régulariser.

Paiements par carte pas encore réglés (289)

VENTE

RÉFÉRENCE

MONTANT

DT-000005

26 sept. 2026, 21:04 · Points de fidélité

-

18,79 \$US

Régulariser

MAIN-000007

25 sept. 2026, 20:44 · Avoir

-

2,48 \$US

Régulariser

MAIN-000006

25 sept. 2026, 20:40 · Crédit d'échange

-

16,49 \$US

Régulariser

MAIN-000005

25 sept. 2026, 20:39 · Card

-

16,49 \$US

Régulariser

MAIN-000003

25 sept. 2026, 20:33 ·

-

18,00 \$US

Régulariser

La page Règlements par carte

Importer un relevé

- Dans le menu, cliquez sur **Règlements par carte**.
- Sous **Importer un relevé de règlement**, choisissez le **Prestataire**.
- Ajoutez une **Référence du lot (facultatif)**, par exemple « versement 2026-09-21 ».
- Choisissez le **Fichier CSV** reçu du prestataire (colonnes de référence, montant, frais et date).
- Cliquez sur **Importer**. Les lignes sont rapprochées des paiements par référence et par montant.

Traiter ce qui reste « À rapprocher »

- Lignes de règlement sans paiement** : des lignes du relevé qu'aucun paiement ne couvre. Choisissez le paiement correspondant et cliquez sur **Associer et régulariser**, ou expliquez pourquoi il n'y en a pas.
- Paiements par carte pas encore réglés** : des paiements encaissés qu'aucun relevé ne couvre encore. Cliquez sur **Régulariser**, écrivez une **Note** (par exemple « Lot du terminal clôturé en retard »), puis confirmez.

Astuce : en bas de la page, **Lots importés** liste les relevés déjà importés, avec le nombre de lignes rapprochées, le brut et les frais. **Terminal de paiement par mode de paiement** indique quel terminal est relié à chaque mode.

62 / 141

La file de contrôle

La **File de contrôle** liste les ventes acceptées hors ligne qui doivent être vérifiées. La vente est déjà enregistrée : on corrige la cause, puis on clôture le dossier avec une note.

Administration  

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

 Tableau de bord

 Rapports

 Ventes

 Devis

 Retours

 Sessions de caisse et espèces

 Dépenses

 Règlements par carte

 **File de contrôle**

CATALOGUE

 Produits

 Catégories

 Français

 Aide

 Sécurité du compte

 Retour à la caisse

 Se déconnecter

File de contrôle

Ventes acceptées hors ligne à vérifier : articles vendus au-delà du stock, remises non approuvées. Corrigez la cause, puis clôturez le dossier avec une note.

 Ouvrir l'inventaire

Ouverte

Tous les types

OUVERTURE	TYPE	VENTE	DÉTAILS	STATUT
Rien à contrôler.				

La file de contrôle

Type de dossier	Ce qui s'est passé	Que faire
Vendu hors ligne au-delà du stock	La caisse a vendu plus que le stock	Compter le rayon, ajuster le stock, puis clôturer
Remise ou prix hors ligne non approuvé	Remise ou prix changé hors ligne sans le droit	Vérifier avec le caissier, puis clôturer
Envoyée après la clôture de sa session de caisse	La vente n'est pas dans le comptage	Vérifier l'argent de la session, puis clôturer
Vendue hors ligne sans session de caisse ouverte	Aucune session n'était ouverte	Rattacher l'argent à la bonne session
Vendu hors ligne en dehors de l'autorisation de la caisse	Vente faite après la fin de l'autorisation hors ligne	Vérifier la caisse et la vente
Caisse déclarée perdue	Un appareil perdu avait des ventes non envoyées	Estimer les ventes perdues, puis clôturer

1. Dans le menu, cliquez sur **File de contrôle**.
2. Gardez le filtre **Ouverte** pour voir les dossiers à traiter ; choisissez un type si besoin.

3. Cliquez sur le numéro de vente pour ouvrir la vente. Pour un problème de stock, cliquez sur **Ouvrir l'inventaire**.
4. Cliquez sur **Clôturer le dossier**, écrivez dans **Note** ce qui a été vérifié (obligatoire).
5. Cliquez sur **Marquer comme résolu**, ou sur **Classer sans suite (rien à faire)**.



Astuce : chaque type est traité par qui en a le droit : le stock par qui ajuste l'inventaire, la caisse par qui gère les sessions. Traitez la file chaque jour.

Rapports

Ouvrir et lire un rapport

La page **Rapports** (menu **Ventes**) est réservée aux personnes qui ont le droit de voir les rapports.

Administration   8

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

🇫🇷 Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Rapports

Rapports détaillés sur toute période, avec export CSV, Excel et PDF, et un contrôle de rapprochement.

7 derniers jours

2026-09-23

au

2026-09-29

Toutes les succursales

VENTES

Ventes par jour

Ventes par produit

Ventes par catégorie

Ventes par caissier

Ventes par heure

Ventes par vendeur

PAIEMENTS ET TAXES

Paiements par mode

Paiements par devise

Récapitulatif des taxes

Remises accordées

RETOURS ET ANNULATIONS

Retours et remboursements

Ventes annulées

INVENTAIRE

Valorisation du stock

Stock bas

Fiche de stock

Inventaires et ajustements

Transferts de stock

Ventes par jour

Ventes brutes, remises, retours et ventes nettes HT par jour et par devise (fuseau horaire du magasin).

CSV

Excel

PDF

Excel

Exporter en arrière-plan

Aucun filtre enregistré

Enregistrer les filtres

Généré le 29 sept. 2026, 08:47

DATE	DEVISE	VENTES	VENTES BRUTES (HT)	REMISES (HT)	RETOURS (HT)	VENTES NETTES (HT)	
23 sept. 2026	USD	9	472,59 \$US	3,00 \$US	0,00 \$US	469,59 \$US	35,6
24 sept. 2026	USD	17	892,12 \$US	6,23 \$US	0,00 \$US	885,89 \$US	84,0
25 sept. 2026	USD	10	210,40 \$US	23,07 \$US	17,24 \$US	170,09 \$US	16,0
26 sept. 2026	USD	4	45,93 \$US	2,10 \$US	0,00 \$US	43,83 \$US	4,3
27 sept. 2026	USD	1	50,00 \$US	2,50 \$US	0,00 \$US	47,50 \$US	4,7
Total		41	1671,04 \$US	36,90 \$US	17,24 \$US	1616,90 \$US	144,7

Exports en arrière-plan

Ventes par jour - Excel

25 sept. 2026, 20:27

Expiré

Le rapport Ventes par jour

Thème	Rapports
Ventes	Par jour, par produit, par catégorie, par caissier, par heure, par vendeur
Paielements et taxes	Paielements par mode, par devise, récapitulatif des taxes, remises accordées
Retours et annulations	Retours et remboursements, ventes annulées
Inventaire	Valorisation du stock, stock bas, fiche de stock, inventaires et ajustements, transferts
Espèces	Sessions et écarts de caisse
Achats	Achats, balance âgée fournisseurs
Dépenses	Dépenses
Clients	Points de fidélité
Administration	Activité du journal d'audit

1. Cliquez sur le rapport voulu dans la liste de gauche (sur téléphone : dans la liste **Rapport** en haut).
2. Choisissez la période : **Aujourd'hui**, **Hier**, **7 derniers jours**, **30 derniers jours**, **Ce mois-ci**, ou changez directement les dates. La date de début ne peut pas dépasser la date de fin.
3. Choisissez une succursale dans **Toutes les succursales** si besoin.
4. Le tableau s'affiche avec une ligne **Total**. **Généré le ...** indique l'heure du calcul.

Certains rapports montrent l'état actuel (**Valorisation du stock**, **Stock bas**) : le sélecteur de dates disparaît. La balance âgée fournisseurs et l'activité du journal d'audit couvrent tout le magasin (filtre de succursale grisé). Pour la **Fiche de stock**, choisissez d'abord un article.

 **Astuce** : chaque montant reste dans sa devise : les devises ne sont jamais additionnées entre elles.

 **Attention** : les colonnes de coût, de marge et de valeur au coût n'apparaissent que si votre rôle voit les coûts, y compris dans les exports. Un compte limité à certaines succursales ne voit que leurs chiffres.

Enregistrer des filtres

1. Réglez la période, la succursale et les paramètres.

2. Cliquez sur **Enregistrer les filtres**, tapez un **Nom du filtre**, cochez **Partager avec l'équipe** si besoin, puis **Enregistrer**.
3. Pour le réutiliser, choisissez-le dans **Filtres enregistrés....**

Une période relative comme « 7 derniers jours » reste relative. Pour supprimer un de vos filtres, choisissez-le puis cliquez sur la corbeille.

Exporter un rapport (CSV, Excel, PDF)

Les boutons d'export apparaissent en haut du rapport si vous avez le droit **Exporter les rapports**.

1. Ouvrez le rapport et réglez la période et la succursale.
2. Cliquez sur **CSV**, **Excel** ou **PDF**.
3. Le fichier se télécharge avec les mêmes filtres que l'écran.

 **Astuce :** **CSV** s'ouvre dans tous les tableurs, **Excel** garde la mise en forme des nombres, **PDF** est pratique pour imprimer ou envoyer au comptable.

Exporter en arrière-plan (gros rapports)

Pour un rapport long (une année entière), le fichier est préparé sur le serveur pendant que vous continuez à travailler.

1. Choisissez le format dans la petite liste (**Excel**, **CSV** ou **PDF**).
2. Cliquez sur **Exporter en arrière-plan**.
3. En bas du rapport, **Exports en arrière-plan** affiche la tâche : **Création du fichier...** puis **Prêt**.
4. Cliquez sur **Télécharger**. La corbeille retire l'export de la liste.

 **Attention :** le fichier reste disponible 24 heures (**Disponible jusqu'au ...**), puis devient **Expiré**. Chaque clic sur **Télécharger** crée un lien valable 15 minutes : s'il a expiré, cliquez de nouveau.

La liste montre vos exports des 7 derniers jours ; chacun ne voit que les siens. Sur la page **Produits**, **Exporter en CSV** et **Exporter en Excel** exportent tout le catalogue.

Rapprochement et récapitulatif du jour

Vérifier le rapprochement

Le rapprochement vérifie que chaque chiffre correspond aux enregistrements d'origine : lignes de vente, paiements, mouvements de stock, retours et remboursements.

1. En bas de la liste des rapports, cliquez sur **Rapprochement**.
2. Choisissez la période et, si besoin, la succursale.
3. Un bandeau vert indique **Tout concorde pour ... vente(s) sur cette période**.
4. Chaque contrôle réussi a une coche verte.

Administration admin@test.com - Propriétaire

VENTES

- Tableau de bord
- Rapports**
- Ventes
- Devis
- Retours
- Sessions de caisse et espèces
- Dépenses
- Règlements par carte
- File de contrôle

CATALOGUE

- Produits
- Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Remises accordées

RETOURS ET ANNULATIONS

Retours et remboursements

Ventes annulées

INVENTAIRE

Valorisation du stock

Stock bas

Fiche de stock

Inventaires et ajustements

Transferts de stock

ESPECES

Sessions et écarts de caisse

ACHATS

Achats

Balance âgée fournisseurs

DEPENSES

Dépenses

CLIENTS

Points de fidélité

ADMINISTRATION

Activité du journal d'audit

Rapprochement

Récapitulatif du jour (PDF)

Le sous-total, les remises, les taxes et le total de chaque vente sont égaux à la somme de ses lignes.

- ✓ **Les paiements couvrent chaque vente**
Le montant encaissé (moins la monnaie rendue) est égal au total de chaque vente terminée.
- ✗ **Chaque vente a mouvementé le stock**
Chaque article vendu a un mouvement de stock correspondant dans le registre d'inventaire.

Enregistrement	Attendu	Constaté	Détail
MAIN-000002	1	0	unités vendues vs unités déplacées
- ✓ **Les totaux des retours correspondent à leurs lignes**
Le total de chaque retour est égal à la somme de ses lignes retournées.
- ✓ **Les remboursements versés correspondent à chaque retour**
Le montant rendu (hors remboursements par carte échoués) est égal au total de chaque retour.
- ✓ **Aucune vente remboursée au-delà du montant payé**
Les retours d'une vente ne dépassent jamais le total de la vente.
- ✓ **Le statut de la vente reflète ses retours**
Les ventes entièrement retournées sont « remboursées » et celles partiellement retournées « partiellement remboursées ».
- ✓ **Aucune vente envoyée après la clôture de sa session**
Les ventes rattachées à une session après sa clôture (ex. ventes hors ligne envoyées tardivement) ne figurent pas dans son comptage figé et doivent être examinées par un responsable.
- ✓ **Les soldes de fidélité correspondent à leur registre**
Le solde de points de chaque client est égal à la somme de ses opérations de fidélité (depuis le début).
- ✓ **Les soldes en compte correspondent à leur registre**
Le solde dû en compte de chaque client est égal à la somme des écritures de son compte (depuis le début).
- ✓ **Les soldes des cartes cadeaux et avoirs correspondent à leurs mouvements**
Le solde de chaque carte cadeau / avoir est égal à la somme de ses mouvements (émission, utilisations, remboursements, annulations, ajustements, expiration).

Le rapprochement

Si un contrôle échoue, il porte une croix rouge, et un tableau liste chaque enregistrement concerné (**Attendu, Trouvé, Détail**).

Attention : un écart doit être examiné par un responsable. Notez la référence affichée et ouvrez la vente ou le retour concerné.

Imprimer le récapitulatif du jour

Le **Récapitulatif du jour (PDF)** résume la dernière journée de la période choisie (aujourd'hui par défaut).

1. Choisissez la succursale si besoin.

2. En bas de la liste des rapports, cliquez sur **Récapitulatif du jour (PDF)**.
3. Le PDF se télécharge : imprimez-le ou archivez-le.

Catalogue

La liste des produits et les étiquettes

La page **Produits** (menu **Catalogue**) affiche tout votre catalogue : SKU, code-barres, catégorie, taxe, prix, stock, type et statut. Elle demande le droit de gérer les produits (propriétaire, administrateur, gérant, magasinier).

Administration 8
admin@test.com - Propriétaire

Produits Exporter en CSV Exporter en Excel Imprimer des étiquettes Unités Attributs + Nouveau produit

Gérez votre catalogue de produits.

Rechercher par nom, SKU ou code-barres... Tous les statuts Mots-clés (séparés par des virgules) Toutes les succursales

NOM	SKU	CODE-BARRES	CATÉGORIE	TAXE	PRIX	STOCK	TYPE	STATUT
Sunscreen SPF50	8TY-SUN-SPF50	2000000010403	Health & Beauty	Standard goods	11,99 \$US	5	Simple	Actif
LED Bulb 9W (2 pack)	HOM-BULB-LED	2000000010359	Home & Kitchen	Standard goods	6,49 \$US	116	Simple	Actif
Non-stick Frying Pan 28cm	HOM-PAN-28	2000000010311	Home & Kitchen	Standard goods	24,99 \$US	115	Simple	Actif
Remote Control Car	TOY-CAR-RC	2000000010465	Toys & Games	Standard goods	34,99 \$US	3	Simple	Actif
Slim Fit Jeans	APP-JEAN-SLIM	-	Men	Standard goods	39,99 \$US	177	Avec variantes	Actif
Zip Hoodie	APP-HOOD-ZIP	-	Women	Standard goods	34,99 \$US	138	Avec variantes	Actif
Summer Dress	APP-DRS-SUM	-	Women	Standard goods	44,99 \$US	147	Avec variantes	Actif
Running Shoes	SHO-RUN-PRO	-	Shoes	Standard goods	69,99 \$US	122	Avec variantes	Actif
Beach				Standard			Avec	

VENTES
 Tableau de bord
 Rapports
 Ventes
 Devis
 Retours
 Sessions de caisse et espèces
 Dépenses
 Règlements par carte
 File de contrôle

CATALOGUE
 Produits
 Catégories

Français

Aide
 Sécurité du compte
 Retour à la caisse
 Se déconnecter

La liste des produits

1. Tapez un nom, un SKU ou un code-barres dans **Rechercher par nom, SKU ou code-barres....**
2. Filtrez si besoin par statut (**Actif**, **Inactif**, **Abandonné**), par **Mots-clés** ou par **Succursale**.
3. Pour exporter le catalogue, cliquez sur **Exporter en CSV** ou **Exporter en Excel**.

Chaque ligne a des icônes à droite :

- le crayon (**Modifier**) ouvre la fiche du produit ;
- les calques (**Variantes**) apparaissent pour les produits à variantes ;
- la corbeille rouge (**Abandonner**) retire le produit de la vente.

Attention : un produit n'est jamais supprimé. **Abandonner** le passe au statut **Abandonné** : il n'est plus vendu, mais son historique de ventes et de stock est conservé.

En haut de la page, d'autres boutons ouvrent : **Unités** ([produits au poids](#)), **Attributs** ([variantes](#)) et **Imprimer des étiquettes**.

Imprimer des étiquettes de prix

1. Cliquez sur **Imprimer des étiquettes**.
2. Cliquez sur **Ajouter** à côté de chaque produit voulu, puis indiquez le nombre d'étiquettes.
3. Choisissez la **Langue des étiquettes**, puis cliquez sur **Imprimer**. Chaque étiquette affiche le nom, le prix et le code-barres.

 **Astuce :** sur téléphone, les produits s'affichent en cartes, avec les mêmes boutons.

Créer ou modifier un produit

1. Sur la page **Produits**, cliquez sur **Nouveau produit**.
2. Remplissez **Nom** et **SKU** (votre code interne, unique).
3. Ajoutez si besoin une **Description** et un **Code-barres** (celui imprimé sur l'emballage).
4. Choisissez le **Type** (voir le tableau).
5. Saisissez le **Prix de vente** et le **Coût unitaire** (prix d'achat, utile pour les marges).
6. Choisissez la **Catégorie** et la **Catégorie de taxe**. Laissez **Taux de taxe par défaut du magasin** si le produit suit le taux normal.
7. Complétez au besoin **Marque**, **Fabricant**, **Unité de mesure** et **Mots-clés** (tapez un mot puis Entrée).
8. Dans **Assortiment par succursale**, cochez des succursales seulement si le produit n'est pas vendu partout.
9. Indiquez le **Stock minimum** et le **Seuil de réapprovisionnement** pour les alertes de stock bas.
10. Laissez **Suivre le stock** coché pour un article physique ; décochez-le pour un service. Cochez **Suivre les numéros de série** pour les appareils vendus avec un numéro.
11. Cliquez sur **Créer le produit**.

Nouveau produit

Ajoutez un produit à votre catalogue.

Nom

SKU

Description

Code-barres

Type

Simple

Prix de vente

0.00

Coût unitaire

Facultatif

Catégorie

Aucune catégorie

Catégorie de taxe

Taux de taxe par défaut du magasin

Marque

Fabricant

Unité de mesure

Aucune (pièce)

Mots-clés

Saisissez un mot-clé et appuyez sur Entrée

Les unités avec décimales (kg, m, l) se vendent au poids, à la longueur ou au volume.

Assortiment par succursale

Le formulaire Nouveau produit

Type	Quand l'utiliser
Simple	Un seul article, un seul prix. Le prix se saisit dans la fiche.
Variable (avec variantes)	Même produit en plusieurs tailles ou couleurs : chaque variante a son SKU, son code-barres, son prix et son stock.
Composé (lot)	Un lot ou coffret vendu comme un seul article.

 **Attention :** le type ne peut plus être changé après la création. Pour un produit variable ou composé, le prix se saisit dans les [variantes](#) après l'enregistrement.

 **Astuce :** si le chiffre de contrôle d'un code-barres EAN ou UPC est faux, l'application vous prévient.

Modifier un produit et ajouter des images

1. Cliquez sur le crayon de la ligne du produit.
2. Modifiez les champs voulus. **Statut** passe le produit en **Actif**, **Inactif** ou **Abandonné**.
3. En bas, dans **Images**, cliquez sur **Ajouter des images** : JPEG, PNG ou WebP de 5 Mo maximum, 10 images par produit.

4. Cliquez sur l'étoile d'une image pour en faire l'image principale (listes et caisse).
5. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

 **Astuce** : les images s'ajoutent seulement après la création : créez d'abord le produit, puis rouvrez-le.

Variantes, attributs et codes-barres

Avant de créer des variantes, vérifiez vos attributs (Taille, Couleur...) avec le bouton **Attributs** en haut de la page **Produits**. Chaque attribut a un nom, un code et une liste d'options séparées par des virgules.

Gérer les variantes

1. Sur la ligne d'un produit variable, cliquez sur l'icône **Variantes** (les calques).
2. La fenêtre **Variantes de ...** liste chaque variante : attributs, SKU, code-barres, prix, coût, stock et statut.
3. Pour ajouter une variante, cliquez sur **Ajouter une variante**, remplissez la ligne puis validez.
4. Pour modifier une variante, cliquez sur son crayon.

Créer plusieurs variantes d'un coup

1. Cliquez sur **Générer à partir des attributs**.
2. Cliquez sur les valeurs voulues pour chaque attribut (elles deviennent bleues).
3. Saisissez le **Prix des nouvelles variantes** et, si vous le connaissez, le **Coût unitaire**.
4. Cliquez sur **Aperçu** pour voir les combinaisons, puis sur **Créer les variantes**.

 **Astuce** : chaque combinaison des valeurs choisies devient une variante ; les combinaisons qui existent déjà sont ignorées.

Ajouter des codes-barres à une variante

Une variante peut avoir plusieurs codes-barres (ancien et nouvel emballage, par exemple).

1. Dans la fenêtre des variantes, cliquez sur l'icône **Codes-barres** (les barres verticales).
2. Scannez ou tapez le code dans **Scannez ou saisissez un code-barres**.
3. Cliquez sur **Ajouter**. La corbeille retire un code.

 **Attention** : un code-barres ne peut appartenir qu'à une seule variante. Scanner n'importe lequel de ses codes retrouve la variante à la caisse.

Unités et produits vendus au poids

Pour vendre du riz, du sucre, du tissu ou du carburant, créez d'abord une unité avec décimales.

1. Sur la page **Produits**, cliquez sur **Unités**.
2. Cliquez sur **Nouvelle unité**.
3. Saisissez le **Nom** (ex. Kilogramme) et le **Code** (ex. kg).
4. Cochez **Autorise les quantités décimales (ex. 1,25 kg)** et choisissez le nombre de **Décimales**.
5. Cliquez sur **Enregistrer l'unité**.

Ensuite, dans la fiche du produit :

1. Choisissez cette unité dans **Unité de mesure**. Le prix saisi devient le prix par unité (par kilo, par mètre...).
2. Si une balance imprime des étiquettes, saisissez son code article dans **PLU (code balance)**.
3. Enregistrez le produit.

 **Astuce** : à la caisse, le caissier saisit la quantité pesée (ex. 1,250 kg). Les étiquettes de balance (codes-barres commençant par 20 à 29) sont lues automatiquement si elles sont configurées (voir [Étiquettes de balance](#)).

Organiser les catégories

Les catégories forment une arborescence : une catégorie principale (ex. Alimentation) peut contenir des sous-catégories (ex. Boissons). Elles organisent la caisse et les rapports.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Catégories

Organisez les produits en arborescence de catégories.

+ Nouvelle catégorie

NOM	CODE	ORDRE D'AFFICHAGE	STATUT	
Food & Grocery	FOOD	0	Actif	 
Beverages	BEV	1	Actif	 
Snacks & Sweets	SNACK	2	Actif	 
Dairy & Eggs	DAIRY	3	Actif	 
Bakery	BAKERY	4	Actif	 
Pantry Staples	PANTRY	5	Actif	 
Electronics	ELEC	6	Actif	 
Phones & Accessories	PHONE	7	Actif	 
Audio	AUDIO	8	Actif	 
Clothing & Shoes	APPAREL	9	Actif	 
Men	MEN	10	Actif	 
Women	WOMEN	11	Actif	 

La page Catégories

1. Dans le menu, cliquez sur **Catégories**, puis sur **Nouvelle catégorie**.
2. Saisissez le **Nom** et le **Code** (le code sert dans les imports CSV).
3. Choisissez une **Catégorie parente**, ou **Aucune (premier niveau)** pour une catégorie principale.
4. Réglez l'**Ordre d'affichage** (0 apparaît en premier).
5. Laissez cochée **Active (affichée à la caisse et dans les fiches produit)**.
6. Cliquez sur **Créer la catégorie**.

 **Astuce :** pour modifier une catégorie, cliquez sur son crayon. Désactiver une catégorie la cache à la caisse sans toucher aux produits.

Importer des produits (CSV)

L'import crée ou met à jour de nombreux produits à partir d'un fichier CSV. Vous voyez toujours les changements avant l'enregistrement. Il faut la permission **Importer des produits depuis un CSV**.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

Importer des produits

Créez ou mettez à jour des produits à partir d'un fichier CSV. Vous verrez les changements avant tout enregistrement.

[Télécharger le modèle](#)

1. Choisissez un fichier CSV

CSV UTF-8 avec une ligne d'en-tête, jusqu'à 5 000 lignes et 2 Mo. Les cellules vides laissent les valeurs existantes inchangées.

Produits existants (même SKU)

Mettre à jour leurs informations

☐ Remplacer aussi leurs prix et coûts

Les prix des produits existants sont conservés sauf si vous cochez cette case. Les nouveaux produits reçoivent toujours le prix du fichier.

► Colonnes

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

La page Importer des produits

1. Dans le menu, cliquez sur **Importer**.
2. Cliquez sur **Télécharger le modèle** pour obtenir un fichier avec les bonnes colonnes.
3. Remplissez le fichier dans un tableur, puis enregistrez-le en CSV UTF-8 (5 000 lignes et 2 Mo au maximum).
4. Choisissez ce que deviennent les **Produits existants (même SKU)** : **Mettre à jour leurs informations** ou **Les laisser inchangés**.
5. Cochez **Remplacer aussi leurs prix et coûts** seulement si le fichier contient les nouveaux prix.
6. Cliquez sur **Choisir un fichier** et sélectionnez votre CSV.
7. Vérifiez le résumé : **Nouveaux produits**, **Mises à jour**, **Aucun changement** et **Lignes en erreur**.
8. Corrigez les lignes en erreur si besoin, puis cliquez sur **Importer N produits**.

Colonnes principales :

- **sku** (obligatoire) : reconnaît les produits existants ;
- **name** : obligatoire pour un nouveau produit ;
- **category_code** et **tax_category_code** : codes existants ;
- **price** et **cost** : produits simples seulement, avec un point décimal (ex. 4.50) ;
- **product_type** : simple, variable ou composite ;
- **status** : active, inactive ou discontinued.



Astuce : une cellule vide laisse la valeur existante inchangée.



Attention : la colonne `allow_backorder` est ignorée : la vente sous zéro de stock n'est jamais autorisée.

Les listes de prix

Une liste de prix remplace le prix de base de certains produits. La page **Listes de prix et taxes** les regroupe.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

* Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Listes de prix

Prix spéciaux pour les promotions, les clients en gros ou les membres.

+ Nouvelle liste de prix

Les listes **Standard** et **promotionnelles** s'appliquent automatiquement à la caisse lorsqu'elles sont actives et dans leurs dates — si plusieurs correspondent, la priorité la plus élevée l'emporte. Les listes **Gros** et **membres** ne s'appliquent que lorsque le caissier les choisit. Sélectionnez une liste pour modifier ses prix.

CODE	NOM	TYPE	DEVISE	SUCCURSALE	PRIORITÉ	VALIDITÉ	STATUT
SUMMER	Summer promotion	Promotionnelle	USD	Toutes les succursales	20	16 juin 2026, 18:41 – 16 juil. 2026, 18:41	Actif
WHOLESALE	Wholesale	Gros	USD	Toutes les succursales	10	Toujours	Actif

Catégories de taxe

Taxe les produits différemment (ex. alimentation, alcool, exonéré). Les produits sans catégorie de taxe utilisent le taux de taxe par défaut du magasin.

+ Nouvelle catégorie de taxe

CODE	NOM	TAUX DE TAXE	DESCRIPTION
BASIC	Basic necessities	Zero-rated (0%)	—
FOOD	Food & beverages	Reduced 5% (food) (5%)	—
STANDARD	Standard goods	Standard 10% (10%)	—

La page Listes de prix et taxes

Type	Application
Standard	Appliquée automatiquement à la caisse quand elle est active.
Promotionnelle	Appliquée automatiquement, en général pour une durée limitée (soldes).
Gros	Pour les clients d'un groupe qui l'a comme liste par défaut.
Membre	Pour les clients d'un groupe qui l'a comme liste par défaut.

Créer une liste

1. Cliquez sur **Nouvelle liste de prix**.

77 / 141

2. Saisissez le **Nom** et le **Code**.
3. Choisissez le **Type**, la **Devise** et la **Succursale** (ou **Toutes les succursales**).
4. Réglez la **Priorité** : la plus élevée l'emporte si plusieurs listes s'appliquent.
5. Indiquez **Valide du** et **Valide au** (laissez vide pour commencer tout de suite ou sans fin).
6. Cliquez sur **Créer la liste de prix**.

 **Attention** : la date de fin doit être après la date de début (« Doit être après la date de début ») et ne peut pas être dans le passé (« La date de fin ne peut pas être dans le passé »).

Saisir les prix

1. Cliquez sur la ligne de la liste dans le tableau.
2. Cliquez sur **Ajouter des produits** et choisissez les produits ou variantes.
3. Saisissez le **Prix de la liste**. Indiquez une **Qté min.** si le prix ne vaut qu'à partir d'une quantité.
4. Cliquez sur **Enregistrer les prix**.

 **Astuce** : les produits absents d'une liste gardent leur prix de base. Choisissez une liste comme **Liste de prix par défaut** d'un [groupe de clients](#) : la caisse l'applique automatiquement dès qu'un client du groupe est choisi. Les prix à partir d'une quantité minimum ne sont pas encore appliqués en caisse.

Les catégories de taxe

Les catégories de taxe permettent de taxer certains produits à un autre taux (alimentation, produits exonérés...).

1. Dans le menu, cliquez sur **Listes de prix et taxes**.
2. Descendez jusqu'à **Catégories de taxe** et cliquez sur **Nouvelle catégorie de taxe**.
3. Saisissez le **Code**, le **Nom** et choisissez le **Taux de taxe**. Choisissez **Aucun (exonéré de taxe)** pour un produit sans taxe.
4. Enregistrez, puis attribuez cette catégorie aux produits concernés dans leur fiche.

 **Astuce** : un produit sans catégorie de taxe utilise le taux par défaut du magasin. Les taux eux-mêmes se règlent dans [Taux de taxe](#).

Créer une remise ou un code promo

La page **Remises** regroupe les promotions et les codes promo utilisables à la caisse : type, valeur, nombre d'utilisations et validité.

Administration  

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Remises

Promotions et codes de remise appliqués à la caisse.

+ Nouvelle remise

CODE	NOM	TYPE	S'APPLIQUE À	VALEUR	UTILISATION	VALIDITÉ	STATUT
AUDIO20	Audio week: 20% off	Pourcentage	1 catégorie	20%	0 / ∞	Jusqu'au 3 juil. 2026	Actif
DRINKS15	15% off beverages	Pourcentage	1 catégorie	15%	8 / ∞	Toujours	Actif
EXPIRED5	Old spring promo	Pourcentage	Panier entier	5%	0 / ∞	28 mars 2026 – 27 mai 2026	Actif
SAVE5	5 off orders over 50	Montant fixe	Panier entier	5,00 \$US	10 / ∞	Toujours	Actif
WELCOME10	Welcome 10% off	Pourcentage	Panier entier	10%	15 / ∞	Toujours	Actif

La liste des remises

1. Cliquez sur **Nouvelle remise**.
2. Saisissez le **Nom** et le **Code**. Le caissier tape ce code à la caisse ; il est enregistré en majuscules.
3. Choisissez le **Type** : **Pourcentage de remise**, **Montant fixe de remise** ou **Achetez X, obtenez Y gratuits**.
4. Choisissez **S'applique à** : **Panier entier**, **Produits spécifiques** ou **Catégories spécifiques**.
5. Saisissez la valeur : pourcentage, montant, ou **Quantité achetée** et **Quantité offerte**.
6. Au besoin, fixez un **Montant minimum d'achat**, une **Remise maximale** et une **Limite d'utilisation**.
7. Réglez la **Priorité** : les remises de priorité plus élevée s'appliquent en premier.
8. Indiquez les dates **Valide du** et **Valable jusqu'au**.
9. Cliquez sur **Créer la remise**.

 **Attention** : la date de fin doit être après la date de début et ne peut pas être dans le passé. Une remise dont la date de fin est passée n'est plus acceptée à la caisse, même si son statut est encore **Actif**.



Astuce : les remises manuelles données par le caissier (sans code) sont limitées par les paramètres du magasin ; au-delà, un gérant doit approuver.

Stock

Consulter le stock et repérer le stock bas

Toutes les tâches de stock se font dans **Administration > Inventaire**. Les onglets sont **Stock**, **Mouvements**, **Comptages**, **Transferts**, **Ancienneté** et **Valorisation**. Le magasinier, le gérant, l'administrateur et le propriétaire y ont accès ; un caissier consulte seulement le stock à la caisse.

L'onglet **Stock** affiche, pour chaque produit et chaque emplacement, les quantités **En stock**, **Réservé**, **Disponible** et **En transit**, avec les dates du **Dernier comptage** et de la **Dernière réception**.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Inventaire

Stock par emplacement, réceptions, comptages et historique.

Stock

Mouvements

Comptages

Transferts

Ancienneté

Valorisation

Tous les emplacements

☐ Stock bas uniquement

☐ Vendable uniquement

Compter / ajuster

Réceptionner du stock

PRODUIT	SKU	CODE-BARRES	EMPLACEMENT	EN STOCK	RÉSERVÉ	DISPONIBLE	EN TRANSIT	DERNIER COMPTAGE	DERNIÈRE RÉCEPTION
360 Energy Drink	7460816100319	7460816100319	Backstore Warehouse > Backstore aise A Quarantaine	100	—	100	—	—	27 sept
360 Energy Drink	7460816100319	7460816100319	Main Stockroom > Sales floor	0 Bas	—	0	—	—	—
360 Energy Drink	7460816100319	7460816100319	Downtown Store > Downtown sales floor	98	—	98	—	—	27 sept
Back-to-School Kit Standard	GFT-BACK2SCH-STD	2000000010939	Downtown Store > Downtown sales floor	0 Bas	—	0	—	—	—
Back-to-School Kit Standard	GFT-BACK2SCH-STD	2000000010939	Main Stockroom > Sales floor	124	—	124	—	—	26 ju

L'onglet Stock

1. Tapez un nom, un SKU ou un code-barres dans la recherche.
2. Choisissez un emplacement dans **Tous les emplacements** pour voir un seul magasin ou entrepôt.
3. Cochez **Vendable uniquement** pour cacher les emplacements non vendables (quarantaine, endommagé).

Astuce : seul le stock d'un emplacement vendable peut être vendu. Le stock en quarantaine ou endommagé est gardé à part et porte une étiquette jaune.

81 / 141

Repérer le stock bas

Un produit est en stock bas quand sa quantité atteint ou passe sous son **Stock minimum** (fiche produit).

1. Cochez **Stock bas uniquement**. Les lignes concernées portent l'étiquette rouge **Bas**.
2. Commandez ces produits (voir [Réapprovisionnement](#)).

 **Astuce :** l'application vérifie le stock régulièrement et envoie une alerte dans la cloche pour chaque emplacement en stock bas. L'alerte disparaît quand le stock est reconstitué.

Réceptionner du stock sans bon de commande

Utilisez cette fonction pour une livraison sans bon de commande. Pour une commande fournisseur, passez par [Réceptionner une livraison](#).

1. Dans l'onglet **Stock**, cliquez sur **Réceptionner du stock**.
2. Choisissez l'**Emplacement** qui reçoit la marchandise.
3. Saisissez la **Référence fournisseur** (facture ou bon de livraison) et, si besoin, des **Notes**.
4. Cherchez chaque produit dans **Produits** et cliquez sur **Ajouter**.
5. Saisissez la quantité en **Bon état**, la quantité **Endommagé** et le **Coût unitaire**.
6. Cliquez sur **Réceptionner du stock**.

Réceptionner du stock

Enregistrez une livraison sans bon de commande. Les quantités sont ajoutées à l'emplacement choisi ; un coût unitaire met à jour le coût du produit (coût moyen pondéré ou FIFO, selon la méthode de valorisation du magasin). Pour réceptionner un bon de commande, utilisez Achats. Les unités endommagées vont à l'emplacement de quarantaine ou d'articles endommagés de l'entrepôt s'il y en a un, pour ne pas être vendues.

Emplacement

Downtown Store > Downtown sales floor

Référence fournisseur

Notes

Produits

Rechercher des produits par nom, SKU ou code-barres...

Sunscreen SPF50

BTY-SUN-SPF50 · 11,99 \$US · 5 en stock

+ Ajouter

LED Bulb 9W (2 pack)

HOM-BULB-LED · 6,49 \$US · 116 en stock

+ Ajouter

Non-stick Frying Pan 28cm

HOM-PAN-28 · 24,99 \$US · 115 en stock

+ Ajouter

Remote Control Car

TOY-CAR-RC · 34,99 \$US · 3 en stock

+ Ajouter

Slim Fit Jeans — S

APP-JEAN-SLIM-S · 39,99 \$US · 31 en stock

+ Ajouter

La fenêtre Réceptionner du stock

Astuce : le coût unitaire saisi met à jour le coût du produit (coût moyen pondéré ou PEPS, selon la méthode du magasin). Les unités endommagées vont en quarantaine si l'entrepôt en a une.

Corriger le stock, voir les mouvements et vérifier le stock

Corriger le stock (ajustement)

Un ajustement corrige le stock après une casse, un vol, une date dépassée ou une erreur de comptage.

1. Dans l'onglet **Stock**, cliquez sur **Compter / ajuster**.
2. Choisissez l'**Emplacement** et le **Motif : Comptage de stock (recomptage), Endommagé, Vol / perte, Expiré ou Autre**.
3. Choisissez le **Mode : Définir la quantité comptée** (l'écart est calculé) ou **Ajouter / retirer une quantité** (+5 pour ajouter, -2 pour retirer).
4. Expliquez la raison dans **Notes**.
5. Ajoutez les produits, saisissez les quantités, puis cliquez sur **Enregistrer l'ajustement**.

83 / 141

Comptage / ajustement de stock

Corrigez le stock d'un emplacement après un comptage, ou passez en perte des articles endommagés, volés ou périmés.

Emplacement

Downtown Store > Downtown sales floor

Motif

Comptage de stock (recomptage)

Mode

Définir la quantité comptée

Saisissez la quantité comptée ; l'écart est enregistré.

Ajouter / retirer une quantité

Saisissez +5 pour ajouter ou -2 pour retirer du stock actuel.

Notes

Produits

Rechercher des produits par nom, SKU ou code-barres...

Sunscreen SPF50

BTY-SUN-SPF50 · 11,99 \$US · 5 en stock

+ Ajouter

LED Bulb 9W (2 pack)

HOM-BULB-LED · 6,49 \$US · 116 en stock

+ Ajouter

Non-stick Frying Pan 28cm

HOM-PAN-28 · 24,99 \$US · 115 en stock

+ Ajouter

Remote Control Car

TOY-CAR-RC · 34,99 \$US · 3 en stock

+ Ajouter

Slim Fit Jeans — S

APP-JEAN-SLIM-S · 39,99 \$US · 31 en stock

+ Ajouter

La fenêtre Compter / ajuster

Attention : le stock ne peut jamais devenir négatif. Si vous retirez plus que le stock, l'ajustement est refusé et la quantité disponible est indiquée. Cette règle vaut aussi pour les ventes, les transferts et l'import.

Astuce : les ajustements demandent la permission **Ajuster le stock**. Chacun reçoit un numéro (ADJ-...) visible dans l'onglet **Mouvements**.

Consulter les mouvements

L'onglet **Mouvements** montre les 200 derniers mouvements : ventes, retours, réceptions, transferts, ajustements et comptages. Filtrez par emplacement ; chaque ligne indique le **Type**, la **Quantité** (+ entrée, – sortie), la **Référence** et les **Notes**. Cet historique fait foi.

Vérifier et reconstruire le stock

1. Dans **Mouvements**, cliquez sur **Vérifier le stock**.
2. Choisissez le **Périmètre** : **Tout le magasin** ou un emplacement.
3. Cliquez sur **Vérifier (simulation)** : rien n'est modifié.
4. Si tout va bien : **Tout correspond à l'historique. Rien à corriger.**
5. Sinon, vérifiez les écarts, puis cliquez sur **Appliquer les corrections**.

⚠ Attention : Appliquer les corrections remplace les quantités enregistrées par celles de l'historique. Réservez cette action au gérant ou à l'administrateur.

Transférer du stock entre emplacements

Un transfert déplace du stock d'un emplacement à un autre (de l'entrepôt vers une succursale, par exemple). Il passe par trois étapes : brouillon, expédition, réception.

Administration
admin@test.com - Propriétaire

Inventaire
Stock par emplacement, réceptions, comptages et historique.

Stock Mouvements Comptages **Transferts** Ancienneté Valorisation

Déplacez du stock entre emplacements. Les unités expédiées sont en transit jusqu'à leur réception à destination.

Paramètres des transferts Tous les statuts

+ Nouveau transfert

TRANSFERT	DE → VERS	STATUT	LIGNES	CRÉÉ	EXPÉDIÉ
TRF-000004	Main Stockroom › Sales floor → Downtown Store › Downtown sales floor	Reçu	1	25 sept. 2026, 20:35	25 sept. 2026, 20:36
TRF-000003	Backstore Warehouse › Backstore aisle A → Downtown Store › Downtown sales floor	Brouillon	1	24 sept. 2026, 21:36	—
TRF-000002	Main Stockroom › Sales floor → Downtown Store › Downtown sales floor	En Transit	4	24 sept. 2026, 21:36	24 sept. 2026, 21:36
TRF-000001	Backstore Warehouse › Backstore aisle A → Main Stockroom › Sales floor	Reçu	6	24 sept. 2026, 21:35	24 sept. 2026, 21:36

L'onglet Transferts

Créer le transfert

1. Cliquez sur l'onglet **Transferts**, puis sur **Nouveau transfert**.
2. Choisissez l'emplacement **Origine** et l'emplacement **Destination**.
3. Ajoutez les produits et saisissez la **Quantité** de chacun, avec des **Notes** si besoin.
4. Cliquez sur **Enregistrer le brouillon**.

💡 Astuce : un brouillon ne bouge pas le stock. Vous pouvez encore le **Modifier** ou l'annuler (**Annuler le transfert**).

Expédier

1. Cliquez sur la ligne du transfert pour l'ouvrir.

2. Si le bouton **Soumettre pour approbation** apparaît, cliquez dessus et attendez qu'un responsable clique sur **Approuver**.
3. Cliquez sur **Expédier...**, saisissez dans **Maintenant** les unités qui partent.
4. Cochez **C'est la dernière expédition** si le reste ne sera jamais envoyé.
5. Cliquez sur **Expédier**. Les unités quittent l'origine et passent **En transit**.

Réceptionner à destination

1. À l'arrivée, ouvrez le transfert et cliquez sur **Réceptionner....**
2. Saisissez les quantités arrivées en **Bon état**, **Endommagé** et **Manquant**.
3. Cliquez sur **Réceptionner**. Le transfert passe au statut **Reçu** ; son **Historique** garde chaque étape.

 **Attention** : les unités manquantes restent en transit jusqu'à ce qu'on les retrouve. Si elles sont perdues, cliquez sur **Passer les manquants en perte** et indiquez la raison.

 **Attention** : dans **Paramètres des transferts**, le gérant choisit quand un transfert doit être approuvé avant l'expédition : **Jamais**, **Au-delà d'un montant** ou **Toujours**. La personne qui a demandé le transfert ne peut pas l'approuver elle-même. La **Tolérance de surplus reçu (%)** fixe combien d'unités en trop peuvent être reçues sans approbation.

Faire un inventaire (comptage)

Un comptage compare le stock réel au stock enregistré, pour tout un emplacement ou une seule catégorie.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Inventaire

Stock par emplacement, réceptions, comptages et historique.

Stock

Mouvements

Comptages

Transferts

Ancienneté

Valorisation

Comptez un emplacement (ou une catégorie), vérifiez les écarts, puis validez-les en ajustements de recomptage.

Tous les statuts

+ Nouveau comptage

COMPTAGE	EMPLACEMENT	STATUT	COMPTÉ	COMMENCÉ	VALIDÉ
CNT-000003	Main Stockroom > Sales floor	Validé	2 / 8	25 sept. 2026, 20:37	25 sept. 2026, 20:39
CNT-000002	Main Stockroom > Sales floor	Comptage En Cours	0 / 4	24 sept. 2026, 21:37	—
CNT-000001	Main Stockroom > Sales floor	Validé	5 / 5	24 sept. 2026, 21:36	24 sept. 2026, 21:37

L'onglet Comptages

Commencer

1. Cliquez sur l'onglet **Comptages**, puis sur **Nouveau comptage**.
2. Choisissez l'**Emplacement** et une **Catégorie** (ou **Tous les produits**).
3. Laissez coché **Comptage à l'aveugle** : les compteurs ne voient pas les quantités attendues.
4. Ajoutez des **Notes** et cliquez sur **Commencer le comptage**.

Astuce : les quantités attendues sont figées au démarrage. Vous pouvez continuer à vendre pendant le comptage : ces ventes ne comptent pas comme des écarts.

Saisir et soumettre

1. Ouvrez le comptage (statut **Comptage en cours**).
2. Saisissez la quantité dans **Compté** et, en cas d'écart, un **Motif**. Laissez vide une ligne non comptée : elle ne sera pas ajustée.
3. Cliquez sur **Enregistrer les comptages** pour continuer plus tard, ou sur **Soumettre le comptage**.

L'application affiche les écarts, les unités en plus ou en moins et la valeur nette.

Attention : si tous les écarts restent dans la tolérance du magasin, le comptage est validé tout de suite. Sinon il passe **À approuver** : une personne autre que le compteur, avec la

permission **Approuver les écarts d'inventaire**, doit le valider.

Approuver (gérant)

1. Ouvrez le comptage **À approuver** et vérifiez chaque écart et son motif.
2. Cliquez sur **Approuver et valider** pour corriger le stock, ou sur **Renvoyer** pour faire recompter.

Annuler le comptage l'arrête sans rien modifier.

Ancienneté et valorisation du stock

Ancienneté

L'onglet **Ancienneté** classe le stock par âge (0 à 30 jours, 31 à 60 jours... plus de 180 jours) avec sa valeur. Utilisez-le pour repérer les produits qui ne se vendent pas et prévoir une promotion.

Valorisation

L'onglet **Valorisation** est visible par les personnes qui voient les coûts et peuvent ajuster le stock ou gérer les paramètres.

The screenshot displays the 'Inventaire' (Inventory) application interface. On the left is a sidebar menu with sections: 'Administration' (admin@test.com - Propriétaire), 'VENTES' (Tableau de bord, Rapports, Ventes, Devis, Retours, Sessions de caisse et espèces, Dépenses, Règlements par carte, File de contrôle), 'CATALOGUE' (Produits, Catégories), and user options (Français, Aide, Sécurité du compte, Retour à la caisse, Se déconnecter). The main area is titled 'Inventaire' with the subtitle 'Stock par emplacement, réceptions, comptages et historique.' Below this are tabs: Stock, Mouvements, Comptages, Transferts, Ancienneté, and Valorisation (which is active). The 'Valorisation' tab contains two main sections: 'Méthode de valorisation' (Method of valuation) and 'Réévaluer un produit' (Revalue a product). The 'Méthode de valorisation' section shows the current method as 'Coût moyen pondéré' (Weighted average cost) and includes a 'Passer au PEPS...' button. It lists three bullet points: 'Vers le coût moyen', 'Vers le PEPS', and 'Chaque changement est enregistré'. The 'Réévaluer un produit' section includes a description of the function and a 'Réévaluer...' button.

L'onglet Valorisation

- **Méthode de valorisation : Coût moyen pondéré ou PEPS** (premier entré, premier sorti).
Le bouton **Passer au PEPS...** ou **Passer au coût moyen pondéré...** change la méthode.
- **Réévaluer un produit** : corrige le coût unitaire d'un produit (erreur de prix d'achat). Les quantités ne changent pas.

Pour réévaluer :

1. Cliquez sur **Réévaluer...**, puis sur **Choisir** à côté du produit.
2. Saisissez le **Nouveau coût unitaire** et la **Raison (obligatoire)**.
3. Validez. L'écart de valeur est enregistré comme une réévaluation et journalisé.

 **Attention** : changer de méthode de valorisation est une décision comptable. Parlez-en à votre comptable avant.

Achats

Gérer les fournisseurs

Tout le cycle d'achat se fait dans **Administration > Achats**. Les onglets visibles dépendent de vos permissions : **Bons de commande, Fournisseurs, Réapprovisionnement, Retours fournisseurs** (magasinier, gérant...) ; **Factures, Paiements, Dettes fournisseurs** (gérant, administrateur, propriétaire).

L'onglet **Fournisseurs** liste vos fournisseurs avec leur contact, leurs conditions de paiement, leur devise et leur statut.

The screenshot displays the 'Achats' (Purchases) section of a software interface. On the left is a sidebar menu with 'Administration' selected, showing a user profile 'admin@test.com - Propriétaire'. Below this are categories like 'VENTES' (Sales) and 'CATALOGUE'. The main area is titled 'Achats' and contains a sub-header 'Fournisseurs, bons de commande, livraisons, factures fournisseurs et sommes dues aux fournisseurs.' Below this is a navigation bar with tabs: 'Bons de commande', 'Fournisseurs' (active), 'Réapprovisionnement', 'Retours fournisseurs', 'Factures', 'Paiements', and 'Dettes fournisseurs'. A search bar 'Rechercher des fournisseurs...' and a '+ Nouveau fournisseur' button are present. The main content is a table of suppliers:

CODE	NOM	CONTACT PRINCIPAL	CONDITIONS	DEVISE	STATUT		
SUP-FOOD	Caribbean Foods Distribution	Rose Augustin - Sales rep rose@example.com	30 jours net	USD	Actif	Produits	Modifier
SUP-HOME	Casa Home Goods	Wilson Noel - Sales rep wilson@example.com	45 jours net	USD	Actif	Produits	Modifier
FOURN-EX	Fournisseur exemple SA	ventes@fournisseur-exemple.ht	30 jours net Délai 7 j	USD	Actif	Produits	Modifier
SUP-OFFICE	Scribe Office & Toys	Judith Alexis - Sales rep judith@example.com	30 jours net	USD	Actif	Produits	Modifier
SUP-FASH	Urban Style Wholesale	Sandra Michel - Sales rep sandra@example.com	15 jours net	USD	Actif	Produits	Modifier
SUP-ELEC	Voltix Electronics Import	Kevin Paul - Sales rep kevin@example.com	45 jours net	USD	Actif	Produits	Modifier

L'onglet Fournisseurs

1. Cliquez sur **Nouveau fournisseur**.
2. Saisissez le **Code** et le **Nom**, puis l'**E-mail**, le **Téléphone** et le **Numéro fiscal**.
3. Indiquez les **Conditions de paiement (jours net)**, par exemple 30.
4. Indiquez le **Délai de livraison (jours)** : il fixe la date prévue des nouvelles commandes.
5. Saisissez la **Devise** (USD, HTG...) ; vide = devise du magasin.
6. Complétez l'**Adresse**, la **Ville** et les **Contacts (Ajouter un contact)**.
7. Cliquez sur **Enregistrer le fournisseur**.

 **Attention** : un fournisseur **Inactif** ou **Bloqué** ne peut plus recevoir de nouveaux bons de commande.



Astuce : le bouton **Produits** d'un fournisseur note, pour chaque produit, le code fournisseur, le dernier coût, la quantité minimum de commande et s'il est le fournisseur **Préfé**ré. Ces informations servent au [réapprovisionnement](#).

Créer et faire approuver un bon de commande

Administration 
admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Achats

Fournisseurs, bons de commande, livraisons, factures fournisseurs et sommes dues aux fournisseurs.

Bons de commande

Fournisseurs

Réapprovisionnement

Retours fournisseurs

Factures

Palements

Dettes fournisseurs

Rechercher

Tous les statuts

Tous les fournisseurs

Réception hors commande

+ Nouvelle commande

BC	FOURNISSEUR	LIVRER À	STATUT	ATTENDU	TOTAL
P0-000011	Fournisseur exemple SA	Main Stockroom > Sales floor	Partiellement Reçu	2 oct. 2026	1800,00 \$US
P0-000010	Casa Home Goods	Main Stockroom > Sales floor	Annulé	—	549,00 \$US
P0-000009	Caribbean Foods Distribution	Main Stockroom > Sales floor	Partiellement Reçu	25 sept. 2026	99,95 \$US
P0-000008	Urban Style Wholesale	Main Stockroom > Sales floor	Émis	29 sept. 2026	480,00 \$US
P0-000007	Voltix Electronics Import	Main Stockroom > Sales floor	À Approuver	8 oct. 2026	2385,00 \$US
P0-000006	Scribe Office & Toys	Main Stockroom > Sales floor	Brouillon	4 oct. 2026	306,80 \$US
P0-000005	Scribe Office & Toys	Main Stockroom > Sales floor	Reçu	—	3362,60 \$US
P0-000004	Casa Home Goods	Main Stockroom > Sales floor	Reçu	—	7243,30 \$US
P0-000003	Urban Style Wholesale	Main Stockroom > Sales floor	Reçu	—	21152,00 \$US
P0-000002	Voltix Electronics Import	Main Stockroom > Sales floor	Reçu	—	5629,50 \$US
P0-000001	Caribbean Foods Distribution	Main Stockroom > Sales floor	Reçu	—	3857,30 \$US

L'onglet Bons de commande

Créer le brouillon

1. Dans **Bons de commande**, cliquez sur **Nouvelle commande**.
2. Choisissez le **Fournisseur** et l'emplacement **Livrer à**.
3. Vérifiez la **Livraison prévue** (calculée avec le délai du fournisseur ; elle ne peut pas être dans le passé).
4. Cherchez chaque produit et cliquez sur **Ajouter**. Saisissez la **Quantité** et le **Coût unitaire**, et si besoin une remise (**Rem. %**) ou une **Taxe**.
5. Complétez la **Taxe de commande**, la **Livraison** (frais de transport) et la **Référence fournisseur**.
6. Ajoutez des **Notes** (imprimées sur la commande).
7. Cliquez sur **Enregistrer le brouillon**.

91 / 141

Soumettre et faire approuver

1. Ouvrez le bon en cliquant sur sa ligne, puis cliquez sur **Soumettre**.
2. Sous le seuil d'approbation du magasin, la commande est approuvée automatiquement. Au-dessus, elle passe **À approuver**.

 **Attention** : une commande au-dessus du seuil doit être approuvée par une autre personne que son créateur, avec la permission **Approuver les bons de commande**. Même le propriétaire ne peut pas approuver sa propre commande.

Pour approuver : le gérant ouvre la commande depuis son compte et clique sur **Approuver** ; ou, s'il est présent, le créateur clique sur **Approuver** et le gérant saisit ses identifiants dans la fenêtre **Approbation du gérant requise**.

 **Astuce** : **Renvoyer** remet la commande en brouillon avec une raison. Après l'approbation, cliquez sur **Marquer comme émis** quand la commande est envoyée au fournisseur. **Imprimer** produit la commande en PDF ou sur papier.

 **Astuce** : une commande est dans la devise du fournisseur (par exemple HTG). À la réception, les coûts en gourdes entrent dans le stock convertis en dollars au taux de vente.

Réceptionner une livraison fournisseur

1. Ouvrez le bon de commande au statut **Émis** ou **Partiellement reçu**.
2. Cliquez sur **Réceptionner la marchandise**.
3. Dans **Reçu maintenant**, saisissez les unités arrivées en bon état.
4. Dans **Endommagé**, saisissez les unités abîmées. Cochez **Accepter en stock** seulement si vous les gardez.
5. Vérifiez le **Coût unitaire** et saisissez le **Numéro de bon de livraison / facture**.
6. Cliquez sur **Réceptionner**.

Si tout n'est pas arrivé, la commande passe **Partiellement reçu** : le reste sera réceptionné à la prochaine livraison. Chaque réception reçoit un numéro (GRN-...) visible dans **Réceptions de marchandises**.

 **Attention** : recevoir plus que la quantité commandée n'est accepté que dans la tolérance du magasin. Au-delà, une personne avec la permission **Approuver les bons de commande** doit l'autoriser.



Astuce : si le fournisseur ne livrera jamais le reste, cliquez sur **Clôture partielle** et indiquez la raison. Pour une livraison sans bon de commande, utilisez **Réception hors commande** dans l'onglet **Bons de commande** (permission spécifique).

Enregistrer une facture fournisseur

La facture est comparée au bon de commande et aux quantités reçues (rapprochement à trois voies).

Administration 8
admin@test.com - Propriétaire

Achats
Fournisseurs, bons de commande, livraisons, factures fournisseurs et sommes dues aux fournisseurs.

Bons de commande Fournisseurs Réapprovisionnement Retours fournisseurs **Factures** Paiements Dettes fournisseurs

Tous les fournisseurs Tous les statuts [+ Nouvelle facture](#)

FACTURE	FOURNISSEUR	BC	DATE	ÉCHÉANCE	STATUT	TOTAL	DÙ
FAC-2026-0415	Fournisseur exemple SA	PO-000011	26 sept. 2026	26 oct. 2026	Approuvé	1200,00 \$US	500,00 \$US

VENTES
 Tableau de bord
 Rapports
 Ventes
 Devis
 Retours
 Sessions de caisse et espèces
 Dépenses
 Règlements par carte
 File de contrôle

CATALOGUE
 Produits
 Catégories

Français
 Aide
 Sécurité du compte
 Retour à la caisse
 Se déconnecter

L'onglet Factures

1. Cliquez sur l'onglet **Factures**, puis sur **Nouvelle facture**.
2. Choisissez le **Fournisseur** et le **Type** (**Facture** ou **Solde d'ouverture**).
3. Saisissez le **Numéro de facture fournisseur** et la **Date de facture** (pas dans le futur).
4. Laissez la **Date d'échéance** vide pour utiliser les conditions du fournisseur ; sinon, elle ne peut pas précéder la date de facture.
5. Choisissez le **Bon de commande** : ses lignes reçues s'affichent. Cochez les lignes facturées et vérifiez quantités et prix.
6. Pour des frais hors commande (transport...), cliquez sur **Ajouter une ligne**.
7. Cliquez sur **Enregistrer la facture**.

La fiche de la facture affiche l'**Écart de prix** et l'**Écart de qté** par rapport à la commande, puis le **Reste dû**.

 **Attention** : une facture sans écart (ou dans la tolérance) est approuvée tout de suite. Au-delà, elle reste **À approuver** : une autre personne que celle qui l'a saisie doit cliquer sur **Approuver**. Seule une facture approuvée peut être payée.

 **Astuce** : une facture erronée ne se supprime pas : cliquez sur **Annuler la facture** et indiquez la raison.

Payer un fournisseur et suivre les dettes

Payer un fournisseur

1. Cliquez sur l'onglet **Paiements**, puis sur **Nouveau paiement**.
2. Choisissez le **Fournisseur**.
3. Saisissez le **Montant**, la **Date** (pas dans le futur) et le **Mode** (**Espèces**, **Virement bancaire**, **Chèque**, **Carte**, **Mobile money** ou **Autre**).
4. Saisissez la **Référence** (numéro de chèque ou de virement).
5. Dans **Imputer aux factures**, saisissez le montant payé pour chaque facture, ou cliquez sur **Plus anciennes d'abord**.
6. Cliquez sur **Enregistrer le paiement**.

 **Astuce** : un paiement peut être partiel. Ce qui n'est pas imputé reste en compte chez le fournisseur et s'impute plus tard avec **Imputer**. **Nouvel avoir** enregistre une note de crédit reçue du fournisseur.

Suivre les dettes fournisseurs

L'onglet **Dettes fournisseurs** montre ce que vous devez à chaque fournisseur, classé par retard : **Non échu**, **1 à 30 jours**, **31 à 60 jours**, **61 à 90 jours**, **Plus de 90 jours**.

Administration ⓘ

admin@test.com - Propriétaire

ACHATS

Fournisseurs, bons de commande, livraisons, factures fournisseurs et sommes dues aux fournisseurs.

Bons de commande

Fournisseurs

Réapprovisionnement

Retours fournisseurs

Factures

Paiements

Dettes fournisseurs

Échéancier au

2026-09-30

Montants de factures ouverts selon le nombre de jours de retard. Cliquez sur un fournisseur pour voir son relevé.

FOURNISSEUR	NON ÉCHU	1 À 30 JOURS	31 À 60 JOURS	61 À 90 JOURS	PLUS DE 90 JOURS	NON IMPUTÉ	SOLDE
Fournisseur exemple SA FOURN-EX	500,00 \$US	—	—	—	—	-150,00 \$US	350,00 \$US
Total	500,00 \$US	0,00 \$US	0,00 \$US	0,00 \$US	0,00 \$US	-150,00 \$US	350,00 \$US

L'onglet Dettes fournisseurs

1. Changez la date **Échéancier au** si besoin.
2. Cliquez sur un fournisseur pour ouvrir son **Relevé** : factures, avoirs et paiements avec le solde progressif.
3. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le relevé.

💡 **Astuce** : vous pouvez payer un fournisseur dans une autre devise que la sienne. Choisissez la devise à côté du **Montant** : des gourdes versées sur une dette en dollars sont converties au taux de vente ; des dollars versés sur une dette en gourdes sont convertis au taux d'achat. L'aide sous le montant indique ce qui est réglé.

Retourner des marchandises à un fournisseur

1. Cliquez sur l'onglet **Retours fournisseurs**, puis sur **Nouveau retour**.
2. Choisissez le **Fournisseur**, puis la **Réception** d'origine.
3. Dans la colonne **Retour**, saisissez le nombre d'unités renvoyées (au maximum la quantité **Retournable**).
4. Indiquez le **Motif** et, si le fournisseur en a donné un, le numéro d'**Autorisation de retour** (RMA).
5. Cliquez sur **Enregistrer le retour**.

 **Astuce :** les unités retournées sortent du stock de l'emplacement de réception. Un avoir fournisseur de leur valeur est créé automatiquement et réduit ce que vous devez.

Préparer une commande de réapprovisionnement

L'onglet **Réapprovisionnement** liste les produits dont le stock est sous le **Seuil de réapprovisionnement**, avec la quantité déjà en commande et une quantité suggérée.

Administration 
admin@test.com - Propriétaire

VENTES

- Tableau de bord
- Rapports
- Ventes
- Devis
- Retours
- Sessions de caisse et espèces
- Dépenses
- Règlements par carte
- File de contrôle

CATALOGUE

- Produits
- Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Achats

Fournisseurs, bons de commande, livraisons, factures fournisseurs et sommes dues aux fournisseurs.

Bons de commande Fournisseurs Réapprovisionnement Retours fournisseurs Factures Paiements Dettes fournisseurs

Stock à

Tous les emplacements

Quantité suggérée : la quantité de réapprovisionnement du produit, sinon de quoi atteindre son stock maximum, au moins le minimum de commande du fournisseur. Définissez les points de commande sur les produits et les fournisseurs préférés dans Fournisseurs → Produits.

Pas encore de fournisseur

Ajoutez ces produits à un fournisseur (Fournisseurs → Produits) pour les commander d'ici.

PRODUIT	EN STOCK	EN COMMANDE	SEUIL DE RÉAPPROVISIONNEMENT	COÛT UNITAIRE	ORDRE
Sunscreen SPF50 BTY-SUN-SPF50	5	0	10	5,20 \$US	24
Kitchen Knife Set (5) HOM-KNF-SET	3	0	10	15,00 \$US	24
Remote Control Car TOY-CAR-RC	3	0	10	16,00 \$US	24
					Total estimé 868,80 \$US

L'onglet Réapprovisionnement

1. Choisissez l'emplacement dans **Stock à**.
2. Ajustez la quantité de chaque produit dans la colonne **Ordre**.
3. Cliquez sur **Créer un bon de commande brouillon** : un brouillon est créé pour le fournisseur préféré.
4. Vérifiez-le et soumettez-le dans l'onglet **Bons de commande**.

 **Astuce :** un produit sans fournisseur apparaît sous **Pas encore de fournisseur**. Ajoutez-le à un fournisseur (bouton **Produits** du fournisseur) pour pouvoir le commander d'ici.

Clients

Rechercher et créer un client

La page **Administration > Clients** est réservée aux personnes qui peuvent modifier les clients (propriétaire, administrateur, gérant). Les caissiers recherchent et ajoutent des clients depuis la caisse. Les onglets sont **Clients**, **Doublons possibles**, **Groupes** et **Champs personnalisés**.

Administration 8
admin@test.com - Propriétaire

Clients
Gérez les comptes clients et la fidélité.

[Clients](#) [Doublons possibles](#) [Groupes](#) [Champs personnalisés](#)

Tous les statuts Tous les groupes

CODE	NOM	E-MAIL	TÉLÉPHONE	GROUPE	POINTS	DERNIER ACHAT	STATUT		
CUST-000003	Rose Alexis	rose.alexis2@example.com	+509 3338 2064	VIP	1131	27 sept. 2026	Actif		
CUST-000019	Sandra Alexis	sandra.alexis18@example.com	+509 3862 4998	Retail	593	25 sept. 2026	Actif		
CUST-000009	Esther Augustin	—	+509 3288 9180	Retail	2029	22 sept. 2026	Actif		
CUST-000025	Marie Augustin	—	+509 3294 3835	Retail	897	23 sept. 2026	Actif		
CUST-000010	Daniel Baptiste	daniel.baptiste9@example.com	+509 3688 9599	Retail	2567	23 sept. 2026	Actif		
CUST-000026	Jean Baptiste	jean.baptiste25@example.com	+509 3389 7293	Retail	318	21 sept. 2026	Actif		
CUST-	Nadine		+509 3571			20			

La liste des clients

Rechercher

1. Tapez un nom, un code, un e-mail ou un téléphone dans la recherche.
2. Filtrez si besoin par statut (**Actif**, **Inactif**, **Bloqué**) ou par groupe.
3. Le tableau affiche le groupe, les **Points** et la date du **Dernier achat**.
4. Cliquez sur l'œil pour ouvrir la [fiche](#), ou sur le crayon pour la modifier.

Créer un client

1. Cliquez sur **Nouveau client**.
2. Choisissez le **Type** : **Particulier** ou **Entreprise**. Laissez le **Code** vide : il sera créé automatiquement.
3. Saisissez **Prénom**, **Nom** (ou le nom de l'entreprise), **E-mail** et **Téléphone**. La date de naissance, facultative, ne peut pas être dans le futur ni avant 1900.

4. Pour un client à crédit, saisissez la **Limite de crédit** et les **Conditions de paiement (jours)**.
5. Choisissez le **Groupe** du client (ses prix de groupe s'appliqueront à la caisse).
6. Dans **Consentement marketing**, cochez **Accepte les e-mails marketing** et/ou **Accepte les SMS marketing** seulement si le client est d'accord, puis indiquez **Comment le consentement a-t-il été donné ?**.
7. Cliquez sur **Créer le client**.

Nouveau client

Ajoutez un client à votre magasin.

Type	Code
Particulier	
Laissez vide pour en générer un automatiquement.	
Prénom	Nom
Entreprise (facultatif)	Numéro fiscal
E-mail	Téléphone
Date de naissance	Limite de crédit
yyyy-mm-dd	0.00
Conditions de paiement (jours)	☐ Blocage du crédit (aucune nouvelle vente en compte)
30	
Vide : conditions du groupe, sinon 30 jours	
Groupe	Birthday club
Aucun groupe	—
Preferred contact	
—	

Le formulaire Nouveau client

Attention : n'envoyez jamais de message publicitaire à un client qui n'a pas donné son accord. Chaque changement de consentement est daté et gardé dans l'**Historique** du consentement.

Astuce : si un client avec le même e-mail ou téléphone existe déjà, l'application vous prévient avant la création.

La fiche client (notes, adresses, champs personnalisés)

La fiche a cinq onglets : **Détails**, **Compte** (selon vos droits), **Adresses et contacts**, **Notes** et **Activité**.

Rose Alexis Actif

CUST-000003 · Particulier

Détails

Compte

Adresses et contacts

Notes

Activité

E-mail	Téléphone	Entreprise
rose.alexis2@example.com	+509 3338 2064	—
Numéro fiscal	Date de naissance	Points de fidélité
—	5 juin 1987	1131
Solde	Limite de crédit	Conditions de paiement
0,00 \$US	0,00 \$US	—
Blocage du crédit	Groupe	Client depuis
Non	VIP	26 juin 2026
Dernier achat		
27 sept. 2026, 19:33		
Plus de détails		
Birthday club	Preferred contact	
Oui	Email	
Consentement marketing		
E-Mail : Non SMS : Non Mis à jour le 26 juin 2026, 18:41 via in_store		
► Historique (2)		
🎁 Points de fidélité		
1131 points - valeur 11,31 \$US		
+100 ou -50		Motif (obligatoire)
		Ajuster
27 sept. 2026, 19:33		Gagnés +104 1131

La fiche d'un client

- **Détails** : coordonnées, solde, limite de crédit, groupe, consentement marketing, points de fidélité et **Achats récents**.
- **Compte** : le [compte à crédit](#).
- **Adresses et contacts** : adresses de **Facturation** ou de **Livraison** et personnes à contacter (utile pour une entreprise).
- **Activité** : l'historique complet (ventes, paiements, points, notes).

💡 **Astuce** : la date de naissance, le numéro fiscal et l'adresse ne sont visibles que par les personnes qui gèrent les clients ou voient les soldes.

Ajouter une note interne

1. Ouvrez l'onglet **Notes**.
2. Écrivez la note. Elle n'est jamais montrée au client.

3. Choisissez qui peut la voir : **Tous ceux qui voient les clients** ou **Responsables uniquement**.
4. Cliquez sur **Ajouter la note**.

Champs personnalisés

L'onglet **Champs personnalisés** de la page **Clients** ajoute vos propres informations sur les clients (contact préféré, taille...) :

1. Cliquez sur **Nouveau champ**.
2. Saisissez le **Libellé** (la **Clé** se crée toute seule si vous la laissez vide) et choisissez le **Type**. Pour une liste, indiquez les **Options** séparées par des virgules.
3. Cochez **Obligatoire** si besoin et réglez l'**Ordre**.
4. Cliquez sur **Créer le champ**. Il apparaît dans le formulaire et la fiche de chaque client ; passez-le en **Masqué** pour le cacher sans le supprimer.

Ajuster les points de fidélité d'un client

Les clients gagnent des points à chaque achat et peuvent les utiliser pour payer à la caisse. Les règles se règlent dans [Programme de fidélité](#).

Pour corriger un solde (erreur, geste commercial) :

1. Ouvrez la fiche du client, onglet **Détails**, rubrique **Points de fidélité**.
2. Saisissez le nombre de points à ajouter (ex. 50) ou à retirer (ex. -50).
3. Saisissez le **Motif (obligatoire)**.
4. Cliquez sur **Ajuster**.

 **Attention** : les points valent de l'argent. Seules les personnes qui peuvent ajuster les comptes clients (propriétaire, administrateur, gérant) les modifient ; pour les autres, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre. Chaque ajustement est journalisé.

Comptes à crédit des clients et paiements

Un client à crédit peut acheter « en compte » et payer plus tard, dans sa limite de crédit. La page **Comptes clients** demande le droit de voir les soldes.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

Comptes clients

Soldes en compte par ancienneté, cartes cadeaux et avoirs.

Ancienneté

Cartes cadeaux et avoirs

Rechercher par nom ou code...

Avec un solde

CLIENT	NON ÉCHU	1 À 30 JOURS	31 À 60 JOURS	61 À 90 JOURS	90+ JOURS	SOLDE	LIMITE DE CRÉDIT
Café Soleil CUST-0000006	18,99 \$US	—	—	—	—	18,99 \$US	2 000,00 \$US
Total	18,99 \$US	0,00 \$US	0,00 \$US	0,00 \$US	0,00 \$US	18,99 \$US	

Les soldes clients par ancienneté

Voir tous les soldes

1. Dans le menu, cliquez sur **Comptes clients**.
2. L'onglet **Ancienneté** liste les clients qui doivent de l'argent, classés par retard.
3. Choisissez **Avec un solde** ou **Tous les comptes**.

 **Astuce :** relancez en priorité les colonnes 61 à 90 jours et 90+ jours.

Le compte d'un client

1. Ouvrez la fiche du client, onglet **Compte**.
2. Lisez le **Solde**, la **Limite de crédit**, le **Crédit disponible** et les **Conditions de paiement**.
3. Le tableau par ancienneté montre le **Non échu**, puis les retards de **1 à 30 jours**, **31 à 60 jours**, etc.
4. Les **Écritures du compte** listent chaque vente en compte et chaque paiement.

 **Astuce :** cochez **Blocage du crédit (aucune nouvelle vente en compte)** dans la fiche d'un mauvais payeur.

Encaisser un paiement sur le compte

1. Dans l'onglet **Compte**, cliquez sur **Encaisser un paiement**.

2. Saisissez le **Montant**, choisissez **Payé par** et, si besoin, une **Référence**.
3. Pour des espèces, choisissez la **Caisse** : le paiement entre dans sa session ouverte.
4. Cliquez sur **Enregistrer le paiement**.

 **Attention** : un paiement sans espèces de plus de 500 qui efface une dette demande l'approbation d'une deuxième personne. **Ajuster le solde** (+ le client doit plus, – il doit moins, motif obligatoire) est réservé au gérant ou à l'administrateur.

Imprimer un relevé

1. Dans **Compte**, rubrique **Relevé**, choisissez les dates **Du** et **Au** (la date de début ne peut pas dépasser la date de fin).
2. Cliquez sur **Afficher le relevé : Solde d'ouverture, opérations, Solde de clôture**.
3. Cliquez sur **Imprimer** (ou enregistrez en PDF) et remettez-le au client.

 **Astuce** : un client peut régler son compte en gourdes. Dans **Encaisser un paiement**, choisissez **HTG** à côté du montant et tapez le montant en gourdes : l'application affiche sa valeur en dollars au taux de vente, et c'est ce montant qui est déduit du solde. En espèces, les gourdes vont dans les gourdes du tiroir.

Les groupes de clients

Les groupes (Détail, VIP, Grossistes...) rassemblent des clients qui ont les mêmes conditions.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Clients

Gérez les comptes clients et la fidélité.

+ Nouveau client

Clients

Doublons possibles

Groupe

Champs personnalisés

Regroupez les clients (par ex. personnel, grossistes) et attribuez à chaque groupe une liste de prix et une remise par défaut. Elles sont enregistrées avec le groupe ; la caisse ne les applique pas encore automatiquement.

+ Nouveau groupe

CODE	NOM	LISTE DE PRIX	REMISE	STATUT	
RETAIL	Retail	—	0%	Actif	 
VIP	VIP	—	5%	Actif	 
WHOLESALE	Wholesale	Wholesale	0%	Actif	 

L'onglet Groupes

1. Dans **Clients**, cliquez sur l'onglet **Groupes**, puis sur **Nouveau groupe**.
2. Saisissez le **Code** et le **Nom**.
3. Choisissez une **Liste de prix par défaut** et une **Remise %** si besoin.
4. Indiquez les **Conditions de paiement (jours)** pour les ventes en compte du groupe.
5. Cliquez sur **Créer le groupe**.
6. Pour placer un client dans le groupe, modifiez sa fiche et choisissez le **Groupe**.

 **Attention** : dès qu'un client du groupe est choisi à la caisse, la liste de prix et la remise du groupe s'appliquent automatiquement, sans approbation. La remise apparaît sur le panier et sur le reçu sous le nom « Remise de groupe ». Retirer le client remet les prix normaux (voir [Prix et remise de groupe](#)).

Fusionner des clients en double

1. Dans **Clients**, cliquez sur l'onglet **Doublons possibles**.
2. L'application propose des paires (même e-mail, même téléphone ou nom proche).
3. Cliquez sur **Examiner et fusionner**, choisissez la fiche à garder, puis confirmez.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Clients

Gérez les comptes clients et la fidélité.

+ Nouveau client

Clients

Doublons possibles

Groupes

Champs personnalisés

CLIENT

DOUBLON POSSIBLE

MOTIF

Recherche des doublons...

L'onglet Doublons possibles

Astuce : la fusion garde une seule fiche, déplace l'historique d'achats, additionne les points et les soldes, et garde les deux historiques de consentement. Il faut la permission **Fusionner les clients en double**.

Cartes cadeaux et avoirs (administration)

- Une **carte cadeau** se vend à la caisse (voir [Vendre et utiliser une carte cadeau](#)).
- Un **avoir** (crédit magasin) est créé par exemple quand un retour est remboursé en avoir ; le client l'utilise comme moyen de paiement.

Pour consulter ou corriger une carte ou un avoir :

1. Dans le menu, cliquez sur **Comptes clients**, puis sur l'onglet **Cartes cadeaux et avoirs**.
2. Filtrez par type ou tapez les 4 derniers caractères de la carte.
3. Cliquez sur **Ajuster** sur la ligne voulue.
4. Saisissez le montant (+25.00 pour ajouter, -10.00 pour retirer) et le **Motif**.
5. Cliquez sur **Ajuster**.

Administration ⓘ
admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

🇫🇷 Français

🔍 Aide

🔒 Sécurité du compte

🛒 Retour à la caisse

🚪 Se déconnecter

Comptes clients

Soldes en compte par ancienneté, cartes cadeaux et avoirs.

Ancienneté

Cartes cadeaux et avoirs

Tout

4 derniers caractères de la

TYPE	CARTE / CLIENT	ÉMIS	EXPIRE LE	VALEUR INITIALE	SOLDE	STATUT	
Avoir	Rose Alexis	25 sept. 2026, 20:38	—	—	0,00 \$US	Actif	Ajuster
Carte cadeau	**** P6G8	25 sept. 2026, 20:32	Jamais	25,00 \$US	600,00 \$US	Actif	Ajuster

L'onglet Cartes cadeaux et avoirs

⚠️ **Attention :** tout ajout de plus de 500 sur une carte cadeau ou un avoir demande l'approbation d'une deuxième personne, même si vous avez la permission : la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre.

💡 **Astuce :** les cartes expirent après le nombre de mois réglé dans [Réglages généraux](#) (**Les cartes cadeaux expirent après (mois)**).

Anonymiser un client (droit à l'effacement)

Si un client demande l'effacement de ses données personnelles, vous pouvez l'anonymiser.

1. Ouvrez la fiche du client.
2. En bas de la fiche, cliquez sur **Anonymiser**.
3. Lisez la confirmation : le nom, les coordonnées, les adresses et les notes seront effacés définitivement.
4. Confirmez avec **OK**, ou **Annuler** pour ne rien faire.

La fiche devient inactive et affiche **Ce client a été anonymisé le** Les ventes et l'historique du compte sont conservés pour la comptabilité.

⚠️ **Attention :** l'anonymisation est définitive. Elle est refusée tant que le client doit de l'argent ou qu'il reste un solde en sa faveur. Il faut la permission de gérer les clients.

Personnel

Gérer les employés

Un **employé** est une personne qui travaille pour le magasin (poste, succursales, heures). Un **utilisateur** est un compte de connexion avec un rôle (voir [Ajouter un utilisateur](#)). Un employé peut avoir un compte ou non : un agent d'entretien a une fiche pour ses heures, un caissier a les deux, liés.

Attention : la page **Employés** demande le droit de gérer les employés (propriétaire, administrateur, gérant). Pour lier un compte utilisateur, il faut aussi le droit **Gérer les comptes du personnel**.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

- Tableau de bord
- Rapports
- Ventes
- Devis
- Retours
- Sessions de caisse et espèces
- Dépenses
- Règlements par carte
- File de contrôle

CATALOGUE

- Produits
- Catégories

Français

- Aide
- Sécurité du compte
- Retour à la caisse
- Se déconnecter

Employés

Les personnes qui travaillent pour le magasin, leurs succursales et leurs heures. Un employé peut avoir ou non un compte utilisateur.

+ Ajouter un employé

EmployésPrésences

Rechercher par nom, code ou e-mailActifToutes les succursales

NOM	POSTE	SUCCURSALES	COMPTE UTILISATEUR	STATUT
Rose Michel EMP-001	Caissière	Downtown Branch — Pétion-Ville (principale)	Aucun compte	Actif

1 employé

La liste des employés

Ajouter un employé

1. Cliquez sur **Ajouter un employé**.
2. Remplissez **Prénom** et **Nom** (obligatoires).
3. Complétez si besoin **Poste**, **Matricule** (unique), **Téléphone**, **E-mail** et **Date d'embauche** (au plus un an à l'avance).
4. Dans **Compte utilisateur**, choisissez le compte avec lequel la personne se connecte, ou **Aucun compte**.

5. Sous **Succursales**, cochez les succursales où la personne travaille et choisissez la **Principale**.
6. Ajoutez des **Notes (facultatif)**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

 **Attention** : un compte utilisateur ne peut être lié qu'à un seul employé. Un gérant limité à certaines succursales ne peut affecter un employé qu'à ses succursales.

Rechercher et modifier

Tapez un nom, un matricule ou un e-mail dans **Rechercher par nom, code ou e-mail**, filtrez par statut ou succursale, puis cliquez sur le crayon de la ligne.

Désactiver un employé qui part

On ne supprime jamais un employé : on le désactive.

1. Cliquez sur l'icône rouge (personne barrée) de la ligne.
2. Indiquez le **Dernier jour** (pas dans le futur, et pas avant la date d'embauche) et un **Motif (facultatif)**.
3. Cliquez sur **Désactiver**.

Un pointage en cours est clôturé. Si l'employé a un compte, ce compte est suspendu et déconnecté de tous les appareils. Pour le faire revenir, filtrez sur **Inactif** puis cliquez sur **Réactiver**.

Pointage et présences

Pointer à la caisse

Un employé dont la fiche est liée à son compte pointe lui-même :

1. Connectez-vous à la caisse avec votre compte.
2. En haut de l'écran, cliquez sur **Pointer l'arrivée** en début de journée (sur téléphone : ... puis **Pointer l'arrivée**).
3. Le bouton devient vert et affiche **Pointer la sortie** ; passez la souris dessus pour voir **Pointé depuis**
4. En fin de journée, cliquez sur **Pointer la sortie**.


 **Astuce** : le bouton n'apparaît pas si votre compte n'est lié à aucune fiche employé active. Vous ne pouvez pointer que dans une succursale qui vous est affectée.

Saisir des heures à la place d'un employé

1. Dans **Employés**, ouvrez l'onglet **Présences**, puis cliquez sur **Saisir des heures**.
2. Choisissez l'**Employé**.
3. Indiquez la date et l'heure dans **Pointer l'arrivée** et **Pointer la sortie**.
4. Écrivez le **Motif**, par exemple « Oubli de pointage à l'arrivée ».
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

 **Attention** : l'heure ne peut pas être dans le futur, la sortie doit être après l'arrivée et un service ne peut pas dépasser 24 heures. On ne peut pas saisir une nouvelle arrivée pour un employé déjà pointé : clôturez d'abord son pointage.

Le rapport de présence



Administration   8
admin@test.com - Propriétaire

Employés
Les personnes qui travaillent pour le magasin, leurs succursales et leurs heures. Un employé peut avoir ou non un compte utilisateur.

Employés **Présences**

2026-09-01  2026-09-29  Tous les employés  **Saisir des heures**

EMPLOYÉ	SERVICES EFFECTUÉS	HEURES	
Rose Michel EMP-001	1	8 h 30	Détails
		Total : 8 h 30	

VENTES
 Tableau de bord
 Rapports
 Ventes
 Devis
 Retours
 Sessions de caisse et espèces
 Dépenses
 Règlements par carte
 File de contrôle

CATALOGUE
 Produits
 Catégories

🇫🇷 Français 
 Aide
 Sécurité du compte
 Retour à la caisse
 Se déconnecter

L'onglet Présences

1. Dans **Présences**, choisissez la date de début et la date de fin.
2. Choisissez un employé, ou **Tous les employés**.
3. Le tableau montre les **Services effectués** et le total d'**Heures**. Cliquez sur une ligne pour le détail, **Masquer** pour le refermer.

Chaque service indique son origine (**à la caisse** ou **saisi par un responsable**, avec le motif). Si un employé est encore pointé, **pointé** apparaît près de son nom ; un responsable peut cliquer sur **Pointer la sortie maintenant**.

Ajouter un utilisateur ou l'inviter

La page **Utilisateurs** demande le droit **Gérer les comptes du personnel** (propriétaire et administrateur par défaut). La liste montre **Nom**, **E-mail**, **Rôle**, **Succursales**, **Statut**, **A2F** et **Dernière connexion** ; votre ligne porte (**vous**).

Administration  

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

🇫🇷 Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Utilisateurs

Comptes du personnel et leur accès à ce magasin. Utilisez le crayon d'une ligne pour changer le rôle d'une personne ; définissez ce que chaque rôle peut faire dans Rôles et autorisations.

+ Ajouter un utilisateur

NOM	E-MAIL	RÔLE	SUCCURSALES	STATUT	A2F	DERNIÈRE CONNEXION		
Sophie Laurent	sophie.admin@test.com	Administrateur	Toutes les succursales	Actif	Désactivée	24 sept. 2026, 18:37		
Marc Etienne	marc.manager@test.com	Gérant	Toutes les succursales	Actif	Désactivée	25 sept. 2026, 20:39		
Lina Joseph	lina.cashier@test.com	Caissier	Toutes les succursales	Actif	Désactivée	26 sept. 2026, 21:00		
Jean Pierre	jean.cashier@test.com	Caissier	Toutes les succursales	Actif	Désactivée	24 sept. 2026, 18:39		
Paul Desir	paul.stock@test.com	Inventory Clerk	Toutes les succursales	Actif	Désactivée	25 sept. 2026, 21:43		
Nadia Charles	nadia.accounts@test.com	Accountant	Toutes les succursales	Actif	Désactivée	25 sept. 2026, 21:43		
Admin User (vous)	admin@test.com	Propriétaire	Toutes les succursales	Actif	Désactivée	29 sept. 2026, 08:40		

La liste des utilisateurs

1. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.
2. Tapez l'**E-mail**, puis le **Prénom** et le **Nom**.
3. Choisissez le **Rôle**, par exemple **Caissier**.
4. Sous **Accès aux succursales**, choisissez **Toutes les succursales** ou **Seulement certaines succursales** et cochez-les.
5. Tapez un **Mot de passe** de départ.
6. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.

Ajouter un utilisateur

Donnez à un membre du personnel accès à ce magasin.

E-mail

Prénom

Nom

Rôle

Administrateur

Accès aux succursales

☒ Toutes les succursales
 ☐ Seulement certaines succursales

Il ne voit que les ventes, sessions, stocks et rapports de ces succursales. Les clients et le catalogue sont partagés par toutes les succursales.

Mot de passe

Nécessaire uniquement si cet e-mail n'a pas encore de compte. Si la personne a déjà un compte, elle reçoit une invitation à accepter après sa connexion, et ce mot de passe n'est pas utilisé.

Annuler

Ajouter un utilisateur

Le formulaire Ajouter un utilisateur

Cas	Ce qui se passe
L'e-mail n'a pas encore de compte	Le compte est créé avec le mot de passe saisi. La personne peut se connecter tout de suite.
L'e-mail a déjà un compte (dans un autre magasin)	Le mot de passe saisi n'est pas utilisé. La personne reçoit une invitation ; son statut est « Invité — en attente d'acceptation ».

Une personne invitée n'a accès au magasin qu'après avoir accepté l'invitation, dans **Sécurité du compte** ou sur le tableau de bord (voir [Invitations et changement de magasin](#)).

⚠ Attention : personne ne peut donner plus de droits qu'il n'en a lui-même. Seul un propriétaire peut nommer un autre propriétaire.

💡 Astuce : communiquez le mot de passe de départ de vive voix et demandez à la personne de le changer à sa première connexion ([Sécurité du compte](#)).

Modifier, suspendre un utilisateur ou réinitialiser son

mot de passe

Limitier l'accès à certaines succursales

Un utilisateur limité ne voit que les ventes, sessions, stock et rapports de ses succursales ; les clients et le catalogue restent communs.

1. Cliquez sur le crayon de la ligne de la personne.
2. Sous **Accès aux succursales**, choisissez **Seulement certaines succursales** et cochez au moins une succursale.
3. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

 **Astuce** : si la personne a une fiche employé, **Utiliser les succursales de l'employé** reprend les succursales de sa fiche. Un propriétaire a toujours accès à tout.

Changer le rôle ou suspendre

1. Cliquez sur le crayon de la ligne.
2. Changez le **Rôle**, ou choisissez **Suspendu (aucun accès)** dans **Statut**.
3. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Dès l'enregistrement, la personne est déconnectée de tous ses appareils dans ce magasin : le changement s'applique tout de suite. Pour rendre l'accès, remettez le **Statut** sur **Actif**.

 **Attention** : vous ne pouvez pas changer votre propre rôle ni votre propre statut.

Réinitialiser le mot de passe d'un membre

1. Cliquez sur l'icône de clé de la ligne.
2. Tapez le **Nouveau mot de passe**, puis retapez-le dans **Confirmer le mot de passe**.
3. Cliquez sur **Réinitialiser le mot de passe** et communiquez-le de façon sûre.

La personne est aussitôt déconnectée partout et se reconnecte avec le nouveau mot de passe.

 **Attention** : vous ne pouvez pas réinitialiser votre propre mot de passe ici : changez-le dans [Sécurité du compte](#). Si le compte est aussi utilisé dans un autre magasin, la réinitialisation est refusée : la personne doit changer son mot de passe elle-même.

Pour couper l'accès d'une personne partout (téléphone perdu...), suspendez-la ou réinitialisez son mot de passe : toutes ses sessions dans le magasin sont fermées.

Rôles et autorisations

Un rôle est un ensemble de droits. Les quatre rôles intégrés (Propriétaire, Administration, Gérant, Caissier) portent la mention **Intégré** et ne peuvent pas être supprimés. La page demande le droit **Gérer les rôles et les autorisations**.

La page Rôles et autorisations

Voir et modifier les droits d'un rôle

1. Dans la liste de gauche, cliquez sur un rôle. Le nombre de personnes qui l'ont s'affiche sous son nom.
2. Les droits sont regroupés par thème : **Point de vente**, **Ventes**, **Espèces**, **Clients**, etc.
3. Cochez ou décochez les droits. **Tout cocher** et **Tout décocher** agissent sur un thème entier.
4. Cliquez sur **Enregistrer** (ou **Abandonner les modifications**).

Les changements s'appliquent au prochain chargement de page de chaque personne.

Attention : vous ne pouvez pas modifier un rôle qui a des droits que vous n'avez pas, ni ajouter un droit que vous n'avez pas. Le rôle **Propriétaire** a toujours tous les droits.

Créer un rôle personnalisé

1. Cliquez sur **Nouveau rôle**.

2. Tapez le **Nom** (la **Clé** se crée toute seule) et une **Description**.
3. Dans **Copier les autorisations de**, choisissez le rôle de départ, par exemple **Caissier**.
4. Cliquez sur **Créer le rôle**, cochez les droits à ajouter, puis **Enregistrer**.
5. Attribuez ce rôle aux personnes concernées dans **Utilisateurs**.

Pour supprimer un rôle personnalisé, ouvrez-le et cliquez sur **Supprimer**. La suppression est refusée tant qu'une personne a encore ce rôle.

 **Astuce :** les rôles **Accountant** (comptable) et **Inventory clerk** (magasinier) sont des exemples de rôles personnalisés : adaptez-les à votre magasin.

Paramètres

Réglages généraux du magasin

La page **Paramètres** demande le droit **Gérer les paramètres du magasin** (propriétaire, administrateur, gérant). Ses onglets : **Général**, **Informations de l'entreprise**, **Reçus et impression**, **Fidélité**, **Taux de taxe**, **Modes de paiement**, **Succursales et caisses**, **Entrepôts et emplacements**, **Hors ligne et sécurité** et **Historique**.

L'onglet **Général**

1. Dans l'onglet **Général**, vérifiez le **Nom du magasin** et la **Devise** principale (code à 3 lettres).
2. Choisissez le **Taux de taxe par défaut**, appliqué à chaque vente.
3. Réglez le **Seuil de stock bas** et la **Langue** par défaut du magasin.
4. Indiquez après combien de mois **Les cartes cadeaux expirent**.
5. Cochez **Prix TTC** si les prix affichés incluent déjà la taxe, et **Autoriser les ventes d'un total de 0,00** si besoin.
6. Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.

Plus bas dans le même onglet :

- le bloc **Stock et achats** : seuils d'approbation (bons de commande, inventaires), tolérances et **Paramètres des transferts** ;

- les [Étiquettes de balance](#) ;
- la carte [Taux de change](#).

 **Astuce :** si le bandeau **Terminez la configuration de votre magasin** s'affiche, cliquez sur **Créer la configuration par défaut** pour préparer succursale, caisse et modes de paiement.

 **Astuce :** chaque modification est enregistrée dans l'onglet [Historique](#), avec la date et l'auteur.

Le taux de change USD / HTG

Le magasin a deux taux entre le dollar et la gourde. La carte **Taux de change** se trouve en haut du **Tableau de bord** et dans l'onglet **Général** des paramètres. Elle affiche les deux taux.

 **Taux de change**
Les clients peuvent payer en USD ou HTG - mis à jour le 26 juin 2026, 18:36 par Admin User

 Historique
  Mettre à jour le taux

TAUX DE VENTE
1 USD = 132,5 HTG
HTG reçus → USD

TAUX D'ACHAT
1 USD = 132,5 HTG
USD → HTG rendus

La carte Taux de change

Taux	Sert à	Exemple
Taux de vente	Convertir des gourdes en dollars : un client qui paie en HTG (le montant demandé et la valeur reçue), une entrée ou un écart en HTG.	1 USD = 135 HTG : un article à 10 \$US coûte 1 350 HTG.
Taux d'achat	Convertir des dollars en gourdes : la monnaie rendue en HTG quand le client a payé en dollars.	1 USD = 130 HTG : 10 \$US de monnaie font 1 300 HTG.

Quand le client paie en gourdes et reçoit sa monnaie en gourdes, la monnaie se calcule directement en gourdes, sans écart de taux : 2 000 HTG donnés pour 1 350 HTG dus, on rend 650 HTG.

Changer les taux

1. Sur la carte **Taux de change**, cliquez sur **Mettre à jour le taux**.
2. Tapez le **Taux de vente** et le **Taux d'achat**, par exemple 135 et 130. Laissez le taux d'achat vide pour utiliser le taux de vente.
3. Pour accepter une autre devise, cliquez sur **Autre devise** (ou **Ajouter une devise** si une seule devise est acceptée).
4. Cliquez sur **Enregistrer les taux** (ou **Annuler**).

Les nouveaux taux s'appliquent tout de suite aux nouvelles ventes. Les ventes déjà faites gardent leurs taux ; un retour suit le taux de la vente d'origine.

⚠ Attention : vérifiez les taux chaque matin avant d'ouvrir les caisses. Un mauvais taux fausse les montants demandés et la monnaie rendue en HTG.

💡 Astuce : **Historique** montre les anciens taux de vente et d'achat, avec la date et l'auteur de chaque changement.

Informations de l'entreprise et logo

Ces informations sont imprimées sur chaque reçu et chaque facture.

L'onglet Informations de l'entreprise

1. Ouvrez l'onglet **Informations de l'entreprise**.
2. Dans **Logo du magasin**, importez une image JPEG, PNG ou WebP de 2 Mo maximum.
3. Remplissez le **Nom commercial du magasin**, la **Raison sociale**, le **Numéro d'identification fiscale (NIF / TVA)** et le **Numéro d'immatriculation**.
4. Complétez l'adresse, le téléphone, l'e-mail et le site web.
5. Écrivez votre **Politique de retour**.
6. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

💡 **Astuce :** un logo en noir et blanc s'imprime mieux sur le papier thermique. Laissez l'adresse vide pour utiliser celle de chaque succursale.

Reçus et impression

1. Ouvrez l'onglet **Reçus et impression**.
2. Choisissez le **Modèle de reçu** : **Classique**, **Compact** ou **Moderne**.
3. Choisissez le **Papier** (rouleau 80 mm ou 58 mm, A4 ou Letter) et la **Taille du texte**.
4. Indiquez les **Copies par vente** (2 pour une copie client et une copie magasin).
5. Écrivez l'**En-tête du reçu** et le **Pied de page du reçu**.
6. Sous **Afficher sur le reçu**, cochez ce qui doit apparaître : logo, caissier, client, points de fidélité, code-barres, politique de retour...
7. Regardez l'**Aperçu** : il se met à jour à chaque changement.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Administration **admin@test.com - Propriétaire**

VENTES

- Tableau de bord
- Rapports
- Ventes
- Devis
- Retours
- Sessions de caisse et espèces
- Dépenses
- Règlements par carte
- File de contrôle

CATALOGUE

- Produits
- Catégories

Paramètres

Configurez votre entreprise, vos reçus, la fidélité, les taxes, les paiements et les emplacements.

Général Informations de l'entreprise **Reçus et impression** Fidélité Taux de taxe Modes de paiement Succursales et caisses

Reçus et impression

Choisissez le modèle de reçu, le papier et ce que chaque reçu affiche.

Modèle de reçu

Classique
Tous les détails : prix unitaire, remises, taxes, caissier.

Compact
Une ligne par article. Des reçus courts qui économisent le papier.

Moderne
Typographie épurée, total encadré en gras, séparateurs marqués.

Papier
Rouleau thermique 80

Taille du texte
Normale

Copies par vente
1
ex. 2 = copie client + copie magasin

☐ Imprimer automatiquement à la fin d'une vente
Ouvre immédiatement la fenêtre d'impression (définissez votre imprimante de reçus comme imprimante par défaut)

En-tête du reçu
Welcome to Top Service Market!

Pied de page du reçu
Thank you for shopping with us — see you soon!

Aperçu Imprimer un reçu de test

Top Service Market
Top Service Market S.A.
25 Rue Capois
Port-au-Prince
Haïti
+509 2940 1122 · hello@topservice.test
www.topservice.test
N° fiscal NIF 001-234-567-8
N° RCS RC 2019-0457
Welcome to Top Service Market!

S-000123 29 sept. 2026, 08:49
Caisse : Register 1
Caissier : Grace Hopper
Client : Ada Lovelace

Coffee (Large)
2 x 4,50 \$US 9,00 \$US
Remise -0,90 \$US

Ceramic mug
1 x 23,00 \$US 23,00 \$US
Remise -2,30 \$US

Sous-total 32,00 \$US
Remises -3,20 \$US
Taxe 2,88 \$US
TOTAL 31,68 \$US

Cash 40,00 \$US
Monnaie 8,32 \$US

Points gagnés +63
Solde de points 1250 (12,50 \$US)

Thank you for shopping with us — see you

Afficher sur le reçu

☒ Logo

☒ Coordonnées de l'entreprise

L'onglet Reçus et impression

💡 **Astuce :** cochez **Imprimer automatiquement à la fin d'une vente** pour gagner du temps. **Imprimer un reçu de test** vérifie le résultat sur papier.

💡 **Astuce :** gardez le code-barres du numéro de vente : en le scannant, on retrouve la vente lors d'un retour.

Succursales, caisses et numérotation des ventes

Une succursale est un magasin physique. Chaque caisse appartient à une succursale.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Paramètres

Configurez votre entreprise, vos reçus, la fidélité, les taxes, les paiements et les emplacements.

Général

Informations de l'entreprise

Reçus et impression

Fidélité

Taux de taxe

Modes de paiement

Succursales et caisses

Succursales

Magasins physiques. Chaque caisse appartient à une succursale.

+ Nouvelle succursale

CODE	NOM	ADRESSE	DEVISE	FUSEAU Horaire	STATUT
DT	Downtown Branch — Pétion-Ville	12 Rue Grégoire, Pétion-Ville, HT	USD	UTC	Actif
MAIN	Main Store — Capois	25 Rue Capois, Port-au-Prince	USD	UTC	Actif

Caises

Postes d'encaissement. Les ventes déduisent le stock de l'emplacement de stock de la caisse. Les caisses sans emplacement de stock ne peuvent pas vendre.

+ Nouvelle caisse

CODE	NOM	SUCCURSALE	EMPLACEMENT DE STOCK	TIROIRS-CAISSES	STATUT
DT-1	Downtown Register	Downtown Branch — Pétion-Ville	Downtown Store > Downtown sales floor	Un caissier par tiroir	Actif
REG-1	Register 1	Main Store — Capois	Main Stockroom > Sales floor	Un caissier par tiroir	Actif
REG-2	Register 2 (express)	Main Store — Capois	Main Stockroom > Sales floor	Un caissier par tiroir	Actif

L'onglet Succursales et caisses

Créer une succursale

1. Dans l'onglet **Succursales et caisses**, cliquez sur **Nouvelle succursale**.
2. Remplissez le **Nom**, le **Code**, l'adresse, le **Fuseau horaire** (America/Port-au-Prince) et la **Devise**.
3. Cliquez sur **Créer la succursale**.

Le **Code** sert de préfixe aux numéros de vente : MAIN-000123, DT-000045... Chaque succursale a sa propre suite. Choisissez des lettres courtes et claires. Les ventes plus anciennes gardent leur numéro d'origine (par exemple S-000544).

Créer une caisse

1. Sous **Caises**, cliquez sur **Nouvelle caisse**.
2. Choisissez la **Succursale** et l'**Emplacement de stock** d'où la caisse retire les articles vendus.
3. Choisissez la **Règle des tiroirs** : **Un caissier par tiroir** ou **Tiroir partagé**.
4. Cliquez sur **Créer la caisse**.

118 / 141

Dans la fiche d'une caisse, la partie **Tiroirs-caisses** liste ses tiroirs : **Ajouter un tiroir**, **Activer** ou **Désactiver**.

Attention : une caisse sans emplacement de stock ne peut pas vendre.

Entrepôts et emplacements de stock

Le stock est rangé dans des **emplacements** (rayon, réserve, allée) à l'intérieur d'un **entrepôt**.

The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) page under the 'Entrepôts et emplacements' (Warehouses and locations) tab. The page is divided into two main sections: 'Entrepôts' (Warehouses) and 'Entrepôts des succursales' (Warehouse branches).

Entrepôts

Réserves et sites de stockage. Le stock est rangé dans des emplacements à l'intérieur d'un entrepôt.

CODE	NOM	TYPE	ADRESSE	STATUT
BACK	Backstore Warehouse	Standard	Port-au-Prince	Actif
DT	Downtown Store	Standard	Pétion-Ville	Actif
MAIN	Main Stockroom	Standard	—	Actif
TRANSIT-AE3614E4	In transit	Transit	—	Actif

Entrepôts des succursales

Les entrepôts avec lesquels chaque succursale travaille. Le personnel limité à certaines succursales ne voit et ne déplace que le stock de ces entrepôts. L'emplacement de stock d'une caisse ajoute automatiquement son entrepôt.

SUCCURSALE	ENTREPÔTS
Downtown Branch — Pétion-Ville	☐ Backstore Warehouse ☒ Downtown Store ☐ Main Stockroom ☐ In transit
Main Store — Capois	☐ Backstore Warehouse ☐ Downtown Store ☒ Main Stockroom ☐ In transit

L'onglet Entrepôts et emplacements

1. Ouvrez l'onglet **Entrepôts et emplacements**.
2. Cliquez sur **Nouvel entrepôt** pour ajouter une réserve ou un dépôt.
3. Sous **Entrepôts des succursales**, cochez les entrepôts avec lesquels chaque succursale travaille, puis cliquez sur **Enregistrer** sur la ligne. Seules les personnes qui ont accès à toutes les succursales peuvent le changer.
4. Sous **Emplacements de stock**, cliquez sur **Nouvel emplacement**. Choisissez son type (**Zone**, **Allée**, **Casier**, **Surface de vente**, **Transit**) et son état de stock (**Vendable**, **Endommagé**, **Quarantaine**).

Astuce : seul le stock des emplacements vendables peut être vendu. Les emplacements de quarantaine ou d'articles abîmés gardent un stock qui ne se vend pas.

Les taux de taxe

1. Ouvrez l'onglet **Taux de taxe**.
2. Cliquez sur **Nouveau taux de taxe**.
3. Indiquez le code, le nom et le taux en pourcentage.
4. Enregistrez. Choisissez ensuite le taux par défaut dans l'onglet **Général**.

Administration  

admin@test.com · Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

🇫🇷 Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Paramètres

Configurez votre entreprise, vos reçus, la fidélité, les taxes, les paiements et les emplacements.

Général

Informations de l'entreprise

Reçus et impression

Fidélité

Taux de taxe

Modes de paiement

Succursales et caisses

Taux de taxe

Taux en pourcentage appliqués aux ventes. Choisissez le taux par défaut dans l'onglet Général.

+ Nouveau taux de taxe

CODE	NOM	TAUX	RÉGION	STATUT	
VAT0	Zero-rated	0%	—	Actif	 
VAT10	Standard 10%	10%	—	Actif	 
VAT5	Reduced 5% (food)	5%	—	Actif	 

L'onglet Taux de taxe

 **Astuce :** pour taxer certains produits à un autre taux (ou les exonérer), créez une [catégorie de taxe](#) et attribuez-la aux produits.

Le programme de fidélité

1. Ouvrez l'onglet **Fidélité**.
2. Cochez **Activer un programme de fidélité**.
3. Réglez **Points gagnés (% de chaque vente)**, la **Valeur d'un point**, le **Minimum de points à utiliser en une fois** et la **Part maximale d'une vente payée en points**.
4. Lisez l'**Exemple** en bas : il se met à jour avec vos chiffres.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Paramètres

Configurez votre entreprise, vos reçus, la fidélité, les taxes, les paiements et les emplacements.

Général

Informations de l'entreprise

Reçus et impression

Fidélité

Taux de taxe

Modes de paiement

Succursales et caisses

Points de fidélité

Les clients associés à une vente gagnent des points qu'ils peuvent utiliser plus tard comme moyen de paiement en caisse.

☒ Activer un programme de fidélité

Désactivé, aucun point n'est gagné et les clients ne peuvent pas payer avec leurs points (les soldes existants sont conservés)

Points gagnés (% de chaque vente)

2

%

Valeur d'un point

0.01

ex. 5 = les clients récupèrent 5 % de ce qu'ils paient, en points

100 points = 1,00 \$US

Minimum de points à utiliser en une fois

100

Part maximale d'une vente payée en points

50

%

100 = les points peuvent payer toute la vente

Exemple

Un client qui paie 50,00 \$US gagne 100 points, d'une valeur de 1,00 \$US sur un prochain achat. L'utilisation commence à 100 points (1,00 \$US).
Aucun point n'est gagné sur la part d'une vente payée en points ; les points sont repris lors d'un retour d'articles et restitués lors du remboursement d'un paiement en points.

Enregistrer

L'onglet Fidélité

 **Astuce :** si vous désactivez le programme, les clients gardent leurs points ; ils ne peuvent simplement plus en gagner ni les utiliser.

Les modes de paiement

1. Ouvrez l'onglet **Modes de paiement**.
2. Cliquez sur **Nouveau mode de paiement**, ou sur le crayon d'un mode existant.
3. Choisissez le type : espèces, carte, paiement mobile (MonCash), virement bancaire, avoir...
4. Indiquez si le mode **Ouvre le tiroir-caisse** et s'il **Nécessite une référence** (numéro de transaction MonCash par exemple).
5. Enregistrez.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devīs

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Paramètres

Configurez votre entreprise, vos reçus, la fidélité, les taxes, les paiements et les emplacements.

Général

Informations de l'entreprise

Reçus et impression

Fidélité

Taux de taxe

Modes de paiement

Succursales et caisses

Modes de paiement

Moyens de paiement proposés en caisse. Les modes inactifs sont masqués au point de vente.

+ Nouveau mode de paiement

CODE	NOM	TYPE	OPTIONS	STATUT
BANK	Bank transfer	Virement bancaire	Ouvre le tiroir - Référence requise	Actif
CARD	Card	Carte	—	Actif
CASH	Cash	Espèces	Ouvre le tiroir	Actif
EXCHANGE_CREDIT	Crédit d'échange	Autre	—	Actif
GIFT_CARD	Carte cadeau	gift_card	—	Actif
LOYALTY	Points de fidélité	Avoir	—	Actif
MONCASH	MonCash	Paieement mobile	Ouvre le tiroir - Référence requise	Actif
ON_ACCOUNT	En compte	on_account	—	Actif
STORE_CREDIT	Avoir	Avoir	—	Actif

L'onglet Modes de paiement

Astuce : un mode inactif disparaît de la caisse mais reste dans l'historique des ventes. Le nom affiché à la caisse est celui saisi ici.

Hors ligne et sécurité

- Ouvrez l'onglet **Hors ligne et sécurité**.
- Réglez la **Durée de vente hors ligne (heures)** : après ce délai sans connexion, la caisse se verrouille.
- Réglez si besoin **Vente hors ligne maximale**, **Ventes hors ligne par période** et **Total des ventes hors ligne par période** (0 = sans limite).
- Cochez **Exiger l'authentification à deux facteurs pour les administrateurs** si vous voulez l'imposer.
- Dans **Prise d'effet**, laissez vide pour appliquer tout de suite, ou choisissez une date future.
- Ajoutez une **Note (facultative)**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Paramètres

Configurez votre entreprise, vos reçus, la fidélité, les taxes, les paiements et les emplacements.

Identité

Taux de taxe

Modes de paiement

Succursales et caisses

Entrepôts et emplacements

Hors ligne et sécurité

Historique

Hors ligne et sécurité

Combien de temps et combien les caisses peuvent vendre sans connexion, et l'authentification à deux facteurs des administrateurs.

Durée de vente hors ligne (heures)

24

Une caisse qui perd sa connexion peut continuer à vendre pendant cette durée après sa dernière connexion. Ensuite, elle se verrouille jusqu'à sa reconnexion.

Ventes hors ligne par période

500

Nombre de ventes qu'une caisse peut enregistrer hors ligne avant de devoir se reconnecter. 0 = sans limite.

☐ Exiger l'authentification à deux facteurs pour les administrateurs

Les employés qui peuvent gérer les utilisateurs, les rôles, les paramètres ou consulter le journal d'audit doivent activer l'authentification à deux facteurs avant toute autre action.

Note (facultative)

Affichée dans l'historique des paramètres.

Vente hors ligne maximale

0

Une vente au-dessus de ce montant est quand même enregistrée hors ligne, mais envoyée à la file de vérification. 0 = sans limite.

Total des ventes hors ligne par période

0

Montant total qu'une caisse peut vendre hors ligne avant de devoir se reconnecter. 0 = sans limite.

Prise d'effet

yyyy-mm-dd, --:-- --

Laissez vide pour appliquer maintenant, ou choisissez une date et une heure futures pour planifier la modification.

Enregistrer

L'onglet Hors ligne et sécurité

Réglage	Signification
Durée de vente hors ligne (heures)	Combien de temps une caisse peut vendre sans connexion.
Vente hors ligne maximale	Au-delà, la vente est enregistrée mais envoyée dans la File de contrôle .
Ventes hors ligne par période	Nombre maximal de ventes hors ligne avant de devoir se reconnecter.
Total des ventes hors ligne par période	Montant total maximal vendu hors ligne.

Quand la double authentification est obligatoire, les personnes qui gèrent les utilisateurs, les rôles, les paramètres ou le journal d'audit doivent l'activer : tant qu'elles ne l'ont pas fait, elles arrivent sur **Sécurité du compte** à la connexion.

Attention : prévenez les administrateurs avant de cocher cette case : chacun doit avoir une application d'authentification sur son téléphone (voir [Activer la double authentification](#)).

Planifier un changement et consulter l'historique

Plusieurs réglages proposent une **Prise d'effet** : le changement s'applique automatiquement à la date et l'heure choisies.

Attention : la prise d'effet doit être dans le futur, ou vide pour appliquer tout de suite (« Choisissez une date future ou laissez vide »).

1. Ouvrez l'onglet **Historique**.
2. Chaque ligne montre la **Version**, le **Statut** (**appliqué**, **planifié** ou **annulé**), la **Prise d'effet**, les **Modifications** et l'auteur (**Par**).
3. Cliquez sur **Voir** pour le détail d'une version.
4. Pour renoncer à un changement **planifié**, cliquez sur **Annuler** sur sa ligne.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Paramètres

Configurez votre entreprise, vos reçus, la fidélité, les taxes, les paiements et les emplacements.

généralTaux de taxeModes de paiementSuccursales et caissesEntrepôts et emplacementsHors ligne et sécuritéHistorique

Historique

Chaque modification des paramètres du magasin. Les modifications planifiées s'appliquent automatiquement à l'heure prévue.

VERSION	STATUT	PRISE D'EFFET	MODIFICATIONS	PAR	
v4	Appliqué	24 sept. 2026, 21:43	language → en	Admin User	Voir
v3	Appliqué	24 sept. 2026, 21:42	language → fr	Admin User	Voir
v2	Appliqué	26 juin 2026, 18:36	exchangeRates → ("HTG":132.5) Exchange rate update	Admin User	Voir
v1	Appliqué	26 juin 2026, 18:36	businessAddressLine1 → 25 Rue Capois businessCity → Port-au-Prince businessCountry → Haiti businessEmail → hello@topservice.test businessLegalName → Top Service Market S.A. businessPhone → +509 2940 1122 businessRegistrationNumber → RC 2019-0457 businessTaxId → NIF 001-234-567-8 businessWebsite → www.topservice.test defaultTaxRateId → OdF00ae9-62ea-4921-aac0-9b82e4555452 exchangeRates → ("HTG":131.75) loyaltyEarnPercent → 2 loyaltyMaxRedeemPercent → 50 maxDiscountPercent → 15 purchaseApprovalThreshold → 1500 receiptFooter → Thank you for shopping with us — see you soon! receiptHeader → Welcome to Top Service Market! returnPolicy → Returns accepted within 30 days with receipt. Electronics must be unopened.	Admin User	Voir

L'onglet Historique

Étiquettes de balance (articles pesés)

Une balance étiquette imprime un code-barres qui contient le code article (PLU) et le poids ou le prix. La caisse sait le lire si le format est réglé.

1. Ouvrez **Paramètres**, onglet **Général**, bloc **Étiquettes de balance (articles pesés)**.
2. Dans **Préfixes lus comme étiquettes de balance**, sélectionnez les préfixes utilisés par votre balance (codes-barres commençant par 20 à 29). Aucun préfixe sélectionné : les étiquettes de balance sont désactivées.
3. Choisissez ce que **L'étiquette contient** : **Le poids** ou **Le prix**.
4. Réglez les **Chiffres du PLU** (après le préfixe) et les **Décimales de la valeur** (2 = centimes ; 3 = grammes lus en kg), comme sur la notice de la balance.

5. Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.

Dans chaque produit vendu au poids, saisissez le même code dans **PLU (code balance)** (voir [Unités et produits au poids](#)).

 **Astuce :** faites un essai : pesez un article, scannez l'étiquette à la caisse et vérifiez la quantité et le prix de la ligne.

Matériel et système

Matériel : imprimante, tiroir-caisse et lecteur

Le **pont d'impression** est un petit programme installé sur le PC de la caisse. Il envoie les reçus à l'imprimante thermique et ouvre le tiroir-caisse. Sans lui, les reçus passent par la fenêtre d'impression du navigateur. La page **Matériel** demande le droit de gérer le matériel (propriétaire, administrateur, gérant).

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

- Tableau de bord
- Rapports
- Ventes
- Devis
- Retours
- Sessions de caisse et espèces
- Dépenses
- Règlements par carte
- File de contrôle

CATALOGUE

- Produits
- Catégories

Français

- Aide
- Sécurité du compte
- Retour à la caisse
- Se déconnecter

Matériel

Imprimante de tickets, tiroir-caisse, scanner et afficheur client de cette caisse. Ces réglages sont conservés dans ce navigateur.

Imprimante de tickets (pont d'impression)

Actualiser

Le pont d'impression est un petit programme installé sur ce PC (voir print-bridge/README.md). Sans lui, les tickets ouvrent la boîte d'impression du navigateur.

Statut: Arrêté

Code d'association: 123 456

Adresse du pont: http://127.0.0.1:17777

Affiché dans la fenêtre du pont d'impression

Associer

Tiroir-caisse

Le tiroir est branché sur l'imprimante de tickets. Chaque ouverture est une commande unique : elle n'est jamais répétée automatiquement.

Tester l'ouverture du tiroir

Lecteur de codes-barres

Les scanners saisissent le code bien plus vite qu'une personne. Ces réglages distinguent un scan d'une saisie sur cette caisse.

Se termine par	Nombre minimum de caractères	Délai max. entre les touches (ms)	Ignorer les scans répétés pendant (ms)
Entrée	4	50	1000

Enregistrer les réglages du scanner

Test du scanner

Scannez un code-barres ici, ou tapez un chiffre.

La page Matériel

Associer le pont d'impression

L'installation du pont est faite une fois par votre technicien. Ensuite, sur le PC de la caisse :

1. Démarrez le pont d'impression : sa fenêtre affiche un **code d'association** à 6 chiffres.
2. Dans l'administration, cliquez sur **Matériel**.
3. Sous **Imprimante de tickets (pont d'impression)**, tapez le code dans **Code d'association**.
4. Laissez l'**Adresse du pont** telle quelle (http://127.0.0.1:17777), sauf avis du technicien.
5. Cliquez sur **Associer**. Le statut passe à **Associé**.
6. Cliquez sur **Imprimer un ticket de test**.

Statut	Signification
Arrêté	Le pont ne tourne pas sur ce PC. Démarrez-le.
En marche, non associé à ce navigateur	Tapez le code d'association.
Associé · version ...	Tout fonctionne.

 **Attention** : l'association est propre à chaque navigateur et à chaque caisse : refaites-la si vous changez de PC ou de navigateur. **Dissocier** retire l'association.

 **Astuce** : après plusieurs codes faux, le pont affiche un nouveau code. Après 10 erreurs, il faut le redémarrer en mode association.

Tiroir, lecteur et afficheur

- **Tiroir-caisse** : **Tester l'ouverture du tiroir** envoie une seule impulsion. Vérifiez que personne ne se tient devant.
- **Lecteur de codes-barres** : réglez le suffixe (**Entrée**, **Tabulation** ou rien), le nombre minimum de caractères et les délais, puis cliquez sur **Enregistrer les réglages du scanner**. Testez dans **Test du scanner**.
- **Afficheur client** : **Ouvrir l'afficheur client** ouvre une deuxième fenêtre à placer sur l'écran tourné vers le client (voir [L'écran client](#)).

Ces réglages sont gardés dans le navigateur de la caisse : faites-les sur chaque caisse. La page liste aussi les **Appareils pris en charge**.

Les appareils (caisses enregistrées)

Chaque navigateur qui ouvre la caisse s'enregistre comme un **appareil**. La page **Appareils** (propriétaire, administrateur) montre leur état.

Administration

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Appareils

Caisses ayant ouvert le point de vente : dernière activité et dernière synchronisation, ventes encore en attente, et durée pendant laquelle elles peuvent vendre hors ligne.

Actualiser

APPAREILS ACTIFS

58

VENTES HORS LIGNE EN ATTENTE

0

APPAREILS À SURVEILLER

0

État de la synchronisation

Montant pas encore envoyé : 0,00 \$US. Plus ancienne vente non synchronisée : —.

Importer des ventes non synchronisées

Tous les appareils

Rechercher un appareil

APPAREIL	ÂGE DE LA FILE D'ATTENTE	NON SYNCHRONISÉES	NOUVELLES TENTATIVES	À VÉRIFIER	CAS À EXAMINER	EN JEU	DERNIÈRE SYNCHRONISATION	FIN DE L'AUTORISATION
Till 1	—	0	0	0	0	—	26 sept. 2026, 20:56	Expiré
Till 10	—	0	0	0	0	—	25 sept. 2026, 20:40	Expiré
Till 11	—	0	0	0	0	—	25 sept. 2026, 21:08	Expiré
Till 12	—	0	0	0	0	—	25 sept. 2026, 21:46	Expiré
Till 13	—	0	0	0	0	—	25 sept. 2026, 21:47	Expiré
Till 14	—	0	0	0	0	—	25 sept. 2026, 23:33	Expiré
Till 15	—	0	0	0	0	—	25 sept. 2026, 22:49	Expiré
Till 16	—	0	0	0	0	—	25 sept. 2026, 22:52	Expiré
Till 17	—	0	0	0	0	—	25 sept. 2026, 22:55	Expiré

La page Appareils

1. En haut, trois compteurs : **Appareils actifs**, **Ventes hors ligne en attente** et **Appareils à surveiller**.
2. **État de la synchronisation** indique, par caisse, les ventes non synchronisées, les nouvelles tentatives, les ventes à vérifier et les cas à examiner.
3. Cliquez sur **Actualiser** pour mettre les chiffres à jour.

Plus bas, chaque appareil montre son **Statut**, sa **Dernière activité**, sa **Dernière synchronisation**, ses ventes **En attente** et la date **Hors ligne jusqu'au** (fin de son autorisation de vendre sans Internet). **Expiré** veut dire que la caisse ne s'est pas connectée depuis trop longtemps ; chaque reconnexion renouvelle l'autorisation.

Astuce : un montant pas encore envoyé différent de 0 veut dire qu'une caisse garde des ventes hors ligne. Reconnectez-la dès que possible.

Importer des ventes non synchronisées

Si une caisse ne peut plus se connecter, un gérant exporte ses ventes depuis la caisse (fenêtre **Ventes hors ligne**, **Exporter les ventes non synchronisées**).

1. Cliquez sur **Importer des ventes non synchronisées**.
2. Choisissez le fichier exporté et la caisse d'origine dans **Caisse d'où viennent les ventes**.
3. Cliquez sur **Importer**. Un résumé indique les ventes enregistrées, déjà reçues, à vérifier et à réessayer.

Renommer, révoquer, déclarer perdu

Bouton	Quand	Effet
Renommer	Donner un nom clair (« Caisse 1 - comptoir »)	Aucun autre effet.
Révoquer	Une caisse ne doit plus vendre hors ligne (PC remplacé, doute)	Elle perd aussitôt ce droit ; les personnes connectées dessus sont déconnectées. Rétablir annule la révocation.
Déclarer perdu	PC ou tablette volé, perdu ou abandonné	Révocation définitive, sessions fermées, ventes non envoyées refusées ; un dossier « Caisse déclarée perdue » s'ouvre dans la File de contrôle .

 **Attention : Déclarer perdu** ne peut pas être annulé. Vérifiez avant s'il reste des ventes non envoyées et essayez de les exporter.

Le journal d'audit

Le journal d'audit garde la trace de chaque action sensible : qui l'a faite, qui l'a approuvée et ce qui a changé. Les entrées ne peuvent être ni modifiées ni supprimées.

Administration  

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Aide

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Journal d'audit

Chaque modification sensible : qui l'a faite, qui l'a approuvée et ce qui a changé. Les entrées ne peuvent être ni modifiées ni supprimées.

Filterer par action, ex. sale.voided

Tous les événements

DATE	ACTION	QUI	APPROUVÉ PAR	CIBLE	MOTIF
> 29 sept. 2026, 08:46	expense.approved	Admin User	—	expense be09c8ea-ea5a-4013-9b9f-4f8c382e8cd2	—
> 29 sept. 2026, 08:46	device.registered	Admin User	—	device 85365c49-9eb7-4d31-adff-920f25e58241	—
> 29 sept. 2026, 08:45	device.registered	Admin User	—	device afe3e702-9875-4a86-a6f5-82f7f2f7a910	—
> 29 sept. 2026, 08:45	device.registered	Admin User	—	device 8584463f-db7d-4a22-ae00-e7e7b66f556f	—
> 29 sept. 2026, 08:45	device.registered	Admin User	—	device 7787e236-71b2-44d5-b2c2-c8bb67d0ed80	—
> 29 sept. 2026, 08:45	device.registered	Admin User	—	device 4bc6ac7c-f80b-4e65-8540-806d2acca101	—
> 29 sept. 2026, 08:44	device.registered	Admin User	—	device 7812decd-ec1f-485b-8a3d-f06e6d6b275a	—
> 29 sept. 2026, 08:44	device.registered	Admin User	—	device 63b2ee5a-7ef3-43be-b2d1-398a33cf6620	—
> 29 sept. 2026, 08:44	device.registered	Admin User	—	device c23f9917-9a63-49ea-b3da-dbf5deea7658	—
> 29 sept. 2026, 08:44	device.registered	Admin User	—	device 7b103dda-511b-4200-9fa4-13cb177855df	—
> 29 sept. 2026, 08:43	expense.approved	Admin User	—	expense	—

Le journal d'audit

1. Dans le menu, cliquez sur **Journal d'audit**.

129 / 141

2. Tapez une action dans **Filtrer par action**, ex. **sale.voided**.
3. Choisissez un **Type d'événement** si besoin.
4. Cliquez sur la flèche d'une ligne pour voir les détails (**Avant** / **Après**, adresse IP, montants, numéro de vente...).

Les colonnes **Qui**, **Approuvé par**, **Cible** et **Motif** répondent aux questions habituelles d'un contrôle.

 **Astuce :** actions utiles : **sale.voided** (vente annulée), **user.password_reset** (mot de passe réinitialisé), **role.updated** (rôle modifié), **session.created** (connexion), **auth.login_failed** (mot de passe erroné).

 **Attention :** le journal complet est réservé aux personnes qui ont accès à toutes les succursales.

Les événements système

Cette page est destinée au propriétaire, aux administrateurs et au support technique.

Administration 

admin@test.com - Propriétaire

VENTES

Tableau de bord

Rapports

Ventes

Devis

Retours

Sessions de caisse et espèces

Dépenses

Règlements par carte

File de contrôle

CATALOGUE

Produits

Catégories

Français

Alde

Sécurité du compte

Retour à la caisse

Se déconnecter

Événements système

Diffusion des événements en arrière-plan, échecs et contrôles de rapprochement quotidiens.

Actualiser

Lancer les contrôles

RETARD DE DIFFUSION

0 s

EN ATTENTE

0

EN ÉCHEC (NOUVEL ESSAI PRÉVU)

0

MIS DE CÔTÉ

0

DIFFUSÉS CES DERNIÈRES 24 H

0

Événements à diffuser

Les modifications sont annoncées sous forme d'événements diffusés en arrière-plan. Les diffusions en échec sont réessayées avec un délai croissant, puis mises de côté.

En échec (nouvel essai)

DATE	ÉVÉNEMENT	STATUT	TENTATIVES	DERNIÈRE ERREUR	ACTIONS
Aucun événement ne correspond.					

Contrôles de rapprochement

Exécutés chaque jour : ventes, paiements et retours concordent, les paiements capturés correspondent à des ventes terminées, le stock correspond à son registre et les événements sont diffusés.

COMMENCÉ	DÉCLENCHEMENT	STATUT	CONTRÔLES AVEC ANOMALIES
> 28 sept. 2026, 11:03	Planifié	Réussi	—
> 27 sept. 2026, 10:06	Planifié	Réussi	—
> 26 sept. 2026, 09:39	Planifié	Anomalies Trouvées	Chaque vente a mouvementé le stock
> 24 sept. 2026, 23:51	Planifié	Réussi	—

La page Événements système

1. Les compteurs en haut montrent le retard de diffusion et les événements **En attente**, **Échec** (nouvel essai prévu) ou **Mis de côté**.

2. **Événements à diffuser** liste ces événements ; **Réessayer** ou **Rejouer** relance un événement.
3. **Contrôles de rapprochement** liste les vérifications automatiques faites chaque jour : **Réussi**, **Anomalies trouvées** ou **En cours**.
4. Cliquez sur **Lancer les contrôles** pour refaire les vérifications, et sur **Actualiser** pour mettre la page à jour.



Attention : si un compteur **Mis de côté** ou un contrôle **Anomalies trouvées** n'est pas à zéro, prévenez votre support technique.

Mon compte

Sécurité du compte, mot de passe et sessions

La page **Sécurité du compte** regroupe vos réglages personnels. Tout le monde y a accès :

- à la caisse : l'icône en forme de bouclier en haut à droite (sur téléphone : ⋮ puis **Sécurité du compte**) ;
- dans l'administration : **Sécurité du compte** en bas du menu.

Elle contient : **Authentification à deux facteurs**, **Invitations de magasins** (si vous en avez), **Boutiques** (si votre compte en a plusieurs), **Changer le mot de passe** et **Où vous êtes connecté**.

The screenshot shows the 'Sécurité du compte' page with a light blue background. At the top, there are links for 'Retour' and 'Aide'. The first section, 'Authentification à deux facteurs', has a shield icon and explains that it protects the account with a 6-digit code from an app like Google Authenticator. The status is 'Désactivée' with an 'Activer' button. The second section, 'Changer le mot de passe', has a key icon and explains that changing the password disconnects other devices. It contains three input fields: 'Mot de passe actuel', 'Nouveau mot de passe', and 'Confirmer le mot de passe', followed by a 'Changer le mot de passe' button. The third section, 'Où vous êtes connecté', has a computer icon and explains that it disconnects unrecognized devices. It shows a list of active sessions, with the first one being 'Chrome sur macOS' on 'Cet appareil'.

La page Sécurité du compte

Changer son mot de passe

1. Dans **Mot de passe actuel**, tapez votre mot de passe actuel.
2. Dans **Nouveau mot de passe**, tapez le nouveau (au moins 8 caractères).
3. Retapez-le dans **Confirmer le mot de passe**.
4. Cliquez sur **Changer le mot de passe**.

Vous restez connecté sur cet appareil ; tous vos autres appareils sont déconnectés.

 **Attention :** l'ancien mot de passe est toujours demandé. Si vous l'avez oublié, demandez à un administrateur de le réinitialiser (voir [Compte verrouillé ou mot de passe oublié](#)).

 **Astuce :** choisissez une phrase facile à retenir mais difficile à deviner (trois mots et un chiffre). Ne notez jamais votre mot de passe près de la caisse.

Voir ses sessions et déconnecter les autres appareils

Où vous êtes connecté liste chaque appareil où votre compte est ouvert : navigateur, système, date de connexion et dernière activité. L'appareil actuel porte **Cet appareil**.

1. Repérez un appareil que vous ne reconnaissez pas.
2. Cliquez sur **Déconnecter cette session** sur sa ligne.
3. Pour tout fermer sauf l'appareil actuel, cliquez sur **Se déconnecter partout ailleurs** (le nombre indique combien de sessions seront fermées).

 **Astuce :** faites-le si vous avez oublié de vous déconnecter sur un PC partagé ou après la perte d'un téléphone, et changez aussi votre mot de passe.

Activer la double authentification (2FA)

La double authentification ajoute un code à 6 chiffres, affiché par une application sur votre téléphone. Même si quelqu'un vole votre mot de passe, il ne peut pas se connecter sans votre téléphone.

Installez d'abord une application d'authentification : Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou 1Password par exemple.

1. Dans **Sécurité du compte**, zone **Authentification à deux facteurs**, cliquez sur **Activer**.
2. Ouvrez l'application sur votre téléphone et scannez le code QR affiché.
3. Si vous ne pouvez pas scanner, tapez dans l'application la clé affichée sous **Impossible de scanner ? Saisissez cette clé manuellement**.
4. Tapez le code à 6 chiffres que l'application affiche.
5. Cliquez sur **Vérifier et activer**.

Le **Statut** passe à **Activée**. À chaque connexion, le code vous sera demandé après le mot de passe (voir [Saisir le code](#)).

 **Attention :** ne montrez jamais le code QR ni la clé à une autre personne, et ne les prenez pas en photo.

 **Astuce :** pour abandonner avant la fin, cliquez sur **Annuler** : rien n'est activé avant **Vérifier et activer**.

Pour désactiver, cliquez sur **Désactiver** et tapez un code actuel de l'application. Pour changer de téléphone, désactivez-la avec l'ancien téléphone, puis activez-la avec le nouveau.

 **Attention :** si le magasin impose la double authentification aux administrateurs (voir [Hors ligne et sécurité](#)), les personnes concernées arrivent sur cette page à la connexion, avec le message **L'authentification à deux facteurs est obligatoire**, et doivent l'activer avant toute autre action.

Invitations et changement de magasin

Accepter ou refuser une invitation

Quand un autre magasin ajoute votre adresse e-mail alors que vous avez déjà un compte, vous recevez une invitation. Elle apparaît dans **Invitations de magasins** (page **Sécurité du compte**) et en haut du **Tableau de bord**, avec le nom du magasin et le rôle proposé.

1. Lisez le nom du magasin et le **Rôle** proposé.
2. Cliquez sur **Accepter** pour travailler dans ce magasin, ou sur **Refuser** si vous ne le connaissez pas.

Vous gardez votre mot de passe : le magasin qui vous invite ne le connaît pas.

 **Astuce :** si la double authentification vous est imposée, activez-la d'abord : les invitations s'affichent ensuite.

Changer de magasin

Si votre compte appartient à plusieurs magasins, le bloc **Boutiques** apparaît sur **Sécurité du compte** : « Votre compte appartient à plusieurs boutiques. Choisissez celle dans laquelle travailler. »

1. Ouvrez **Sécurité du compte**.
2. Dans **Boutiques**, la boutique active porte la mention **Actuelle**.
3. Cliquez sur **Changer** devant l'autre magasin.
4. L'application recharge vos droits pour ce magasin et ouvre la caisse ou l'administration.

 **Astuce :** pour changer de succursale ou de caisse dans le même magasin, utilisez plutôt la liste des caisses en haut de l'écran de caisse.

Questions fréquentes

Questions fréquentes : à la caisse

Le caissier ne peut pas appliquer une remise

Un caissier peut accorder une remise jusqu'à la limite du magasin ; au-delà, il doit écrire un motif, et la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre au moment d'encaisser. Un gérant présent tape son e-mail et son mot de passe, puis clique sur **Approuver** (voir [Faire approuver](#)). Si aucun responsable n'est là, réduisez la remise ou mettez le panier en attente.

La fenêtre d'approbation refuse le responsable

- Le responsable doit avoir lui-même le droit demandé : un autre caissier ne peut pas approuver.
- Il ne doit pas être la personne connectée : on ne s'approuve pas soi-même.
- S'il a la double authentification, il doit taper le code à 6 chiffres.
- L'approbation vaut 2 minutes et une seule action : recommencez si le délai est dépassé.

« Stock insuffisant » ou « Seulement ... en stock »

La caisse refuse de vendre plus que le stock disponible. Vérifiez le rayon et la réserve. Si le stock réel est plus élevé, un responsable [ajuste le stock](#), puis la vente peut continuer. Hors ligne, la vente est acceptée mais un dossier s'ouvre dans la [File de contrôle](#).

La caisse refuse de vendre

- La session n'est pas ouverte et le magasin l'exige : [ouvrez la session](#).
- La session est en **Comptage en cours** : cliquez sur **Reprendre les ventes** ou terminez la clôture.
- L'écran **La vente hors ligne est suspendue** : voir [Vendre hors ligne](#).

« Aucun produit trouvé pour ... »

Le code-barres scanné n'est rattaché à aucun produit. Cherchez l'article par son nom ; un responsable peut ajouter ce code à la variante (voir [Codes-barres](#)).

Questions fréquentes : hors ligne

La caisse est hors ligne

Le badge en haut passe de **En ligne** à **Hors ligne**. Pas de panique : la caisse continue de vendre pendant la durée autorisée (24 heures par défaut). Les ventes sont gardées sur l'appareil puis envoyées automatiquement au retour d'Internet.

Vérifiez le câble, le Wi-Fi ou la box. Dès que la connexion revient, laissez la caisse ouverte quelques minutes pour qu'elle envoie ses ventes. Le responsable suit l'envoi sur la page [Appareils](#).

La caisse est bloquée et refuse de vendre hors ligne

La durée de vente hors ligne est dépassée, ou une limite de ventes hors ligne est atteinte. Reconnectez la caisse à Internet : l'autorisation se renouvelle aussitôt. Si l'écran signale que l'heure a reculé, corrigez la date et l'heure de l'appareil.

Si la caisse ne peut vraiment plus se connecter, exportez ses ventes (fenêtre **Ventes hors ligne, Exporter les ventes non synchronisées**). Un responsable les importe depuis la page [Appareils](#).

Une vente hors ligne est « À vérifier »

Le serveur a refusé la vente et affiche la raison (stock, prix, session...). Faites corriger la cause par un gérant, puis cliquez sur **Réessayer** dans la fenêtre **Ventes hors ligne**.

Compte verrouillé, mot de passe oublié, accès refusé

Mon compte est verrouillé

Après 5 mots de passe (ou codes 2FA) faux à la suite, le compte est verrouillé 15 minutes. La page de connexion affiche : « Trop de tentatives échouées. Ce compte est verrouillé pendant quelques minutes. »

1. Attendez 15 minutes sans réessayer : chaque nouvel essai faux prolonge le verrouillage.
2. Vérifiez que la touche Majuscule (Caps Lock) n'est pas activée.
3. Réessayez avec le bon mot de passe.



Attention : si votre compte se verrouille alors que vous n'avez pas essayé de vous connecter, quelqu'un a peut-être tenté d'y entrer. Prévenez le propriétaire et changez votre mot de passe.

J'ai oublié mon mot de passe

Demandez au propriétaire ou à un administrateur : il clique sur l'icône de clé de votre ligne dans **Utilisateurs** et vous donne un nouveau mot de passe (voir [Réinitialiser le mot de passe](#)). Changez-le ensuite vous-même dans **Sécurité du compte**.

Un nouvel employé ne peut pas se connecter

Vérifiez dans **Utilisateurs** :

- son **Statut** : **Suspendu** bloque l'accès ;
- la mention « Invité — en attente d'acceptation » : la personne avait déjà un compte, elle doit accepter l'invitation dans **Sécurité du compte** (voir [Invitations](#)) ;
- son e-mail : une faute de frappe empêche la connexion.

Le changement de rôle ne s'applique pas

Un changement de rôle ou de droits s'applique au prochain chargement de page. La personne est aussi déconnectée quand son rôle change : elle doit simplement se reconnecter.

Il me manque une page ou un bouton

Votre rôle ne donne pas accès à cette page ou cette action. Demandez à l'administrateur de vérifier vos autorisations (voir [Comprendre les rôles](#)).

Questions fréquentes : ventes et devises

Je ne peux pas annuler une vente

L'annulation demande le droit **Annuler des ventes** (gérant, administrateur, propriétaire) ; un caissier peut la faire avec l'approbation d'un responsable. Elle est aussi refusée quand :

- la session de caisse de la vente est déjà clôturée (ou, sans session, la vente a plus de 24 heures) ;
- la vente a déjà un retour ou un remboursement ;
- la vente a été payée par un terminal de carte connecté.

Dans ces cas, faites un [retour](#) : il remet le stock et rembourse le client en gardant une trace propre.



Astuce : un message de refus peut s'afficher en anglais, par exemple « This sale's shift is closed: use a return instead of a void » : la session est clôturée, faites un retour.

Le taux de change a changé

Un responsable met le taux à jour sur la carte **Taux de change** (voir [Taux de change](#)). Le nouveau taux s'applique tout de suite aux nouvelles ventes. Les ventes déjà faites gardent leur taux : un reçu ancien ne change jamais, et un retour suit le montant de la vente d'origine.

Je ne vois pas les ventes d'une autre succursale

Votre compte est sans doute limité à certaines succursales. Demandez à un administrateur de modifier votre **Accès aux succursales** dans **Utilisateurs**.

Questions fréquentes : imprimante et tiroir

L'imprimante ne répond pas

Ouvrez **Administration** > **Matériel** et lisez le **Statut** du pont d'impression :

- **Arrêté** : le pont n'est pas lancé sur ce PC. Démarrez-le ou redémarrez le PC.
- **En marche, non associé à ce navigateur** : tapez le code d'association affiché par le pont, puis **Associer**.
- **Associé** : vérifiez que l'imprimante est allumée, a du papier et est bien branchée.

Cliquez ensuite sur **Imprimer un ticket de test**. En attendant, les reçus s'impriment par la fenêtre d'impression du navigateur.

Le tiroir-caisse ne s'ouvre pas

Le tiroir s'ouvre par l'imprimante de tickets : vérifiez d'abord l'imprimante. Il ne s'ouvre que pour les paiements réglés sur **Ouvre le tiroir-caisse** dans [Modes de paiement](#). Pour tester, utilisez **Tester l'ouverture du tiroir** dans **Matériel** : cliquez une seule fois, l'ouverture n'est jamais répétée automatiquement.

Le lecteur de codes-barres ajoute de mauvais articles

Réglez le suffixe et le nombre minimum de caractères dans **Matériel** > **Lecteur de codes-barres**, puis vérifiez dans **Test du scanner** que le code lu est complet.

Questions fréquentes : rapports et exports

Un rapport n'affiche pas le coût ni la marge

Ces colonnes demandent le droit de voir les coûts. Le propriétaire, l'administrateur et le gérant l'ont par défaut ; un comptable ne l'a pas, sauf si on le lui ajoute dans [Rôles et autorisations](#).

Le lien de téléchargement d'un export ne marche plus

Chaque lien est valable 15 minutes. Retournez dans **Rapports**, zone **Exports en arrière-plan**, et cliquez de nouveau sur **Télécharger**. Si l'export a plus de 24 heures, il est **Expiré** : relancez-le.

Le rapport ne montre qu'une partie des ventes

- Vérifiez la période et la succursale choisies.
- Un compte limité à certaines succursales ne voit que leurs chiffres.
- La journée comptable peut commencer après minuit (voir [Journée comptable](#)) : une vente de 2 h du matin peut compter pour la veille.

Pourquoi une date est-elle refusée ?

Pour éviter les erreurs de saisie, l'application contrôle les dates. Souvent, le calendrier ne propose même pas les dates interdites.

Où	Règle	Message
Dépense : Date	Pas dans le futur	« La date de la dépense ne peut pas être dans le futur »
Facture fournisseur : Date de facture	Pas dans le futur	« La date de la facture ne peut pas être dans le futur »
Facture fournisseur : Date d'échéance	Pas avant la date de facture	« La date d'échéance ne peut pas précéder la date de facture. »
Paieement ou avoir fournisseur	Pas dans le futur	« La date ne peut pas être dans le futur »
Bon de commande : Livraison prévue	Pas dans le passé	« La date de livraison prévue ne peut pas être dans le passé »
Client : date de naissance	Pas dans le futur, pas avant 1900	« La date ne peut pas être antérieure à 1900 »
Remise, liste de prix : fin de validité	Après le début et pas dans le passé	« Doit être après la date de début », « La date de fin ne peut pas être dans le passé »
Devis : Valable jusqu'au	Pas dans le passé	« La date de validité ne peut pas être dans le passé »
Paramètres : Prise d'effet	Dans le futur, ou vide	« Choisissez une date future ou laissez vide »
Employé : date d'embauche	Au plus un an à l'avance	« La date d'embauche ne peut pas dépasser un an à l'avance »
Employé : dernier jour	Pas dans le futur, pas avant l'embauche	« La date de départ est antérieure à la date d'embauche »
Présences : heures saisies	Pas dans le futur, sortie après arrivée, 24 h maximum	« L'heure ne peut pas être dans le futur »...
Périodes (rapports, ventes, sessions, relevés)	Début ≤ fin	La fin ne peut pas précéder le début



Astuce : une date déjà enregistrée qui est maintenant passée (par exemple la fin d'un ancien devis) peut être conservée telle quelle ; la règle s'applique quand vous saisissez ou changez la date.

