JODA POS

# Manuel d'utilisation

Français

# Sommaire

PREMIERS PAS

Se connecter
Saisir le code de double authentification
Créer votre magasin
Comprendre les rôles
Se repérer dans l'administration
Choisir la langue
Les notifications
Utiliser l'aide
Mot de passe oublié

CAISSE

L'écran de caisse
La caisse sur téléphone
Les raccourcis clavier de la caisse
Ajouter des produits et gérer le panier
Vendre un produit au poids
Choisir le client et le vendeur
Remises et codes promo à la caisse
Prix et remise de groupe du client
Modifier un prix à la caisse
Faire approuver une action par un responsable
Encaisser : l'écran de paiement
Espèces en dollars ou en gourdes et monnaie à rendre
Payer par carte, MonCash ou virement
Payer avec des points de fidélité
Vendre et utiliser une carte cadeau
Vente à crédit (en compte) et avoir du client
Remettre le reçu (imprimer, e-mail, lien)
Mettre un panier en attente et le reprendre
L'écran client
Prendre une commande avec acompte et la remettre

SESSIONS DE CAISSE

Ouvrir une session de caisse
Entrées, sorties, dépôts au coffre et ouverture du tiroir
Clôturer la session, compter le tiroir et imprimer le rapport Z
Suivre les sessions de caisse (gérants)
Coupures, journée comptable et corrections de session

RETOURS ET ANNULATIONS
Faire un retour et rembourser le client
Faire un échange
Faire un remboursement commercial
Suivre les retours dans l'administration
Annuler une vente

HORS LIGNE
Vendre hors ligne
Envoi des ventes hors ligne au retour de la connexion

VENTES ET DÉPENSES
Le tableau de bord
Historique des ventes, réimpression et envoi du reçu
Créer un devis et le convertir en vente
Enregistrer une dépense
Approuver, rejeter et payer une dépense
Rapprocher les règlements par carte
La file de contrôle
Suivre les commandes et leurs acomptes

RAPPORTS
Ouvrir et lire un rapport
Exporter un rapport (CSV, Excel, PDF)
Rapprochement et récapitulatif du jour

CATALOGUE
La liste des produits et les étiquettes
Créer ou modifier un produit
Variantes, attributs et codes-barres
Unités et produits vendus au poids
Organiser les catégories
Importer des produits (Excel ou CSV)
Les listes de prix
Les catégories de taxe
Créer une remise ou un code promo

STOCK
Consulter le stock et repérer le stock bas
Réceptionner du stock sans bon de commande
Corriger le stock, voir les mouvements et vérifier le stock
Transférer du stock entre emplacements
Faire un inventaire (comptage)
Ancienneté et valorisation du stock

ACHATS
Gérer les fournisseurs
Créer et faire approuver un bon de commande
Réceptionner une livraison fournisseur
Enregistrer une facture fournisseur
Payer un fournisseur et suivre les dettes
Retourner des marchandises à un fournisseur
Préparer une commande de réapprovisionnement

CLIENTS
Rechercher et créer un client
La fiche client (notes, adresses, champs personnalisés)
Ajuster les points de fidélité d'un client
Comptes à crédit des clients et paiements
Les groupes de clients
Fusionner des clients en double
Cartes cadeaux et avoirs (administration)
Anonymiser un client (droit à l'effacement)

PERSONNEL
Gérer les employés
Pointage et présences
Ajouter un utilisateur ou l'inviter
Modifier, suspendre un utilisateur ou réinitialiser son mot de passe
Rôles et autorisations

PARAMÈTRES
Réglages généraux du magasin
Le taux de change USD / HTG
Informations de l'entreprise et logo
Reçus et impression
Succursales, caisses et numérotation des ventes
Entrepôts et emplacements de stock
Les taux de taxe
Le programme de fidélité
Les modes de paiement
Hors ligne et sécurité
Planifier un changement et consulter l'historique
Étiquettes de balance (articles pesés)

MATÉRIEL ET SYSTÈME
Matériel : imprimante, tiroir-caisse et lecteur
Les appareils (caisses enregistrées)
Le journal d'audit
Les événements système

MON COMPTE

Sécurité du compte, mot de passe et sessions
Activer la double authentification (2FA)
Invitations et changement de magasin


QUESTIONS FRÉQUENTES

Questions fréquentes : à la caisse
Questions fréquentes : hors ligne
Compte verrouillé, mot de passe oublié, accès refusé
Questions fréquentes : ventes et devises
Questions fréquentes : imprimante et tiroir
Questions fréquentes : rapports et exports
Pourquoi une date est-elle refusée ?

# Premiers pas

## Se connecter

Chaque employé possède son propre compte : une adresse e-mail et un mot de passe. Ne partagez jamais votre compte : chaque vente, chaque remise et chaque ouverture de tiroir est enregistrée à votre nom.




Page de connexion en français

1. Ouvrez l'adresse de l'application dans le navigateur (Chrome de préférence).
2. En haut à droite, cliquez sur **FR** pour afficher l'application en français.
3. Saisissez votre adresse dans le champ **E-mail**.
4. Saisissez votre mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
5. Cliquez sur **Se connecter**.

Mot de passe oublié ? Cliquez sur **Mot de passe oublié ?** à côté de **Mot de passe** (voir Mot de passe oublié).

Si la double authentification est activée sur votre compte, l'application demande ensuite un code à 6 chiffres (voir Saisir le code de double authentification).

### Où arrive-t-on après la connexion ?

| Rôle | Page d'arrivée |
|---|---|
| Caissier, gérant, administrateur, propriétaire | L'écran de caisse. Le bouton **Administration** mène à la gestion du magasin. |
| Comptable | Le **Tableau de bord** de l'administration (il ne vend pas). |
| Magasinier | L'**Inventaire** de l'administration (il ne vend pas). |

La connexion reste active sur cet appareil grâce à un cookie sécurisé : vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque ouverture. Cliquez sur **Se déconnecter** avant de laisser l'appareil à un collègue.

### Messages d'erreur

- **Identifiants invalides** : l'adresse ou le mot de passe est faux. Vérifiez la saisie (touche Majuscule) et réessayez.
- **Trop de tentatives échouées. Ce compte est verrouillé pendant quelques minutes.** : après 5 essais faux à la suite, le compte est bloqué 15 minutes. Voir Compte verrouillé ou mot de passe oublié.
- **Trop de tentatives. Patientez quelques minutes puis réessayez.** : trop de connexions depuis cet appareil en peu de temps. Attendez un peu.
- **Cet utilisateur est déjà connecté sur un autre appareil** : un compte ne peut être connecté que sur un seul appareil à la fois. Le message indique l'autre appareil et sa dernière activité. Déconnectez-vous d'abord sur cet appareil, ou demandez à un responsable de vous déconnecter (voir Déconnecter un utilisateur). Un appareil inutilisé depuis 15 minutes ne bloque plus la connexion : il est déconnecté quand vous vous connectez ici.

⚠ **Attention :** chaque nouvel essai faux pendant le verrouillage le prolonge. Attendez sans réessayer.

**Astuce :** si le lien **Nouveau ? Créer une boutique** apparaît sous le formulaire, ce serveur permet de créer un nouveau magasin (voir Créer votre magasin).

## Saisir le code de double authentification

La double authentification protège un compte avec un code à 6 chiffres. Ce code change toutes les 30 secondes dans une application du téléphone (Google Authenticator, Microsoft

Authenticator, 1Password…).

Si elle est activée sur votre compte, l'écran **Authentification à deux facteurs** apparaît après le mot de passe :

1. Ouvrez l'application d'authentification sur votre téléphone.
2. Lisez le code à 6 chiffres affiché pour votre compte.
3. Saisissez-le dans le champ **Code de vérification**.
4. Cliquez sur **Vérifier**.
5. En cas de problème, cliquez sur **Retour à la connexion** pour recommencer.


> **Astuce :** si le message **Code de vérification invalide** s'affiche, vérifiez que l'heure du téléphone est juste : un téléphone en retard produit des codes faux. Un même code ne sert qu'une fois : attendez le suivant si vous venez de l'utiliser.

> **Attention :** les codes faux comptent comme des essais de connexion. Après 5 erreurs à la suite, le compte est verrouillé 15 minutes.

Le magasin peut exiger la double authentification pour les personnes qui gèrent les utilisateurs, les rôles, les paramètres ou le journal d'audit. Dans ce cas, l'application vous envoie sur **Sécurité du compte** pour l'activer avant toute autre action (voir Activer la double authentification).

## Créer votre magasin

Sur certains serveurs, la page de connexion propose **Nouveau ? Créer une boutique.** Cette page crée un nouveau magasin dont vous devenez le **propriétaire**.




Page de création d'une boutique

1. Sur la page de connexion, cliquez sur **Créer une boutique**.
2. Saisissez le **Nom du magasin**.
3. Saisissez votre **Prénom**, votre **Nom**, votre **E-mail** et un **Mot de passe** (au moins 8 caractères).
4. Vérifiez la **Devise** principale (code à 3 lettres, par exemple USD ou HTG).
5. Cliquez sur **Créer la boutique**.

L'application prépare pour vous une succursale, une caisse et les modes de paiement Espèces et Carte. Vous arrivez ensuite dans l'application, connecté comme propriétaire.

> **Astuce :** si vous avez déjà un compte (dans un autre magasin), saisissez la même adresse et le même mot de passe : le nouveau magasin est ajouté à votre compte. Si ce compte a la double authentification, le code est demandé. Vous passerez ensuite d'un magasin à l'autre dans **Sécurité du compte** (voir Invitations et changement de magasin).

> **Attention :** si le message « L'inscription n'est pas disponible sur ce serveur » s'affiche, la création de magasins est fermée. Demandez un compte à votre administrateur.

Étapes suivantes conseillées :

1. Complétez les Réglages généraux et les Informations de l'entreprise.
2. Vérifiez le taux de change.
3. Créez vos produits ou importez-les.

4. Ajoutez votre personnel.

## Comprendre les rôles

Chaque utilisateur reçoit un rôle. Le rôle décide des menus visibles et des actions permises. Les rôles se consultent dans **Administration** > **Rôles et autorisations** (propriétaire et administrateur).

| Rôle | Pour qui | Ce qu'il peut faire | Ce qu'il ne peut pas faire |
|---|---|---|---|
| **Propriétaire** | Le patron du magasin | Tout, y compris gérer les autres propriétaires. Ce rôle ne se modifie pas. | — |
| **Administration** | Le bras droit du propriétaire | Tout gérer : ventes, stock, paramètres, comptes du personnel, rôles, appareils. | Modifier ou retirer un propriétaire. |
| **Gérant** | Le chef de magasin au quotidien | Vendre, annuler, rembourser, gérer toutes les sessions de caisse, approuver écarts, remises et prix, gérer produits, stock, achats, clients, rapports, paramètres. | Gérer les comptes du personnel, les rôles, les appareils et la surveillance système. |
| **Caissier** | Le personnel de caisse | Vendre, remiser jusqu'à la limite du magasin, mettre en attente, ouvrir et clôturer sa session, enregistrer des dépenses, chercher et créer des clients, faire des devis, voir le stock, réimprimer un reçu. | Changer un prix, dépasser la limite de remise, vendre à crédit, faire des mouvements d'espèces, rembourser, annuler. Ces actions demandent l'approbation d'un gérant. |
| **Inventory clerk** (magasinier) | La personne du stock | Réceptionner, ajuster, compter, transférer le stock, gérer fournisseurs, bons de commande et produits. | Vendre : il n'a pas accès à la caisse. |
| **Accountant** (comptable) | Le comptable | Tableau de bord, rapports et exports, ventes (lecture), dépenses, règlements par carte, journal d'audit. | Vendre ou modifier les ventes. |


> **Astuce :** quand un caissier tente une action réservée, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre. Un responsable saisit ses identifiants sur place ; l'approbation ne vaut qu'une fois, pour cette action.

> **Astuce :** si une page vous manque dans le menu, ce n'est pas une panne : votre rôle n'y donne pas accès. Demandez à l'administrateur.

# Se repérer dans l'administration

L'administration sert à gérer le magasin : ventes, produits, stock, personnel et paramètres. Le caissier n'y a pas accès.

1. Sur l'écran de caisse, cliquez sur **Administration**.
2. La première page permise par votre rôle s'affiche (en général le **Tableau de bord**).
3. Pour revenir à la caisse, cliquez sur **Retour à la caisse** en bas du menu.



Le menu de l'administration

## Le menu

Le menu de gauche est rangé en rubriques : **Ventes**, **Catalogue**, **Stock**, **Personnes** et **Système**. Chacun ne voit que les pages permises par son rôle. En haut du menu : votre e-

mail, votre rôle, le bouton **Aide** et la cloche des notifications.

En bas du menu, vous trouvez toujours :


- la liste **Langue** ;
- **Aide** ;
- **Sécurité du compte** ;
- **Retour à la caisse** ;
- **Se déconnecter**.

## Sur un téléphone

Sur un écran étroit, le menu est replié :

1. Touchez le bouton ≡ (**Ouvrir le menu**) en haut à gauche.
2. Le menu glisse depuis la gauche. Touchez une page : il se referme tout seul.
3. Pour le fermer sans choisir, touchez ✕ (**Fermer le menu**), la zone grisée ou la touche Échap.

La barre du haut garde le titre de la page, le bouton **Aide** et la cloche.



L'administration sur téléphone, menu ouvert

Sur téléphone, les tableaux s'affichent sous forme de **cartes** : une carte par ligne, avec les mêmes informations et les mêmes boutons que le tableau. Touchez une carte pour l'ouvrir.

> **Astuce :** les pages les plus larges (rapports, inventaire) restent utilisables sur téléphone, mais un ordinateur ou une tablette est plus confortable pour les longues saisies.

## Choisir la langue

L'application existe en anglais, en français, en créole haïtien et en espagnol. Chaque personne choisit sa langue sur son propre appareil ; ce choix est gardé pour les connexions suivantes.

- **Page de connexion et caisse (ordinateur) :** cliquez sur **EN**, **FR**, **HT** ou **ES** en haut à droite. Le bouton actif est en bleu.
- **Caisse sur téléphone :** touchez ⋯ (**Plus d'actions**), puis choisissez la langue dans la liste.
- **Administration :** en bas du menu, choisissez la langue dans la liste **Langue**.
- **Centre d'aide :** les boutons de langue sont en haut de la page.

Le changement est immédiat, aide comprise. La langue par défaut du magasin se règle dans **Paramètres** > **Général** : elle s'applique à toute personne qui n'a pas fait de choix personnel.


> **Astuce :** les noms des produits, des catégories et des modes de paiement restent dans la langue où ils ont été saisis. Vous verrez donc parfois « Cash » ou « Card ».

## Les notifications

La cloche signale les événements importants : stock bas, bons de commande et dépenses à approuver, caisse, paiements, appareils, système. Le chiffre bleu indique le nombre d'alertes non lues.

1. Cliquez sur la cloche (en haut de la caisse ou du menu de l'administration).
2. Lisez la liste des dernières alertes. Le type apparaît en couleur, par exemple **STOCK BAS**.
3. Cliquez sur une alerte pour ouvrir ce qu'elle concerne, et la marquer comme lue : une alerte **Stock bas** pour un produit ouvre l'**Inventaire** sur ce produit et son emplacement ; un résumé de stock bas pour un emplacement ouvre cet emplacement avec **Stock bas uniquement** ; les inventaires à approuver ouvrent l'onglet **Comptages** ; les autres alertes ouvrent leur page (dépenses, achats, sessions de caisse, paiements, appareils, système).

4. Cliquez sur **Fermer** à côté d'une alerte pour la marquer comme lue sans l'ouvrir, ou sur **Tout marquer comme lu**.
5. Cliquez sur **Toutes les notifications et préférences** pour ouvrir la page complète.



La page Notifications et les préférences

Sur la page **Notifications** :

1. Choisissez **Non lues** ou **Tout** dans la liste en haut.
2. Cliquez sur **Marquer comme lu** sur une alerte, ou sur **Tout marquer comme lu**.
3. Sous **Préférences de notification**, cochez **Afficher le nombre de non lues sur la cloche** et, si l'e-mail est configuré, **M'envoyer aussi un e-mail pour les nouvelles alertes**. Les **Heures calmes** évitent les e-mails la nuit.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

> **Astuce :** marquer une alerte comme lue ne concerne que vous. Une alerte disparaît pour tous quand son problème est réglé (par exemple quand le stock est reconstitué).

> **Astuce :** vous ne voyez que les alertes de vos succursales. Une alerte qui se répète est regroupée : « 85 fois » indique combien de fois elle s'est produite.


# Utiliser l'aide

Le manuel est intégré à l'application. Il s'ouvre sur les rubriques de la page où vous êtes.

## Ouvrir l'aide

- Appuyez sur la touche **F1**, n'importe où dans l'application.
- À la caisse : cliquez sur l'icône **?** en haut de l'écran. Sur téléphone : ⋯ puis **Aide**.
- Dans l'administration : cliquez sur **?** en haut du menu, ou sur **Aide** en bas du menu. Sur téléphone : **?** dans la barre du haut.
- Sur la page de connexion : cliquez sur **Besoin d'aide ?**.

L'aide s'ouvre dans un panneau à droite (en plein écran sur téléphone). Elle affiche **Aide pour cette page** : seulement les rubriques de la page où vous êtes (par exemple, sur **Produits**, les rubriques des produits). Si une fenêtre est ouverte, par exemple **Paiement**, l'aide ouvre directement la rubrique de cette fenêtre.



Le panneau d'aide ouvert sur la page Produits

## Toutes les rubriques et le PDF

Deux boutons se trouvent sous la zone de recherche :

- **Toutes les rubriques** affiche le manuel complet, classé par catégorie. **Rubriques de cette page** revient à la liste de la page.
- **Télécharger le PDF** télécharge le manuel complet, dans la langue de l'application, pour le lire ou l'imprimer sans l'application.

### Chercher

1. Tapez un ou plusieurs mots dans **Rechercher dans l'aide…**, par exemple « monnaie » ou « transfert ».
2. Les rubriques trouvées s'affichent avec un extrait ; les mots trouvés sont surlignés.
3. Cliquez sur une rubrique pour la lire.

La recherche ignore les accents et les majuscules (« etiquette » trouve « étiquette ») et tolère une petite faute de frappe.


### Lire une rubrique

- Cliquez sur une image pour l'agrandir ; cliquez de nouveau (ou Échap) pour la refermer.
- **Voir aussi**, en bas, propose des rubriques proches.
- **Retour** revient à la rubrique précédente ou à l'accueil de l'aide.
- **Pleine page** ouvre le centre d'aide dans la page, à l'adresse /help.

L'aide suit la langue de l'application. Si une rubrique n'est pas encore traduite, elle s'affiche en anglais (ou en français) avec un message.


## Mot de passe oublié

Si vous ne connaissez plus votre mot de passe, choisissez-en un nouveau vous-même grâce à un lien envoyé à votre adresse e-mail.




La page Mot de passe oublié

1. Sur la page de connexion, cliquez sur **Mot de passe oublié ?** (à côté de **Mot de passe**).
2. Saisissez l'e-mail de votre compte dans **E-mail**.
3. Cliquez sur **Envoyer le lien**. La page confirme qu'un lien est en route.
4. Ouvrez l'e-mail **Réinitialiser votre mot de passe** et cliquez sur **Choisir un nouveau mot de passe**. Regardez dans les courriers indésirables s'il n'est pas dans la boîte de réception.
5. Saisissez deux fois votre nouveau mot de passe (au moins 8 caractères) : **Nouveau mot de passe** et **Confirmer le nouveau mot de passe**.
6. Cliquez sur **Enregistrer le nouveau mot de passe**, puis sur **Se connecter** avec le nouveau mot de passe.



Choisir le nouveau mot de passe

## Bon à savoir

- Le lien ne sert **qu'une fois** et expire au bout de **30 minutes**. Une nouvelle demande remplace le lien précédent.
- L'e-mail est écrit dans la langue affichée sur la page au moment de la demande.
- Par sécurité, la page affiche le même message que l'adresse ait un compte ou non.
- Enregistrer le nouveau mot de passe **déconnecte tous les appareils** connectés à votre compte, et débloque un compte verrouillé après trop d'essais.
- Si l'authentification à deux facteurs est activée, l'application demande toujours votre code à 6 chiffres à la connexion.
- 3 liens par heure au maximum pour un même compte.

## Messages d'erreur

- **Ce lien n'est pas valide ou a expiré. Demandez-en un nouveau.** : le lien a déjà servi, date de plus de 30 minutes, ou a été remplacé par un plus récent. Cliquez sur **Demander un nouveau lien**.
- **Les deux mots de passe sont différents** : saisissez le même mot de passe dans les deux champs.

> **Astuce :** pas d'e-mail après quelques minutes ? Vérifiez l'adresse saisie. Un responsable peut aussi vous définir un nouveau mot de passe dans **Utilisateurs** (voir Réinitialiser le


mot de passe).

# Caisse

## L'écran de caisse

Après la connexion, le personnel de vente arrive sur l'écran de caisse. Il comporte trois zones :

- **La barre du haut** : le magasin, la caisse, la session et les boutons d'accès rapide.
- **Les produits** (à gauche) : la recherche, les catégories et les fiches produits.
- **Le panier** (à droite) : le client, le vendeur, les articles, les totaux et le bouton **Encaisser**.



L'écran de caisse

Une vente se fait toujours dans le même ordre :

1. Ajoutez les produits au panier.
2. Choisissez le client, si besoin.
3. Appliquez les remises, si besoin.
4. Cliquez sur **Encaisser** (F12).
5. Enregistrez le ou les paiements, puis cliquez sur **Finaliser la vente**.
6. Remettez le reçu et la monnaie.

## La barre du haut


| Élément | À quoi il sert |
|---|---|
| Nom du magasin | Rappelle dans quel magasin vous travaillez. |
| Liste des caisses | Choisit la caisse et la succursale de ce poste. Le choix est gardé sur l'appareil. |
| **Ouvrir la session** / **SH-000004 · Ouverte** | Ouvre la session de caisse, ou affiche la session en cours (voir Ouvrir une session). |
| **Ouvrir le tiroir** | Ouvre le tiroir sans vente, avec un motif. Visible quand la session est ouverte. |
| **Pointer l'arrivée** / **Pointer la sortie** | Enregistre vos heures. Visible si votre compte est lié à une fiche employé. |
| **En ligne** / **Hors ligne** | État de la connexion. Un clic ouvre les ventes hors ligne. |
| **Paniers en attente** | Les paniers mis de côté (F9). |
| Icône clavier | Les raccourcis clavier. |
| **?** | Cette aide (F1). |
| **Retours** | Retour ou échange. Visible pour les personnes autorisées à rembourser. |
| **Administration** | Ouvre l'administration (propriétaire, administrateur, gérant). |
| Cloche | Les notifications. |
| **EN FR HT ES** | La langue de cet appareil. |
| Bouclier | Sécurité du compte. |
| Flèche de sortie | **Se déconnecter**. |

**Astuce :** déconnectez-vous toujours avant de laisser la caisse à un collègue. Sinon, ses ventes seront enregistrées à votre nom.

**Astuce :** si le magasin l'exige, la caisse refuse de vendre tant que la session n'est pas ouverte.

# La caisse sur téléphone

Sur un téléphone (ou tout écran étroit), la caisse s'adapte : les produits et le panier deviennent deux onglets, et les boutons secondaires passent dans un menu.



La caisse sur téléphone, onglet Produits

## Les deux onglets


- **Produits** : la recherche, les catégories et les fiches. Touchez une fiche pour l'ajouter au panier. Un court message « Ajouté : … » confirme l'ajout.
- **Panier (3)** : le nombre entre parenthèses est le nombre d'articles. Vous y trouvez le client, les lignes, les remises et les totaux.

## La barre Encaisser

En bas de l'onglet **Produits**, une barre reste toujours visible : elle rappelle le nombre d'articles et le total. Touchez **Encaisser** pour passer directement au paiement, sans changer d'onglet. Touchez le résumé pour voir le panier.

## Le menu ⋯ (Plus d'actions)

Touchez ⋯ en haut à droite pour les actions de la barre du haut qui n'ont pas la place :



Le menu Plus d'actions

- **Ouvrir le tiroir** et **Pointer l'arrivée / la sortie** ;
- **Paniers en attente** et **Retours** ;
- **Administration** (selon le rôle) ;
- **Aide** ;
- **Sécurité du compte** et la **langue** ;
- **Se déconnecter**.

La session de caisse et la liste des caisses restent sur la deuxième ligne de la barre du haut.

> **Astuce :** sur téléphone, le curseur ne revient pas tout seul dans la recherche après chaque ajout (le clavier ne s'ouvre pas sans cesse). Touchez la recherche pour taper ou scanner.

> **Astuce :** les fenêtres (paiement, client, remises…) s'ouvrent en plein écran ; leurs boutons principaux restent en bas, à portée de pouce.

## Les raccourcis clavier de la caisse

La caisse se pilote entièrement au clavier et au lecteur de codes-barres. Appuyez sur **?** ou cliquez sur l'icône clavier pour afficher la liste.



La fenêtre Raccourcis clavier

| Touche | Action |
|---|---|
| **F1** | Ouvrir l'aide |
| **F2** | Rechercher des produits / scanner |
| **F4** | Choisir le client |
| **F6** | Mettre le panier en attente |
| **F8** | Remises |
| **F9** | Paniers en attente |
| **F12** ou **Ctrl + Entrée** | Encaisser |
| **↑ ↓** | Sélectionner une ligne du panier |
| **+ −** | Modifier la quantité de la ligne sélectionnée |
| **Suppr** | Retirer la ligne sélectionnée |
| **Échap** | Fermer la fenêtre ouverte |
| **?** | Afficher les raccourcis |

> **Astuce :** après chaque action, le curseur revient dans le champ de recherche : vous pouvez scanner l'article suivant tout de suite.

> **Astuce :** les touches **+**, **−**, **?**, **Suppr** et les flèches ne marchent pas pendant que vous tapez dans un champ. Les touches F marchent partout sur l'écran de caisse.


## Ajouter des produits et gérer le panier

Vous avez trois façons d'ajouter un produit :

- **Scanner le code-barres** : le produit s'ajoute tout seul au panier.
- **Chercher** : tapez une partie du nom, le SKU ou le code-barres dans **Rechercher des produits ou scanner un code-barres… (F2)**, puis cliquez sur la fiche.
- **Parcourir** : cliquez sur une catégorie (**Tout**, **Boissons**…) puis sur la fiche du produit.

Chaque fiche affiche le nom, la variante (taille, couleur), le SKU, le prix et le stock, par exemple **65 en stock**.

Cliquer de nouveau sur la même fiche (ou scanner de nouveau le produit) augmente la quantité de sa ligne : le produit n'apparaît qu'une fois dans le panier. La ligne garde sa remise ou son prix modifié. Seuls les produits vendus au poids ont une ligne par pesée.




Le panier avec plusieurs articles

### Gérer le panier

Le panier, à droite, montre chaque ligne avec son prix unitaire, sa quantité et son total.

- Cliquez sur **+** ou **−** pour changer la quantité, ou tapez-la dans la case.
- Cliquez sur la corbeille pour retirer la ligne.
- Cliquez sur **Ajouter une note** pour écrire une remarque imprimée sur le ticket.
- Cliquez sur **Vider le panier** pour tout effacer (une confirmation est demandée).

Sous les lignes : le **Sous-total**, les remises, la **Taxe**, le **Total** et son équivalent dans l'autre devise (par exemple **≈ en HTG**).

> ⚠ **Attention :** la caisse ne vend jamais plus que le stock disponible. Une fiche **Rupture de stock** est grisée. Si vous en demandez trop, un message indique la quantité disponible, par exemple « Seulement 3 × … en stock ».

> 💡 **Astuce :** si un code scanné est inconnu, le message « Aucun produit trouvé pour … » s'affiche. Vérifiez l'article ou cherchez-le par son nom.

> 💡 **Astuce :** au clavier, ↑ ↓ choisissent une ligne, **+** et **−** changent sa quantité et **Suppr** la retire.

Hors ligne, la recherche par nom, SKU ou code-barres fonctionne aussi : elle utilise la copie du catalogue gardée sur l'appareil (voir Vendre hors ligne).

## Vendre un produit au poids

Certains produits se vendent au poids, à la longueur ou au volume (par exemple du riz au kilo).

- **Avec une étiquette de balance** : scannez l'étiquette. Le poids ou le prix est lu dans le code-barres et la ligne s'ajoute seule.
- **Sans étiquette** : cliquez sur le produit. La fenêtre **Saisissez la quantité** s'ouvre. Tapez le poids lu sur la balance, par exemple 1,250, puis cliquez sur **Appliquer**.

Dans le panier, la ligne s'affiche comme « 1,250 kg × 1,20 $US/kg ». Pour corriger le poids, cliquez sur la quantité de la ligne.

> 💡 **Astuce :** chaque étiquette de balance crée sa propre ligne, même pour le même produit.

> **Astuce :** les produits au poids et leur unité se préparent dans l'administration (voir Unités et produits au poids). Le format des étiquettes se règle dans Étiquettes de balance.

## Choisir le client et le vendeur

Sans client, la vente est faite au **Client de passage**. Choisissez un client pour lui donner des points de fidélité, appliquer les prix de son groupe, utiliser son avoir ou vendre à crédit.

1. Cliquez sur **Client de passage** en haut du panier (touche **F4**).
2. Tapez au moins 2 caractères : nom, téléphone, e-mail ou code client.
3. Cliquez sur le bon client dans la liste. Ses points s'affichent, par exemple **4037 pts**.




La fenêtre Client

Pour créer un nouveau client :

1. Dans la même fenêtre, cliquez sur **Nouveau client**.
2. Remplissez **Prénom**, **Nom**, **Téléphone** et, si possible, **E-mail**.
3. Cliquez sur **Ajouter le client**. Il est aussitôt choisi pour la vente.

Si le client appartient à un groupe (par exemple Grossistes), ses prix et sa remise de groupe s'appliquent tout de suite (voir Prix et remise de groupe). Retirer le client remet les prix normaux.

> **Astuce :** pour un client qui a un compte, la fenêtre propose aussi **Encaisser un paiement** : vous enregistrez un versement sur son compte. Les espèces entrent dans votre session de caisse. Un gros versement par un autre moyen (virement, chèque) demande l'approbation d'un responsable.

⚠ **Attention :** la recherche et la création de clients demandent une connexion. Hors ligne, la vente continue en client de passage.

### Choisir le vendeur

Le vendeur est la personne qui a conseillé le client ; il reçoit le crédit de la vente dans les rapports (commissions). Il peut être différent du caissier.

1. Sous le client, ouvrez la liste **Aucun vendeur**.
2. Choisissez le nom. Il est imprimé sur le reçu.

## Remises et codes promo à la caisse

### Remise sur une ligne

1. Sur la ligne du produit, tapez le pourcentage dans la case **%**.
2. La remise s'affiche en vert sous le total de la ligne.
3. Si la remise dépasse la limite du magasin, remplissez le champ **Motif de la remise (obligatoire)**.

⚠ **Attention :** au-delà de la limite, le caissier voit **Nécessite l'approbation d'un gérant à l'encaissement.** Un responsable devra approuver au moment d'encaisser (voir Faire approuver par un responsable).

### Remise sur tout le panier ou code promo

1. Cliquez sur **Remise** (touche **F8**).
2. Pour un code promo, tapez-le dans **Code de remise** et cliquez sur **Appliquer**. Le code accepté s'affiche avec sa description.
3. Pour une remise libre, allez dans **Remise manuelle sur la vente**. Choisissez **%** ou **Montant**, tapez la valeur et cliquez sur **Appliquer**.
4. Au-delà de la limite du magasin, remplissez le motif demandé.
5. Fermez la fenêtre. Le bouton affiche la remise active, par exemple **WELCOME10**.



La fenêtre Remises

> **Astuce :** cliquez sur **Retirer** pour enlever un code. Les codes promo demandent une connexion.

> **Attention :** un code dont la date de fin est passée est refusé, même si son statut est encore **Actif**.

Les remises automatiques (promotions actives, remise du groupe du client) s'appliquent sans rien faire ; elles apparaissent dans les totaux et sur le reçu.

## Prix et remise de groupe du client

Un client peut appartenir à un **groupe** (par exemple Grossistes ou VIP). Le groupe peut avoir une **liste de prix par défaut** et une **remise %** (voir Groupes de clients).

À la caisse, tout est automatique :

1. Choisissez le client (F4).
2. Le panier est recalculé avec les prix de la liste du groupe. Un message le confirme, par exemple « Groupe Grossistes : prix du groupe et remise de groupe de 5 % appliqués. »
3. La remise apparaît dans les totaux sur la ligne **Remise de groupe (Grossistes, 5 %)**, puis sur le reçu.

Aucune approbation n'est demandée : ces prix ont été décidés par le magasin pour ce groupe. Il n'y a pas de liste de prix à choisir à la main.

> **Astuce :** retirer le client (revenir au client de passage) remet aussitôt les prix normaux.

⚠ **Attention :** un panier chargé depuis un devis garde les prix négociés du devis (voir Devis).

**Astuce :** les produits absents de la liste du groupe gardent leur prix normal ; la remise % du groupe s'applique quand même à eux.

## Modifier un prix à la caisse

Le prix vient du catalogue. On le modifie seulement dans des cas précis, par exemple un article abîmé.

1. Dans le panier, cliquez sur le prix unitaire de la ligne (le texte avec le petit crayon).
2. Tapez le **Nouveau prix unitaire**.
3. Cliquez sur **Appliquer**. L'ancien prix apparaît barré sur la ligne.
4. Pour revenir au prix normal, cliquez sur **Utiliser le prix catalogue**.




La fenêtre Modifier le prix

⚠ **Attention :** le caissier n'a pas le droit de changer un prix seul. Un responsable devra approuver à l'encaissement (voir Faire approuver par un responsable). Hors ligne, cette approbation est impossible.

## Faire approuver une action par un responsable

Quand une personne tente une action qu'elle n'a pas le droit de faire seule, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre. Elle indique l'autorisation qui manque. Un responsable présent peut approuver sans que personne ne se déconnecte.

1. Le responsable tape son **E-mail du gérant** et son **Mot de passe**.

2. S'il a activé la double authentification, il tape aussi le **Code à deux facteurs**.
3. Il clique sur **Approuver**. L'action continue normalement.
4. S'il y a plusieurs actions à approuver (un prix et une remise, par exemple), la fenêtre revient pour chacune. Le gérant doit travailler dans toutes vos succursales : un gérant limité à une autre succursale ne peut pas approuver pour vous.

Pour renoncer, cliquez sur **Annuler**.

### Actions qui demandent souvent une approbation

| Action | Qui la demande |
|---|---|
| Modifier un prix, remise au-delà de la limite | Caissier, à l'encaissement |
| Vente **En compte** (à crédit), dépassement de la limite de crédit | Caissier |
| Entrée, sortie d'espèces, dépôt au coffre, écart de caisse | Caissier (voir Sessions) |
| Retour hors délai, remboursement sur un autre moyen, annulation | Personne sans le droit |
| Approuver sa propre dépense, son propre bon de commande | Tout le monde, même le propriétaire |
| Gros ajout sur une carte cadeau ou un avoir | Deuxième personne obligatoire |

### Règles


- Le responsable doit avoir lui-même le droit demandé.
- Il doit être une autre personne que celle qui fait l'action.
- L'approbation sert une seule fois, pour cette action seulement, et vaut 2 minutes.
- Chaque approbation est inscrite au journal d'audit, avec le nom du responsable (**Approuvé par**).

⚠ **Attention :** le responsable ne donne jamais son mot de passe : il le tape lui-même dans la fenêtre.

## Encaisser : l'écran de paiement

1. Cliquez sur **Encaisser** (touche **F12**). Sur téléphone, touchez **Encaisser** dans la barre du bas.

2. La fenêtre **Paiement** affiche le **Total**, l'**Encaissé** et le **Reste à payer**, en dollars et en gourdes.
3. Sous ces cases, le taux du jour est rappelé, par exemple **1 USD = 132,5 HTG**.



La fenêtre Paiement

Le principe est toujours le même :

1. Choisissez la devise dans **Le client paie en** : **USD** ou **HTG**.
2. Cliquez sur le mode de paiement.
3. Vérifiez ou tapez le montant, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Recommencez tant qu'il reste un montant à payer : une vente peut combiner plusieurs modes et plusieurs devises.
5. Cliquez sur **Finaliser la vente**.

| Bouton | Mode de paiement | À savoir |
|---|---|---|
| **Cash** | Espèces | Seul mode qui peut dépasser le montant dû : la différence devient la monnaie. Voir Espèces et monnaie. |
| **Card** | Carte bancaire | Montant exact. Voir Carte, MonCash, virement. |
| **MonCash** | Paiement mobile | Montant exact. La **Référence** est obligatoire. |
| **Bank transfer** | Virement | Montant exact. La **Référence** est obligatoire. |
| **Loyalty points** | Points de fidélité | Apparaît si le client a des points. |
| **Carte cadeau** | Carte cadeau | Demande le code de la carte. |
| **En compte** | Vente à crédit | Demande un client avec un compte. |
| **Avoir** | Crédit magasin | Apparaît si le client a un avoir. |

Les noms des modes sont réglés par le magasin (voir Modes de paiement) ; ils peuvent donc différer.

**Astuce :** pour retirer un paiement ajouté par erreur, cliquez sur sa corbeille dans la liste.


**Attention :** si la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre après **Encaisser**, le panier contient une action réservée (prix modifié, grosse remise…). Voir Faire approuver par un responsable.

Hors ligne, la fenêtre affiche en orange : « Hors ligne — la vente sera enregistrée sur cet appareil et envoyée plus tard. » Les espèces, la carte et MonCash restent possibles ; les points, cartes cadeaux, ventes en compte et avoirs demandent une connexion.

## Espèces en dollars ou en gourdes et monnaie à rendre

1. Dans **Le client paie en**, choisissez **USD** ou **HTG**.
2. Cliquez sur **Cash**.
3. Cliquez sur l'un des montants proposés (montant exact ou billets ronds), ou tapez le montant reçu puis cliquez sur **Ajouter**.

4. Le cadre vert **À RENDRE AU CLIENT** apparaît. Il montre la monnaie en USD et en HTG.
5. Touchez la devise dans laquelle vous rendez la monnaie : elle s'affiche en grand.
6. Cliquez sur **Finaliser la vente · rendre …**.



Paiement en espèces avec la monnaie à rendre

Payer en gourdes affiche la conversion, par exemple « = 45,28 $US ». Après la vente, la fenêtre **Vente terminée** rappelle en grand la monnaie à rendre (**Encaissé**, **Total de la vente**, **À rendre**), ou « Montant exact : pas de monnaie à rendre ».

Deux taux s'appliquent. Le montant demandé en gourdes et la valeur des gourdes reçues utilisent le **taux de vente**. La monnaie rendue en gourdes pour des dollars utilise le **taux d'achat**. Si le client a payé en gourdes, la monnaie en gourdes se calcule directement (2 000 HTG donnés pour 1 350 HTG dus : on rend 650 HTG). Les deux taux s'affichent sous les totaux, par exemple « 1 USD = 135 HTG (vente) · 130 HTG (achat) ».

⚠ **Attention :** vérifiez que le client paie bien dans la devise choisie. Le taux utilisé est celui du jour, fixé dans l'administration (voir Taux de change). La monnaie rendue ne peut jamais dépasser les espèces reçues.

**Astuce :** les espèces encaissées (moins la monnaie rendue) sont ajoutées à votre session de caisse et seront attendues au comptage de fin de session.

# Payer par carte, MonCash ou virement

1. Cliquez sur **Card**, **MonCash** ou **Bank transfer**.
2. Vérifiez le montant (ces modes prennent le montant exact).
3. Si le champ **Référence** apparaît, tapez le code d'autorisation du terminal ou le numéro de transaction MonCash.
4. Cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Finaliser la vente**.

> ⚠ **Attention :** vérifiez toujours sur le téléphone du client ou sur le terminal que le paiement est accepté avant de cliquer sur **Ajouter**. Sans référence, l'application refuse le paiement (« MonCash nécessite une référence »).

## Avec un terminal de carte relié

Si le magasin a relié un terminal de paiement, vous ne tapez pas de code : la carte est débitée quand vous finalisez la vente. La fenêtre **Paiement par carte** suit l'opération :

- attendez que le client présente sa carte ;
- si la réponse tarde, cliquez sur **Vérifier maintenant** ;
- en cas d'échec, cliquez sur **Réessayer** ou choisissez **Annuler la vente**.

Si le client annule sur le terminal, la vente n'est pas enregistrée mais le panier reste : prenez un autre paiement.

> 💡 **Astuce :** les paiements par carte sont ensuite rapprochés des relevés de la banque dans Règlements par carte.

# Payer avec des points de fidélité

Le client choisi doit avoir des points. Le bouton **Loyalty points** montre ses points et leur valeur, par exemple « 4037 pts = 40,37 $US ».

1. Choisissez le client avant d'encaisser.
2. Dans **Paiement**, cliquez sur **Loyalty points**.
3. Tapez le montant à payer en points, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Complétez avec un autre paiement si besoin.

⚠ **Attention :** le magasin fixe un minimum de points par utilisation (100 par exemple) et une part maximale de la vente payable en points (50 % par exemple). Les points demandent une connexion. Sans client, le message « Ajoutez un client pour utiliser les points » s'affiche.

**Astuce :** le client gagne des points sur les articles achetés. La partie payée avec des points, une carte cadeau, un avoir ou en compte ne rapporte pas de points. Le reçu affiche les **Points gagnés** et le **Solde de points**.

Les règles se règlent dans Programme de fidélité ; les corrections de solde se font sur la fiche du client.

# Vendre et utiliser une carte cadeau

## Vendre une carte cadeau

1. Cliquez sur **Carte cadeau** sous le panier.
2. Dans **Vendre une carte cadeau**, tapez le **Montant** (au moins 1,00).
3. Si vous avez une carte pré-imprimée, scannez son code dans **Code de la carte (facultatif)**. Sinon, laissez vide : un code sera créé.
4. Cliquez sur **Ajouter à la vente**, puis encaissez normalement.
5. Après la vente, le cadre **Cartes cadeaux émises — remettez les codes au client** affiche le code. Remettez-le au client.



La fenêtre Cartes cadeaux

⚠ **Attention :** un code de carte comporte **12 à 32 caractères,** uniquement des lettres et des chiffres, avec **au moins une lettre et au moins un chiffre.** Sinon le message « Un code de carte cadeau comporte 12 à 32 caractères, avec des lettres et des chiffres » s'affiche.

⚠ **Attention :** le code complet n'est affiché qu'une seule fois. La carte cadeau n'a ni taxe ni remise ; elle se vend seulement en ligne et ne peut pas être mise en attente.

## Payer avec une carte cadeau

1. Dans la fenêtre **Paiement**, cliquez sur **Carte cadeau**.
2. Scannez ou tapez le code de la carte.
3. Cliquez sur **Vérifier le solde**. Le solde disponible s'affiche.
4. Vérifiez le montant proposé, puis cliquez sur **Ajouter**.
5. Si la carte ne couvre pas tout, ajoutez un autre paiement pour le reste.

💡 **Astuce :** « Cette carte cadeau ne peut pas être utilisée » veut dire que la carte est inconnue, pas encore active ou expirée. La durée de validité des cartes se règle dans Réglages généraux.

La partie **Vérifier un solde** de la fenêtre **Cartes cadeaux** donne le solde d'une carte sans vente : tapez le code et cliquez sur **Vérifier le solde**.

# Vente à crédit (en compte) et avoir du client

## Vendre en compte

La vente **En compte** est portée sur le compte du client, qui paiera plus tard. Elle est réservée aux clients qui ont un compte et une limite de crédit.

1. Choisissez le client avant d'encaisser.
2. Dans **Paiement**, cliquez sur **En compte**.
3. Le message « Porté au compte de … » s'affiche. Vérifiez le montant, puis cliquez sur **Ajouter**.
4. Cliquez sur **Finaliser la vente**.

> ⚠ **Attention :** le caissier doit obtenir l'approbation d'un gérant pour une vente en compte. Au-delà de la limite de crédit, une autorisation supplémentaire est nécessaire. Un client en **Crédit bloqué** ne peut plus acheter en compte.

> 💡 **Astuce :** sans client choisi, le bouton **En compte** affiche **Ajoutez d'abord un client.**

## Payer avec l'avoir du client

Un avoir est un crédit gardé par le magasin, par exemple après un retour remboursé en avoir.

1. Choisissez le client.
2. Dans **Paiement**, cliquez sur **Avoir** : le bouton affiche le montant disponible.
3. Cliquez sur **Ajouter**, puis complétez avec un autre paiement si besoin.

> 💡 **Astuce :** le bouton **Avoir** n'apparaît que si le client choisi a un avoir. Les deux modes demandent une connexion.

Les soldes et versements se suivent dans Comptes clients.

# Remettre le reçu (imprimer, e-mail, lien)

Après **Finaliser la vente**, la fenêtre **Vente terminée** s'ouvre. En haut, le cadre **À rendre** rappelle la monnaie à donner.

Vous pouvez ensuite :

- **Imprimer le reçu** : impression sur l'imprimante de tickets reliée (voir Matériel), sinon via la fenêtre d'impression du navigateur.
- **Envoyer le ticket par e-mail** : l'adresse du client est proposée. Cochez « Le client a demandé à recevoir ce ticket par e-mail (pas de marketing) », puis cliquez sur **Envoyer**.
- **Lien du ticket (SMS, WhatsApp)** : cliquez sur **Créer le lien**, puis **Copier le lien** ou **Partager**. Le lien est valable 30 jours.
- **Nouvelle vente** : ferme la fenêtre et vide l'écran pour le client suivant.

> **Astuce :** une réimpression porte toujours la mention COPIE. Les ventes passées se réimpriment depuis **Administration** > **Ventes** (voir Historique des ventes).

> **Attention :** l'envoi par e-mail n'est possible que si l'e-mail est configuré pour le magasin, et il est limité à quelques envois par minute. Il ne vaut pas accord pour recevoir de la publicité.

Si le magasin a coché **Imprimer automatiquement à la fin d'une vente** (voir Reçus et impression), le reçu sort sans clic.

## Mettre un panier en attente et le reprendre

Un client a oublié quelque chose ? Mettez son panier de côté et servez le client suivant.

1. Cliquez sur **Mettre en attente** (touche **F6**).
2. Le message « Panier mis en attente sous le n° H-000003 » s'affiche et le panier se vide.
3. Pour le reprendre, cliquez sur **Paniers en attente** dans la barre du haut (touche **F9** ; sur téléphone : ⋯ puis **Paniers en attente**).
4. Choisissez l'onglet **Cette caisse** ou **Tout le magasin**.
5. Cliquez sur **Reprendre** devant le bon panier.



La liste des paniers en attente

Le panier repris affiche « Panier en attente repris — le finaliser clôt la mise en attente. » Terminez la vente normalement.


⚠ **Attention :** les articles d'un panier en attente restent réservés. Le panier expire après un délai (24 heures par exemple). La mise en attente demande une connexion.

**Astuce :** si les prix ont changé depuis la mise en attente, la fenêtre « Les prix ont changé depuis… » montre l'ancien et le nouveau total et vous demande de confirmer. La corbeille de la liste annule un panier en attente : ses articles sont remis en vente.

## L'écran client

L'écran client est un second écran tourné vers le client. Il affiche les articles, le total, puis la monnaie rendue. Il fonctionne sur le même ordinateur que la caisse, sans passer par Internet.

1. Branchez un second écran sur l'ordinateur de la caisse.
2. Dans **Administration** > **Matériel**, cliquez sur **Ouvrir l'afficheur client**. Vous pouvez aussi ouvrir une nouvelle fenêtre du même navigateur à l'adresse de l'application suivie de /customer-display.
3. Faites glisser cette fenêtre sur l'écran du client et mettez-la en plein écran (touche F11).
4. Revenez sur la fenêtre de la caisse et vendez normalement.



L'écran client en attente d'une vente

Sans vente en cours, l'écran affiche le nom du magasin et **Bienvenue !**. Pendant la vente, il montre chaque article avec sa quantité et son prix, puis les remises, la taxe et le **TOTAL**. À la fin, il affiche **Merci !**, le total payé et la monnaie.

⚠ **Attention :** ouvrez l'écran client dans le même navigateur et la même session que la caisse. Une autre machine ou un autre navigateur n'affiche rien.

**Astuce :** l'écran client continue de fonctionner hors ligne, car il ne passe pas par Internet. La touche F1 n'y ouvre pas l'aide : il est destiné au client.

# Prendre une commande avec acompte et la remettre

Pour un service que vous préparez (impression, banderole, réparation…), le client peut payer une partie maintenant et le reste quand il revient. Les commandes sont pour les articles **non suivis en stock** (services).

## Prendre la commande

1. Ajoutez les services au panier comme pour une vente. Mettez les détails dans la note de la ligne (taille, couleurs, texte).
2. Cliquez sur **Prendre en commande** (sous le panier).
3. Choisissez le **Client** : c'est lui qui revient chercher la commande.

4. Choisissez la date **Prête pour le** et tapez les **Notes pour la préparation** si besoin.
5. Sous **Acompte (facultatif)**, tapez le montant que donne le client et choisissez comment il paie (espèces, carte, mobile money…). Tout montant convient, même aucun.
6. Cliquez sur **Prendre la commande**.

Le reçu de commande s'ouvre. Il montre le total, les **Acomptes versés** et le **RESTE À PAYER AU RETRAIT**. Imprimez-le et donnez-le au client.

> **Note :** l'acompte entre dans **votre session de caisse du jour** : les espèces s'ajoutent au tiroir (comme une entrée d'espèces), les autres modes apparaissent sous **Acomptes sur commandes** dans la session. La commande n'est pas encore une vente : la vente est comptée au retrait.

## Suivre les commandes

Cliquez sur **Commandes** dans la barre du haut (sur téléphone : ⋯ puis **Commandes**). Cherchez par numéro de commande, nom ou téléphone du client. Ouvrez une commande pour :

- **Ajouter un acompte** : le client paie une autre partie (jamais plus que le reste à payer).
- **Marquer prête** : la commande est préparée. Appelez le client. **Remettre en préparation** annule cela.
- **Modifier les détails** : changez la date **Prête pour le** ou les notes.
- **Imprimer** : le reçu de commande à nouveau, avec tous les acomptes.

## Remettre la commande

1. Dans **Commandes**, ouvrez la commande et cliquez sur **Retirer : encaisser le reste**.
2. La commande entre dans le panier à ses prix. Le panier montre les **Acomptes versés** et le **Reste à payer**.
3. Cliquez sur **Encaisser** et prenez le reste comme d'habitude.

Le reçu montre le total, une ligne **Acompte versé** pour les acomptes et ce que le client paie maintenant. La commande devient **Retirée**.

> **Attention :** un retrait demande une connexion. Le reste se paie en espèces ou avec un paiement confirmé en caisse.

## Annuler une commande

Ouvrez la commande et cliquez sur **Annuler la commande**. Tapez le motif, puis choisissez :

- **Rembourser les acomptes :** chaque acompte est rendu comme il a été payé (espèces en espèces, dans la devise remise ; un acompte par carte, par carte). Les espèces sortent de votre session ouverte. Si un moyen de paiement n'est plus disponible, choisissez-en un autre.
- **Conserver les acomptes :** le magasin les garde.

> **Note :** annuler demande la permission « Annuler des commandes et rembourser ou conserver leurs acomptes », ou l'approbation d'un responsable. L'annulation de la vente de retrait remet la commande à **Prête** avec ses acomptes.

# Sessions de caisse


## Ouvrir une session de caisse

Dans l'application, un quart de travail s'appelle une **session**. Une session appartient à une caisse : elle commence par le comptage du fond de caisse et se termine par le comptage du tiroir. Chaque caissier ouvre et clôture sa propre session.

Avec la règle **Un caissier par tiroir** (par défaut, voir Succursales et caisses), chacun vend dans **sa propre session** : un deuxième caissier sur la même caisse ne vend jamais dans la session d'un collègue ; la caisse lui demande **Ouvrez votre propre session de caisse sur cette caisse avant de vendre**. Avec **Tiroir partagé**, plusieurs caissiers vendent dans la même session et chaque vente garde son caissier.

Ouvrez la session avant la première vente :

1. Vérifiez que la bonne caisse est choisie dans la liste en haut de l'écran.
2. Cliquez sur **Ouvrir la session**.
3. Laissez l'onglet **Compter par coupure** actif.
4. Pour chaque billet ou pièce, tapez le nombre trouvé dans le tiroir. Le **Total compté** se calcule tout seul.
5. Si vous préférez, cliquez sur **Saisir le total** et tapez directement le montant du **Fonds de caisse**.
6. Si le magasin accepte une autre monnaie (par exemple la gourde), tapez dans **Espèces en HTG dans le tiroir** le montant de cette monnaie déjà dans le tiroir. Laissez vide s'il n'y en a pas. À la clôture, ce montant compte dans les HTG attendus.
7. Ajoutez une remarque dans **Notes (facultatif)** si besoin.
8. Vérifiez la ligne **Fonds de caisse** en bas, puis cliquez sur **Ouvrir la session**.



La fenêtre Ouvrir la session, avec le fonds de caisse en dollars et les gourdes du tiroir

Le bouton de la barre du haut affiche alors le numéro de session, par exemple **SH-000004 · Ouverte**. Cliquez dessus à tout moment pour voir le détail du tiroir.

⚠ **Attention :** par défaut, la caisse refuse d'encaisser une vente tant qu'aucune session n'est ouverte sur elle : le bouton **Encaisser** est grisé avec le message **Aucune session de caisse n'est ouverte sur cette caisse.** Le propriétaire peut changer cela dans **Paramètres › Général** (**Exiger une session de caisse ouverte pour vendre**). Les ventes faites hors ligne passent quand même et sont vérifiées à la synchronisation.

**Astuce :** la liste des coupures (billets et pièces) se règle dans **Administration > Sessions de caisse et espèces**, bloc **Coupures** (voir Coupures, journée comptable et corrections).

**Astuce :** si le caissier précédent vous a passé la caisse à sa clôture, votre session est déjà ouverte avec ses espèces comptées comme fond de caisse.

## Entrées, sorties, dépôts au coffre et ouverture du tiroir

Tout mouvement d'espèces hors vente doit être enregistré ; sinon le tiroir sera faux à la clôture.

## Consulter la session en cours

Cliquez sur le bouton de session (par exemple **SH-000004 · Ouverte**). La fenêtre **Session et tiroir-caisse** montre le calcul du tiroir :



La session en cours

| Ligne | Signification |
| --- | --- |
| **Fonds de caisse** | Montant compté à l'ouverture. |
| **Ventes en espèces (monnaie déduite)** | Espèces encaissées, moins la monnaie rendue. |
| **Entrée d'espèces** | Espèces ajoutées en cours de journée. |
| **Sortie d'espèces** | Espèces retirées pour une petite dépense. |
| **Dépôts au coffre** | Espèces transférées du tiroir vers le coffre. |
| **Paiements de dépenses** | Dépenses payées avec l'argent du tiroir. |
| **Attendu dans le tiroir** | Ce qui devrait se trouver dans le tiroir maintenant. |
| **Attendu HTG** | Les gourdes qui devraient se trouver dans le tiroir (fonds, ventes, entrées, sorties et dépôts en HTG). Elles sont comptées à part à la clôture. |

## Enregistrer un mouvement

1. Dans la fenêtre de la session, cliquez sur **Entrée d'espèces**, **Sortie d'espèces** ou **Dépôt au coffre**.
2. Choisissez la **Devise** : **USD** ou **HTG**, selon les billets qui entrent ou sortent du tiroir. Saisissez le **Montant** dans cette devise et le **Motif** (au moins 2 caractères).
3. Si vous avez un numéro de sac ou de reçu, saisissez-le dans **Référence (facultatif)**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.



La fenêtre Entrée d'espèces, en gourdes

**Astuce :** un mouvement en HTG ne change que les gourdes attendues ; les dollars attendus ne bougent pas.

**Attention :** le caissier n'a pas le droit de faire ces mouvements seul : la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre après **Enregistrer**. Le gérant saisit ses identifiants et clique sur **Approuver** (voir Faire approuver par un responsable).

## Ouvrir le tiroir sans vente

Pour faire de la monnaie à un client, par exemple. Chaque ouverture est enregistrée avec votre nom et un motif.

1. Cliquez sur **Ouvrir le tiroir** dans la barre du haut (sur téléphone : ⋯ puis **Ouvrir le tiroir**).
2. Saisissez le **Motif**, par exemple « Monnaie pour un client ».
3. Cliquez sur **Enregistrer et ouvrir**, lisez le message, puis cliquez sur **Terminé**.

- **Enregistré. Le tiroir est ouvert.** : le tiroir branché s'est ouvert.
- **Enregistré. Aucun matériel connecté : ouvrez le tiroir avec sa clé.** : aucun tiroir n'est relié à ce poste.

**Astuce :** le bouton **Ouvrir le tiroir** n'apparaît que lorsque la session est ouverte. Si le tiroir n'a pas répondu, l'ouverture est quand même enregistrée.

# Clôturer la session, compter le tiroir et imprimer le rapport Z

En fin de service, comptez le tiroir et clôturez la session.

1. Cliquez sur le bouton de session dans la barre du haut.
2. Cliquez sur **Clôturer la session**.
3. Laissez cochée la case **Comptage à l'aveugle** : vous comptez sans voir le montant attendu, ce qui rend le comptage plus honnête.
4. Cliquez sur **Commencer le comptage**.

**Attention :** dès que le comptage commence, la caisse ne vend plus : la session passe à **Comptage en cours**. Pour vendre à nouveau, cliquez sur **Reprendre les ventes**. Pour revenir au comptage plus tard : **Poursuivre la clôture**.

## Compter

1. Tapez le nombre de chaque billet et pièce en dollars.
2. Dans **Espèces en HTG dans le tiroir**, tapez le total des gourdes présentes (laissez vide s'il n'y en a pas).
3. Cliquez sur **Vérifier le comptage**.

L'application affiche, pour chaque devise, **Compté**, **Attendu** et **Écart** :

- écart nul ou dans la tolérance : message vert, par exemple « Dans la tolérance de 5,00 $US » ;
- écart au-delà de la tolérance : message rouge ; un **Motif de l'écart** est obligatoire et le caissier doit obtenir l'approbation d'un gérant.

## Terminer

1. Si un motif est demandé, remplissez **Motif de l'écart**.
2. Si le prochain caissier reprend ce tiroir, choisissez son nom dans **Passer la caisse à (facultatif)** : sa session s'ouvrira avec les espèces comptées. Sinon, laissez **Personne : clôturer seulement**.
3. Ajoutez des **Notes (facultatif)** si besoin. En cas de doute, cliquez sur **Recompter**.

4. Cliquez sur **Clôturer la session** (ou **Clôturer et passer la caisse**).

Quand l'écart dépasse la tolérance, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre : le gérant vérifie le tiroir, saisit ses identifiants et clique sur **Approuver**. Son nom figure sur le rapport Z (**Approuvé par**).

### Le rapport Z

La fenêtre **Session clôturée** affiche le **RAPPORT Z :** heures, caissier et gérant, ventes par mode de paiement, ventes annulées, calcul du tiroir en USD et HTG, mouvements d'espèces, comptage, écart, tolérance et motif.


1. Cliquez sur **Imprimer le rapport Z.**
2. Cliquez sur **Terminé.**

> **Astuce :** une réimpression du rapport Z porte la mention COPIE. Les rapports des sessions passées se retrouvent dans Suivre les sessions. La tolérance d'écart se règle dans les paramètres du magasin.

## Suivre les sessions de caisse (gérants)

Le gérant, l'administrateur et le propriétaire suivent toutes les sessions depuis **Administration** > **Sessions de caisse et espèces.**

Un caissier, lui, ne voit que **ses propres sessions** (celles qu'il a ouvertes ou clôturées) et une session de tiroir partagé tant qu'elle est ouverte.



La liste des sessions de caisse

1. Filtrez par statut (**Ouverte**, **Comptage en cours**, **Clôturée**), par caisse ou par dates (**Du** et **Au** : la date de début doit précéder la date de fin).
2. Cochez **Écart au-delà de la tolérance** pour ne voir que les sessions à problème. Elles portent un triangle rouge.
3. Cliquez sur une session pour ouvrir son détail.

Le détail d'une session montre le **Fonds de caisse**, l'**Attendu**, le **Compté**, l'**Écart** et son motif, le calcul du tiroir, les ventes par mode de paiement et les **Mouvements d'espèces**. Depuis ce détail, le gérant peut :

- réimprimer le **Rapport Z** (session clôturée) ou un **Rapport X** (session encore ouverte) ;
- consulter le **Journal du tiroir** (chaque ouverture, avec son motif) ;
- cliquer sur **Clôturer la session** ou **Forcer la clôture** pour fermer la session d'un caissier absent ;
- voir les **Envois tardifs après clôture** (ventes hors ligne arrivées après la clôture) ;
- ajouter une correction (voir Coupures, journée comptable et corrections).

⚠ **Attention :** seules les personnes autorisées à gérer toutes les sessions (gérant, administrateur, propriétaire) peuvent forcer une clôture ou ajouter une correction.

💡 **Astuce :** sur téléphone, la liste s'affiche en cartes ; touchez une carte pour ouvrir le détail.

# Coupures, journée comptable et corrections de session

Sous la liste des sessions, la page **Sessions de caisse et espèces** contient deux réglages et, dans le détail de chaque session, les corrections.

## Coupures

Le bloc **Coupures** liste les billets et pièces proposés au comptage (ouverture et clôture).

1. Ajoutez, modifiez ou retirez les valeurs de chaque devise.
2. Cliquez sur **Enregistrer**. **Utiliser les valeurs par défaut** remet la liste d'origine.

## Journée comptable

Le bloc **Journée comptable** fixe l'heure où commence la journée (**La journée commence à**). Avec 04:00, une vente faite à 02:30 compte pour la veille dans les rapports. Ce réglage demande le droit de gérer les paramètres.

## Corriger une session clôturée

Une session clôturée ne se rouvre jamais : on la corrige avec un motif.

1. Ouvrez la session dans la liste.
2. Dans **Corrections après clôture**, cliquez sur **Ajouter une correction**.
3. Choisissez **Correction des espèces attendues** ou **Correction des espèces comptées**, saisissez le montant et le motif.
4. Cliquez sur **Enregistrer la correction**.

La correction est ajoutée à l'historique de la session et au journal d'audit ; les chiffres d'origine restent visibles.

# Retours et annulations

## Faire un retour et rembourser le client

Un **retour** reprend des articles vendus, même des jours plus tard. Il crée un **avoir** (note de crédit) ; la vente d'origine reste dans l'historique, marquée remboursée. Pour une vente saisie par erreur pendant la même session, préférez l'annulation.

> ⚠ **Attention :** les retours sont réservés aux personnes autorisées à rembourser (gérant, administrateur, propriétaire par défaut). Le caissier ne voit pas le bouton **Retours** : il appelle le gérant. Hors ligne, le bouton est grisé.

### Retrouver la vente et choisir les articles

1. Cliquez sur **Retours** dans la barre du haut (sur téléphone : ⋯ puis **Retours**).
2. Dans **Nouveau retour**, scannez le code-barres du reçu ou tapez son numéro, par exemple MAIN-000001.
3. Cliquez sur **Rechercher la vente**. La vente s'affiche avec son client et ses paiements.
4. Laissez l'onglet **Retour** actif.
5. Pour chaque article rapporté, tapez la quantité dans **À RETOURNER** (0 pour les autres : c'est un retour partiel).
6. Dans **ÉTAT**, choisissez : **Remettre en stock**, **Endommagé — garder en quarantaine** ou **Endommagé — mettre au rebut**.
7. Remplissez le **Motif du retour**.




La fenêtre Nouveau retour

La colonne **REMBOURSEMENT** calcule le montant par ligne, remises et taxes d'origine comprises.

### Choisir le remboursement

| Choix dans « Rembourser sur » | Effet | Approbation |
|---|---|---|
| **Paiement d'origine (carte d'abord, puis espèces)** | Rembourse sur les moyens de la vente. | Aucune. |
| **Avoir du client** | Crée un avoir utilisable sur un prochain achat. | Aucune. Demande un client sur la vente. |
| **Cash, Card, MonCash…** | Rembourse sur un autre moyen. | Peut demander un gérant. |

1. Choisissez **Rembourser sur**, puis la **Caisse** d'où sortent les espèces.
2. Vérifiez le résumé, par exemple « 2 article(s) · remboursement d'environ 2,48 $US ».
3. Cliquez sur **Rembourser ….**

⚠ **Attention :** les remboursements en espèces sont pris sur la session ouverte de la caisse choisie et apparaîtront au comptage. Au-delà du délai de retour (30 jours par exemple), l'approbation d'un gérant est nécessaire. Les articles reviennent dans un emplacement de votre succursale.

### Remettre l'avoir

La fenêtre **Retour effectué** affiche le document **AVOIR**, avec son propre numéro (par exemple MAIN-R-000001) et la facture d'origine. Cliquez sur **Imprimer l'avoir**, faites signer le client si besoin, rendez l'argent, puis cliquez sur **Terminé**.

💡 **Astuce :** si le client avait payé en gourdes, le remboursement en espèces se fait en gourdes, au taux de la vente d'origine (pas au taux du jour). La fenêtre affiche en vert le montant en HTG à rendre, et il sort des gourdes du tiroir.

## Faire un échange

Le client rapporte un article et en prend un autre à la place. L'échange enregistre le retour et la nouvelle vente en une seule opération.

1. Cliquez sur **Retours**, retrouvez la vente, puis cliquez sur l'onglet **Échange**.
2. Indiquez les articles rapportés dans **À RETOURNER**, avec leur **ÉTAT**.
3. Dans **Articles de remplacement**, cherchez le nouvel article par nom, SKU ou code-barres. Cliquez dessus pour l'ajouter ; ajustez la quantité avec **+** et **−**.

4. Remplissez le **Motif du retour**, par exemple « Taille trop petite ».
5. Lisez le résumé, par exemple « Retourné 16,49 $US · nouveaux articles 14,99 $US · remboursement d'environ 1,50 $US ». Si le nouvel article coûte moins cher, choisissez dans **Rembourser sur** comment rendre la différence. S'il coûte plus cher, choisissez dans **Le client paie la différence par** le mode de paiement.
6. Choisissez la **Caisse**, puis cliquez sur **Échange**.

La fenêtre **Échange enregistré** affiche l'avoir du retour et le numéro de la nouvelle vente, par exemple « Échange terminé : nouvelle vente MAIN-000006 ».

> **Astuce :** le montant exact de la différence est calculé à l'enregistrement. Si la nouvelle vente échoue, le retour reste enregistré : terminez l'échange depuis **Administration** > **Retours**, rubrique **Échanges incomplets**.

## Faire un remboursement commercial


Le remboursement commercial rend de l'argent sans reprendre de marchandise, par exemple un geste pour un client mécontent.

1. Cliquez sur **Retours**, retrouvez la vente, puis cliquez sur **Remboursement commercial**.
2. Tapez le **Montant à rembourser (aucune marchandise ne revient)**.
3. Remplissez le **Motif du retour**.
4. Choisissez **Rembourser sur** et la **Caisse**.
5. Cliquez sur **Rembourser ….**

> **Attention :** le remboursement commercial est réservé aux personnes qui ont cette autorisation (gérant, administrateur, propriétaire). Sinon, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre. Après un remboursement commercial, la vente ne peut plus être annulée.

## Suivre les retours dans l'administration

1. Ouvrez **Administration** > **Retours**.
2. La liste affiche chaque avoir : numéro, date, vente d'origine, motif, montant et statut.
3. Filtrez par statut : **Remboursé**, **Remboursement en attente** ou **Échec du remboursement**.
4. Cliquez sur **Nouveau retour** pour faire un retour depuis l'administration : la fenêtre est la même qu'à la caisse (voir Faire un retour).
5. Cliquez sur un avoir pour le revoir ou l'**Imprimer**.



La liste des retours

> **Astuce :** un remboursement par carte peut rester **Remboursement en attente** le temps que la banque réponde. S'il échoue, cliquez sur **Relancer le remboursement par carte**, ou remboursez autrement.

> **Astuce :** depuis le détail d'une vente (page **Ventes**), le bouton **Retourner des articles** ouvre directement le retour de cette vente.

# Annuler une vente

L'annulation corrige une vente saisie par erreur : le stock est réintégré, les points gagnés sont retirés et les paiements sont annulés. Elle se fait dans l'administration.

1. Ouvrez **Administration** > **Ventes**.
2. Cherchez la vente par son numéro, puis cliquez dessus.
3. Cliquez sur **Annuler la vente**.
4. Lisez l'avertissement : l'action est irréversible.
5. Tapez le **Motif**, par exemple « Saisie par erreur ».
6. Cliquez sur le bouton rouge **Annuler la vente**. Pour renoncer, cliquez sur **Conserver la vente**.



La confirmation d'annulation

La vente passe au statut **Annulée**. Les paiements en compte, en carte cadeau ou en avoir sont rendus au client ; une carte cadeau vendue dans cette vente est annulée.

| Situation | Annulation possible ? | Que faire |
|---|---|---|
| Vente **Terminée**, session de caisse encore ouverte | Oui | Annulez la vente. |
| La session de la vente est clôturée | Non | Faites un retour. |
| La vente a déjà eu un retour ou un remboursement | Non (le bouton n'apparaît plus) | Faites un retour pour le reste. |
| Vente sans session, faite il y a plus de 24 heures | Non | Faites un retour. |
| Vente payée par un terminal de carte relié | Non | Faites un retour pour rembourser la carte. |

Si l'annulation est refusée, la raison s'affiche en rouge sous le champ **Motif**.

> **Astuce :** sans le droit d'annuler, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre : un gérant autorise l'annulation avec ses identifiants.

# Hors ligne


## Vendre hors ligne

La caisse garde sur l'appareil une copie des produits, des prix, des taxes et du stock. Si Internet coupe, vous continuez à vendre : chaque vente est enregistrée sur l'appareil puis envoyée au serveur dès le retour de la connexion.

Pour vendre hors ligne, la caisse doit avoir reçu une **autorisation hors ligne** pendant qu'elle était en ligne. Elle est renouvelée automatiquement quand la caisse est connectée et reste valable un certain temps (24 heures par défaut, voir Hors ligne et sécurité).

### Vendre sans Internet

Quand la connexion tombe, l'indicateur en haut passe de **En ligne** (vert) à **Hors ligne** (orange). Un bandeau peut rappeler l'heure limite.




La caisse hors ligne

1. Scannez ou cherchez les produits comme d'habitude (la recherche par nom, SKU ou code-barres marche hors ligne).
2. Cliquez sur **Encaisser**.
3. Encaissez en espèces, par carte ou MonCash, puis cliquez sur **Finaliser la vente**.
4. La fenêtre **Vente terminée** indique « Enregistrée hors ligne ». Le reçu porte un numéro provisoire qui commence par **OFFLINE-**. Remettez-le au client comme d'habitude.

### Ce qui ne marche pas hors ligne

| Fonction | Pourquoi |
|---|---|
| Paniers en attente | Ils sont gardés sur le serveur. |
| Devis vendus en caisse | Le serveur marque le devis comme vendu. |
| Cartes cadeaux (vente et paiement) | Le serveur vérifie le code et le solde. |
| Points, vente en compte, avoir | Le serveur vérifie le solde du client. |
| Rechercher ou créer un client | La vente continue en client de passage. |
| Codes promo | Le serveur valide le code. |
| Approbation d'un gérant | Elle passe par le serveur. |
| Remises au-delà de la limite du magasin | Elles demandent l'approbation d'un gérant, sauf si votre rôle peut dépasser la limite des remises. |
| Retours et annulations | Le bouton **Retours** est grisé. |

⚠ **Attention :** hors ligne, la caisse ne vend pas plus que le stock qu'elle connaît (« Seulement … en stock sur cette caisse (hors ligne) »). Un paiement en devise utilise le taux gardé sur la caisse.

### Quand la vente hors ligne est suspendue

Si la caisse reste hors ligne trop longtemps, l'écran se verrouille : **La vente hors ligne est suspendue**. Causes possibles : l'autorisation a expiré, l'heure de l'appareil a reculé, ou la caisse a été désactivée. Les ventes déjà faites restent en sécurité. Reconnectez-vous puis cliquez sur **Réessayer**.

⚠ **Attention :** une caisse neuve doit être ouverte au moins une fois avec Internet, sinon elle ne peut pas vendre hors ligne.

## Envoi des ventes hors ligne au retour de la connexion

Dès que la connexion revient, la caisse envoie les ventes toute seule, puis réessaie régulièrement s'il en reste. Tant que des ventes attendent, l'indicateur affiche leur nombre, par exemple **En ligne · 1 en attente**.

1. Cliquez sur l'indicateur **En ligne** / **Hors ligne**.
2. La fenêtre **Ventes hors ligne** liste les ventes restées sur l'appareil, avec leur numéro, leur heure et leur montant.
3. Cliquez sur **Envoyer maintenant** pour forcer l'envoi.



La fenêtre Ventes hors ligne

| État affiché | Signification | Que faire |
|---|---|---|
| **En attente d'envoi** | La vente sera envoyée automatiquement. | Rien. Gardez l'appareil allumé et connecté. |
| **Envoi reporté, prochain essai à …** | Le serveur n'a pas pu être joint. | Vérifiez la connexion. |
| **À vérifier** | Le serveur a refusé la vente, avec la raison. | Faites corriger la cause par un gérant, puis **Réessayer**. |

Une fois envoyées, les ventes passent dans la liste **Envoyées** avec le numéro provisoire et le numéro définitif, par exemple **OFFLINE-321E10D8 → MAIN-000008**. Dans **Administration** > **Ventes**, vous pouvez chercher une vente par son numéro hors ligne.

⚠ **Attention :** n'effacez jamais les données du navigateur tant que des ventes attendent : elles seraient perdues. La déconnexion, elle, garde les ventes en attente.


**Astuce :** si une caisse ne peut plus se connecter du tout, un gérant clique sur **Exporter les ventes non synchronisées** dans cette fenêtre (approbation demandée). Le fichier est importé par un administrateur dans Appareils.

Les ventes hors ligne qui dépassent le stock réel ou les limites arrivent dans la File de contrôle. Une vente envoyée sans l'autorisation hors ligne de la caisse n'est pas enregistrée : elle affiche **À vérifier**, et un administrateur l'enregistre en l'important dans Appareils.

# Ventes et dépenses

## Le tableau de bord

Le **Tableau de bord** résume l'activité du magasin.



Le tableau de bord

- **Période** (s'ouvre sur **Aujourd'hui**) : **Aujourd'hui**, **Hier**, **7 derniers jours**, **30 derniers jours**, **Ce mois-ci** ou **Période personnalisée**. En période personnalisée, choisissez une date de début et une date de fin (la fin ne peut pas précéder le début).
- **Succursale** : **Toutes les succursales** ou une seule.
- **Taux de change** : le taux USD/HTG utilisé à la caisse. **Mettre à jour le taux** le modifie ; **Historique** montre les anciens taux (voir Taux de change).
- **Les chiffres clés** : ventes nettes et brutes, remises accordées, retours, taxes nettes, nombre de ventes, panier moyen, articles vendus, total encaissé (TTC), marge brute, ventes annulées, dépenses, écart de caisse, cartes cadeaux vendues, valeur du stock, dû aux fournisseurs et stock bas.
- **Plus bas** : les graphiques **Ventes par jour** et **Modes de paiement**, puis **Ventes par caissier** et **Meilleurs produits**.

Les cases en jaune attirent votre attention (écart de caisse, stock bas). Cliquez sur **Voir l'inventaire →** pour agir.


⚠ **Attention :** la marge, la valeur du stock et les coûts ne s'affichent que pour les rôles autorisés à voir les coûts. Un compte limité à certaines succursales ne voit que leurs chiffres.

**Astuce :** si vous avez une invitation d'un autre magasin, elle s'affiche aussi en haut du tableau de bord (voir Invitations).

# Historique des ventes, réimpression et envoi du reçu

La page **Ventes** liste toutes les ventes avec le numéro, la date, le client, le caissier, le total et le statut.

Un caissier ne voit que **ses propres ventes** (celles qu'il a encaissées) : le droit **Voir toutes les ventes (de tous les caissiers)** est réservé au gérant, à l'administrateur et au propriétaire. Sans lui, le filtre **Tous les caissiers** n'apparaît pas, et une vente d'un autre caissier est introuvable, même par son lien ou sa réimpression.



L'historique des ventes

1. Dans le menu, cliquez sur **Ventes**.
2. Tapez un numéro de vente dans la recherche. Les ventes faites hors ligne ont aussi un numéro OFFLINE-… que vous pouvez chercher.

3. Filtrez par statut : **Terminée**, **Annulée**, **Paiement en attente**, **En attente**… Pour voir les ventes d'une seule personne, choisissez-la dans **Tous les caissiers** (par exemple pour vérifier la journée d'un caissier).
4. Choisissez une période. La page s'ouvre sur **Aujourd'hui** ; choisissez **Depuis le début**, **Hier**, **7 derniers jours**, **30 derniers jours**, **Ce mois-ci** ou **Période personnalisée** (du ≤ au). Pour retrouver une vente plus ancienne par son numéro, choisissez d'abord **Depuis le début**.
5. Utilisez **Précédent** et **Suivant** pour changer de page.

> **Astuce :** une vente peut aussi être **Remboursée** ou **Partiellement remboursée** après un retour. Le nom du vendeur apparaît sous le caissier quand il est différent.

## Détail d'une vente et réimpression

1. Cliquez sur la ligne de la vente (sur téléphone : sur sa carte).
2. Le reçu complet s'affiche : articles, taxes, total, paiements et monnaie rendue.
3. Pour imprimer à nouveau, cliquez sur **Réimprimer (copie)**. Le reçu imprimé porte la mention COPIE.



Le détail d'une vente

Depuis ce détail, vous pouvez aussi **Retourner des articles** (retour) ou **Annuler la vente** (annulation).

### Envoyer le reçu au client


1. Dans le détail de la vente, cliquez sur **Envoyer le ticket par e-mail.**
2. Saisissez l'adresse e-mail du client.
3. Cochez **Le client a demandé à recevoir ce ticket par e-mail (pas de marketing).**
4. Cliquez sur **Envoyer.**

Pour le SMS ou WhatsApp, cliquez sur **Lien du ticket (SMS, WhatsApp) :** l'application crée un lien vers le reçu, valable 30 jours.

> ⚠ **Attention :** cet envoi sert uniquement au reçu ; il ne donne pas l'accord du client pour recevoir de la publicité. Si l'adresse n'est pas celle du client de la vente, ses coordonnées ne figurent pas sur le document envoyé.

## Créer un devis et le convertir en vente

Un devis présente des prix à un client avant l'achat. Il ne réserve pas de stock. La page **Devis** montre chaque devis avec son statut : **Brouillon**, **Envoyé**, **Accepté**, **Refusé** ou **Vendu**.



La liste des devis

> **Note :** un devis fait pour une succursale ne contient que des produits vendus dans cette succursale : la recherche de produits ne propose qu'eux, et un produit d'une autre succursale est refusé à l'enregistrement. Seules les personnes qui ont accès à cette succursale voient le devis. Chaque devis a une succursale : pour un employé d'une seule succursale, c'est la sienne, choisie automatiquement.

## Créer un devis

1. Cliquez sur **Nouveau devis**.
2. Dans **Client**, tapez le nom, le téléphone ou l'e-mail et choisissez le client. Pour une personne absente de vos clients, tapez simplement son nom.
3. Vérifiez **Valable jusqu'au** (30 jours par défaut). Cette date ne peut pas être dans le passé. Si le magasin a plusieurs succursales, choisissez la **Succursale** qui fait le devis (la dernière utilisée est proposée). Son nom figure en tête du devis quand **Nom sous le logo** est réglé sur **Nom de la succursale** dans les réglages des reçus.
4. Dans **Ajouter des produits**, cherchez chaque produit et cliquez sur **Ajouter**.
5. Pour chaque ligne, réglez la **Qté**, le **Prix unitaire** si vous faites un prix spécial, la remise (**Rem. %**) et une **Note**.
6. Ajoutez si besoin une remise sur l'ensemble du devis, des **Notes** et des **Conditions générales** (acompte…).
7. Cliquez sur **Enregistrer le devis**. Les totaux exacts (taxes comprises) sont calculés à l'enregistrement.

## Envoyer le devis et noter la réponse

1. Cliquez sur **Imprimer** (ou enregistrez en PDF), ou sur **Imprimer la pro forma** si le client demande une facture pro forma.
2. Remettez-le au client, puis cliquez sur **Marquer comme envoyé**.
3. Quand le client répond, cliquez sur **Accepté** ou **Refusé**.

> **Astuce : Dupliquer** crée un nouveau devis à partir de celui-ci. **Modifier** permet par exemple de prolonger la date de validité.


## Convertir en vente

1. Ouvrez le devis accepté et cliquez sur **Vendre en caisse**.
2. La caisse s'ouvre avec le client et les articles, aux prix du devis. Un bandeau rappelle « Devis … — vendu aux prix du devis ; finaliser la vente le convertit. »
3. Encaissez normalement. Le devis passe au statut **Vendu**.

> ⚠ **Attention :** un devis expiré ne peut pas être vendu : modifiez-le d'abord pour prolonger **Valable jusqu'au**. Les prix du devis valent une seule fois, pour son client et ses quantités ; des unités en plus sont facturées au prix normal. Si le panier contient déjà des articles, l'application demande de les remplacer.


# Enregistrer une dépense

La page **Dépenses** suit les frais du magasin : fournitures, transport, réparations, loyer…



La liste des dépenses

1. Dans le menu, cliquez sur **Dépenses**, puis sur **Nouvelle dépense**.
2. Saisissez la **Date**, le **Montant** et la **Description**.
3. Choisissez la **Catégorie** et saisissez le **Fournisseur / bénéficiaire**.
4. Choisissez **Payé par** : **Espèces**, **Carte**, **Virement bancaire** ou **Autre**.
5. Pour des espèces prises dans un tiroir, choisissez la caisse dans **Depuis la caisse**. Laissez **Hors caisse** pour la petite caisse.
6. Saisissez la **Référence du reçu** et des **Notes** si besoin.
7. Cliquez sur **Soumettre** pour l'envoyer à l'approbation, ou sur **Enregistrer le brouillon** pour la compléter plus tard.



Le formulaire Nouvelle dépense

⚠ **Attention :** la date d'une dépense ne peut pas être dans le futur (« La date de la dépense ne peut pas être dans le futur »).

Une dépense au-dessus du seuil d'approbation du magasin passe au statut **soumise** et attend une approbation. Sous le seuil, elle est approuvée automatiquement.

💡 **Astuce :** l'onglet **Catégories** crée vos catégories de dépenses (électricité, réparations…) avec **Ajouter une catégorie**, pour les rapports.

💡 **Astuce :** une dépense payée en gourdes se saisit en gourdes : choisissez **HTG** à côté du **Montant**. L'application la convertit en dollars au taux de vente pour les rapports et garde le montant en gourdes. Payée en espèces à une caisse, elle sort des gourdes du tiroir.

## Approuver, rejeter et payer une dépense

Statuts d'une dépense : **brouillon**, **soumise**, **approuvée**, **rejetée**, **payée**.

### Approuver ou rejeter

1. La personne chargée des approbations (gérant ou comptable) ouvre **Dépenses** et repère les lignes **soumise**.
2. Elle clique sur **Approuver**, ou sur **Rejeter** en indiquant le **Motif**.

> ⚠ **Attention :** une dépense doit être approuvée par une autre personne que celle qui l'a enregistrée ou soumise, même s'il s'agit du propriétaire. Si c'est votre dépense, cliquez quand même sur **Approuver** : la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre et une autre personne autorisée y saisit son **E-mail du gérant**, son **Mot de passe** (et son code à deux facteurs si besoin), puis clique sur **Approuver**. C'est elle qui est enregistrée comme approbatrice.

Une dépense rejetée peut être modifiée et soumise de nouveau par la personne qui l'a enregistrée.


### Payer

1. Sur la ligne de la dépense **approuvée**, cliquez sur **Payer**.
2. Dans **Payé depuis la caisse**, choisissez la caisse dont sort l'argent, ou **Hors caisse (petite caisse)**.
3. Saisissez une **Référence du paiement (facultatif)**.
4. Cliquez sur **Marquer comme payée**. La dépense passe au statut **payée**.

> ⚠ **Attention :** les espèces payées depuis une caisse sont enregistrées comme une sortie dans la session ouverte de cette caisse ; sans session ouverte, le paiement est refusé. La sortie apparaîtra au comptage de fin de session.

## Rapprocher les règlements par carte

La page **Règlements par carte** compare les relevés de votre banque ou de votre prestataire avec les paiements par carte encaissés en caisse.



La page Règlements par carte

## Importer un relevé

1. Dans le menu, cliquez sur **Règlements par carte**.
2. Sous **Importer un relevé de règlement**, choisissez le **Prestataire**.
3. Ajoutez une **Référence du lot (facultatif)**, par exemple « versement 2026-09-21 ».
4. Choisissez le **Fichier CSV** reçu du prestataire (colonnes de référence, montant, frais et date).
5. Cliquez sur **Importer**. Les lignes sont rapprochées des paiements par référence et par montant.


## Traiter ce qui reste « À rapprocher »

- **Lignes de règlement sans paiement** : des lignes du relevé qu'aucun paiement ne couvre. Choisissez le paiement correspondant et cliquez sur **Associer et régulariser**, ou expliquez pourquoi il n'y en a pas.
- **Paiements par carte pas encore réglés** : des paiements encaissés qu'aucun relevé ne couvre encore. Cliquez sur **Régulariser**, écrivez une **Note** (par exemple « Lot du terminal clôturé en retard »), puis confirmez.

> **Astuce :** en bas de la page, **Lots importés** liste les relevés déjà importés, avec le nombre de lignes rapprochées, le brut et les frais. **Terminal de paiement par mode de paiement** indique quel terminal est relié à chaque mode.

# La file de contrôle

La **File de contrôle** liste les ventes acceptées hors ligne qui doivent être vérifiées. La vente est déjà enregistrée : on corrige la cause, puis on clôture le dossier avec une note.



La file de contrôle

| Type de dossier | Ce qui s'est passé | Que faire |
|---|---|---|
| Vendu hors ligne au-delà du stock | La caisse a vendu plus que le stock | Compter le rayon, ajuster le stock, puis clôturer |
| Remise ou prix hors ligne non approuvé | Remise ou prix changé hors ligne sans le droit | Vérifier avec le caissier, puis clôturer |
| Envoyée après la clôture de sa session de caisse | La vente n'est pas dans le comptage | Vérifier l'argent de la session, puis clôturer |
| Vendue hors ligne sans session de caisse ouverte | Aucune session n'était ouverte | Rattacher l'argent à la bonne session |
| Vendu hors ligne en dehors de l'autorisation de la caisse | Vente faite après la fin de l'autorisation hors ligne | Vérifier la caisse et la vente |
| Caisse déclarée perdue | Un appareil perdu avait des ventes non envoyées | Estimer les ventes perdues, puis clôturer |

1. Dans le menu, cliquez sur **File de contrôle**.
2. Gardez le filtre **Ouverte** pour voir les dossiers à traiter ; choisissez un type si besoin.

3. Cliquez sur le numéro de vente pour ouvrir la vente. Pour un problème de stock, cliquez sur **Ouvrir l'inventaire**.
4. Cliquez sur **Clôturer le dossier**, écrivez dans **Note** ce qui a été vérifié (obligatoire).
5. Cliquez sur **Marquer comme résolu**, ou sur **Classer sans suite (rien à faire)**.

> **Astuce :** chaque type est traité par qui en a le droit : le stock par qui ajuste l'inventaire, la caisse par qui gère les sessions. Traitez la file chaque jour.

## Suivre les commandes et leurs acomptes

La page **Commandes** liste les services préparés pour des clients qui ont versé un acompte. Chaque commande montre son **Total**, ses **Acomptes versés**, le **Reste à payer**, la date **Prête pour le** et son statut : **En préparation**, **Prête**, **Retirée** ou **Annulée**.

1. Choisissez un statut (par défaut **En attente du client** : en préparation ou prête).
2. Cherchez par numéro de commande, nom ou téléphone du client.
3. Cliquez sur une commande pour voir ses lignes, chaque acompte (date, mode, qui l'a pris) et son historique.

Depuis une commande, vous pouvez **Imprimer** le reçu de commande, **Ajouter un acompte**, **Modifier les détails** (date prévue et notes), **Marquer prête** ou **Annuler la commande**. Le client la retire en caisse : **Commandes**, puis **Retirer : encaisser le reste**.

### Où apparaît l'argent

- **Session de caisse** : un acompte en espèces est une entrée d'espèces de la session qui l'a pris. Chaque acompte est listé sous **Acomptes sur commandes** dans la session et sur le rapport Z.
- **Rapports** : le rapport **Acomptes sur commandes** liste chaque acompte et remboursement. **Paiements par mode** compte les acomptes quand ils sont versés.
- **Ventes** : la vente est comptée au retrait, pour le total complet. Sa ligne **Acompte versé** n'est pas recomptée comme argent reçu.

### Annuler une commande


Cliquez sur **Annuler la commande**, tapez le motif et choisissez **Rembourser les acomptes** ou **Conserver les acomptes**. Chaque acompte est rendu comme il a été payé, dans la devise remise. Un remboursement en espèces sort d'une session ouverte sur une caisse de la succursale de la commande. Annuler demande la permission « Annuler des commandes et rembourser ou conserver leurs acomptes », ou l'approbation d'un responsable.

**Note :** le personnel d’une succursale ne voit que les commandes de ses succursales. Les commandes sont pour les articles non suivis en stock (services).

# Rapports

## Ouvrir et lire un rapport

La page **Rapports** (menu **Ventes**) est réservée aux personnes qui ont le droit de voir les rapports.



Le rapport Ventes par jour

| Thème | Rapports |
|---|---|
| Ventes | Par jour, par produit, par catégorie, par caissier, par heure, par vendeur |
| Paiements et taxes | Paiements par mode, par devise, récapitulatif des taxes, remises accordées |
| Retours et annulations | Retours et remboursements, ventes annulées |
| Inventaire | Valorisation du stock, stock bas, fiche de stock, inventaires et ajustements, transferts |
| Espèces | Sessions et écarts de caisse |
| Achats | Achats, balance âgée fournisseurs |
| Dépenses | Dépenses |
| Clients | Points de fidélité |
| Administration | Activité du journal d'audit |

1. Cliquez sur le rapport voulu dans la liste de gauche (sur téléphone : dans la liste **Rapport** en haut).
2. Choisissez la période (un rapport s'ouvre sur **Aujourd'hui**) : **Aujourd'hui**, **Hier**, **7 derniers jours**, **30 derniers jours**, **Ce mois-ci**, ou changez directement les dates. La date de début ne peut pas dépasser la date de fin, et une période couvre 400 jours au plus.

> **Remarque :** les jours sont ceux du magasin, dans le fuseau horaire de la succursale (ou de la première succursale pour toutes les succursales), d'où que vous consultiez le rapport. Le tableau de bord et les rapports de ventes, paiements, retours, caisse et clients demandent l'autorisation de voir toutes les ventes.

3. Choisissez une succursale dans **Toutes les succursales** si besoin.
4. Le tableau s'affiche avec une ligne **Total**. **Généré le …** indique l'heure du calcul.

Certains rapports montrent l'état actuel (**Valorisation du stock**, **Stock bas**) : le sélecteur de dates disparaît. La balance âgée fournisseurs et l'activité du journal d'audit couvrent tout le magasin (filtre de succursale grisé). Pour la **Fiche de stock**, choisissez d'abord un article.

> **Astuce :** chaque montant reste dans sa devise : les devises ne sont jamais additionnées entre elles.

⚠ **Attention :** les colonnes de coût, de marge et de valeur au coût n'apparaissent que si votre rôle voit les coûts, y compris dans les exports. Un compte limité à certaines succursales ne voit que leurs chiffres.

### Enregistrer des filtres

1. Réglez la période, la succursale et les paramètres.
2. Cliquez sur **Enregistrer les filtres**, tapez un **Nom du filtre**, cochez **Partager avec l'équipe** si besoin, puis **Enregistrer**.
3. Pour le réutiliser, choisissez-le dans **Filtres enregistrés…**.

Une période relative comme « 7 derniers jours » reste relative. Pour supprimer un de vos filtres, choisissez-le puis cliquez sur la corbeille.

## Exporter un rapport (CSV, Excel, PDF)

Les boutons d'export apparaissent en haut du rapport si vous avez le droit **Exporter les rapports**.

1. Ouvrez le rapport et réglez la période et la succursale.
2. Cliquez sur **CSV**, **Excel** ou **PDF**.
3. Le fichier se télécharge avec les mêmes filtres que l'écran.

💡 **Astuce : CSV** s'ouvre dans tous les tableurs, **Excel** garde la mise en forme des nombres, **PDF** est pratique pour imprimer ou envoyer au comptable.

### Exporter en arrière-plan (gros rapports)

Pour un rapport long (une année entière), le fichier est préparé sur le serveur pendant que vous continuez à travailler.

1. Choisissez le format dans la petite liste (**Excel**, **CSV** ou **PDF**).
2. Cliquez sur **Exporter en arrière-plan**.
3. En bas du rapport, **Exports en arrière-plan** affiche la tâche : **Création du fichier…** puis **Prêt**.
4. Cliquez sur **Télécharger**. La corbeille retire l'export de la liste.

⚠ **Attention :** le fichier reste disponible 24 heures (**Disponible jusqu'au …**), puis devient **Expiré**. Chaque clic sur **Télécharger** crée un lien valable 15 minutes : s'il a expiré, cliquez de nouveau.


La liste montre vos exports des 7 derniers jours ; chacun ne voit que les siens. Sur la page **Produits**, **Exporter en CSV** et **Exporter en Excel** exportent tout le catalogue.

# Rapprochement et récapitulatif du jour

## Vérifier le rapprochement

Le rapprochement vérifie que chaque chiffre correspond aux enregistrements d'origine : lignes de vente, paiements, mouvements de stock, retours et remboursements.

1. En bas de la liste des rapports, cliquez sur **Rapprochement**.
2. Choisissez la période et, si besoin, la succursale.
3. Un bandeau vert indique **Tout concorde pour … vente(s) sur cette période**.
4. Chaque contrôle réussi a une coche verte.



Le rapprochement

Si un contrôle échoue, il porte une croix rouge, et un tableau liste chaque enregistrement concerné (**Attendu**, **Trouvé**, **Détail**).

> ⚠ **Attention :** un écart doit être examiné par un responsable. Notez la référence affichée et ouvrez la vente ou le retour concerné.

## Imprimer le récapitulatif du jour


Le **Récapitulatif du jour (PDF)** résume la dernière journée de la période choisie (aujourd'hui par défaut).

1. Choisissez la succursale si besoin.
2. En bas de la liste des rapports, cliquez sur **Récapitulatif du jour (PDF)**.
3. Le PDF se télécharge : imprimez-le ou archivez-le.

# Catalogue

## La liste des produits et les étiquettes

La page **Produits** (menu **Catalogue**) affiche tout votre catalogue : SKU, code-barres, catégorie, taxe, prix, stock, type et statut. Elle demande le droit de gérer les produits (propriétaire, administrateur, gérant, magasinier).



La liste des produits

> **Note :** une personne limitée à certaines succursales (par exemple un caissier d'une seule boutique) ne voit que les produits vendus dans ses succursales, et les produits vendus partout. Le propriétaire, l'administrateur et un gérant de toute l'entreprise (toutes les succursales) voient tout le catalogue. Les succursales d'un produit se choisissent dans sa fiche, dans la partie des succursales (aucune cochée : vendu partout).

1. Tapez un nom, un SKU ou un code-barres dans **Rechercher par nom, SKU ou code-barres…**.
2. Si besoin, filtrez par **Catégorie** (une catégorie inclut ses sous-catégories), **Type**, statut (**Actif**, **Inactif**, **Abandonné**), **Étiquettes** ou **Succursale**.
3. Choisissez l'ordre dans **Trier par** : **Plus récents d'abord** ou **Plus anciens d'abord** (date de création), nom, prix, stock, catégorie, SKU ou **Modifiés récemment**. Le choix est gardé sur cet ordinateur.
4. Pour exporter le catalogue, cliquez sur **Exporter en CSV** ou **Exporter en Excel**.

Un produit vendu sans stock (un service, par exemple) affiche — dans la colonne Stock et n'apparaît pas dans l'**Inventaire**.

Chaque ligne a des icônes à droite :

- le crayon (**Modifier**) ouvre la fiche du produit ;
- les calques (**Variantes**) apparaissent pour les produits à variantes ;
- la corbeille rouge (**Abandonner**) retire le produit de la vente.

> ⚠ **Attention :** un produit n'est jamais supprimé. **Abandonner** le passe au statut **Abandonné** : il n'est plus vendu, mais son historique de ventes et de stock est conservé.

En haut de la page, d'autres boutons ouvrent : **Unités** (produits au poids), **Attributs** (variantes) et **Imprimer des étiquettes**.

## Imprimer des étiquettes de prix

1. Cliquez sur **Imprimer des étiquettes**.
2. Cliquez sur **Ajouter** à côté de chaque produit voulu, puis indiquez le nombre d'étiquettes.
3. Choisissez la **Langue des étiquettes**, puis cliquez sur **Préparer … étiquettes** : les étiquettes s'affichent comme elles seront imprimées.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Les étiquettes font **1 × 1 pouce**. Chacune affiche le nom, le prix et le code-barres du code du produit (le SKU quand le produit n'a pas de code-barres).


- **Avec une imprimante d'étiquettes configurée dans JodaPrint**, les étiquettes partent directement dessus, sans la fenêtre d'impression du navigateur. Le message **… étiquettes envoyées à l'imprimante d'étiquettes** le confirme. Voir Matériel.
- **Sans elle**, la fenêtre d'impression du navigateur s'ouvre : choisissez-y l'imprimante d'étiquettes et un papier de 1 × 1 pouce.

> 💡 **Astuce :** un code fait seulement de chiffres s'imprime avec des barres plus épaisses, que les lecteurs lisent plus facilement. Un code très long ne tient pas sur l'étiquette : il est écrit sans code-barres.

> 💡 **Astuce :** sur téléphone, les produits s'affichent en cartes, avec les mêmes boutons.

# Créer ou modifier un produit

1. Sur la page **Produits**, cliquez sur **Nouveau produit**.
2. Remplissez **Nom** et **SKU** (votre code interne, unique).
3. Ajoutez si besoin une **Description** et un **Code-barres** (celui imprimé sur l'emballage).
4. Choisissez le **Type** (voir le tableau).
5. Saisissez le **Prix de vente** et le **Coût unitaire** (prix d'achat, utile pour les marges).
6. Choisissez la **Catégorie** et la **Catégorie de taxe**. Laissez **Taux de taxe par défaut du magasin** si le produit suit le taux normal.
7. Complétez au besoin **Marque**, **Fabricant**, **Unité de mesure** et **Mots-clés** (tapez un mot puis Entrée).
8. Dans **Assortiment par succursale**, cochez des succursales seulement si le produit n'est pas vendu partout.
9. Indiquez le **Stock minimum** et le **Seuil de réapprovisionnement** pour les alertes de stock bas.
10. Laissez **Suivre le stock** coché pour un article physique ; décochez-le pour un service. Cochez **Suivre les numéros de série** pour les appareils vendus avec un numéro.
11. Cliquez sur **Créer le produit**.



Le formulaire Nouveau produit

| Type | Quand l'utiliser |
| --- | --- |
| **Simple** | Un seul article, un seul prix. Le prix se saisit dans la fiche. |
| **Variable (avec variantes)** | Même produit en plusieurs tailles ou couleurs : chaque variante a son SKU, son code-barres, son prix et son stock. |
| **Composé (lot)** | Un lot ou coffret vendu comme un seul article. |

⚠ **Attention :** le type ne peut plus être changé après la création. Pour un produit variable ou composé, le prix se saisit dans les variantes après l'enregistrement.

💡 **Astuce :** si le chiffre de contrôle d'un code-barres EAN ou UPC est faux, l'application vous prévient.

### Modifier un produit et ajouter des images

1. Cliquez sur le crayon de la ligne du produit.
2. Modifiez les champs voulus. **Statut** passe le produit en **Actif**, **Inactif** ou **Abandonné**.
3. En bas, dans **Images**, cliquez sur **Ajouter des images** : JPEG, PNG ou WebP de 5 Mo maximum, 10 images par produit.
4. Cliquez sur l'étoile d'une image pour en faire l'image principale (listes et caisse).
5. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

💡 **Astuce :** les images s'ajoutent seulement après la création : créez d'abord le produit, puis rouvrez-le.

## Variantes, attributs et codes-barres

Avant de créer des variantes, vérifiez vos attributs (Taille, Couleur…) avec le bouton **Attributs** en haut de la page **Produits**. Chaque attribut a un nom, un code et une liste d'options séparées par des virgules.

### Gérer les variantes

1. Sur la ligne d'un produit variable, cliquez sur l'icône **Variantes** (les calques).
2. La fenêtre **Variantes de …** liste chaque variante : attributs, SKU, code-barres, prix, coût, stock et statut.
3. Pour ajouter une variante, cliquez sur **Ajouter une variante**, remplissez la ligne puis validez.

4. Pour modifier une variante, cliquez sur son crayon.

### Créer plusieurs variantes d'un coup

1. Cliquez sur **Générer à partir des attributs**.
2. Cliquez sur les valeurs voulues pour chaque attribut (elles deviennent bleues).
3. Saisissez le **Prix des nouvelles variantes** et, si vous le connaissez, le **Coût unitaire**.
4. Cliquez sur **Aperçu** pour voir les combinaisons, puis sur **Créer les variantes**.

> **Astuce :** chaque combinaison des valeurs choisies devient une variante ; les combinaisons qui existent déjà sont ignorées.

### Ajouter des codes-barres à une variante

Une variante peut avoir plusieurs codes-barres (ancien et nouvel emballage, par exemple).

1. Dans la fenêtre des variantes, cliquez sur l'icône **Codes-barres** (les barres verticales).
2. Scannez ou tapez le code dans **Scannez ou saisissez un code-barres**.
3. Cliquez sur **Ajouter**. La corbeille retire un code.

> **Attention :** un code-barres ne peut appartenir qu'à une seule variante. Scanner n'importe lequel de ses codes retrouve la variante à la caisse.

## Unités et produits vendus au poids

Pour vendre du riz, du sucre, du tissu ou du carburant, créez d'abord une unité avec décimales.

1. Sur la page **Produits**, cliquez sur **Unités**.
2. Cliquez sur **Nouvelle unité**.
3. Saisissez le **Nom** (ex. Kilogramme) et le **Code** (ex. kg).
4. Cochez **Autorise les quantités décimales (ex. 1,25 kg)** et choisissez le nombre de **Décimales**.
5. Cliquez sur **Enregistrer l'unité**.

Ensuite, dans la fiche du produit :


1. Choisissez cette unité dans **Unité de mesure**. Le prix saisi devient le prix par unité (par kilo, par mètre…).

2. Si une balance imprime des étiquettes, saisissez son code article dans **PLU (code balance)**.
3. Enregistrez le produit.

> **Astuce :** à la caisse, le caissier saisit la quantité pesée (ex. 1,250 kg). Les étiquettes de balance (codes-barres commençant par 20 à 29) sont lues automatiquement si elles sont configurées (voir Étiquettes de balance).

# Organiser les catégories

Les catégories forment une arborescence : une catégorie principale (ex. Alimentation) peut contenir des sous-catégories (ex. Boissons). Elles organisent la caisse et les rapports.



La page Catégories

1. Dans le menu, cliquez sur **Catégories**, puis sur **Nouvelle catégorie**.
2. Saisissez le **Nom** et le **Code** (le code sert dans les imports CSV).
3. Choisissez une **Catégorie parente**, ou **Aucune (premier niveau)** pour une catégorie principale.
4. Réglez l'**Ordre d'affichage** (0 apparaît en premier).
5. Laissez cochée **Active (affichée à la caisse et dans les fiches produit)**.
6. Cliquez sur **Créer la catégorie**.

> **Astuce :** pour modifier une catégorie, cliquez sur son crayon. Désactiver une catégorie la cache à la caisse sans toucher aux produits.

### Rattacher une catégorie à des succursales

Dans la fiche d'une catégorie (nouvelle ou existante, avec le crayon), la partie **Succursales** choisit où elle est affichée :


- **aucune cochée** : la catégorie est affichée dans toutes les succursales ;
- **certaines cochées** : seul le personnel de ces succursales la voit (caissiers, magasiniers d'une seule boutique), dans l'administration comme à la caisse. Le propriétaire, l'administrateur et un gérant de toute l'entreprise voient toutes les catégories.

La colonne **Succursales** de la liste montre le réglage de chaque catégorie. À la caisse, une catégorie qui n'a aucun produit vendu dans la succursale de la caisse n'est pas affichée.

> **Astuce :** une personne limitée à certaines succursales ne peut rattacher une catégorie qu'à ses propres succursales.

## Importer des produits (Excel ou CSV)

L'import crée ou met à jour de nombreux produits à partir d'un fichier Excel (.xlsx) ou d'un fichier CSV. Vous voyez toujours les changements avant l'enregistrement. Il faut la permission **Importer des produits depuis un CSV**.



La page Importer des produits

1. Dans le menu, cliquez sur **Importer**.
2. Cliquez sur **Modèle Excel** (ou **Modèle CSV**) pour obtenir un fichier avec les bonnes colonnes.
3. Remplissez le fichier et enregistrez-le : en classeur Excel (.xlsx, seule la première feuille est lue) ou en CSV UTF-8. 5 000 lignes et 2 Mo au maximum.
4. Choisissez ce que deviennent les **Produits existants (même SKU)** : **Mettre à jour leurs informations** ou **Les laisser inchangés**.
5. Cochez **Remplacer aussi leurs prix et coûts** seulement si le fichier contient les nouveaux prix.
6. Cliquez sur **Choisir un fichier** et sélectionnez votre fichier Excel ou CSV.
7. Vérifiez le résumé : **Nouveaux produits**, **Mises à jour**, **Aucun changement** et **Lignes en erreur**.
8. Corrigez les lignes en erreur si besoin, puis cliquez sur **Importer N produits**.

Colonnes principales :

- **sku** (obligatoire) : reconnaît les produits existants ;
- **name** : obligatoire pour un nouveau produit ;
- **category_code** et **tax_category_code** : codes existants ;
- **price** et **cost** : produits simples seulement, avec un point décimal (ex. 4.50) ;
- **product_type** : simple, variable ou composite ;

- **status** : active, inactive ou discontinued.


> **Astuce :** une cellule vide laisse la valeur existante inchangée.

> **Astuce :** l'ancien format Excel (.xls) n'est pas lu : dans Excel, utilisez **Enregistrer sous › Classeur Excel (.xlsx)**. Dans le modèle Excel, toutes les cellules sont du texte : les codes gardent leurs zéros au début.

> **Attention :** la colonne allow_backorder est ignorée : la vente sous zéro de stock n'est jamais autorisée.

# Les listes de prix

Une liste de prix remplace le prix de base de certains produits. La page **Listes de prix et taxes** les regroupe.



La page Listes de prix et taxes

| Type | Application |
|---|---|
| **Standard** | Appliquée automatiquement à la caisse quand elle est active. |
| **Promotionnelle** | Appliquée automatiquement, en général pour une durée limitée (soldes). |
| **Gros** | Pour les clients d'un groupe qui l'a comme liste par défaut. |
| **Membre** | Pour les clients d'un groupe qui l'a comme liste par défaut. |

### Créer une liste

1. Cliquez sur **Nouvelle liste de prix**.
2. Saisissez le **Nom** et le **Code**.
3. Choisissez le **Type**, la **Devise** et la **Succursale** (ou **Toutes les succursales**).
4. Réglez la **Priorité** : la plus élevée l'emporte si plusieurs listes s'appliquent.
5. Indiquez **Valide du** et **Valide au** (laissez vide pour commencer tout de suite ou sans fin).
6. Cliquez sur **Créer la liste de prix**.

⚠ **Attention :** la date de fin doit être après la date de début (« Doit être après la date de début ») et ne peut pas être dans le passé (« La date de fin ne peut pas être dans le passé »).

### Saisir les prix

1. Cliquez sur la ligne de la liste dans le tableau.
2. Cliquez sur **Ajouter des produits** et choisissez les produits ou variantes.
3. Saisissez le **Prix de la liste**. Indiquez une **Qté min.** si le prix ne vaut qu'à partir d'une quantité.
4. Cliquez sur **Enregistrer les prix**.

💡 **Astuce :** les produits absents d'une liste gardent leur prix de base. Choisissez une liste comme **Liste de prix par défaut** d'un groupe de clients : la caisse l'applique automatiquement dès qu'un client du groupe est choisi. Les prix à partir d'une quantité minimum ne sont pas encore appliqués en caisse.

## Les catégories de taxe

Les catégories de taxe permettent de taxer certains produits à un autre taux (alimentation, produits exonérés…).


1. Dans le menu, cliquez sur **Listes de prix et taxes**.

2. Descendez jusqu'à **Catégories de taxe** et cliquez sur **Nouvelle catégorie de taxe.**
3. Saisissez le **Code**, le **Nom** et choisissez le **Taux de taxe.** Choisissez **Aucun (exonéré de taxe)** pour un produit sans taxe.
4. Enregistrez, puis attribuez cette catégorie aux produits concernés dans leur fiche.

> **Astuce :** un produit sans catégorie de taxe utilise le taux par défaut du magasin. Les taux eux-mêmes se règlent dans Taux de taxe.

## Créer une remise ou un code promo

La page **Remises** regroupe les promotions et les codes promo utilisables à la caisse : type, valeur, nombre d'utilisations et validité.



La liste des remises

1. Cliquez sur **Nouvelle remise.**
2. Saisissez le **Nom** et le **Code.** Le caissier tape ce code à la caisse ; il est enregistré en majuscules.
3. Choisissez le **Type** : **Pourcentage de remise**, **Montant fixe de remise** ou **Achetez X, obtenez Y gratuits.**
4. Choisissez **S'applique à** : **Panier entier**, **Produits spécifiques** ou **Catégories spécifiques.**
5. Saisissez la valeur : pourcentage, montant, ou **Quantité achetée** et **Quantité offerte.**

6. Au besoin, fixez un **Montant minimum d'achat**, une **Remise maximale** et une **Limite d'utilisation**.
7. Réglez la **Priorité** : les remises de priorité plus élevée s'appliquent en premier.
8. Indiquez les dates **Valide du** et **Valable jusqu'au**.
9. Cliquez sur **Créer la remise**.

> ⚠ **Attention :** la date de fin doit être après la date de début et ne peut pas être dans le passé. Une remise dont la date de fin est passée n'est plus acceptée à la caisse, même si son statut est encore **Actif**.

> 💡 **Astuce :** les remises manuelles données par le caissier (sans code) sont limitées par les paramètres du magasin ; au-delà, un gérant doit approuver.


# Stock

## Consulter le stock et repérer le stock bas

Toutes les tâches de stock se font dans **Administration** > **Inventaire**. Les onglets sont **Stock**, **Mouvements**, **Comptages**, **Transferts**, **Ancienneté** et **Valorisation**. Le magasinier, le gérant, l'administrateur et le propriétaire y ont accès ; un caissier consulte seulement le stock à la caisse.

L'onglet **Stock** affiche, pour chaque produit et chaque emplacement, les quantités **En stock**, **Réservé**, **Disponible** et **En transit**, avec les dates du **Dernier comptage** et de la **Dernière réception**.

> **Astuce :** les produits vendus sans stock (des services comme l'impression) ne sont pas listés ici : décochez le suivi du stock sur le produit pour le retirer du stock, des comptages et des alertes de stock bas.



L'onglet Stock

1. Tapez un nom, un SKU ou un code-barres dans la recherche.
2. Choisissez un emplacement dans **Tous les emplacements** pour voir un seul magasin ou entrepôt.
3. Cochez **Vendable uniquement** pour cacher les emplacements non vendables (quarantaine, endommagé).

> **Astuce :** seul le stock d'un emplacement vendable peut être vendu. Le stock en quarantaine ou endommagé est gardé à part et porte une étiquette jaune.

### Repérer le stock bas

Un produit est en stock bas quand sa quantité atteint ou passe sous son **Stock minimum** (fiche produit).

1. Cochez **Stock bas uniquement**. Les lignes concernées portent l'étiquette rouge **Bas**.
2. Commandez ces produits (voir Réapprovisionnement).


> **Astuce :** l'application vérifie le stock régulièrement et envoie une alerte dans la cloche pour chaque emplacement en stock bas. L'alerte disparaît quand le stock est reconstitué.

> **Astuce :** ouverte depuis une notification **Stock bas**, la liste ne montre que ce produit, avec l'étiquette **Produit : …** au-dessus. Cliquez sur la × de cette étiquette pour revoir tous les produits.

## Réceptionner du stock sans bon de commande

Utilisez cette fonction pour une livraison sans bon de commande. Pour une commande fournisseur, passez par Réceptionner une livraison.

1. Dans l'onglet **Stock**, cliquez sur **Réceptionner du stock**.
2. Choisissez l'**Emplacement** qui reçoit la marchandise.
3. Saisissez la **Référence fournisseur** (facture ou bon de livraison) et, si besoin, des **Notes**.
4. Cherchez chaque produit dans **Produits** et cliquez sur **Ajouter**.
5. Saisissez la quantité en **Bon état**, la quantité **Endommagé** et le **Coût unitaire**.
6. Cliquez sur **Réceptionner du stock**.



La fenêtre Réceptionner du stock

> **Astuce :** le coût unitaire saisi met à jour le coût du produit (coût moyen pondéré ou PEPS, selon la méthode du magasin). Les unités endommagées vont dans l'emplacement de quarantaine ou des articles endommagés de l'entrepôt ; s'il n'en a pas, un emplacement non vendable **Damaged** est créé. Les retours rapportés endommagés y vont aussi.


# Corriger le stock, voir les mouvements et vérifier le stock

## Corriger le stock (ajustement)

Un ajustement corrige le stock après une casse, un vol, une date dépassée ou une erreur de comptage.

1. Dans l'onglet **Stock**, cliquez sur **Compter / ajuster**.
2. Choisissez l'**Emplacement** et le **Motif** : **Comptage de stock (recomptage)**, **Endommagé**, **Vol / perte**, **Expiré** ou **Autre**.
3. Choisissez le **Mode** : **Définir la quantité comptée** (l'écart est calculé) ou **Ajouter / retirer une quantité** (+5 pour ajouter, -2 pour retirer).
4. Expliquez la raison dans **Notes**.

5. Ajoutez les produits, saisissez les quantités, puis cliquez sur **Enregistrer l'ajustement**.



La fenêtre Compter / ajuster

> ⚠ **Attention :** le stock ne peut jamais devenir négatif. Si vous retirez plus que le stock, l'ajustement est refusé et la quantité disponible est indiquée. Cette règle vaut aussi pour les ventes, les transferts et l'import.

> 💡 **Astuce :** les ajustements demandent la permission **Ajuster le stock**. Chacun reçoit un numéro (ADJ-…) visible dans l'onglet **Mouvements**.

## Consulter les mouvements

L'onglet **Mouvements** montre les 200 derniers mouvements : ventes, retours, réceptions, transferts, ajustements et comptages. Filtrez par emplacement ; chaque ligne indique le **Type**, la **Quantité** (+ entrée, − sortie), la **Référence** et les **Notes**. Cet historique fait foi.

## Vérifier et reconstruire le stock


1. Dans **Mouvements**, cliquez sur **Vérifier le stock**.
2. Choisissez le **Périmètre** : **Tout le magasin** ou un emplacement.
3. Cliquez sur **Vérifier (simulation)** : rien n'est modifié.

4. Si tout va bien : **Tout correspond à l'historique. Rien à corriger.**
5. Sinon, vérifiez les écarts, puis cliquez sur **Appliquer les corrections**.

> ⚠ **Attention : Appliquer les corrections** remplace les quantités enregistrées par celles de l'historique. Réservez cette action au gérant ou à l'administrateur.

# Transférer du stock entre emplacements

Un transfert déplace du stock d'un emplacement à un autre (de l'entrepôt vers une succursale, par exemple). Il passe par trois étapes : brouillon, expédition, réception.



L'onglet Transferts

## Créer le transfert

1. Cliquez sur l'onglet **Transferts**, puis sur **Nouveau transfert**.
2. Choisissez l'emplacement **Origine** et l'emplacement **Destination**.
3. Ajoutez les produits et saisissez la **Quantité** de chacun, avec des **Notes** si besoin.
4. Cliquez sur **Enregistrer le brouillon**.

> 💡 **Astuce :** un brouillon ne bouge pas le stock. Vous pouvez encore le **Modifier** ou l'annuler (**Annuler le transfert**).

### Expédier

1. Cliquez sur la ligne du transfert pour l'ouvrir.
2. Si le bouton **Soumettre pour approbation** apparaît, cliquez dessus et attendez qu'un responsable clique sur **Approuver**.
3. Cliquez sur **Expédier…**, saisissez dans **Maintenant** les unités qui partent.
4. Cochez **C'est la dernière expédition** si le reste ne sera jamais envoyé.
5. Cliquez sur **Expédier**. Les unités quittent l'origine et passent **En transit**.

### Réceptionner à destination


1. À l'arrivée, ouvrez le transfert et cliquez sur **Réceptionner…**.
2. Saisissez les quantités arrivées en **Bon état**, **Endommagé** et **Manquant**.
3. Cliquez sur **Réceptionner**. Le transfert passe au statut **Reçu** ; son **Historique** garde chaque étape.

⚠ **Attention :** les unités manquantes restent en transit jusqu'à ce qu'on les retrouve. Si elles sont perdues, cliquez sur **Passer les manquants en perte** et indiquez la raison.

⚠ **Attention :** dans **Paramètres des transferts**, le gérant choisit quand un transfert doit être approuvé avant l'expédition : **Jamais**, **Au-delà d'un montant** ou **Toujours**. La personne qui a demandé le transfert ne peut pas l'approuver elle-même. La **Tolérance de surplus reçu (%)** fixe combien d'unités en trop peuvent être reçues sans approbation.

## Faire un inventaire (comptage)

Un comptage compare le stock réel au stock enregistré, pour tout un emplacement ou une seule catégorie.



L'onglet Comptages

## Commencer

1. Cliquez sur l'onglet **Comptages**, puis sur **Nouveau comptage**.
2. Choisissez l'**Emplacement** et une **Catégorie** (ou **Tous les produits**).
3. Laissez coché **Comptage à l'aveugle** : les compteurs ne voient pas les quantités attendues.
4. Ajoutez des **Notes** et cliquez sur **Commencer le comptage**.

> **Astuce :** les quantités attendues sont figées au démarrage. Vous pouvez continuer à vendre pendant le comptage : ces ventes ne comptent pas comme des écarts.

## Saisir et soumettre

1. Ouvrez le comptage (statut **Comptage en cours**).
2. Saisissez la quantité dans **Compté** et, en cas d'écart, un **Motif**. Laissez vide une ligne non comptée : elle ne sera pas ajustée.
3. Cliquez sur **Enregistrer les comptages** pour continuer plus tard, ou sur **Soumettre le comptage**.

L'application affiche les écarts, les unités en plus ou en moins et la valeur nette.

> **Attention :** si tous les écarts restent dans la tolérance du magasin, le comptage est validé tout de suite. Sinon il passe **À approuver** : une personne autre que le compteur, avec la

permission **Approuver les écarts d'inventaire**, doit le valider.

### Approuver (gérant)

1. Ouvrez le comptage **À approuver** et vérifiez chaque écart et son motif.
2. Cliquez sur **Approuver et valider** pour corriger le stock, ou sur **Renvoyer** pour faire recompter.

**Annuler le comptage** l'arrête sans rien modifier.


## Ancienneté et valorisation du stock

### Ancienneté

L'onglet **Ancienneté** classe le stock par âge (0 à 30 jours, 31 à 60 jours… plus de 180 jours) avec sa valeur. Utilisez-le pour repérer les produits qui ne se vendent pas et prévoir une promotion.

### Valorisation

L'onglet **Valorisation** est visible par les personnes qui voient les coûts et peuvent ajuster le stock ou gérer les paramètres.



L'onglet Valorisation

- **Méthode de valorisation** : **Coût moyen pondéré** ou **PEPS** (premier entré, premier sorti). Le bouton **Passer au PEPS…** ou **Passer au coût moyen pondéré…** change la méthode.
- **Réévaluer un produit** : corrige le coût unitaire d'un produit (erreur de prix d'achat). Les quantités ne changent pas.

Pour réévaluer :

1. Cliquez sur **Réévaluer…**, puis sur **Choisir** à côté du produit.
2. Saisissez le **Nouveau coût unitaire** et la **Raison (obligatoire)**.
3. Validez. L'écart de valeur est enregistré comme une réévaluation et journalisé.


> ⚠ **Attention :** changer de méthode de valorisation est une décision comptable. Parlez-en à votre comptable avant.

# Achats

## Gérer les fournisseurs

Tout le cycle d'achat se fait dans **Administration** > **Achats.** Les onglets visibles dépendent de vos permissions : **Bons de commande, Fournisseurs, Réapprovisionnement, Retours fournisseurs** (magasinier, gérant…) ; **Factures, Paiements, Dettes fournisseurs** (gérant, administrateur, propriétaire).

L'onglet **Fournisseurs** liste vos fournisseurs avec leur contact, leurs conditions de paiement, leur devise et leur statut.




L'onglet Fournisseurs

1. Cliquez sur **Nouveau fournisseur**.
2. Saisissez le **Code** et le **Nom**, puis l'**E-mail**, le **Téléphone** et le **Numéro fiscal**.
3. Indiquez les **Conditions de paiement (jours net)**, par exemple 30.
4. Indiquez le **Délai de livraison (jours)** : il fixe la date prévue des nouvelles commandes.
5. Saisissez la **Devise** (USD, HTG…) ; vide = devise du magasin.
6. Complétez l'**Adresse**, la **Ville** et les **Contacts** (**Ajouter un contact**).
7. Cliquez sur **Enregistrer le fournisseur**.

> ⚠ **Attention :** un fournisseur **Inactif** ou **Bloqué** ne peut plus recevoir de nouveaux bons de commande.

> **Astuce :** le bouton **Produits** d'un fournisseur note, pour chaque produit, le code fournisseur, le dernier coût, la quantité minimum de commande et s'il est le fournisseur **Préféré**. Ces informations servent au réapprovisionnement.

# Créer et faire approuver un bon de commande



L'onglet Bons de commande

## Créer le brouillon

1. Dans **Bons de commande**, cliquez sur **Nouvelle commande**.
2. Choisissez le **Fournisseur** et l'emplacement **Livrer à**.
3. Vérifiez la **Livraison prévue** (calculée avec le délai du fournisseur ; elle ne peut pas être dans le passé).
4. Cherchez chaque produit et cliquez sur **Ajouter**. Saisissez la **Quantité** et le **Coût unitaire**, et si besoin une remise (**Rem. %**) ou une **Taxe**.
5. Complétez la **Taxe de commande**, la **Livraison** (frais de transport) et la **Référence fournisseur**.
6. Ajoutez des **Notes (imprimées sur la commande)**.
7. Cliquez sur **Enregistrer le brouillon**.

### Soumettre et faire approuver

1. Ouvrez le bon en cliquant sur sa ligne, puis cliquez sur **Soumettre**.
2. Sous le seuil d'approbation du magasin, la commande est approuvée automatiquement. Au-dessus, elle passe **À approuver**.

> ⚠ **Attention :** une commande au-dessus du seuil doit être approuvée par une autre personne que son créateur, avec la permission **Approuver les bons de commande**. Même le propriétaire ne peut pas approuver sa propre commande.

Pour approuver : le gérant ouvre la commande depuis son compte et clique sur **Approuver** ; ou, s'il est présent, le créateur clique sur **Approuver** et le gérant saisit ses identifiants dans la fenêtre **Approbation du gérant requise**.

> 💡 **Astuce : Renvoyer** remet la commande en brouillon avec une raison. Après l'approbation, cliquez sur **Marquer comme émis** quand la commande est envoyée au fournisseur. **Imprimer** produit la commande en PDF ou sur papier.

> 💡 **Astuce :** une commande est dans la devise du fournisseur (par exemple HTG). À la réception, les coûts en gourdes entrent dans le stock convertis en dollars au taux de vente.

## Réceptionner une livraison fournisseur

1. Ouvrez le bon de commande au statut **Émis** ou **Partiellement reçu**.
2. Cliquez sur **Réceptionner la marchandise**.
3. Dans **Reçu maintenant**, saisissez les unités arrivées en bon état.
4. Dans **Endommagé**, saisissez les unités abîmées. Cochez **Accepter en stock** seulement si vous les gardez.
5. Vérifiez le **Coût unitaire** et saisissez le **Numéro de bon de livraison / facture**.
6. Cliquez sur **Réceptionner**.

> ⓘ **Remarque :** un **Coût unitaire** qui s'écarte de plus de 10 % du coût de la commande demande une personne ayant **Approuver les bons de commande**.


Si tout n'est pas arrivé, la commande passe **Partiellement reçu** : le reste sera réceptionné à la prochaine livraison. Chaque réception reçoit un numéro (GRN-…) visible dans **Réceptions de marchandises**.

> ⚠ **Attention :** recevoir plus que la quantité commandée n'est accepté que dans la tolérance du magasin. Au-delà, une personne avec la permission **Approuver les bons de commande** doit l'autoriser.

> 💡 **Astuce :** si le fournisseur ne livrera jamais le reste, cliquez sur **Clôture partielle** et indiquez la raison. Pour une livraison sans bon de commande, utilisez **Réception hors commande** dans l'onglet **Bons de commande** (permission spécifique).

## Enregistrer une facture fournisseur

La facture est comparée au bon de commande et aux quantités reçues (rapprochement à trois voies).



L'onglet Factures

1. Cliquez sur l'onglet **Factures**, puis sur **Nouvelle facture**.
2. Choisissez le **Fournisseur** et le **Type** (**Facture** ou **Solde d'ouverture**).
3. Saisissez le **Numéro de facture fournisseur** et la **Date de facture** (pas dans le futur).
4. Laissez la **Date d'échéance** vide pour utiliser les conditions du fournisseur ; sinon, elle ne peut pas précéder la date de facture.
5. Choisissez le **Bon de commande** : ses lignes reçues s'affichent. Cochez les lignes facturées et vérifiez quantités et prix.
6. Pour des frais hors commande (transport…), cliquez sur **Ajouter une ligne**.

7. Cliquez sur **Enregistrer la facture**.

La fiche de la facture affiche l'**Écart de prix** et l'**Écart de qté** par rapport à la commande, puis le **Reste dû**.

> ⚠ **Attention :** une facture sans écart (ou dans la tolérance) est approuvée tout de suite. Au-delà, elle reste **À approuver** : une autre personne que celle qui l'a saisie doit cliquer sur **Approuver**. Seule une facture approuvée peut être payée.

> 💡 **Astuce :** une facture erronée ne se supprime pas : cliquez sur **Annuler la facture** et indiquez la raison.

# Payer un fournisseur et suivre les dettes


## Payer un fournisseur

1. Cliquez sur l'onglet **Paiements**, puis sur **Nouveau paiement**.
2. Choisissez le **Fournisseur**.
3. Saisissez le **Montant**, la **Date** (pas dans le futur) et le **Mode** (**Espèces**, **Virement bancaire**, **Chèque**, **Carte**, **Mobile money** ou **Autre**).
4. Saisissez la **Référence** (numéro de chèque ou de virement).
5. Dans **Imputer aux factures**, saisissez le montant payé pour chaque facture, ou cliquez sur **Plus anciennes d'abord**.
6. Cliquez sur **Enregistrer le paiement**.

> 💡 **Astuce :** un paiement peut être partiel. Ce qui n'est pas imputé reste en compte chez le fournisseur et s'impute plus tard avec **Imputer**. **Nouvel avoir** enregistre une note de crédit reçue du fournisseur.

## Suivre les dettes fournisseurs

L'onglet **Dettes fournisseurs** montre ce que vous devez à chaque fournisseur, classé par retard : **Non échu**, **1 à 30 jours**, **31 à 60 jours**, **61 à 90 jours**, **Plus de 90 jours**.



L'onglet Dettes fournisseurs

1. Changez la date **Échéancier au** si besoin.
2. Cliquez sur un fournisseur pour ouvrir son **Relevé** : factures, avoirs et paiements avec le solde progressif.
3. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le relevé.

> **Astuce :** vous pouvez payer un fournisseur dans une autre devise que la sienne. Choisissez la devise à côté du **Montant** : des gourdes versées sur une dette en dollars sont converties au taux de vente ; des dollars versés sur une dette en gourdes sont convertis au taux d'achat. L'aide sous le montant indique ce qui est réglé.


# Retourner des marchandises à un fournisseur

1. Cliquez sur l'onglet **Retours fournisseurs**, puis sur **Nouveau retour**.
2. Choisissez le **Fournisseur**, puis la **Réception** d'origine.
3. Dans la colonne **Retour**, saisissez le nombre d'unités renvoyées (au maximum la quantité **Retournable**).
4. Indiquez le **Motif** et, si le fournisseur en a donné un, le numéro d'**Autorisation de retour (RMA)**.
5. Cliquez sur **Enregistrer le retour**.

> **Astuce :** les unités retournées sortent du stock de l'emplacement de réception. Un avoir fournisseur de leur valeur est créé automatiquement et réduit ce que vous devez.

# Préparer une commande de réapprovisionnement

L'onglet **Réapprovisionnement** liste les produits dont le stock est sous le **Seuil de réapprovisionnement**, avec la quantité déjà en commande et une quantité suggérée.



L'onglet Réapprovisionnement


1. Choisissez l'emplacement dans **Stock à**.
2. Ajustez la quantité de chaque produit dans la colonne **Ordre**.
3. Cliquez sur **Créer un bon de commande brouillon** : un brouillon est créé pour le fournisseur préféré.
4. Vérifiez-le et soumettez-le dans l'onglet **Bons de commande**.

> **Astuce :** un produit sans fournisseur apparaît sous **Pas encore de fournisseur**. Ajoutez-le à un fournisseur (bouton **Produits** du fournisseur) pour pouvoir le commander d'ici.

# Clients

## Rechercher et créer un client

La page **Administration** > **Clients** est réservée aux personnes qui peuvent modifier les clients (propriétaire, administrateur, gérant). Les caissiers recherchent et ajoutent des clients depuis la caisse. Les onglets sont **Clients**, **Doublons possibles**, **Groupes** et **Champs personnalisés**.



La liste des clients


### Rechercher

1. Tapez un nom, un code, un e-mail ou un téléphone dans la recherche.
2. Filtrez si besoin par statut (**Actif**, **Inactif**, **Bloqué**) ou par groupe.
3. Le tableau affiche le groupe, les **Points** et la date du **Dernier achat**.
4. Cliquez sur l'œil pour ouvrir la fiche, ou sur le crayon pour la modifier.

### Créer un client

1. Cliquez sur **Nouveau client**.
2. Choisissez le **Type** : **Particulier** ou **Entreprise**. Laissez le **Code** vide : il sera créé automatiquement.

3. Saisissez **Prénom**, **Nom** (ou le nom de l'entreprise), **E-mail** et **Téléphone**. La date de naissance, facultative, ne peut pas être dans le futur ni avant 1900.
4. Pour un client à crédit, saisissez la **Limite de crédit** et les **Conditions de paiement (jours)**.
5. Choisissez le **Groupe** du client (ses prix de groupe s'appliqueront à la caisse).
6. Dans **Consentement marketing**, cochez **Accepte les e-mails marketing** et/ou **Accepte les SMS marketing** seulement si le client est d'accord, puis indiquez **Comment le consentement a-t-il été donné ?**.
7. Cliquez sur **Créer le client**.




Le formulaire Nouveau client

⚠ **Attention :** n'envoyez jamais de message publicitaire à un client qui n'a pas donné son accord. Chaque changement de consentement est daté et gardé dans l'**Historique** du consentement.

**Astuce :** si un client avec le même e-mail ou téléphone existe déjà, l'application vous prévient avant la création.

# La fiche client (notes, adresses, champs personnalisés)

La fiche a cinq onglets : **Détails**, **Compte** (selon vos droits), **Adresses et contacts**, **Notes** et **Activité**.



La fiche d'un client

- **Détails** : coordonnées, solde, limite de crédit, groupe, consentement marketing, points de fidélité et **Achats récents**.
- **Compte** : le compte à crédit.
- **Adresses et contacts** : adresses de **Facturation** ou de **Livraison** et personnes à contacter (utile pour une entreprise).
- **Activité** : l'historique complet (ventes, paiements, points, notes).

> **Astuce :** la date de naissance, le numéro fiscal et l'adresse ne sont visibles que par les personnes qui gèrent les clients ou voient les soldes.

## Ajouter une note interne

1. Ouvrez l'onglet **Notes**.
2. Écrivez la note. Elle n'est jamais montrée au client.

3. Choisissez qui peut la voir : **Tous ceux qui voient les clients** ou **Responsables uniquement**.
4. Cliquez sur **Ajouter la note**.

### Champs personnalisés

L'onglet **Champs personnalisés** de la page **Clients** ajoute vos propres informations sur les clients (contact préféré, taille…) :

1. Cliquez sur **Nouveau champ**.
2. Saisissez le **Libellé** (la **Clé** se crée toute seule si vous la laissez vide) et choisissez le **Type**. Pour une liste, indiquez les **Options** séparées par des virgules.
3. Cochez **Obligatoire** si besoin et réglez l'**Ordre**.
4. Cliquez sur **Créer le champ**. Il apparaît dans le formulaire et la fiche de chaque client ; passez-le en **Masqué** pour le cacher sans le supprimer.

## Ajuster les points de fidélité d'un client

Les clients gagnent des points à chaque achat et peuvent les utiliser pour payer à la caisse. Les règles se règlent dans Programme de fidélité.


Pour corriger un solde (erreur, geste commercial) :

1. Ouvrez la fiche du client, onglet **Détails**, rubrique **Points de fidélité**.
2. Saisissez le nombre de points à ajouter (ex. 50) ou à retirer (ex. -50).
3. Saisissez le **Motif (obligatoire)**.
4. Cliquez sur **Ajuster**.

> ⚠ **Attention :** les points valent de l'argent. Seules les personnes qui peuvent ajuster les comptes clients (propriétaire, administrateur, gérant) les modifient ; pour les autres, la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre. Chaque ajustement est journalisé.

## Comptes à crédit des clients et paiements

Un client à crédit peut acheter « en compte » et payer plus tard, dans sa limite de crédit. La page **Comptes clients** demande le droit de voir les soldes.



Les soldes clients par ancienneté

## Voir tous les soldes

1. Dans le menu, cliquez sur **Comptes clients**.
2. L'onglet **Ancienneté** liste les clients qui doivent de l'argent, classés par retard.
3. Choisissez **Avec un solde** ou **Tous les comptes**.

> **Astuce :** relancez en priorité les colonnes 61 à 90 jours et 90+ jours.

## Le compte d'un client

1. Ouvrez la fiche du client, onglet **Compte**.
2. Lisez le **Solde**, la **Limite de crédit**, le **Crédit disponible** et les **Conditions de paiement**.
3. Le tableau par ancienneté montre le **Non échu**, puis les retards de **1 à 30 jours**, **31 à 60 jours**, etc.
4. Les **Écritures du compte** listent chaque vente en compte et chaque paiement.

> **Astuce :** cochez **Blocage du crédit (aucune nouvelle vente en compte)** dans la fiche d'un mauvais payeur.

## Encaisser un paiement sur le compte

1. Dans l'onglet **Compte**, cliquez sur **Encaisser un paiement**.

2. Saisissez le **Montant**, choisissez **Payé par** et, si besoin, une **Référence**.
3. Pour des espèces, choisissez la **Caisse** : le paiement entre dans sa session ouverte.
4. Cliquez sur **Enregistrer le paiement**.

Le paiement compte dans le rapport **Paiements par mode** (toutes les succursales uniquement).

> ⚠ **Attention :** un paiement sans espèces de plus de 500 qui efface une dette demande l'approbation d'une deuxième personne. **Ajuster le solde** (+ le client doit plus, – il doit moins, motif obligatoire) est réservé au gérant ou à l'administrateur.


### Imprimer un relevé

1. Dans **Compte**, rubrique **Relevé**, choisissez les dates **Du** et **Au** (la date de début ne peut pas dépasser la date de fin).
2. Cliquez sur **Afficher le relevé** : **Solde d'ouverture**, opérations, **Solde de clôture**.
3. Cliquez sur **Imprimer** (ou enregistrez en PDF) et remettez-le au client.

> 💡 **Astuce :** un client peut régler son compte en gourdes. Dans **Encaisser un paiement**, choisissez **HTG** à côté du montant et tapez le montant en gourdes : l'application affiche sa valeur en dollars au taux de vente, et c'est ce montant qui est déduit du solde. En espèces, les gourdes vont dans les gourdes du tiroir.

## Les groupes de clients

Les groupes (Détail, VIP, Grossistes…) rassemblent des clients qui ont les mêmes conditions.




L'onglet Groupes

1. Dans **Clients**, cliquez sur l'onglet **Groupes**, puis sur **Nouveau groupe**.
2. Saisissez le **Code** et le **Nom**.
3. Choisissez une **Liste de prix par défaut** et une **Remise %** si besoin.
4. Indiquez les **Conditions de paiement (jours)** pour les ventes en compte du groupe.
5. Cliquez sur **Créer le groupe**.
6. Pour placer un client dans le groupe, modifiez sa fiche et choisissez le **Groupe**.

> ⚠ **Attention :** dès qu'un client du groupe est choisi à la caisse, la liste de prix et la remise du groupe s'appliquent automatiquement, sans approbation. La remise apparaît sur le panier et sur le reçu sous le nom « Remise de groupe ». Retirer le client remet les prix normaux (voir Prix et remise de groupe).

# Fusionner des clients en double

1. Dans **Clients**, cliquez sur l'onglet **Doublons possibles**.
2. L'application propose des paires (même e-mail, même téléphone ou nom proche).
3. Cliquez sur **Examiner et fusionner**, choisissez la fiche à garder, puis confirmez.



L'onglet Doublons possibles


> **Astuce :** la fusion garde une seule fiche, déplace l'historique d'achats, additionne les points et les soldes, et garde les deux historiques de consentement. Il faut la permission **Fusionner les clients en double**.

# Cartes cadeaux et avoirs (administration)

- Une **carte cadeau** se vend à la caisse (voir Vendre et utiliser une carte cadeau).
- Un **avoir** (crédit magasin) est créé par exemple quand un retour est remboursé en avoir ; le client l'utilise comme moyen de paiement.

Pour consulter ou corriger une carte ou un avoir :

1. Dans le menu, cliquez sur **Comptes clients**, puis sur l'onglet **Cartes cadeaux et avoirs**.
2. Filtrez par type ou tapez les 4 derniers caractères de la carte.
3. Cliquez sur **Ajuster** sur la ligne voulue.
4. Saisissez le montant (+25.00 pour ajouter, -10.00 pour retirer) et le **Motif**.
5. Cliquez sur **Ajuster**.



L'onglet Cartes cadeaux et avoirs

⚠ **Attention :** tout ajout de plus de 500 sur une carte cadeau ou un avoir demande l'approbation d'une deuxième personne, même si vous avez la permission : la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre.

**Astuce :** les cartes expirent après le nombre de mois réglé dans Réglages généraux (**Les cartes cadeaux expirent après (mois)**).

# Anonymiser un client (droit à l'effacement)

Si un client demande l'effacement de ses données personnelles, vous pouvez l'anonymiser.

1. Ouvrez la fiche du client.
2. En bas de la fiche, cliquez sur **Anonymiser**.
3. Lisez la confirmation : le nom, les coordonnées, les adresses et les notes seront effacés définitivement.
4. Confirmez avec **OK**, ou **Annuler** pour ne rien faire.

La fiche devient inactive et affiche **Ce client a été anonymisé le ….** Les ventes et l'historique du compte sont conservés pour la comptabilité.


⚠ **Attention :** l'anonymisation est définitive. Elle est refusée tant que le client doit de l'argent ou qu'il reste un solde en sa faveur. Il faut la permission de gérer les clients.

# Personnel

## Gérer les employés

Un **employé** est une personne qui travaille pour le magasin (poste, succursales, heures). Un **utilisateur** est un compte de connexion avec un rôle (voir Ajouter un utilisateur). Un employé peut avoir un compte ou non : un agent d'entretien a une fiche pour ses heures, un caissier a les deux, liés.

> ⚠ **Attention :** la page **Employés** demande le droit de gérer les employés (propriétaire, administrateur, gérant). Pour lier un compte utilisateur, il faut aussi le droit **Gérer les comptes du personnel.**



La liste des employés

### Ajouter un employé

1. Cliquez sur **Ajouter un employé.**
2. Remplissez **Prénom** et **Nom** (obligatoires).
3. Complétez si besoin **Poste**, **Matricule** (unique), **Téléphone**, **E-mail** et **Date d'embauche** (au plus un an à l'avance).
4. Dans **Compte utilisateur**, choisissez le compte avec lequel la personne se connecte, ou **Aucun compte.**

5. Sous **Succursales**, cochez les succursales où la personne travaille et choisissez la **Principale**.
6. Ajoutez des **Notes (facultatif)**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

> ⚠ **Attention :** un compte utilisateur ne peut être lié qu'à un seul employé. Un gérant limité à certaines succursales ne peut affecter un employé qu'à ses succursales.

### Rechercher et modifier

Tapez un nom, un matricule ou un e-mail dans **Rechercher par nom, code ou e-mail**, filtrez par statut ou succursale, puis cliquez sur le crayon de la ligne.

### Désactiver un employé qui part

On ne supprime jamais un employé : on le désactive.

1. Cliquez sur l'icône rouge (personne barrée) de la ligne.
2. Indiquez le **Dernier jour** (pas dans le futur, et pas avant la date d'embauche) et un **Motif (facultatif)**.
3. Cliquez sur **Désactiver**.

Un pointage en cours est clôturé. Si l'employé a un compte, ce compte est suspendu et déconnecté de tous les appareils. Pour le faire revenir, filtrez sur **Inactif** puis cliquez sur **Réactiver**.

## Pointage et présences

### Pointer à la caisse

Un employé dont la fiche est liée à son compte pointe lui-même :

1. Connectez-vous à la caisse avec votre compte.
2. En haut de l'écran, cliquez sur **Pointer l'arrivée** en début de journée (sur téléphone : ⋯ puis **Pointer l'arrivée**).
3. Le bouton devient vert et affiche **Pointer la sortie** ; passez la souris dessus pour voir **Pointé depuis …**.
4. En fin de journée, cliquez sur **Pointer la sortie**.


> 💡 **Astuce :** le bouton n'apparaît pas si votre compte n'est lié à aucune fiche employé active. Vous ne pouvez pointer que dans une succursale qui vous est affectée.

## Saisir des heures à la place d'un employé

1. Dans **Employés**, ouvrez l'onglet **Présences**, puis cliquez sur **Saisir des heures**.
2. Choisissez l'**Employé**.
3. Indiquez la date et l'heure dans **Pointer l'arrivée** et **Pointer la sortie**.
4. Écrivez le **Motif**, par exemple « Oubli de pointage à l'arrivée ».
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

> ⚠ **Attention :** l'heure ne peut pas être dans le futur, la sortie doit être après l'arrivée et un service ne peut pas dépasser 24 heures. On ne peut pas saisir une nouvelle arrivée pour un employé déjà pointé : clôturez d'abord son pointage. **Remarque :** personne n'enregistre ses propres heures : un autre responsable enregistre les vôtres.

## Le rapport de présence




L'onglet Présences


1. Dans **Présences**, choisissez la date de début et la date de fin.
2. Choisissez un employé, ou **Tous les employés**.
3. Le tableau montre les **Services effectués** et le total d'**Heures**. Cliquez sur une ligne pour le détail, **Masquer** pour le refermer.

Chaque service indique son origine (**à la caisse** ou **saisi par un responsable**, avec le motif). Si un employé est encore pointé, **pointé** apparaît près de son nom ; un responsable peut

cliquer sur **Pointer la sortie maintenant.**


# Ajouter un utilisateur ou l'inviter

La page **Utilisateurs** demande le droit **Gérer les comptes du personnel** (propriétaire et administrateur par défaut). La liste montre **Nom, E-mail, Rôle, Succursales, Statut, A2F** et **Dernière connexion ;** votre ligne porte **(vous).**




La liste des utilisateurs

1. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.
2. Tapez l'**E-mail,** puis le **Prénom** et le **Nom.**
3. Choisissez le **Rôle,** par exemple **Caissier.**
4. Sous **Accès aux succursales,** choisissez **Toutes les succursales** ou **Seulement certaines succursales** et cochez-les.
5. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur.** Vous ne tapez pas de mot de passe : la personne choisit le sien.



Le formulaire Ajouter un utilisateur

| Cas | Ce qui se passe |
|---|---|
| L'e-mail n'a pas encore de compte | La personne reçoit un e-mail **Choisir mon mot de passe** (lien valable 72 heures). En choisissant son mot de passe, elle confirme son adresse e-mail ; elle peut ensuite se connecter. D'ici là, son statut est « En attente du mot de passe (e-mail non confirmé) ». |
| L'e-mail a déjà un compte (dans un autre magasin) | La personne reçoit une **invitation** ; son statut est « Invité — en attente d'acceptation ». |

Une personne invitée n'a accès au magasin qu'après avoir accepté l'invitation, dans **Sécurité du compte** ou sur le tableau de bord (voir Invitations et changement de magasin).

⚠ **Attention :** personne ne peut donner plus de droits qu'il n'en a lui-même. Seul un propriétaire peut nommer un autre propriétaire.

**Astuce :** l'e-mail n'est pas arrivé ? Vérifiez l'adresse et les courriers indésirables, puis cliquez sur l'icône d'envoi de sa ligne (**Renvoyer le lien pour choisir le mot de passe**). Un nouveau lien remplace l'ancien.

# Modifier, suspendre un utilisateur ou réinitialiser son mot de passe

## Limiter l'accès à certaines succursales

Un utilisateur limité ne voit que les ventes, sessions, stock et rapports de ses succursales, et seulement les produits qui y sont vendus (voir Produits) ; les clients restent communs.

1. Cliquez sur le crayon de la ligne de la personne.
2. Sous **Accès aux succursales**, choisissez **Seulement certaines succursales** et cochez au moins une succursale.
3. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

> **Astuce :** si la personne a une fiche employé, **Utiliser les succursales de l'employé** reprend les succursales de sa fiche. Un propriétaire a toujours accès à tout.

## Changer le rôle ou suspendre

1. Cliquez sur le crayon de la ligne.
2. Changez le **Rôle**, ou choisissez **Suspendu (aucun accès)** dans **Statut**.
3. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

Dès l'enregistrement, la personne est déconnectée de tous ses appareils dans ce magasin : le changement s'applique tout de suite. Pour rendre l'accès, remettez le **Statut** sur **Actif**.

> **Attention :** vous ne pouvez pas changer votre propre rôle ni votre propre statut.

## Déconnecter un utilisateur

Un compte ne peut être connecté que sur un seul appareil à la fois. Si quelqu'un a laissé sa session ouverte sur un autre appareil (navigateur fermé sans se déconnecter, téléphone perdu), déconnectez-le :

1. Cliquez sur l'icône **Déconnecter** (une flèche qui sort d'une porte) sur sa ligne.
2. Confirmez. Il est déconnecté de tous les appareils et peut se reconnecter là où il est.

Le travail pas encore enregistré sur l'autre appareil est perdu. Vous ne pouvez pas vous déconnecter vous-même ici : utilisez **Se déconnecter**.

### Réinitialiser le mot de passe d'un membre

Tant qu'une personne n'a pas choisi son mot de passe (statut « En attente du mot de passe »), vous ne pouvez pas le faire à sa place : renvoyez-lui le lien avec l'icône d'envoi de sa ligne. C'est ainsi que chaque adresse e-mail est confirmée.

1. Cliquez sur l'icône de clé de la ligne.
2. Tapez le **Nouveau mot de passe**, puis retapez-le dans **Confirmer le mot de passe**.
3. Cliquez sur **Réinitialiser le mot de passe** et communiquez-le de façon sûre.

La personne est aussitôt déconnectée partout et se reconnecte avec le nouveau mot de passe.

> ⚠ **Attention :** vous ne pouvez pas réinitialiser votre propre mot de passe ici : changez-le dans Sécurité du compte. Si le compte est aussi utilisé dans un autre magasin, la réinitialisation est refusée : la personne doit changer son mot de passe elle-même.

Pour couper l'accès d'une personne partout (téléphone perdu…), suspendez-la ou réinitialisez son mot de passe : toutes ses sessions dans le magasin sont fermées.

### Réinitialiser l'authentification à deux facteurs


Si une personne a perdu son téléphone, ou si ses codes à 6 chiffres sont refusés (son compte se bloque après plusieurs essais), le **propriétaire** clique sur l'icône **bouclier barré** de sa ligne (**Réinitialiser l'authentification à deux facteurs**) et confirme.

- Son authentification à deux facteurs est désactivée et son compte **débloqué** ; elle est déconnectée partout.
- Elle se connecte avec son mot de passe. Si son rôle l'exige, la caisse lui demande de reconfigurer l'authentification à deux facteurs avec un nouveau code QR.
- L'action est notée dans le Journal d'audit.

> ⚠ **Attention :** seul un propriétaire peut le faire, et pas pour son propre compte (voir Authentification à deux facteurs). Un compte utilisé dans un autre magasin doit la désactiver lui-même.

## Rôles et autorisations

Un rôle est un ensemble de droits. Les quatre rôles intégrés (Propriétaire, Administration, Gérant, Caissier) portent la mention **Intégré** et ne peuvent pas être supprimés. La page demande le droit **Gérer les rôles et les autorisations**.



La page Rôles et autorisations

## Voir et modifier les droits d'un rôle

1. Dans la liste de gauche, cliquez sur un rôle. Le nombre de personnes qui l'ont s'affiche sous son nom.
2. Les droits sont regroupés par thème : **Point de vente**, **Ventes**, **Espèces**, **Clients**, etc.
3. Cochez ou décochez les droits. **Tout cocher** et **Tout décocher** agissent sur un thème entier.
4. Cliquez sur **Enregistrer** (ou **Abandonner les modifications**).

Les changements s'appliquent au prochain chargement de page de chaque personne.

⚠ **Attention :** vous ne pouvez pas modifier un rôle qui a des droits que vous n'avez pas, ni ajouter un droit que vous n'avez pas. Le rôle **Propriétaire** a toujours tous les droits.

**Astuce : Voir les ventes (les siennes)** montre à la personne les ventes qu'elle a encaissées ; ajoutez **Voir toutes les ventes (de tous les caissiers)** pour qu'elle voie celles de tout le monde. Le rôle **Caissier** n'a que le premier.

## Créer un rôle personnalisé

1. Cliquez sur **Nouveau rôle.**
2. Tapez le **Nom** (la **Clé** se crée toute seule) et une **Description.**

3. Dans **Copier les autorisations de**, choisissez le rôle de départ, par exemple **Caissier**.
4. Cliquez sur **Créer le rôle**, cochez les droits à ajouter, puis **Enregistrer**.
5. Attribuez ce rôle aux personnes concernées dans **Utilisateurs**.


Pour supprimer un rôle personnalisé, ouvrez-le et cliquez sur **Supprimer**. La suppression est refusée tant qu'une personne a encore ce rôle.

> **Astuce :** les rôles **Accountant** (comptable) et **Inventory clerk** (magasinier) sont des exemples de rôles personnalisés : adaptez-les à votre magasin.

# Paramètres

## Réglages généraux du magasin

La page **Paramètres** demande le droit **Gérer les paramètres du magasin** (propriétaire, administrateur, gérant). Ses onglets : **Général, Informations de l'entreprise, Reçus et impression, Fidélité, Taux de taxe, Modes de paiement, Succursales et caisses, Entrepôts et emplacements, Hors ligne et sécurité** et **Historique**.



L'onglet Général

1. Dans l'onglet **Général**, vérifiez le **Nom du magasin** et la **Devise** principale (code à 3 lettres).
2. Choisissez le **Taux de taxe par défaut**, appliqué à chaque vente.
3. Réglez le **Seuil de stock bas** et la **Langue** par défaut du magasin.
4. Indiquez après combien de mois **Les cartes cadeaux expirent**.
5. Cochez **Prix TTC** si les prix affichés incluent déjà la taxe, et **Autoriser les ventes d'un total de 0,00** si besoin. **Exiger une session de caisse ouverte pour vendre** (activé par défaut) empêche d'encaisser sur une caisse sans session ouverte.
6. Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.

Plus bas dans le même onglet :

- le bloc **Stock et achats** : seuils d'approbation (bons de commande, inventaires), tolérances et **Paramètres des transferts** ;
- les Étiquettes de balance ;
- la carte Taux de change.

> **Astuce :** si le bandeau **Terminez la configuration de votre magasin** s'affiche, cliquez sur **Créer la configuration par défaut** pour préparer succursale, caisse et modes de paiement.

> **Astuce :** chaque modification est enregistrée dans l'onglet Historique, avec la date et l'auteur.

# Le taux de change USD / HTG

Le magasin a deux taux entre le dollar et la gourde. La carte **Taux de change** se trouve en haut du **Tableau de bord** et dans l'onglet **Général** des paramètres. Elle affiche les deux taux.




La carte Taux de change

| Taux | Sert à | Exemple |
|---|---|---|
| **Taux de vente** | Convertir des **gourdes en dollars** : un client qui paie en HTG (le montant demandé et la valeur reçue), une entrée ou un écart en HTG. | 1 USD = 135 HTG : un article à 10 $US coûte 1 350 HTG. |
| **Taux d'achat** | Convertir des **dollars en gourdes** : la monnaie rendue en HTG quand le client a payé en dollars. | 1 USD = 130 HTG : 10 $US de monnaie font 1 300 HTG. |

Quand le client paie en gourdes et reçoit sa monnaie en gourdes, la monnaie se calcule directement en gourdes, sans écart de taux : 2 000 HTG donnés pour 1 350 HTG dus, on rend 650 HTG.

## Quand le magasin travaille en gourdes

Les taux s'écrivent toujours avec la devise du magasin en premier :

| Devise du magasin | Le taux s'écrit | Paiement dans l'autre devise |
|---|---|---|
| Dollars (USD) | 1 USD = 135 HTG | Un client qui paie en HTG : **taux de vente**. Monnaie rendue en HTG : **taux d'achat**. |
| Gourdes (HTG) | 135 HTG = 1 USD | Un client qui paie en USD : **taux d'achat**. Monnaie rendue en USD : **taux de vente**. |

Les noms ne changent pas : le taux de vente change des gourdes en dollars, le taux d'achat change des dollars en gourdes. Dans un magasin en gourdes, un client qui paie 10 USD au taux d'achat de 130 HTG = 1 USD a payé 1 300 HTG.

### Changer les taux

1. Sur la carte **Taux de change**, cliquez sur **Mettre à jour le taux**.
2. Tapez le **Taux de vente** et le **Taux d'achat**, par exemple 135 et 130 : le nombre de gourdes pour un dollar, quelle que soit la devise du magasin. Laissez-en un vide pour utiliser le même taux pour les deux.
3. Pour accepter une autre devise, cliquez sur **Autre devise** (ou **Ajouter une devise** si une seule devise est acceptée).
4. Cliquez sur **Enregistrer les taux** (ou **Annuler**).


Les nouveaux taux s'appliquent tout de suite aux nouvelles ventes. Les ventes déjà faites gardent leurs taux ; un retour suit le taux de la vente d'origine.

⚠ **Attention :** vérifiez les taux chaque matin avant d'ouvrir les caisses. Un mauvais taux fausse les montants demandés et la monnaie rendue en HTG.

💡 **Astuce : Historique** montre les anciens taux de vente et d'achat, avec la date et l'auteur de chaque changement.

## Informations de l'entreprise et logo

Ces informations sont imprimées sur chaque reçu et chaque facture.



L'onglet Informations de l'entreprise


1. Ouvrez l'onglet **Informations de l'entreprise**.
2. Dans **Logo du magasin**, importez une image JPEG, PNG ou WebP de 2 Mo maximum.
3. Remplissez le **Nom commercial du magasin**, la **Raison sociale**, le **Numéro d'identification fiscale (NIF / TVA)** et le **Numéro d'immatriculation**.
4. Complétez l'adresse, le téléphone, l'e-mail et le site web.
5. Écrivez votre **Politique de retour**.
6. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

> **Astuce :** un logo en noir et blanc s'imprime mieux sur le papier thermique. Laissez l'adresse vide pour utiliser celle de chaque succursale.

# Reçus et impression

1. Ouvrez l'onglet **Reçus et impression**.
2. Choisissez le **Modèle de reçu** : **Classique**, **Compact** ou **Moderne**.
3. Choisissez le **Papier** (rouleau 80 mm ou 58 mm, A4 ou Letter) et la **Taille du texte**.
4. Indiquez les **Copies par vente** (2 pour une copie client et une copie magasin). Avec JodaPrint, chaque copie est coupée avant la suivante.
5. Écrivez l'**En-tête du reçu** et le **Pied de page du reçu**.

6. Sous **Afficher sur le reçu**, cochez ce qui doit apparaître : logo, caissier, client, points de fidélité, code-barres, politique de retour…
7. Regardez l'**Aperçu** : il se met à jour à chaque changement.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.



L'onglet Reçus et impression

> **Astuce :** quand le logo montre déjà le nom de l'entreprise, choisissez **Nom de la succursale** dans **Nom sous le logo** : chaque reçu affiche alors la succursale où la vente a été faite (par exemple « TOP Printing »). Les devis, factures pro forma et avoirs suivent le même choix et affichent aussi le logo. Le nom de la succursale se règle dans **Paramètres › Succursales et caisses**.


> **Astuce :** cochez **Imprimer automatiquement à la fin d'une vente** pour gagner du temps. **Imprimer un reçu de test** vérifie le résultat sur papier.

> **Astuce :** gardez le code-barres du numéro de vente : en le scannant, on retrouve la vente lors d'un retour.

> **Astuce :** les autres documents (devis, bons de commande, relevés des clients et des fournisseurs, rapports PDF) s'impriment sur du papier **Lettre US**. Pour utiliser de l'A4, changez **Papier des autres documents**. Le rapport Z et la note de crédit suivent le papier du reçu.

# Succursales, caisses et numérotation des ventes

Une succursale est un magasin physique. Chaque caisse appartient à une succursale.




L'onglet Succursales et caisses

## Créer une succursale

1. Dans l'onglet **Succursales et caisses**, cliquez sur **Nouvelle succursale**.
2. Remplissez le **Nom**, le **Code**, l'adresse, le **Fuseau horaire** (America/Port-au-Prince) et la **Devise**.
3. Cliquez sur **Créer la succursale**.

Le **Code** sert de préfixe aux numéros de vente : MAIN-000123, DT-000045… Chaque succursale a sa propre suite. Choisissez des lettres courtes et claires. Les ventes plus anciennes gardent leur numéro d'origine (par exemple S-000544).

## Créer une caisse


1. Sous **Caisses**, cliquez sur **Nouvelle caisse**.
2. Choisissez la **Succursale** et l'**Emplacement de stock** d'où la caisse retire les articles vendus.
3. Choisissez la **Règle des tiroirs : Un caissier par tiroir** ou **Tiroir partagé**.
4. Cliquez sur **Créer la caisse**.

Dans la fiche d'une caisse, la partie **Tiroirs-caisses** liste ses tiroirs : **Ajouter un tiroir**, **Activer** ou **Désactiver**.

> ⚠ **Attention :** une caisse sans emplacement de stock ne peut pas vendre.

# Entrepôts et emplacements de stock

Le stock est rangé dans des **emplacements** (rayon, réserve, allée) à l'intérieur d'un **entrepôt**.




L'onglet Entrepôts et emplacements

1. Ouvrez l'onglet **Entrepôts et emplacements**.
2. Cliquez sur **Nouvel entrepôt** pour ajouter une réserve ou un dépôt.
3. Sous **Entrepôts des succursales**, cochez les entrepôts avec lesquels chaque succursale travaille, puis cliquez sur **Enregistrer** sur la ligne. Seules les personnes qui ont accès à toutes les succursales peuvent le changer.
4. Sous **Emplacements de stock**, cliquez sur **Nouvel emplacement**. Choisissez son type (**Zone**, **Allée**, **Casier**, **Surface de vente**, **Transit**) et son état de stock (**Vendable**, **Endommagé**, **Quarantaine**).

> 💡 **Astuce :** seul le stock des emplacements vendables peut être vendu. Les emplacements de quarantaine ou d'articles abîmés gardent un stock qui ne se vend pas.

# Les taux de taxe

1. Ouvrez l'onglet **Taux de taxe**.
2. Cliquez sur **Nouveau taux de taxe**.
3. Indiquez le code, le nom et le taux en pourcentage.
4. Enregistrez. Choisissez ensuite le taux par défaut dans l'onglet **Général**.




L'onglet Taux de taxe

> **Astuce :** pour taxer certains produits à un autre taux (ou les exonérer), créez une catégorie de taxe et attribuez-la aux produits.

# Le programme de fidélité

1. Ouvrez l'onglet **Fidélité**.
2. Cochez **Activer un programme de fidélité**.
3. Réglez **Points gagnés (% de chaque vente)**, la **Valeur d'un point**, le **Minimum de points à utiliser en une fois** et la **Part maximale d'une vente payée en points**.
4. Lisez l'**Exemple** en bas : il se met à jour avec vos chiffres.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.




L'onglet Fidélité

> **Astuce :** si vous désactivez le programme, les clients gardent leurs points ; ils ne peuvent simplement plus en gagner ni les utiliser.

# Les modes de paiement

1. Ouvrez l'onglet **Modes de paiement**.
2. Cliquez sur **Nouveau mode de paiement**, ou sur le crayon d'un mode existant.
3. Choisissez le type : espèces, carte, paiement mobile (MonCash), virement bancaire, avoir…
4. Indiquez si le mode **Ouvre le tiroir-caisse** et s'il **Nécessite une référence** (numéro de transaction MonCash par exemple).
5. Enregistrez.




L'onglet Modes de paiement

> **Astuce :** un mode inactif disparaît de la caisse mais reste dans l'historique des ventes. Le nom affiché à la caisse est celui saisi ici.

# Hors ligne et sécurité

1. Ouvrez l'onglet **Hors ligne et sécurité**.
2. Réglez la **Durée de vente hors ligne (heures)** : après ce délai sans connexion, la caisse se verrouille.
3. Réglez si besoin **Vente hors ligne maximale**, **Ventes hors ligne par période** et **Total des ventes hors ligne par période** (0 = sans limite).
4. Cochez **Exiger l'authentification à deux facteurs pour les administrateurs** si vous voulez l'imposer.
5. Dans **Prise d'effet**, laissez vide pour appliquer tout de suite, ou choisissez une date future.
6. Ajoutez une **Note (facultative)**, puis cliquez sur **Enregistrer**.



L'onglet Hors ligne et sécurité

| Réglage | Signification |
|---|---|
| **Durée de vente hors ligne (heures)** | Combien de temps une caisse peut vendre sans connexion. |
| **Vente hors ligne maximale** | Au-delà, la vente est enregistrée mais envoyée dans la File de contrôle. |
| **Ventes hors ligne par période** | Nombre maximal de ventes hors ligne avant de devoir se reconnecter. |
| **Total des ventes hors ligne par période** | Montant total maximal vendu hors ligne. |

Quand la double authentification est obligatoire, les personnes qui gèrent les utilisateurs, les rôles, les paramètres ou le journal d'audit doivent l'activer : tant qu'elles ne l'ont pas fait, elles arrivent sur **Sécurité du compte** à la connexion.


⚠ **Attention :** prévenez les administrateurs avant de cocher cette case : chacun doit avoir une application d'authentification sur son téléphone (voir Activer la double authentification).

# Planifier un changement et consulter l'historique

Plusieurs réglages proposent une **Prise d'effet** : le changement s'applique automatiquement à la date et l'heure choisies.

> ⚠ **Attention :** la prise d'effet doit être dans le futur, ou vide pour appliquer tout de suite (« Choisissez une date future ou laissez vide »).

1. Ouvrez l'onglet **Historique**.
2. Chaque ligne montre la **Version**, le **Statut** (**appliqué**, **planifié** ou **annulé**), la **Prise d'effet**, les **Modifications** et l'auteur (**Par**).
3. Cliquez sur **Voir** pour le détail d'une version.
4. Pour renoncer à un changement **planifié**, cliquez sur **Annuler** sur sa ligne.



L'onglet Historique

# Étiquettes de balance (articles pesés)

Une balance étiquette imprime un code-barres qui contient le code article (PLU) et le poids ou le prix. La caisse sait le lire si le format est réglé.

1. Ouvrez **Paramètres**, onglet **Général**, bloc **Étiquettes de balance (articles pesés)**.

2. Dans **Préfixes lus comme étiquettes de balance**, sélectionnez les préfixes utilisés par votre balance (codes-barres commençant par 20 à 29). Aucun préfixe sélectionné : les étiquettes de balance sont désactivées.
3. Choisissez ce que **L'étiquette contient** : **Le poids** ou **Le prix**.
4. Réglez les **Chiffres du PLU** (après le préfixe) et les **Décimales de la valeur** (2 = centimes ; 3 = grammes lus en kg), comme sur la notice de la balance.
5. Cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.


Dans chaque produit vendu au poids, saisissez le même code dans **PLU (code balance)** (voir Unités et produits au poids).

> **Astuce :** faites un essai : pesez un article, scannez l'étiquette à la caisse et vérifiez la quantité et le prix de la ligne.

# Matériel et système

## Matériel : imprimante, tiroir-caisse et lecteur

Les reçus s'impriment directement sur l'imprimante thermique grâce à **JodaPrint**, un petit programme installé sur l'ordinateur de la caisse. Il fonctionne avec les imprimantes USB et réseau et ouvre le tiroir-caisse. Sans lui, les reçus passent par la fenêtre d'impression du navigateur. La page **Matériel** demande le droit de gérer le matériel (propriétaire, administrateur, gérant).



La page Matériel

### Imprimer avec JodaPrint

L'agent JodaPrint est installé et activé une fois sur chaque ordinateur de caisse. Ensuite :

1. Dans l'administration, cliquez sur **Matériel**.
2. Sous **Imprimante de reçus (JodaPrint)**, vérifiez le statut **Connecté · version …**.
3. Choisissez l'imprimante de reçus dans la liste et sa **Largeur du papier** (80 mm ou 58 mm). L'imprimante qui porte l'alias « receipt » dans le tableau de bord JodaPrint est choisie d'office.
4. Cliquez sur **Imprimer un ticket de test**.

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| Connecté · version … | Tout fonctionne : les reçus sortent sans fenêtre d'impression. |
| Introuvable sur cet ordinateur | L'agent n'est pas installé ou pas démarré. Cliquez sur **Télécharger JodaPrint**, installez-le, puis **Actualiser**. |
| Installé, non activé | Activez l'agent avec votre compte JodaPrint. |
| Refusé par l'agent | L'adresse de la caisse n'est pas autorisée : ajoutez-la dans le tableau de bord JodaPrint (**Developers › Origins & security**). |
| Non configuré sur le serveur de la caisse | Le technicien doit ajouter la clé de signature JodaPrint sur le serveur. |

⚠ **Attention :** sans connexion à Internet, la caisse ne peut pas faire signer l'impression : les reçus passent alors par la fenêtre d'impression du navigateur, et le tiroir s'ouvre avec sa clé.

💡 **Astuce :** l'imprimante et la largeur du papier sont gardées dans le navigateur de la caisse : choisissez-les sur chaque caisse.

## Imprimante d'étiquettes

Les étiquettes de produits (1 × 1 pouce) s'impriment sur une imprimante d'étiquettes grâce à JodaPrint, sans la fenêtre d'impression du navigateur.

1. Dans le tableau de bord JodaPrint, donnez l'alias **label** à l'imprimante d'étiquettes. Elle est alors choisie d'office.
2. Sur la page **Matériel**, sous **Imprimante d'étiquettes**, vérifiez que la bonne imprimante est choisie, ou choisissez-la dans la liste.
3. Chargez un rouleau d'étiquettes de 1 × 1 pouce et cliquez sur **Imprimer une étiquette de test**.

Les étiquettes s'impriment depuis la liste des produits : voir La liste des produits et les étiquettes.

💡 **Astuce :** l'imprimante d'étiquettes se choisit sur chaque ordinateur. Faites-le une fois sur chaque ordinateur qui imprime des étiquettes.

## Ancienne méthode : le pont d'impression

Le **pont d'impression** est l'ancienne façon d'imprimer, pour les imprimantes réseau seulement. Les caisses qui utilisent JodaPrint n'en ont pas besoin.

L'installation du pont est faite une fois par votre technicien. Ensuite, sur le PC de la caisse :

1. Démarrez le pont d'impression : sa fenêtre affiche un **code d'association** à 6 chiffres.
2. Dans l'administration, cliquez sur **Matériel**.
3. Sous **Imprimante de tickets (pont d'impression)**, tapez le code dans **Code d'association**.
4. Laissez l'**Adresse du pont** telle quelle (http://127.0.0.1:17777), sauf avis du technicien.
5. Cliquez sur **Associer**. Le statut passe à **Associé**.
6. Cliquez sur **Imprimer un ticket de test**.

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| Arrêté | Le pont ne tourne pas sur ce PC. Démarrez-le. |
| En marche, non associé à ce navigateur | Tapez le code d'association. |
| Associé · version … | Tout fonctionne. |

⚠ **Attention :** l'association est propre à chaque navigateur et à chaque caisse : refaites-la si vous changez de PC ou de navigateur. **Dissocier** retire l'association.

**Astuce :** après plusieurs codes faux, le pont affiche un nouveau code. Après 10 erreurs venant de la même page, cette page ne peut plus s'associer (le POS, si) ; après 50 erreurs en tout, il faut redémarrer le pont en mode association.


## Tiroir, lecteur et afficheur

- **Tiroir-caisse** : **Tester l'ouverture du tiroir** envoie une seule impulsion. Vérifiez que personne ne se tient devant.
- **Lecteur de codes-barres** : réglez le suffixe (**Entrée**, **Tabulation** ou rien), le nombre minimum de caractères et les délais, puis cliquez sur **Enregistrer les réglages du scanner**. Testez dans **Test du scanner**.
- **Afficheur client** : **Ouvrir l'afficheur client** ouvre une deuxième fenêtre à placer sur l'écran tourné vers le client (voir L'écran client).

Ces réglages sont gardés dans le navigateur de la caisse : faites-les sur chaque caisse. La page liste aussi les **Appareils pris en charge**.

# Les appareils (caisses enregistrées)

Chaque navigateur qui ouvre la caisse s'enregistre comme un **appareil**. La page **Appareils** (propriétaire, administrateur) montre leur état.



La page Appareils

1. En haut, trois compteurs : **Appareils actifs**, **Ventes hors ligne en attente** et **Appareils à surveiller**.
2. **État de la synchronisation** indique, par caisse, les ventes non synchronisées, les nouvelles tentatives, les ventes à vérifier et les cas à examiner.
3. Cliquez sur **Actualiser** pour mettre les chiffres à jour.

Plus bas, chaque appareil montre son **Statut**, sa **Dernière activité**, sa **Dernière synchronisation**, ses ventes **En attente** et la date **Hors ligne jusqu'au** (fin de son autorisation de vendre sans Internet). **Expiré** veut dire que la caisse ne s'est pas connectée depuis trop longtemps ; chaque reconnexion renouvelle l'autorisation.

> **Astuce :** un montant pas encore envoyé différent de 0 veut dire qu'une caisse garde des ventes hors ligne. Reconnectez-la dès que possible.

## Importer des ventes non synchronisées

Si une caisse ne peut plus se connecter, un gérant exporte ses ventes depuis la caisse (fenêtre **Ventes hors ligne**, **Exporter les ventes non synchronisées**).

1. Cliquez sur **Importer des ventes non synchronisées**.
2. Choisissez le fichier exporté et la caisse d'origine dans **Caisse d'où viennent les ventes**.
3. Cliquez sur **Importer**. Un résumé indique les ventes enregistrées, déjà reçues, à vérifier et à réessayer.


### Renommer, révoquer, déclarer perdu

| Bouton | Quand | Effet |
|---|---|---|
| **Renommer** | Donner un nom clair (« Caisse 1 - comptoir ») | Aucun autre effet. |
| **Révoquer** | Une caisse ne doit plus vendre hors ligne (PC remplacé, doute) | Elle perd aussitôt ce droit ; les personnes connectées dessus sont déconnectées. **Rétablir** annule la révocation. |
| **Déclarer perdu** | PC ou tablette volé, perdu ou abandonné | Révocation définitive, sessions fermées, ventes non envoyées refusées ; un dossier « Caisse déclarée perdue » s'ouvre dans la File de contrôle. |

⚠ **Attention : Déclarer perdu** ne peut pas être annulé. Vérifiez avant s'il reste des ventes non envoyées et essayez de les exporter.

## Le journal d'audit

Le journal d'audit garde la trace de chaque action sensible : qui l'a faite, qui l'a approuvée et ce qui a changé. Les entrées ne peuvent être ni modifiées ni supprimées.



Le journal d'audit

1. Dans le menu, cliquez sur **Journal d'audit**.
2. Tapez une action dans **Filtrer par action, ex. sale.voided**.
3. Choisissez un **Type d'événement** si besoin.
4. Cliquez sur la flèche d'une ligne pour voir les détails (**Avant** / **Après**, adresse IP, montants, numéro de vente…).


Les colonnes **Qui**, **Approuvé par**, **Cible** et **Motif** répondent aux questions habituelles d'un contrôle.

> **Astuce :** actions utiles : sale.voided (vente annulée), user.password_reset (mot de passe réinitialisé), role.updated (rôle modifié), session.created (connexion), auth.login_failed (mot de passe erroné).

> **Attention :** le journal complet est réservé aux personnes qui ont accès à toutes les succursales.

# Les événements système

Cette page est destinée au propriétaire, aux administrateurs et au support technique.



La page Événements système

1. Les compteurs en haut montrent le retard de diffusion et les événements **En attente**, **Échec** (nouvel essai prévu) ou **Mis de côté**.
2. **Événements à diffuser** liste ces événements ; **Réessayer** ou **Rejouer** relance un événement.
3. **Contrôles de rapprochement** liste les vérifications automatiques faites chaque jour : **Réussi**, **Anomalies trouvées** ou **En cours**.
4. Cliquez sur **Lancer les contrôles** pour refaire les vérifications, et sur **Actualiser** pour mettre la page à jour.

> ⚠ **Attention :** si un compteur **Mis de côté** ou un contrôle **Anomalies trouvées** n'est pas à zéro, prévenez votre support technique.


# Mon compte

## Sécurité du compte, mot de passe et sessions

La page **Sécurité du compte** regroupe vos réglages personnels. Tout le monde y a accès :

- à la caisse : l'icône en forme de bouclier en haut à droite (sur téléphone : ⋯ puis **Sécurité du compte**) ;
- dans l'administration : **Sécurité du compte** en bas du menu.

Elle contient : **Authentification à deux facteurs**, **Invitations de magasins** (si vous en avez), **Boutiques** (si votre compte en a plusieurs), **Changer le mot de passe** et **Où vous êtes connecté**.



La page Sécurité du compte

### Changer son mot de passe

1. Dans **Mot de passe actuel**, tapez votre mot de passe actuel.
2. Dans **Nouveau mot de passe**, tapez le nouveau (au moins 8 caractères).
3. Retapez-le dans **Confirmer le mot de passe**.
4. Cliquez sur **Changer le mot de passe**.

Vous restez connecté sur cet appareil ; tous vos autres appareils sont déconnectés.

⚠ **Attention :** l'ancien mot de passe est toujours demandé. Si vous l'avez oublié, demandez à un administrateur de le réinitialiser (voir Compte verrouillé ou mot de passe oublié).

**Astuce :** choisissez une phrase facile à retenir mais difficile à deviner (trois mots et un chiffre). Ne notez jamais votre mot de passe près de la caisse.

### Voir ses sessions et déconnecter les autres appareils

**Où vous êtes connecté** liste chaque appareil où votre compte est ouvert : navigateur, système, date de connexion et dernière activité. L'appareil actuel porte **Cet appareil**.

1. Repérez un appareil que vous ne reconnaissez pas.
2. Cliquez sur **Déconnecter cette session** sur sa ligne.
3. Pour tout fermer sauf l'appareil actuel, cliquez sur **Se déconnecter partout ailleurs** (le nombre indique combien de sessions seront fermées).

**Astuce :** faites-le si vous avez oublié de vous déconnecter sur un PC partagé ou après la perte d'un téléphone, et changez aussi votre mot de passe.

## Activer la double authentification (2FA)

La double authentification ajoute un code à 6 chiffres, affiché par une application sur votre téléphone. Même si quelqu'un vole votre mot de passe, il ne peut pas se connecter sans votre téléphone.

Installez d'abord une application d'authentification : Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou 1Password par exemple.

1. Dans **Sécurité du compte**, zone **Authentification à deux facteurs**, cliquez sur **Activer**.
2. Saisissez votre mot de passe actuel, puis cliquez sur **Continuer**.
3. Ouvrez l'application sur votre téléphone et scannez le code QR affiché.
4. Si vous ne pouvez pas scanner, tapez dans l'application la clé affichée sous **Impossible de scanner ? Saisissez cette clé manuellement**.
5. Tapez le code à 6 chiffres que l'application affiche.
6. Cliquez sur **Vérifier et activer**.

Le **Statut** passe à **Activée**. À chaque connexion, le code vous sera demandé après le mot de passe (voir Saisir le code).

⚠ **Attention :** ne montrez jamais le code QR ni la clé à une autre personne, et ne les prenez pas en photo.

💡 **Astuce :** pour abandonner avant la fin, cliquez sur **Annuler** : rien n'est activé avant **Vérifier et activer**.

Pour désactiver, cliquez sur **Désactiver** et tapez un code actuel de l'application. Pour changer de téléphone, désactivez-la avec l'ancien téléphone, puis activez-la avec le nouveau.

⚠ **Attention :** si le magasin impose la double authentification aux administrateurs (voir Hors ligne et sécurité), les personnes concernées arrivent sur cette page à la connexion, avec le message **L'authentification à deux facteurs est obligatoire**, et doivent l'activer avant toute autre action.

# Invitations et changement de magasin

## Accepter ou refuser une invitation

Quand un autre magasin ajoute votre adresse e-mail alors que vous avez déjà un compte, vous recevez une invitation. Elle apparaît dans **Invitations de magasins** (page **Sécurité du compte**) et en haut du **Tableau de bord**, avec le nom du magasin et le rôle proposé.

1. Lisez le nom du magasin et le **Rôle** proposé.
2. Cliquez sur **Accepter** pour travailler dans ce magasin, ou sur **Refuser** si vous ne le connaissez pas.

Vous gardez votre mot de passe : le magasin qui vous invite ne le connaît pas.

💡 **Astuce :** si la double authentification vous est imposée, activez-la d'abord : les invitations s'affichent ensuite.

## Changer de magasin

Si votre compte appartient à plusieurs magasins, le bloc **Boutiques** apparaît sur **Sécurité du compte** : « Votre compte appartient à plusieurs boutiques. Choisissez celle dans laquelle travailler. »

1. Ouvrez **Sécurité du compte**.
2. Dans **Boutiques**, la boutique active porte la mention **Actuelle**.
3. Cliquez sur **Changer** devant l'autre magasin.

4. L'application recharge vos droits pour ce magasin et ouvre la caisse ou l'administration.

> **Astuce :** pour changer de succursale ou de caisse dans le même magasin, utilisez plutôt la liste des caisses en haut de l'écran de caisse.

# Questions fréquentes

## Questions fréquentes : à la caisse

### Le caissier ne peut pas appliquer une remise

Un caissier peut accorder une remise jusqu'à la limite du magasin ; au-delà, il doit écrire un motif, et la fenêtre **Approbation du gérant requise** s'ouvre au moment d'encaisser. Un gérant présent tape son e-mail et son mot de passe, puis clique sur **Approuver** (voir Faire approuver). Si aucun responsable n'est là, réduisez la remise ou mettez le panier en attente.

### La fenêtre d'approbation refuse le responsable

- Le responsable doit avoir lui-même le droit demandé : un autre caissier ne peut pas approuver.
- Il ne doit pas être la personne connectée : on ne s'approuve pas soi-même.
- S'il a la double authentification, il doit taper le code à 6 chiffres.
- L'approbation vaut 2 minutes et une seule action : recommencez si le délai est dépassé.

### « Stock insuffisant » ou « Seulement … en stock »

La caisse refuse de vendre plus que le stock disponible. Vérifiez le rayon et la réserve. Si le stock réel est plus élevé, un responsable ajuste le stock, puis la vente peut continuer. Hors ligne, la vente est acceptée mais un dossier s'ouvre dans la File de contrôle.

### La caisse refuse de vendre

- La session n'est pas ouverte et le magasin l'exige : ouvrez la session.
- La session est en **Comptage en cours** : cliquez sur **Reprendre les ventes** ou terminez la clôture.
- L'écran **La vente hors ligne est suspendue** : voir Vendre hors ligne.

### « Aucun produit trouvé pour … »

Le code-barres scanné n'est rattaché à aucun produit. Cherchez l'article par son nom ; un responsable peut ajouter ce code à la variante (voir Codes-barres).

# Questions fréquentes : hors ligne

## La caisse est hors ligne

Le badge en haut passe de **En ligne** à **Hors ligne**. Pas de panique : la caisse continue de vendre pendant la durée autorisée (24 heures par défaut). Les ventes sont gardées sur l'appareil puis envoyées automatiquement au retour d'Internet.

Vérifiez le câble, le Wi-Fi ou la box. Dès que la connexion revient, laissez la caisse ouverte quelques minutes pour qu'elle envoie ses ventes. Le responsable suit l'envoi sur la page Appareils.

## La caisse est bloquée et refuse de vendre hors ligne

La durée de vente hors ligne est dépassée, ou une limite de ventes hors ligne est atteinte. Reconnectez la caisse à Internet : l'autorisation se renouvelle aussitôt. Si l'écran signale que l'heure a reculé, corrigez la date et l'heure de l'appareil.

Si la caisse ne peut vraiment plus se connecter, exportez ses ventes (fenêtre **Ventes hors ligne**, **Exporter les ventes non synchronisées**). Un responsable les importe depuis la page **Appareils**.

## Une vente hors ligne est « À vérifier »

Le serveur a refusé la vente et affiche la raison (stock, prix, session…). Faites corriger la cause par un gérant, puis cliquez sur **Réessayer** dans la fenêtre **Ventes hors ligne**.

# Compte verrouillé, mot de passe oublié, accès refusé

## Mon compte est verrouillé

Après 5 mots de passe (ou codes 2FA) faux à la suite, le compte est verrouillé 15 minutes. La page de connexion affiche : « Trop de tentatives échouées. Ce compte est verrouillé pendant quelques minutes. »

1. Attendez 15 minutes sans réessayer : chaque nouvel essai faux prolonge le verrouillage.
2. Vérifiez que la touche Majuscule (Caps Lock) n'est pas activée.
3. Réessayez avec le bon mot de passe.

> ⚠ **Attention :** si votre compte se verrouille alors que vous n'avez pas essayé de vous connecter, quelqu'un a peut-être tenté d'y entrer. Prévenez le propriétaire et changez votre mot de passe.

### J'ai oublié mon mot de passe

Sur la page de connexion, cliquez sur **Mot de passe oublié ?** : vous recevez un e-mail avec un lien pour choisir un nouveau mot de passe (voir Mot de passe oublié). Pas d'e-mail ? Le propriétaire ou un administrateur peut cliquer sur l'icône de clé de votre ligne dans **Utilisateurs** et vous donner un nouveau mot de passe (voir Réinitialiser le mot de passe) ; changez-le ensuite vous-même dans **Sécurité du compte**.

### Un nouvel employé ne peut pas se connecter

Vérifiez dans **Utilisateurs** :

- son **Statut** : **Suspendu** bloque l'accès ;
- la mention « Invité — en attente d'acceptation » : la personne avait déjà un compte, elle doit accepter l'invitation dans **Sécurité du compte** (voir Invitations) ;
- son e-mail : une faute de frappe empêche la connexion.

### Le changement de rôle ne s'applique pas

Un changement de rôle ou de droits s'applique au prochain chargement de page. La personne est aussi déconnectée quand son rôle change : elle doit simplement se reconnecter.

### Il me manque une page ou un bouton

Votre rôle ne donne pas accès à cette page ou cette action. Demandez à l'administrateur de vérifier vos autorisations (voir Comprendre les rôles).

## Questions fréquentes : ventes et devises

### Je ne peux pas annuler une vente

L'annulation demande le droit **Annuler des ventes** (gérant, administrateur, propriétaire) ; un caissier peut la faire avec l'approbation d'un responsable. Elle est aussi refusée quand :

- la session de caisse de la vente est déjà clôturée (ou, sans session, la vente a plus de 24 heures) ;
- la vente a déjà un retour ou un remboursement ;
- la vente a été payée par un terminal de carte connecté.

Dans ces cas, faites un retour : il remet le stock et rembourse le client en gardant une trace propre.

> **Astuce :** un message de refus peut s'afficher en anglais, par exemple « This sale's shift is closed: use a return instead of a void » : la session est clôturée, faites un retour.

### Le taux de change a changé

Un responsable met le taux à jour sur la carte **Taux de change** (voir Taux de change). Le nouveau taux s'applique tout de suite aux nouvelles ventes. Les ventes déjà faites gardent leur taux : un reçu ancien ne change jamais, et un retour suit le montant de la vente d'origine.

### Je ne vois pas les ventes d'une autre succursale

Votre compte est sans doute limité à certaines succursales. Demandez à un administrateur de modifier votre **Accès aux succursales** dans **Utilisateurs**.

## Questions fréquentes : imprimante et tiroir

### L'imprimante ne répond pas

Ouvrez **Administration** > **Matériel** et lisez le **Statut** du pont d'impression :

- **Arrêté** : le pont n'est pas lancé sur ce PC. Démarrez-le ou redémarrez le PC.
- **En marche, non associé à ce navigateur** : tapez le code d'association affiché par le pont, puis **Associer**.
- **Associé** : vérifiez que l'imprimante est allumée, a du papier et est bien branchée.

Cliquez ensuite sur **Imprimer un ticket de test**. En attendant, les reçus s'impriment par la fenêtre d'impression du navigateur.

### Le tiroir-caisse ne s'ouvre pas

Le tiroir s'ouvre par l'imprimante de tickets : vérifiez d'abord l'imprimante. Il ne s'ouvre que pour les paiements réglés sur **Ouvre le tiroir-caisse** dans Modes de paiement. Pour tester, utilisez **Tester l'ouverture du tiroir** dans **Matériel** : cliquez une seule fois, l'ouverture n'est jamais répétée automatiquement.

### Le lecteur de codes-barres ajoute de mauvais articles

Réglez le suffixe et le nombre minimum de caractères dans **Matériel** > **Lecteur de codes-barres**, puis vérifiez dans **Test du scanner** que le code lu est complet.

# Questions fréquentes : rapports et exports

### Un rapport n'affiche pas le coût ni la marge

Ces colonnes demandent le droit de voir les coûts. Le propriétaire, l'administrateur et le gérant l'ont par défaut ; un comptable ne l'a pas, sauf si on le lui ajoute dans Rôles et autorisations.

### Le lien de téléchargement d'un export ne marche plus

Chaque lien est valable 15 minutes. Retournez dans **Rapports**, zone **Exports en arrière-plan**, et cliquez de nouveau sur **Télécharger**. Si l'export a plus de 24 heures, il est **Expiré** : relancez-le.

### Le rapport ne montre qu'une partie des ventes

- Vérifiez la période et la succursale choisies.
- Un compte limité à certaines succursales ne voit que leurs chiffres.
- La journée comptable peut commencer après minuit (voir Journée comptable) : une vente de 2 h du matin peut compter pour la veille.

## Pourquoi une date est-elle refusée ?

Pour éviter les erreurs de saisie, l'application contrôle les dates. Souvent, le calendrier ne propose même pas les dates interdites.

| Où | Règle | Message |
|---|---|---|
| Dépense : **Date** | Pas dans le futur | « La date de la dépense ne peut pas être dans le futur » |
| Facture fournisseur : **Date de facture** | Pas dans le futur | « La date de la facture ne peut pas être dans le futur » |
| Facture fournisseur : **Date d'échéance** | Pas avant la date de facture | « La date d'échéance ne peut pas précéder la date de facture. » |
| Paiement ou avoir fournisseur | Pas dans le futur | « La date ne peut pas être dans le futur » |
| Bon de commande : **Livraison prévue** | Pas dans le passé | « La date de livraison prévue ne peut pas être dans le passé » |
| Client : date de naissance | Pas dans le futur, pas avant 1900 | « La date ne peut pas être antérieure à 1900 » |
| Remise, liste de prix : fin de validité | Après le début et pas dans le passé | « Doit être après la date de début », « La date de fin ne peut pas être dans le passé » |
| Devis : **Valable jusqu'au** | Pas dans le passé | « La date de validité ne peut pas être dans le passé » |
| Paramètres : **Prise d'effet** | Dans le futur, ou vide | « Choisissez une date future ou laissez vide » |
| Employé : date d'embauche | Au plus un an à l'avance | « La date d'embauche ne peut pas dépasser un an à l'avance » |
| Employé : dernier jour | Pas dans le futur, pas avant l'embauche | « La date de départ est antérieure à la date d'embauche » |
| Présences : heures saisies | Pas dans le futur, sortie après arrivée, 24 h maximum | « L'heure ne peut pas être dans le futur »… |
| Périodes (rapports, ventes, sessions, relevés) | Début ≤ fin | La fin ne peut pas précéder le début |

**Astuce :** une date déjà enregistrée qui est maintenant passée (par exemple la fin d'un ancien devis) peut être conservée telle quelle ; la règle s'applique quand vous saisissez ou changez la date.