JODA POS

Manual de usuario

Español

Índice

PRIMEROS PASOS

Iniciar sesión
Ingresar el código de autenticación de dos factores
Crear su tienda
Entender los roles
Orientarse en la administración
Elegir el idioma
Las notificaciones
Usar la ayuda
Olvidó su contraseña

CAJA

La pantalla de caja
La caja en el teléfono
Los atajos de teclado de la caja
Agregar productos y gestionar el carrito
Vender un producto por peso
Elegir el cliente y el vendedor
Descuentos y códigos promocionales en la caja
Precios y descuento de grupo del cliente
Cambiar un precio en la caja
Hacer aprobar una acción por un responsable
Cobrar: la pantalla de pago
Efectivo en dólares o en gourdes y cambio a entregar
Pagar con tarjeta, MonCash o transferencia
Pagar con puntos de fidelidad
Vender y usar una tarjeta de regalo
Venta a crédito (a cuenta) y crédito en tienda del cliente
Entregar el recibo (imprimir, correo, enlace)
Poner una venta en espera y retomarla
La pantalla del cliente
Tomar un pedido con anticipo y entregarlo

TURNOS DE CAJA

Abrir un turno de caja
Entradas, salidas, depósitos a caja fuerte y apertura del cajón
Cerrar el turno, contar el cajón e imprimir el reporte Z
Supervisar los turnos de caja (gerentes)
Denominaciones, día comercial y correcciones de turno

DEVOLUCIONES Y ANULACIONES
Hacer una devolución y reembolsar al cliente
Hacer un cambio
Hacer un reembolso de cortesía
Seguir las devoluciones en la administración
Anular una venta

SIN CONEXIÓN
Vender sin conexión
Envío de las ventas sin conexión al volver la conexión

VENTAS Y GASTOS
El panel
Historial de ventas, reimpresión y envío del recibo
Crear una cotización y convertirla en venta
Registrar un gasto
Aprobar, rechazar y pagar un gasto
Conciliar las liquidaciones de tarjeta
La cola de revisión
Seguir los pedidos y sus anticipos

REPORTES
Abrir y leer un reporte
Exportar un reporte (CSV, Excel, PDF)
Conciliación y resumen diario

CATÁLOGO
La lista de productos y las etiquetas
Crear o modificar un producto
Variantes, atributos y códigos de barras
Unidades y productos vendidos por peso
Organizar las categorías
Importar productos (Excel o CSV)
Las listas de precios
Las categorías de impuesto
Crear un descuento o un código promocional

INVENTARIO
Consultar las existencias y detectar existencias bajas
Recibir mercancía sin orden de compra
Corregir las existencias, ver los movimientos y verificar el inventario
Transferir existencias entre ubicaciones
Hacer un inventario (conteo)
Antigüedad y valoración del inventario

COMPRAS
Gestionar los proveedores
Crear y hacer aprobar una orden de compra
Recibir una entrega de proveedor
Registrar una factura de proveedor
Pagar a un proveedor y seguir las deudas
Devolver mercancía a un proveedor
Preparar un pedido de reposición

CLIENTES
Buscar y crear un cliente
La ficha del cliente (notas, direcciones, campos personalizados)
Ajustar los puntos de lealtad de un cliente
Cuentas de crédito de clientes y pagos
Los grupos de clientes
Fusionar clientes duplicados
Tarjetas de regalo y crédito en tienda (administración)
Anonimizar un cliente (derecho de supresión)

PERSONAL
Administrar los empleados
Registro de entrada y asistencia
Agregar un usuario o invitarlo
Modificar o suspender un usuario, o restablecer su contraseña
Roles y permisos

CONFIGURACIÓN
Configuración general de la tienda
El tipo de cambio USD / HTG
Información del negocio y logotipo
Recibos e impresión
Sucursales, cajas y numeración de ventas
Almacenes y ubicaciones de inventario
Las tasas de impuesto
El programa de lealtad
Los métodos de pago
Sin conexión y seguridad
Programar un cambio y consultar el historial
Etiquetas de balanza (artículos pesados)


HARDWARE Y SISTEMA
Hardware: impresora, cajón de efectivo y lector
Los dispositivos (cajas registradas)
El registro de auditoría
Los eventos del sistema

MI CUENTA
Seguridad de la cuenta, contraseña y sesiones
Activar la autenticación de dos factores (2FA)
Invitaciones y cambio de tienda
PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas frecuentes: en la caja
Preguntas frecuentes: sin conexión
Cuenta bloqueada, contraseña olvidada, acceso denegado
Preguntas frecuentes: ventas y monedas
Preguntas frecuentes: impresora y cajón
Preguntas frecuentes: reportes y exportaciones
¿Por qué se rechaza una fecha?

Primeros pasos

Iniciar sesión

Cada empleado tiene su propia cuenta: un correo electrónico y una contraseña. Nunca comparta su cuenta: cada venta, cada descuento y cada apertura de cajón queda registrada a su nombre.



Página de inicio de sesión

1. Abra la dirección de la aplicación en el navegador (de preferencia Chrome).
2. Arriba a la derecha, haga clic en **ES** para mostrar la aplicación en español.
3. Escriba su dirección en el campo **Correo electrónico**.
4. Escriba su contraseña en el campo **Contraseña**.
5. Haga clic en **Iniciar sesión**.

¿Olvidó su contraseña? Haga clic en **¿Olvidó su contraseña?** junto a **Contraseña** (vea Olvidó su contraseña).

Si la autenticación de dos factores está activada en su cuenta, la aplicación le pide después un código de 6 dígitos (vea Ingresar el código de autenticación de dos factores).

¿A dónde se llega después de iniciar sesión?

Rol	Página de llegada
Cajero, gerente, administrador, propietario	La pantalla de caja. El botón **Administración** lleva a la gestión de la tienda.
Contador	El **Panel** de la administración (no vende).
Almacenista	El **Inventario** de la administración (no vende).

La sesión permanece activa en este dispositivo gracias a una cookie segura: no necesita volver a iniciar sesión cada vez que abre la aplicación. Haga clic en **Cerrar sesión** antes de dejar el dispositivo a un compañero.

Mensajes de error

- **Credenciales no válidas**: el correo o la contraseña son incorrectos. Revise lo que escribió (tecla Mayúsculas) y vuelva a intentarlo.
- **Demasiados intentos fallidos. Esta cuenta está bloqueada durante unos minutos.**: después de 5 intentos fallidos seguidos, la cuenta queda bloqueada 15 minutos. Vea Cuenta bloqueada o contraseña olvidada.
- **Demasiados intentos. Espere unos minutos e inténtelo de nuevo.**: demasiados inicios de sesión desde este dispositivo en poco tiempo. Espere un momento.
- **Este usuario ya inició sesión en otro dispositivo**: una cuenta solo puede tener la sesión abierta en un dispositivo a la vez. El mensaje indica el otro dispositivo y su última actividad. Cierre la sesión en ese dispositivo primero, o pida a un responsable que lo desconecte (vea Desconectar a un usuario). Un dispositivo sin uso durante 15 minutos ya no bloquea el inicio de sesión: se cierra cuando usted inicia sesión aquí.

⚠ **Atención:** cada nuevo intento fallido durante el bloqueo lo prolonga. Espere sin volver a intentarlo.

💡 **Consejo:** si el enlace **¿Es nuevo? Crear una tienda** aparece debajo del formulario, este servidor permite crear una tienda nueva (vea Crear su tienda).

Ingresar el código de autenticación de dos factores

La autenticación de dos factores protege una cuenta con un código de 6 dígitos. Este código cambia cada 30 segundos en una aplicación del teléfono (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password…).

Si está activada en su cuenta, la pantalla **Autenticación de dos factores** aparece después de la contraseña:

1. Abra la aplicación de autenticación en su teléfono.
2. Lea el código de 6 dígitos que aparece para su cuenta.
3. Escríbalo en el campo **Código de verificación**.
4. Haga clic en **Verificar**.
5. Si hay algún problema, haga clic en **Volver al inicio de sesión** para empezar de nuevo.


> **Consejo:** si aparece el mensaje **Código de verificación no válido**, compruebe que la hora del teléfono sea correcta: un teléfono atrasado genera códigos incorrectos. Un mismo código sirve una sola vez: espere el siguiente si acaba de usarlo.

> **Atención:** los códigos incorrectos cuentan como intentos de inicio de sesión. Después de 5 errores seguidos, la cuenta queda bloqueada 15 minutos.

La tienda puede exigir la autenticación de dos factores a las personas que gestionan los usuarios, los roles, la configuración o el registro de auditoría. En ese caso, la aplicación lo lleva a **Seguridad de la cuenta** para activarla antes de cualquier otra acción (vea Activar la autenticación de dos factores).

Crear su tienda

En algunos servidores, la página de inicio de sesión ofrece **¿Es nuevo? Crear una tienda**. Esta página crea una tienda nueva de la que usted pasa a ser el **Propietario**.



Página de creación de una tienda

1. En la página de inicio de sesión, haga clic en **Crear una tienda**.
2. Escriba el **Nombre de la tienda**.
3. Escriba su **Nombre**, su **Apellido**, su **Correo electrónico** y una **Contraseña** (al menos 8 caracteres).
4. Revise la **Moneda** principal (código de 3 letras, por ejemplo USD o HTG).
5. Haga clic en **Crear tienda**.

La aplicación le prepara una sucursal, una caja y los métodos de pago Efectivo y Tarjeta. Luego entra en la aplicación, con la sesión iniciada como propietario.

> **Consejo:** si ya tiene una cuenta (en otra tienda), escriba el mismo correo y la misma contraseña: la tienda nueva se agrega a su cuenta. Si esa cuenta tiene autenticación de dos factores, se le pide el código. Después podrá pasar de una tienda a otra en **Seguridad de la cuenta** (vea Invitaciones y cambio de tienda).

> **Atención:** si aparece el mensaje «El registro no está disponible en este servidor», la creación de tiendas está cerrada. Solicite una cuenta a su administrador.

Pasos siguientes recomendados:

1. Complete la Configuración general y los Datos de la empresa.
2. Revise el tipo de cambio.
3. Cree sus productos o impórtelos.

4. Agregue a su personal.

Entender los roles

Cada usuario recibe un rol. El rol decide qué menús se ven y qué acciones se permiten. Los roles se consultan en **Administración** > **Roles y permisos** (propietario y administrador).

Rol	Para quién	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
Propietario	El dueño de la tienda	Todo, incluso administrar a los demás propietarios. Este rol no se modifica.	—
Administración	La mano derecha del propietario	Administrar todo: ventas, inventario, configuración, cuentas del personal, roles, dispositivos.	Modificar o quitar a un propietario.
Gerente	El jefe de la tienda en el día a día	Vender, anular, reembolsar, administrar todos los turnos de caja, aprobar diferencias, descuentos y precios, administrar productos, inventario, compras, clientes, reportes, configuración.	Administrar las cuentas del personal, los roles, los dispositivos y la supervisión del sistema.
Cajero	El personal de caja	Vender, dar descuentos hasta el límite de la tienda, poner ventas en espera, abrir y cerrar su turno, registrar gastos, buscar y crear clientes, hacer cotizaciones, ver las existencias, reimprimir un recibo.	Cambiar un precio, superar el límite de descuento, vender a crédito, hacer movimientos de efectivo, reembolsar, anular. Estas acciones requieren la aprobación de un gerente.
Inventory clerk (almacenista)	La persona del inventario	Recibir, ajustar, contar y transferir existencias, administrar proveedores, órdenes de compra y productos.	Vender: no tiene acceso a la caja.
Accountant (contador)	El contador	Panel, reportes y exportaciones, ventas (solo lectura), gastos, liquidaciones de tarjeta, registro de auditoría.	Vender o modificar las ventas.


> **Consejo:** cuando un cajero intenta una acción reservada, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente.** Un gerente escribe sus credenciales en el momento; la aprobación vale una sola vez, para esa acción.

> **Consejo:** si le falta una página en el menú, no es una falla: su rol no da acceso a ella. Pregunte al administrador.

Orientarse en la administración

La administración sirve para gestionar la tienda: ventas, productos, inventario, personal y configuración. El cajero no tiene acceso a ella.

1. En la pantalla de caja, haga clic en **Administración**.
2. Se muestra la primera página que permite su rol (por lo general el **Panel**).
3. Para volver a la caja, haga clic en **Volver a la caja** en la parte inferior del menú.



El menú de la administración

El menú

El menú de la izquierda está organizado en secciones: **Ventas**, **Catálogo**, **Existencias**, **Personas** y **Sistema**. Cada persona solo ve las páginas que permite su rol. En la parte

superior del menú: su correo electrónico, su rol, el botón **Ayuda** y la campana de notificaciones.

En la parte inferior del menú siempre encontrará:


- la lista **Idioma**;
- **Ayuda**;
- **Seguridad de la cuenta**;
- **Volver a la caja**;
- **Cerrar sesión**.

En un teléfono

En una pantalla estrecha, el menú está plegado:

1. Toque el botón ≡ (**Abrir el menú**) arriba a la izquierda.
2. El menú se desliza desde la izquierda. Toque una página: se cierra solo.
3. Para cerrarlo sin elegir, toque ✕ (**Cerrar el menú**), la zona gris o la tecla Esc.

La barra superior conserva el título de la página, el botón **Ayuda** y la campana.



La administración en el teléfono, con el menú abierto

En el teléfono, las tablas se muestran como **tarjetas**: una tarjeta por fila, con la misma información y los mismos botones que la tabla. Toque una tarjeta para abrirla.

> **Consejo:** las páginas más anchas (reportes, inventario) siguen siendo utilizables en el teléfono, pero una computadora o una tableta es más cómoda para ingresar muchos datos.

Elegir el idioma

La aplicación está disponible en inglés, francés, criollo haitiano y español. Cada persona elige su idioma en su propio dispositivo; esa elección se guarda para los siguientes inicios de sesión.

- **Página de inicio de sesión y caja (computadora):** haga clic en **EN**, **FR**, **HT** o **ES** arriba a la derecha. El botón activo está en azul.
- **Caja en el teléfono:** toque ⋯ (**Más acciones**) y luego elija el idioma en la lista.
- **Administración:** en la parte inferior del menú, elija el idioma en la lista **Idioma**.
- **Centro de ayuda:** los botones de idioma están en la parte superior de la página.

El cambio es inmediato, incluida la ayuda. El idioma predeterminado de la tienda se configura en **Configuración** > **General**: se aplica a toda persona que no haya hecho una elección personal.


> **Consejo:** los nombres de los productos, las categorías y los métodos de pago se quedan en el idioma en que se escribieron. Por eso a veces verá «Cash» o «Card».

Las notificaciones

La campana señala los eventos importantes: existencias bajas, órdenes de compra y gastos por aprobar, caja, pagos, dispositivos, sistema. La cifra azul indica el número de alertas sin leer.

1. Haga clic en la campana (en la parte superior de la caja o del menú de la administración).
2. Lea la lista de las últimas alertas. El tipo aparece en color, por ejemplo **EXISTENCIAS BAJAS**.

3. Haga clic en una alerta para abrir lo que concierne y marcarla como leída: una alerta de **Existencias bajas** de un producto abre el **Inventario** en ese producto y su ubicación; un resumen de existencias bajas de una ubicación abre esa ubicación con **Solo existencias bajas**; los conteos por aprobar abren la pestaña **Conteos**; las demás alertas abren su página (gastos, compras, turnos, pagos, dispositivos, sistema).
4. Haga clic en **Cerrar** junto a una alerta para marcarla como leída sin abrirla, o en **Marcar todas como leídas**.
5. Haga clic en **Todas las notificaciones y preferencias** para abrir la página completa.



La página Notificaciones y las preferencias

En la página **Notificaciones**:

1. Elija **Sin leer** o **Todo** en la lista de arriba.
2. Haga clic en **Marcar como leída** en una alerta, o en **Marcar todas como leídas**.
3. En **Preferencias de notificación**, marque **Mostrar el número de no leídas en la campana** y, si el correo está configurado, **Enviarme también un correo por las nuevas alertas**. Las **Horas de silencio** evitan los correos durante la noche.
4. Haga clic en **Guardar**.

> **Consejo:** marcar una alerta como leída solo le afecta a usted. Una alerta desaparece para todos cuando su problema se resuelve (por ejemplo, cuando se reponen las existencias).

> **Consejo:** usted solo ve las alertas de sus sucursales. Una alerta que se repite se agrupa: «85 veces» indica cuántas veces se produjo.


Usar la ayuda

El manual está integrado en la aplicación. Se abre en los temas de la página donde usted está.

Abrir la ayuda

- Pulse la tecla **F1**, en cualquier parte de la aplicación.
- En la caja: haga clic en el ícono **?** en la parte superior de la pantalla. En el teléfono: ⋯ y luego **Ayuda**.
- En la administración: haga clic en **?** en la parte superior del menú, o en **Ayuda** en la parte inferior del menú. En el teléfono: **?** en la barra superior.
- En la página de inicio de sesión: haga clic en **¿Necesita ayuda?**.

La ayuda se abre en un panel a la derecha (en pantalla completa en el teléfono). Muestra **Ayuda para esta página**: solo los temas de la página donde usted está (por ejemplo, en **Productos**, los temas de los productos). Si hay una ventana abierta, por ejemplo **Pago**, la ayuda abre directamente el tema de esa ventana.



El panel de ayuda abierto en la página Productos

Todos los temas y el PDF

Debajo del cuadro de búsqueda hay dos botones:

- **Todos los temas** muestra el manual completo, por categoría. **Temas de esta página** vuelve a la lista de la página.
- **Descargar el PDF** descarga el manual completo, en el idioma de la aplicación, para leerlo o imprimirlo fuera de la aplicación.

Buscar

1. Escriba una o varias palabras en **Buscar en la ayuda...**, por ejemplo «cambio» o «transferencia».
2. Los temas encontrados se muestran con un extracto; las palabras encontradas aparecen resaltadas.
3. Haga clic en un tema para leerlo.

La búsqueda ignora los acentos y las mayúsculas («codigo» encuentra «código») y tolera un pequeño error de escritura.


Leer un tema

- Haga clic en una imagen para agrandarla; haga clic de nuevo (o Esc) para cerrarla.
- **Temas relacionados**, al final, propone temas cercanos.
- **Volver** regresa al tema anterior o al inicio de la ayuda.
- **Página completa** abre el centro de ayuda en la página, en la dirección /help.

La ayuda sigue el idioma de la aplicación. Si un tema todavía no está traducido, se muestra en inglés (o en francés) con un mensaje.


Olvidó su contraseña

Si ya no recuerda su contraseña, elija una nueva usted mismo con un enlace enviado a su correo electrónico.



La página Olvidó su contraseña

1. En la página de inicio de sesión, haga clic en **¿Olvidó su contraseña?** (junto a **Contraseña**).
2. Escriba el correo de su cuenta en **Correo electrónico**.
3. Haga clic en **Enviar el enlace.** La página confirma que el enlace va en camino.
4. Abra el correo **Restablecer su contraseña** y haga clic en **Elegir una nueva contraseña.** Revise la carpeta de spam si no está en la bandeja de entrada.
5. Escriba su nueva contraseña dos veces (al menos 8 caracteres): **Nueva contraseña** y **Confirmar la nueva contraseña.**
6. Haga clic en **Guardar la nueva contraseña** y luego en **Iniciar sesión** con la nueva contraseña.



Elegir la nueva contraseña

Bueno saber

- El enlace funciona **una sola vez** y caduca a los **30 minutos**. Una nueva solicitud reemplaza el enlace anterior.
- El correo está escrito en el idioma que mostraba la página cuando lo pidió.
- Por seguridad, la página muestra el mismo mensaje tenga o no cuenta la dirección.
- Guardar la nueva contraseña **cierra la sesión en todos los dispositivos** conectados a su cuenta y desbloquea una cuenta bloqueada tras demasiados intentos.
- Si la autenticación de dos factores está activada, la aplicación sigue pidiendo su código de 6 dígitos al iniciar sesión.
- Como máximo 3 enlaces por hora para una misma cuenta.

Mensajes de error

- **Este enlace no es válido o ha caducado. Pida uno nuevo.**: el enlace ya se usó, tiene más de 30 minutos o fue reemplazado por uno más reciente. Haga clic en **Pedir un nuevo enlace**.
- **Las dos contraseñas son diferentes**: escriba la misma contraseña en los dos campos.


Consejo: ¿ningún correo después de unos minutos? Revise la dirección que escribió. Un responsable también puede asignarle una nueva contraseña en **Usuarios** (vea Restablecer la contraseña).

Caja

La pantalla de caja

Después de iniciar sesión, el personal de ventas llega a la pantalla de caja. Tiene tres zonas:

- **La barra superior**: la tienda, la caja, el turno y los botones de acceso rápido.
- **Los productos** (a la izquierda): la búsqueda, las categorías y las fichas de productos.
- **El carrito** (a la derecha): el cliente, el vendedor, los artículos, los totales y el botón **Cobrar**.



La pantalla de caja

Una venta se hace siempre en el mismo orden:

1. Agregue los productos al carrito.
2. Elija el cliente, si hace falta.
3. Aplique los descuentos, si hace falta.
4. Haga clic en **Cobrar** (F12).
5. Registre el pago o los pagos y luego haga clic en **Completar venta**.
6. Entregue el recibo y el cambio.

La barra superior


Elemento	Para qué sirve
Nombre de la tienda	Recuerda en qué tienda está trabajando.
Lista de cajas	Elige la caja y la sucursal de este puesto. La elección se guarda en el dispositivo.
Abrir turno / SH-000004 · Abierto	Abre el turno de caja, o muestra el turno en curso (vea Abrir un turno).
Abrir cajón	Abre el cajón sin venta, con un motivo. Visible cuando el turno está abierto.
Registrar entrada / Registrar salida	Registra sus horas. Visible si su cuenta está vinculada a una ficha de empleado.
En línea / Sin conexión	Estado de la conexión. Un clic abre las ventas sin conexión.
Ventas en espera	Los carritos apartados (F9).
Ícono de teclado	Los atajos de teclado.
?	Esta ayuda (F1).
Devoluciones	Devolución o cambio. Visible para las personas autorizadas a reembolsar.
Administración	Abre la administración (propietario, administrador, gerente).
Campana	Las notificaciones.
EN FR HT ES	El idioma de este dispositivo.
Escudo	Seguridad de la cuenta.
Flecha de salida	**Cerrar sesión**.

Consejo: cierre sesión siempre antes de dejar la caja a un compañero. De lo contrario, sus ventas se registrarán a su nombre.

Consejo: si la tienda lo exige, la caja se niega a vender mientras el turno no esté abierto.

La caja en el teléfono

En un teléfono (o cualquier pantalla estrecha), la caja se adapta: los productos y el carrito se convierten en dos pestañas, y los botones secundarios pasan a un menú.



La caja en el teléfono, pestaña Productos

Las dos pestañas


- **Productos**: la búsqueda, las categorías y las fichas. Toque una ficha para agregarla al carrito. Un mensaje corto «Añadido: ...» confirma que se agregó.
- **Carrito (3)**: el número entre paréntesis es la cantidad de artículos. Allí encontrará el cliente, las líneas, los descuentos y los totales.

La barra Cobrar

En la parte inferior de la pestaña **Productos**, una barra siempre queda visible: recuerda la cantidad de artículos y el total. Toque **Cobrar** para pasar directamente al pago, sin cambiar de pestaña. Toque el resumen para ver el carrito.

El menú ⋯ (Más acciones)

Toque ⋯ arriba a la derecha para las acciones de la barra superior que no caben:



El menú Más acciones

- **Abrir cajón** y **Registrar entrada / salida**;
- **Ventas en espera** y **Devoluciones**;
- **Administración** (según el rol);
- **Ayuda**;
- **Seguridad de la cuenta** y el **Idioma**;
- **Cerrar sesión**.

El turno de caja y la lista de cajas permanecen en la segunda línea de la barra superior.

> **Consejo:** en el teléfono, el cursor no vuelve solo a la búsqueda después de cada artículo agregado (así el teclado no se abre a cada rato). Toque la búsqueda para escribir o escanear.

> **Consejo:** las ventanas (pago, cliente, descuentos…) se abren en pantalla completa; sus botones principales quedan abajo, al alcance del pulgar.

Los atajos de teclado de la caja

La caja se maneja por completo con el teclado y el lector de códigos de barras. Presione **?** o haga clic en el ícono de teclado para mostrar la lista.



La ventana Atajos de teclado

Tecla	Acción
F1	Abrir la ayuda
F2	Buscar productos / escanear
F4	Elegir cliente
F6	Poner la venta en espera
F8	Descuentos
F9	Ventas en espera
F12 o **Ctrl + Enter**	Cobrar
↑ ↓	Seleccionar una línea del carrito
+ −	Cambiar la cantidad de la línea seleccionada
Supr	Quitar la línea seleccionada
Esc	Cerrar la ventana abierta
?	Mostrar los atajos

Consejo: después de cada acción, el cursor vuelve al campo de búsqueda: puede escanear el siguiente artículo de inmediato.

Consejo: las teclas **+**, **−**, **?**, **Supr** y las flechas no funcionan mientras escribe en un campo. Las teclas F funcionan en toda la pantalla de caja.

Agregar productos y gestionar el carrito


Tiene tres formas de agregar un producto:

- **Escanear el código de barras:** el producto se agrega solo al carrito.
- **Buscar:** escriba una parte del nombre, el SKU o el código de barras en **Buscar productos o escanear un código de barras... (F2)** y luego haga clic en la ficha.
- **Explorar:** haga clic en una categoría (**Todo**, **Bebidas**...) y luego en la ficha del producto.

Cada ficha muestra el nombre, la variante (talla, color), el SKU, el precio y las existencias, por ejemplo **65 en existencia**.

Hacer clic de nuevo en la misma ficha (o escanear de nuevo el producto) aumenta la cantidad de su línea: el producto aparece una sola vez en el carrito. La línea conserva su

descuento o su precio modificado. Solo los productos vendidos por peso tienen una línea por pesada.



El carrito con varios artículos

Gestionar el carrito

El carrito, a la derecha, muestra cada línea con su precio unitario, su cantidad y su total.

- Haga clic en **+** o **–** para cambiar la cantidad, o escríbala en la casilla.
- Haga clic en la papelera para quitar la línea.
- Haga clic en **Agregar una nota** para escribir un comentario que se imprime en el recibo.
- Haga clic en **Vaciar carrito** para borrarlo todo (se pide una confirmación).

Debajo de las líneas: el **Subtotal**, los descuentos, el **Impuesto**, el **Total** y su equivalente en la otra moneda (por ejemplo **≈ en HTG**).

⚠ **Atención:** la caja nunca vende más de las existencias disponibles. Una ficha **Agotado** aparece en gris. Si pide demasiado, un mensaje indica la cantidad disponible, por ejemplo «Solo hay 3 × … en existencia».

Consejo: si un código escaneado es desconocido, aparece el mensaje «No se encontró ningún producto para …». Verifique el artículo o búsquelo por su nombre.

Consejo: con el teclado, ↑ ↓ eligen una línea, **+** y **–** cambian su cantidad y **Supr** la quita.

Sin conexión, la búsqueda por nombre, SKU o código de barras también funciona: usa la copia del catálogo guardada en el dispositivo (vea Vender sin conexión).

Vender un producto por peso

Algunos productos se venden por peso, por longitud o por volumen (por ejemplo, arroz por kilo).

- **Con una etiqueta de balanza:** escanee la etiqueta. El peso o el precio se lee en el código de barras y la línea se agrega sola.
- **Sin etiqueta:** haga clic en el producto. Se abre la ventana **Ingrese la cantidad.** Escriba el peso que marca la balanza, por ejemplo 1,250, y luego haga clic en **Aplicar**.

En el carrito, la línea se muestra como «1,250 kg × 1,20 US$/kg». Para corregir el peso, haga clic en la cantidad de la línea.


> **Consejo:** cada etiqueta de balanza crea su propia línea, incluso para el mismo producto.

> **Consejo:** los productos por peso y su unidad se preparan en la administración (vea Unidades y productos por peso). El formato de las etiquetas se configura en Etiquetas de balanza.

Elegir el cliente y el vendedor

Sin cliente, la venta se hace al **Cliente ocasional.** Elija un cliente para darle puntos de fidelidad, aplicar los precios de su grupo, usar su crédito en tienda o venderle a crédito.

1. Haga clic en **Cliente ocasional** en la parte superior del carrito (tecla **F4**).
2. Escriba al menos 2 caracteres: nombre, teléfono, correo electrónico o código de cliente.
3. Haga clic en el cliente correcto en la lista. Se muestran sus puntos, por ejemplo **4037 pts.**



La ventana Cliente

Para crear un cliente nuevo:

1. En la misma ventana, haga clic en **Nuevo cliente**.
2. Complete **Nombre**, **Apellido**, **Teléfono** y, si es posible, **Correo electrónico**.
3. Haga clic en **Agregar cliente**. Queda elegido de inmediato para la venta.

Si el cliente pertenece a un grupo (por ejemplo, Mayoristas), sus precios y su descuento de grupo se aplican de inmediato (vea Precios y descuento de grupo). Quitar el cliente vuelve a poner los precios normales.

> **Consejo:** para un cliente que tiene cuenta, la ventana también ofrece **Recibir un pago**: usted registra un abono a su cuenta. El efectivo entra en su turno de caja. Un abono grande por otro medio (transferencia, cheque) requiere la aprobación de un responsable.

> **Atención:** la búsqueda y la creación de clientes requieren conexión. Sin conexión, la venta continúa como cliente ocasional.

Elegir el vendedor

El vendedor es la persona que atendió al cliente; recibe el crédito de la venta en los reportes (comisiones). Puede ser distinto del cajero.

1. Debajo del cliente, abra la lista **Sin vendedor**.
2. Elija el nombre. Se imprime en el recibo.

Descuentos y códigos promocionales en la caja


Descuento en una línea

1. En la línea del producto, escriba el porcentaje en la casilla **%**.
2. El descuento se muestra en verde debajo del total de la línea.
3. Si el descuento supera el límite de la tienda, complete el campo **Motivo del descuento (obligatorio)**.

> ⚠ **Atención:** por encima del límite, el cajero ve **Requiere la aprobación de un gerente al cobrar**. Un responsable deberá aprobar en el momento de cobrar (vea Pedir la aprobación de un responsable).

Descuento en todo el carrito o código promocional

1. Haga clic en **Descuento** (tecla **F8**).
2. Para un código promocional, escríbalo en **Código de descuento** y haga clic en **Aplicar**. El código aceptado se muestra con su descripción.
3. Para un descuento libre, vaya a **Descuento manual en la venta**. Elija **%** o **Monto**, escriba el valor y haga clic en **Aplicar**.
4. Por encima del límite de la tienda, complete el motivo solicitado.
5. Cierre la ventana. El botón muestra el descuento activo, por ejemplo **WELCOME10**.



La ventana Descuentos

> 💡 **Consejo:** haga clic en **Quitar** para eliminar un código. Los códigos promocionales requieren conexión.

⚠ **Atención:** un código cuya fecha de fin ya pasó se rechaza, aunque su estado siga siendo **Activo**.

Los descuentos automáticos (promociones activas, descuento del grupo del cliente) se aplican sin hacer nada; aparecen en los totales y en el recibo.

Precios y descuento de grupo del cliente

Un cliente puede pertenecer a un **Grupo** (por ejemplo, Mayoristas o VIP). El grupo puede tener una **Lista de precios predeterminada** y un **Descuento %** (vea Grupos de clientes).

En la caja, todo es automático:

1. Elija el cliente (F4).
2. El carrito se recalcula con los precios de la lista del grupo. Un mensaje lo confirma, por ejemplo «Grupo Mayoristas: se aplican los precios del grupo y un descuento de grupo del 5%.»
3. El descuento aparece en los totales en la línea **Descuento de grupo (Mayoristas, 5%)** y luego en el recibo.

No se pide ninguna aprobación: la tienda decidió estos precios para ese grupo. No hay que elegir una lista de precios a mano.

💡 **Consejo:** quitar el cliente (volver al cliente ocasional) vuelve a poner de inmediato los precios normales.

⚠ **Atención:** un carrito cargado desde una cotización conserva los precios negociados de la cotización (vea Cotizaciones).

💡 **Consejo:** los productos que no están en la lista del grupo conservan su precio normal; el descuento % del grupo se les aplica de todos modos.

Cambiar un precio en la caja

El precio viene del catálogo. Solo se cambia en casos concretos, por ejemplo un artículo dañado.

1. En el carrito, haga clic en el precio unitario de la línea (el texto con el pequeño lápiz).
2. Escriba el **Nuevo precio unitario**.
3. Haga clic en **Aplicar**. El precio anterior aparece tachado en la línea.

4. Para volver al precio normal, haga clic en **Usar el precio de catálogo**.



La ventana Cambiar precio

> ⚠ **Atención:** el cajero no tiene derecho a cambiar un precio por sí solo. Un responsable deberá aprobarlo al cobrar (vea Pedir la aprobación de un responsable). Sin conexión, esta aprobación es imposible.

Hacer aprobar una acción por un responsable

Cuando una persona intenta una acción que no tiene permiso para hacer sola, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**. Indica el permiso que falta. Un responsable presente puede aprobar sin que nadie cierre sesión.

1. El responsable escribe su **Correo electrónico del gerente** y su **Contraseña**.
2. Si tiene activada la autenticación de dos factores, escribe también el **Código de dos factores**.
3. Hace clic en **Aprobar**. La acción continúa normalmente.
4. Si hay varias acciones que aprobar (un precio y un descuento, por ejemplo), la ventana vuelve a aparecer para cada una. El gerente debe trabajar en todas sus sucursales: un gerente limitado a otra sucursal no puede aprobar por usted.

Para desistir, haga clic en **Cancelar**.

Acciones que suelen requerir aprobación

Acción	Quién la solicita
Modificar un precio, descuento por encima del límite	Cajero, al cobrar
Venta **A cuenta** (a crédito), exceso del límite de crédito	Cajero
Entrada o salida de efectivo, depósito en caja fuerte, diferencia de caja	Cajero (vea Turnos)
Devolución fuera de plazo, reembolso con otro medio de pago, anulación	Persona sin el permiso
Aprobar su propio gasto, su propia orden de compra	Todos, incluso el propietario
Carga grande en una tarjeta de regalo o en un crédito en tienda	Segunda persona obligatoria


Reglas

- El responsable debe tener él mismo el permiso solicitado.
- Debe ser una persona distinta de la que realiza la acción.
- La aprobación sirve una sola vez, solo para esa acción, y es válida por 2 minutos.
- Cada aprobación queda registrada en el registro de auditoría, con el nombre del responsable (**Aprobado por**).

⚠ **Atención:** el responsable nunca da su contraseña: la escribe él mismo en la ventana.

Cobrar: la pantalla de pago

1. Haga clic en **Cobrar** (tecla **F12**). En el teléfono, toque **Cobrar** en la barra inferior.
2. La ventana **Pago** muestra el **Total**, lo **Recibido** y el **Saldo pendiente**, en dólares y en gourdes.
3. Debajo de estas casillas se recuerda la tasa del día, por ejemplo **1 USD = 132,5 HTG**.



La ventana Pago

El principio es siempre el mismo:

1. Elija la moneda en **El cliente paga en**: **USD** o **HTG**.
2. Haga clic en el medio de pago.
3. Verifique o escriba el monto y luego haga clic en **Agregar**.
4. Repita mientras quede un monto por pagar: una venta puede combinar varios medios y varias monedas.
5. Haga clic en **Completar venta**.

Botón	Medio de pago	Para saber
Cash	Efectivo	Único medio que puede superar el monto adeudado: la diferencia se convierte en el cambio. Vea Efectivo y cambio.
Card	Tarjeta bancaria	Monto exacto. Vea Tarjeta, MonCash, transferencia.
MonCash	Pago móvil	Monto exacto. La **Referencia** es obligatoria.
Bank transfer	Transferencia	Monto exacto. La **Referencia** es obligatoria.
Loyalty points	Puntos de fidelidad	Aparece si el cliente tiene puntos.
Tarjeta de regalo	Tarjeta de regalo	Pide el código de la tarjeta.
A cuenta	Venta a crédito	Requiere un cliente con cuenta.
Crédito en tienda	Crédito en tienda	Aparece si el cliente tiene crédito en tienda.

Los nombres de los medios los configura la tienda (vea Medios de pago); por eso pueden ser diferentes.

> **Consejo:** para quitar un pago agregado por error, haga clic en su papelera en la lista.


> **Atención:** si la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente** se abre después de **Cobrar**, el carrito contiene una acción restringida (precio modificado, descuento grande…). Vea Pedir la aprobación de un responsable.

Sin conexión, la ventana muestra en naranja: «Sin conexión — la venta se guardará en este dispositivo y se enviará más tarde.» El efectivo, la tarjeta y MonCash siguen siendo posibles; los puntos, las tarjetas de regalo, las ventas a cuenta y el crédito en tienda requieren conexión.

Efectivo en dólares o en gourdes y cambio a entregar

1. En **El cliente paga en**, elija **USD** o **HTG**.
2. Haga clic en **Cash**.
3. Haga clic en uno de los montos propuestos (monto exacto o billetes redondos), o escriba el monto recibido y luego haga clic en **Agregar**.

4. Aparece el recuadro verde **CAMBIO PARA EL CLIENTE**. Muestra el cambio en USD y en HTG.
5. Toque la moneda en la que entrega el cambio: se muestra en grande.
6. Haga clic en **Completar venta · entregar … de cambio**.



Pago en efectivo con el cambio a entregar

Pagar en gourdes muestra la conversión, por ejemplo «= 45,28 US$». Después de la venta, la ventana **Venta completada** recuerda en grande el cambio a entregar (**Recibido**, **Total de la venta**, **Cambio a entregar**), o «Monto exacto: no hay cambio que entregar».

Se aplican dos tasas. El monto pedido en gourdes y el valor de los gourdes recibidos usan la **tasa de venta**. El cambio entregado en gourdes por dólares usa la **tasa de compra**. Si el cliente pagó en gourdes, el cambio en gourdes se calcula directamente (2.000 HTG entregados por 1.350 HTG debidos: se devuelven 650 HTG). Las dos tasas aparecen debajo de los totales, por ejemplo «1 USD = 135 HTG (venta) · 130 HTG (compra)».

⚠ **Atención:** verifique que el cliente pague realmente en la moneda elegida. La tasa utilizada es la del día, fijada en la administración (vea Tasa de cambio). El cambio entregado nunca puede superar el efectivo recibido.

Consejo: el efectivo cobrado (menos el cambio entregado) se suma a su turno de caja y se esperará en el conteo de cierre del turno.

Pagar con tarjeta, MonCash o transferencia

1. Haga clic en **Card**, **MonCash** o **Bank transfer**.
2. Verifique el monto (estos medios toman el monto exacto).
3. Si aparece el campo **Referencia**, escriba el código de autorización del terminal o el número de transacción de MonCash.
4. Haga clic en **Agregar** y luego en **Completar venta**.

> ⚠ **Atención:** verifique siempre en el teléfono del cliente o en el terminal que el pago fue aceptado antes de hacer clic en **Agregar**. Sin referencia, la aplicación rechaza el pago («MonCash requiere una referencia»).

Con un terminal de tarjetas conectado

Si la tienda conectó un terminal de pago, usted no escribe ningún código: la tarjeta se cobra cuando completa la venta. La ventana **Pago con tarjeta** sigue la operación:

- espere a que el cliente presente su tarjeta;
- si la respuesta tarda, haga clic en **Verificar ahora**;
- en caso de fallo, haga clic en **Reintentar** o elija **Cancelar venta**.

Si el cliente cancela en el terminal, la venta no se registra pero el carrito se conserva: tome otro pago.

> 💡 **Consejo:** los pagos con tarjeta se concilian después con los estados de cuenta del banco en Liquidaciones de tarjeta.

Pagar con puntos de fidelidad

El cliente elegido debe tener puntos. El botón **Loyalty points** muestra sus puntos y su valor, por ejemplo «4037 pts = 40,37 US$».

1. Elija el cliente antes de cobrar.
2. En **Pago**, haga clic en **Loyalty points**.
3. Escriba el monto a pagar con puntos y luego haga clic en **Agregar**.
4. Complete con otro pago si hace falta.

> ⚠ **Atención:** la tienda fija un mínimo de puntos por uso (100, por ejemplo) y una parte máxima de la venta que se puede pagar con puntos (50 %, por ejemplo). Los puntos requieren conexión. Sin cliente, aparece el mensaje «Agregue un cliente para usar puntos».

> **Consejo:** el cliente gana puntos por los artículos comprados. La parte pagada con puntos, tarjeta de regalo, crédito en tienda o a cuenta no genera puntos. El recibo muestra los **Puntos ganados** y el **Saldo de puntos**.

Las reglas se configuran en Programa de fidelidad; las correcciones de saldo se hacen en la ficha del cliente.

Vender y usar una tarjeta de regalo

Vender una tarjeta de regalo

1. Haga clic en **Tarjeta de regalo** debajo del carrito.
2. En **Vender una tarjeta de regalo**, escriba el **Monto** (al menos 1,00).
3. Si tiene una tarjeta preimpresa, escanee su código en **Código de la tarjeta (opcional)**. Si no, déjelo vacío: se creará un código.
4. Haga clic en **Agregar a la venta** y luego cobre normalmente.
5. Después de la venta, el recuadro **Tarjetas de regalo emitidas: entregue los códigos al cliente** muestra el código. Entrégueselo al cliente.



La ventana Tarjetas de regalo

⚠ **Atención:** un código de tarjeta tiene **de 12 a 32 caracteres**, solo letras y dígitos, con **al menos una letra y al menos un dígito**. De lo contrario, aparece el mensaje «Un código de tarjeta de regalo tiene de 12 a 32 caracteres, con letras y dígitos».

⚠ **Atención:** el código completo se muestra una sola vez. La tarjeta de regalo no lleva impuesto ni descuento; solo se vende en línea y no se puede poner en espera.

Pagar con una tarjeta de regalo

1. En la ventana **Pago**, haga clic en **Tarjeta de regalo**.
2. Escanee o escriba el código de la tarjeta.
3. Haga clic en **Consultar saldo**. Se muestra el saldo disponible.
4. Verifique el monto propuesto y luego haga clic en **Agregar**.
5. Si la tarjeta no cubre todo, agregue otro pago para el resto.

💡 **Consejo:** «Esta tarjeta de regalo no se puede usar» significa que la tarjeta es desconocida, todavía no está activa o está vencida. La duración de validez de las tarjetas se configura en Configuración general.

La parte **Consultar un saldo** de la ventana **Tarjetas de regalo** da el saldo de una tarjeta sin venta: escriba el código y haga clic en **Consultar saldo**.

Venta a crédito (a cuenta) y crédito en tienda del cliente

Vender a cuenta

La venta **A cuenta** se carga a la cuenta del cliente, que pagará más tarde. Está reservada a los clientes que tienen una cuenta y un límite de crédito.

1. Elija el cliente antes de cobrar.
2. En **Pago**, haga clic en **A cuenta**.
3. Aparece el mensaje «Cargado a la cuenta de ...». Verifique el monto y luego haga clic en **Agregar**.
4. Haga clic en **Completar venta**.

⚠ **Atención:** el cajero debe obtener la aprobación de un gerente para una venta a cuenta. Por encima del límite de crédito, se necesita una autorización adicional. Un cliente con **Crédito bloqueado** ya no puede comprar a cuenta.

> **Consejo:** sin cliente elegido, el botón **A cuenta** muestra **Primero agregue un cliente.**

Pagar con el crédito en tienda del cliente

El crédito en tienda es un saldo a favor que guarda la tienda, por ejemplo después de una devolución reembolsada en crédito en tienda.

1. Elija el cliente.
2. En **Pago**, haga clic en **Crédito en tienda**: el botón muestra el monto disponible.
3. Haga clic en **Agregar** y luego complete con otro pago si hace falta.

> **Consejo:** el botón **Crédito en tienda** solo aparece si el cliente elegido tiene crédito en tienda. Los dos modos requieren conexión.

Los saldos y abonos se siguen en Cuentas de clientes.

Entregar el recibo (imprimir, correo, enlace)

Después de **Completar venta**, se abre la ventana **Venta completada**. Arriba, el recuadro **Cambio a entregar** recuerda el cambio que hay que dar.

Después puede:

- **Imprimir recibo**: impresión en la impresora de recibos conectada (vea Hardware); si no hay, mediante la ventana de impresión del navegador.
- **Enviar recibo por correo**: se propone la dirección del cliente. Marque «El cliente pidió recibir este recibo por correo (sin publicidad)» y luego haga clic en **Enviar**.
- **Enlace del recibo (SMS, WhatsApp)**: haga clic en **Crear enlace** y luego en **Copiar enlace** o **Compartir**. El enlace es válido durante 30 días.
- **Nueva venta**: cierra la ventana y limpia la pantalla para el siguiente cliente.

> **Consejo:** una reimpresión siempre lleva la mención COPIA. Las ventas pasadas se reimprimen desde **Administración** > **Ventas** (vea Historial de ventas).

> ⚠ **Atención:** el envío por correo solo es posible si el correo está configurado para la tienda, y está limitado a unos pocos envíos por minuto. No equivale a un consentimiento para recibir publicidad.

Si la tienda marcó **Imprimir automáticamente al completar una venta** (vea Recibos e impresión), el recibo sale sin hacer clic.

Poner una venta en espera y retomarla

¿Un cliente olvidó algo? Aparte su carrito y atienda al siguiente cliente.

1. Haga clic en **Poner en espera** (tecla **F6**).
2. Aparece el mensaje «Venta puesta en espera con el n.º H-000003» y el carrito se vacía.
3. Para retomarlo, haga clic en **Ventas en espera** en la barra superior (tecla **F9**; en el teléfono: ⋯ y luego **Ventas en espera**).
4. Elija la pestaña **Esta caja** o **Toda la tienda**.
5. Haga clic en **Retomar** junto al carrito correcto.



La lista de ventas en espera

El carrito retomado muestra «Venta en espera retomada — al completarla se cierra la espera.» Termine la venta normalmente.

⚠ **Atención:** los artículos de una venta en espera siguen reservados. La venta en espera vence después de un plazo (24 horas, por ejemplo). Poner en espera requiere conexión.


Consejo: si los precios cambiaron desde que se puso en espera, la ventana «Los precios cambiaron desde…» muestra el total anterior y el nuevo, y le pide confirmar. La papelera de la lista cancela una venta en espera: sus artículos vuelven a estar disponibles para la venta.

La pantalla del cliente

La pantalla del cliente es una segunda pantalla orientada hacia el cliente. Muestra los artículos, el total y luego el cambio entregado. Funciona en la misma computadora que la caja, sin pasar por Internet.

1. Conecte una segunda pantalla a la computadora de la caja.

2. En **Administración** > **Hardware**, haga clic en **Abrir pantalla del cliente**. También puede abrir una nueva ventana del mismo navegador en la dirección de la aplicación seguida de /customer-display.
3. Arrastre esa ventana a la pantalla del cliente y póngala en pantalla completa (tecla F11).
4. Vuelva a la ventana de la caja y venda normalmente.



La pantalla del cliente en espera de una venta

Sin una venta en curso, la pantalla muestra el nombre de la tienda y **¡Bienvenido!**. Durante la venta, muestra cada artículo con su cantidad y su precio, luego los descuentos, el impuesto y el **TOTAL**. Al final, muestra **¡Gracias!**, el total pagado y el cambio.

⚠ **Atención:** abra la pantalla del cliente en el mismo navegador y la misma sesión que la caja. Otra máquina u otro navegador no muestra nada.

Consejo: la pantalla del cliente sigue funcionando sin conexión, porque no pasa por Internet. La tecla F1 no abre la ayuda en ella: está destinada al cliente.

Tomar un pedido con anticipo y entregarlo

Para un servicio que usted prepara (impresión, pancarta, reparación…), el cliente puede pagar una parte ahora y el resto cuando vuelva. Los pedidos son para artículos **sin control de inventario** (servicios).

Tomar el pedido

1. Agregue los servicios al carrito como para una venta. Ponga los detalles en la nota de la línea (tamaño, colores, texto).
2. Haga clic en **Tomar como pedido** (debajo del carrito).
3. Elija el **Cliente**: es quien vuelve a buscar el pedido.
4. Elija la fecha **Listo para el** y escriba las **Notas para la preparación** si hace falta.
5. En **Anticipo (opcional)**, escriba el importe que da el cliente y elija cómo paga (efectivo, tarjeta, dinero móvil…). Cualquier importe sirve, incluso ninguno.
6. Haga clic en **Tomar el pedido**.

Se abre el recibo del pedido. Muestra el total, los **Anticipos pagados** y el **SALDO A PAGAR AL RETIRAR**. Imprímalo y entréguelo al cliente.

> **Nota:** el anticipo entra en **su sesión de caja de hoy**: el efectivo se suma al cajón (como entrada de efectivo) y los demás métodos aparecen en **Anticipos de pedidos** en la sesión. El pedido aún no es una venta: la venta se cuenta al retirarlo.

Seguir los pedidos

Haga clic en **Pedidos** en la barra superior (en el teléfono: ⋯ y luego **Pedidos**). Busque por número de pedido, nombre o teléfono del cliente. Abra un pedido para:

- **Agregar un anticipo**: el cliente paga otra parte (nunca más que el saldo).
- **Marcar como listo**: el pedido está preparado. Llame al cliente. **Volver a preparación** lo deshace.
- **Editar detalles**: cambie la fecha **Listo para el** o las notas.
- **Imprimir**: el recibo del pedido otra vez, con todos los anticipos.

Entregar el pedido

1. En **Pedidos**, abra el pedido y haga clic en **Retirar: cobrar el saldo**.
2. El pedido entra al carrito a sus precios. El carrito muestra los **Anticipos pagados** y el **Saldo pendiente**.
3. Haga clic en **Cobrar** y tome el saldo como de costumbre.

El recibo muestra el total, una línea **Anticipo pagado** para los anticipos y lo que el cliente paga ahora. El pedido pasa a **Retirado**.

⚠ **Atención:** un retiro necesita conexión. El saldo se paga en efectivo o con un pago confirmado en caja.

Cancelar un pedido

Abra el pedido y haga clic en **Cancelar el pedido**. Escriba el motivo y elija:

- **Devolver los anticipos:** cada anticipo se devuelve como se pagó (efectivo en efectivo, en la moneda entregada; un anticipo con tarjeta, con tarjeta). El efectivo sale de su sesión abierta. Si un medio de pago ya no está disponible, elija otro.
- **Retener los anticipos:** la tienda los conserva.

ⓘ **Nota:** cancelar requiere el permiso «Cancelar pedidos y reembolsar o retener sus anticipos», o la aprobación de un gerente. Anular la venta de retiro devuelve el pedido a **Listo** con sus anticipos.

Turnos de caja

Abrir un turno de caja

En la aplicación, un turno de trabajo se llama **turno**. Un turno pertenece a una caja: empieza con el conteo del fondo de caja y termina con el conteo del cajón. Cada cajero abre y cierra su propio turno.

Con **Un cajero por cajón** (por defecto, vea Sucursales y cajas), cada cajero vende en **su propio turno**: un segundo cajero en la misma caja nunca vende en el turno de un colega; la caja le pide **Abra su propio turno de caja en esta caja antes de vender**. Con **Cajón compartido**, varios cajeros venden en el mismo turno y cada venta conserva su cajero.

Abra el turno antes de la primera venta:

1. Verifique que esté elegida la caja correcta en la lista de la parte superior de la pantalla.
2. Haga clic en **Abrir turno**.
3. Deje activa la pestaña **Contar por denominación**.
4. Para cada billete o moneda, escriba la cantidad que hay en el cajón. El **Total contado** se calcula solo.
5. Si lo prefiere, haga clic en **Ingresar total** y escriba directamente el monto del **Fondo de caja**.
6. Si la tienda acepta otra moneda (por ejemplo el gourde), escriba en **Efectivo en HTG en el cajón** el monto de esa moneda que ya está en el cajón. Déjelo vacío si no hay. Al cierre, este monto cuenta en los HTG esperados.
7. Agregue un comentario en **Notas (opcional)** si lo necesita.
8. Revise la línea **Fondo de caja** al final y haga clic en **Abrir turno**.



La ventana Abrir turno, con el fondo en dólares y los gourdes del cajón

El botón de la barra superior muestra entonces el número de turno, por ejemplo **SH-000004 · Abierto**. Haga clic en él en cualquier momento para ver el detalle del cajón.

⚠ **Atención:** por defecto, la caja se niega a cobrar una venta mientras no haya un turno abierto en ella: el botón **Cobrar** aparece en gris con el mensaje **No hay ninguna sesión de caja abierta en esta caja.** El propietario puede cambiarlo en **Configuración › General** (**Exigir una sesión de caja abierta para vender**). Las ventas hechas sin conexión pasan igualmente y se revisan al sincronizar.

💡 **Consejo:** la lista de denominaciones (billetes y monedas) se configura en **Administración** > **Turnos de caja y efectivo**, bloque **Denominaciones de efectivo** (vea Denominaciones, día comercial y correcciones).

💡 **Consejo:** si el cajero anterior le entregó la caja al cerrar, su turno ya está abierto con el efectivo que él contó como fondo de caja.

Entradas, salidas, depósitos a caja fuerte y apertura del cajón

Todo movimiento de efectivo que no sea una venta debe registrarse; de lo contrario, el cajón no cuadrará al cierre.

Consultar el turno en curso

Haga clic en el botón del turno (por ejemplo **SH-000004 · Abierto**). La ventana **Turno y cajón de efectivo** muestra el cálculo del cajón:



El turno en curso

Línea	Significado
Fondo de caja	Monto contado en la apertura.
Ventas en efectivo (neto de cambio)	Efectivo cobrado, menos el cambio entregado.
Entrada de efectivo	Efectivo agregado durante el día.
Salida de efectivo	Efectivo retirado para un gasto pequeño.
Depósitos a caja fuerte	Efectivo transferido del cajón a la caja fuerte.
Pagos de gastos	Gastos pagados con el dinero del cajón.
Esperado en el cajón	Lo que debería haber en el cajón en este momento.
Esperado HTG	Los gourdes que deberían estar en el cajón (fondo, ventas, entradas, salidas y depósitos en HTG). Se cuentan aparte al cierre.

Registrar un movimiento

1. En la ventana del turno, haga clic en **Entrada de efectivo**, **Salida de efectivo** o **Depósito a caja fuerte**.
2. Elija la **Moneda: USD** o **HTG**, según los billetes que entran o salen del cajón. Escriba el **Monto** en esa moneda y el **Motivo** (al menos 2 caracteres).
3. Si tiene un número de bolsa o de recibo, escríbalo en **Referencia (opcional)**.
4. Haga clic en **Registrar**.



La ventana Entrada de efectivo, en gourdes

Consejo: un movimiento en HTG solo cambia los gourdes esperados; los dólares esperados no cambian.

Atención: el cajero no tiene permiso para hacer estos movimientos solo: la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente** se abre después de **Registrar**. El gerente escribe sus credenciales y hace clic en **Aprobar** (vea Pedir la aprobación de un responsable).

Abrir el cajón sin venta

Para darle cambio a un cliente, por ejemplo. Cada apertura se registra con su nombre y un motivo.

1. Haga clic en **Abrir cajón** en la barra superior (en el teléfono: ⋯ y luego **Abrir cajón**).
2. Escriba el **Motivo**, por ejemplo «Cambio para un cliente».
3. Haga clic en **Registrar y abrir**, lea el mensaje y haga clic en **Listo**.

- **Registrado. El cajón está abierto.**: el cajón conectado se abrió.
- **Registrado. No hay hardware conectado: abra el cajón con su llave.**: no hay ningún cajón conectado a este puesto.

> **Consejo:** el botón **Abrir cajón** solo aparece cuando el turno está abierto. Si el cajón no respondió, la apertura se registra de todos modos.

Cerrar el turno, contar el cajón e imprimir el reporte Z

Al final del turno, cuente el cajón y cierre el turno.

1. Haga clic en el botón del turno en la barra superior.
2. Haga clic en **Cerrar turno**.
3. Deje marcada la casilla **Conteo a ciegas**: usted cuenta sin ver el monto esperado, lo que hace el conteo más confiable.
4. Haga clic en **Iniciar conteo**.

> **Atención:** en cuanto empieza el conteo, la caja deja de vender: el turno pasa a **Conteo en curso**. Para vender de nuevo, haga clic en **Volver a vender**. Para retomar el conteo más tarde: **Continuar el cierre**.

Contar

1. Escriba la cantidad de cada billete y moneda en dólares.
2. En **Efectivo en HTG en el cajón**, escriba el total de gourdes presentes (déjelo vacío si no hay).
3. Haga clic en **Revisar conteo**.

La aplicación muestra, para cada moneda, **Contado**, **Esperado** y **Diferencia**:

- diferencia en cero o dentro de la tolerancia: mensaje verde, por ejemplo «Dentro de la tolerancia de US$ 5.00.»;
- diferencia por encima de la tolerancia: mensaje rojo; el **Motivo de la diferencia** es obligatorio y el cajero debe obtener la aprobación de un gerente.

Terminar

1. Si se pide un motivo, complete **Motivo de la diferencia**.
2. Si el siguiente cajero continúa con este cajón, elija su nombre en **Entregar a (opcional)**: su turno se abrirá con el efectivo contado. Si no, deje **Nadie: solo cerrar**.
3. Agregue **Notas (opcional)** si lo necesita. En caso de duda, haga clic en **Volver a contar**.
4. Haga clic en **Cerrar turno** (o **Cerrar y entregar**).

Cuando la diferencia supera la tolerancia, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente:** el gerente revisa el cajón, escribe sus credenciales y hace clic en **Aprobar.** Su nombre aparece en el reporte Z (**Aprobado por**).

El reporte Z

La ventana **Turno cerrado** muestra el **INFORME Z:** horarios, cajero y gerente, ventas por método de pago, ventas anuladas, cálculo del cajón en USD y HTG, movimientos de efectivo, conteo, diferencia, tolerancia y motivo.


1. Haga clic en **Imprimir informe Z.**
2. Haga clic en **Listo.**

> **Consejo:** una reimpresión del reporte Z lleva la leyenda COPIA. Los reportes de turnos anteriores se encuentran en Supervisar los turnos. La tolerancia de diferencia se configura en la configuración de la tienda.

Supervisar los turnos de caja (gerentes)

El gerente, el administrador y el propietario supervisan todos los turnos desde **Administración** > **Turnos de caja y efectivo.**

Un cajero solo ve **sus propios turnos** (los que abrió o cerró), y un turno de cajón compartido mientras está abierto.



La lista de turnos de caja

1. Filtre por estado (**Abierto**, **Conteo en curso**, **Cerrado**), por caja o por fechas (**Desde** y **Hasta**: la fecha de inicio debe ser anterior a la fecha de fin).
2. Marque **Diferencia por encima de la tolerancia** para ver solo los turnos con problemas. Llevan un triángulo rojo.
3. Haga clic en un turno para abrir su detalle.

El detalle de un turno muestra el **Fondo de caja**, lo **Esperado**, lo **Contado**, la **Diferencia** y su motivo, el cálculo del cajón, las ventas por método de pago y los **Movimientos de efectivo**. Desde este detalle, el gerente puede:

- reimprimir el **Reporte Z** (turno cerrado) o un **Reporte X** (turno todavía abierto);
- consultar el **Libro del cajón** (cada apertura, con su motivo);
- hacer clic en **Cerrar turno** o **Forzar cierre** para cerrar el turno de un cajero ausente;
- ver los **Envíos tardíos después del cierre** (ventas sin conexión que llegaron después del cierre);
- agregar una corrección (vea Denominaciones, día comercial y correcciones).

⚠ **Atención:** solo las personas autorizadas a administrar todos los turnos (gerente, administrador, propietario) pueden forzar un cierre o agregar una corrección.

💡 **Consejo:** en el teléfono, la lista se muestra en tarjetas; toque una tarjeta para abrir el detalle.

Denominaciones, día comercial y correcciones de turno

Debajo de la lista de turnos, la página **Turnos de caja y efectivo** contiene dos ajustes y, en el detalle de cada turno, las correcciones.

Denominaciones

El bloque **Denominaciones de efectivo** lista los billetes y monedas que se ofrecen para el conteo (apertura y cierre).

1. Agregue, modifique o quite los valores de cada moneda.
2. Haga clic en **Guardar**. **Usar valores predeterminados** restablece la lista original.

Día comercial

El bloque **Día comercial** fija la hora en que empieza el día (**El día empieza a las**). Con 04:00, una venta hecha a las 02:30 cuenta para el día anterior en los reportes. Este ajuste requiere

el permiso de administrar la configuración.

Corregir un turno cerrado

Un turno cerrado nunca se vuelve a abrir: se corrige con un motivo.

1. Abra el turno en la lista.
2. En **Correcciones después del cierre**, haga clic en **Agregar corrección**.
3. Elija **Corrección del efectivo esperado** o **Corrección del efectivo contado**, escriba el monto y el motivo.
4. Haga clic en **Guardar corrección**.

La corrección se agrega al historial del turno y al registro de auditoría; las cifras originales siguen visibles.

Devoluciones y anulaciones

Hacer una devolución y reembolsar al cliente

Una **devolución** recibe de vuelta artículos vendidos, incluso días después. Crea una **nota de crédito**; la venta original queda en el historial, marcada como reembolsada. Para una venta registrada por error durante el mismo turno, es mejor la anulación.

> ⚠ **Atención:** las devoluciones están reservadas a las personas autorizadas a reembolsar (gerente, administrador, propietario por defecto). El cajero no ve el botón **Devoluciones**: debe llamar al gerente. Sin conexión, el botón está desactivado.

Buscar la venta y elegir los artículos

1. Haga clic en **Devoluciones** en la barra superior (en el teléfono: ⋯ y luego **Devoluciones**).
2. En **Nueva devolución**, escanee el código de barras del recibo o escriba su número, por ejemplo MAIN-000001.
3. Haga clic en **Buscar venta**. La venta se muestra con su cliente y sus pagos.
4. Deje activa la pestaña **Devolución**.
5. Para cada artículo devuelto, escriba la cantidad en **A DEVOLVER** (0 para los demás: es una devolución parcial).
6. En **ESTADO**, elija: **Reintegrar a existencias**, **Dañado: mantener en cuarentena** o **Dañado — desechar**.
7. Complete el **Motivo de la devolución**.



La ventana Nueva devolución

La columna **REEMBOLSO** calcula el monto por línea, con los descuentos e impuestos originales incluidos.

Elegir el reembolso

Opción en «Reembolsar a»	Efecto	Aprobación
Pago original (primero tarjeta, luego efectivo)	Reembolsa con los medios de pago de la venta.	Ninguna.
Crédito en tienda del cliente	Crea un crédito en tienda utilizable en una próxima compra.	Ninguna. Requiere un cliente en la venta.
Cash, Card, MonCash…	Reembolsa con otro medio de pago.	Puede requerir un gerente.

1. Elija **Reembolsar a** y luego la **Caja** de donde sale el efectivo.
2. Revise el resumen, por ejemplo «2 artículo(s) · reembolso aproximado de USD 2.48».
3. Haga clic en **Reembolsar …**.

⚠ **Atención:** los reembolsos en efectivo se toman del turno abierto de la caja elegida y aparecerán en el conteo. Pasado el plazo de devolución (30 días, por ejemplo), se necesita la aprobación de un gerente. Los artículos vuelven a una ubicación de su sucursal.

Entregar la nota de crédito

La ventana **Devolución completada** muestra el documento **NOTA DE CRÉDITO**, con su propio número (por ejemplo MAIN-R-000001) y la factura original. Haga clic en **Imprimir nota de crédito**, haga firmar al cliente si hace falta, entregue el dinero y luego haga clic en **Listo**.

💡 **Consejo:** si el cliente pagó en gourdes, el reembolso en efectivo se hace en gourdes, a la tasa de la venta original (no a la tasa del día). La ventana muestra en verde el monto en HTG a devolver, y sale de los gourdes del cajón.

Hacer un cambio

El cliente trae de vuelta un artículo y se lleva otro en su lugar. El cambio registra la devolución y la nueva venta en una sola operación.

1. Haga clic en **Devoluciones**, busque la venta y luego haga clic en la pestaña **Cambio**.
2. Indique los artículos devueltos en **A DEVOLVER**, con su **ESTADO**.
3. En **Artículos de reemplazo**, busque el nuevo artículo por nombre, SKU o código de barras. Haga clic en él para agregarlo; ajuste la cantidad con **+** y **−**.

4. Complete el **Motivo de la devolución**, por ejemplo «Talla demasiado pequeña».
5. Lea el resumen, por ejemplo «Devuelto USD 16.49 · artículos nuevos USD 14.99 · reembolso aprox. USD 1.50». Si el nuevo artículo cuesta menos, elija en **Reembolsar a** cómo devolver la diferencia. Si cuesta más, elija en **El cliente paga la diferencia con** el método de pago.
6. Elija la **Caja** y luego haga clic en **Cambio**.

La ventana **Cambio registrado** muestra la nota de crédito de la devolución y el número de la nueva venta, por ejemplo «Cambio completado: nueva venta MAIN-000006».

> **Consejo:** el monto exacto de la diferencia se calcula al registrar. Si la nueva venta falla, la devolución queda registrada: termine el cambio desde **Administración** > **Devoluciones**, sección **Cambios incompletos**.

Hacer un reembolso de cortesía

El reembolso de cortesía devuelve dinero sin recibir mercancía de vuelta, por ejemplo como gesto hacia un cliente insatisfecho.

1. Haga clic en **Devoluciones**, busque la venta y luego haga clic en **Reembolso de cortesía**.
2. Escriba el **Monto a reembolsar (no se devuelve mercancía)**.
3. Complete el **Motivo de la devolución**.
4. Elija **Reembolsar a** y la **Caja**.
5. Haga clic en **Reembolsar ...**.

> **Atención:** el reembolso de cortesía está reservado a las personas con esta autorización (gerente, administrador, propietario). Si no la tiene, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**. Después de un reembolso de cortesía, la venta ya no se puede anular.

Seguir las devoluciones en la administración

1. Abra **Administración** > **Devoluciones**.
2. La lista muestra cada nota de crédito: número, fecha, venta de origen, motivo, monto y estado.
3. Filtre por estado: **Reembolsado**, **Reembolso pendiente** o **Reembolso fallido**.
4. Haga clic en **Nueva devolución** para hacer una devolución desde la administración: la ventana es la misma que en la caja (vea Hacer una devolución).

5. Haga clic en una nota de crédito para revisarla o **Imprimir**la.



La lista de devoluciones

> **Consejo:** un reembolso con tarjeta puede quedar en **Reembolso pendiente** mientras el banco responde. Si falla, haga clic en **Reintentar el reembolso con tarjeta**, o reembolse de otra forma.

> **Consejo:** desde el detalle de una venta (página **Ventas**), el botón **Devolver artículos** abre directamente la devolución de esa venta.

Anular una venta

La anulación corrige una venta registrada por error: las existencias se reintegran, los puntos ganados se retiran y los pagos se anulan. Se hace en la administración.

1. Abra **Administración** > **Ventas**.
2. Busque la venta por su número y haga clic en ella.
3. Haga clic en **Anular venta**.
4. Lea la advertencia: la acción es irreversible.
5. Escriba el **Motivo**, por ejemplo «Registrada por error».
6. Haga clic en el botón rojo **Anular venta**. Para desistir, haga clic en **Conservar la venta**.



La confirmación de anulación

La venta pasa al estado **Anulada**. Los pagos a cuenta, con tarjeta de regalo o con crédito en tienda se devuelven al cliente; una tarjeta de regalo vendida en esa venta se anula.

Situación	¿Se puede anular?	Qué hacer
Venta **Completada**, turno de caja todavía abierto	Sí	Anule la venta.
El turno de la venta está cerrado	No	Haga una devolución.
La venta ya tuvo una devolución o un reembolso	No (el botón ya no aparece)	Haga una devolución por el resto.
Venta sin turno, hecha hace más de 24 horas	No	Haga una devolución.
Venta pagada con una terminal de tarjetas conectada	No	Haga una devolución para reembolsar la tarjeta.

Si la anulación es rechazada, el motivo aparece en rojo debajo del campo **Motivo**.

> **Consejo:** sin el permiso de anular, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente:** un gerente autoriza la anulación con sus credenciales.

Sin conexión


Vender sin conexión

La caja guarda en el dispositivo una copia de los productos, los precios, los impuestos y las existencias. Si se corta el internet, usted sigue vendiendo: cada venta se guarda en el dispositivo y luego se envía al servidor en cuanto vuelve la conexión.

Para vender sin conexión, la caja debe haber recibido una **autorización sin conexión** mientras estaba en línea. Se renueva automáticamente cuando la caja está conectada y sigue siendo válida durante un tiempo (24 horas por defecto, vea Sin conexión y seguridad).

Vender sin internet

Cuando se cae la conexión, el indicador de arriba pasa de **En línea** (verde) a **Sin conexión** (naranja). Una franja puede recordar la hora límite.



La caja sin conexión

1. Escanee o busque los productos como de costumbre (la búsqueda por nombre, SKU o código de barras funciona sin conexión).
2. Haga clic en **Cobrar**.
3. Cobre en efectivo, con tarjeta o MonCash, y luego haga clic en **Completar venta**.

4. La ventana **Venta completada** indica «Guardada sin conexión». El recibo lleva un número provisional que empieza por **OFFLINE-**. Entréguelo al cliente como de costumbre.

Lo que no funciona sin conexión

Función	Por qué
Ventas en espera	Se guardan en el servidor.
Presupuestos vendidos en caja	El servidor marca el presupuesto como vendido.
Tarjetas de regalo (venta y pago)	El servidor verifica el código y el saldo.
Puntos, venta a cuenta, crédito en tienda	El servidor verifica el saldo del cliente.
Buscar o crear un cliente	La venta continúa como cliente ocasional.
Códigos promocionales	El servidor valida el código.
Aprobación de un gerente	Pasa por el servidor.
Descuentos por encima del límite de la tienda	Requieren la aprobación de un gerente, salvo si su rol puede superar el límite de descuentos.
Devoluciones y anulaciones	El botón **Devoluciones** está desactivado.

⚠ **Atención:** sin conexión, la caja no vende más de las existencias que conoce («Solo hay … en existencia en esta caja (sin conexión)»). Un pago en moneda extranjera usa la tasa guardada en la caja.

Cuando la venta sin conexión está en pausa


Si la caja permanece sin conexión demasiado tiempo, la pantalla se bloquea: **La venta sin conexión está en pausa**. Causas posibles: la autorización venció, la hora del dispositivo retrocedió o la caja fue desactivada. Las ventas ya realizadas siguen seguras. Vuelva a conectarse y luego haga clic en **Reintentar**.

⚠ **Atención:** una caja nueva debe abrirse al menos una vez con internet; de lo contrario, no puede vender sin conexión.

Envío de las ventas sin conexión al volver la conexión

En cuanto vuelve la conexión, la caja envía las ventas por sí sola y luego lo vuelve a intentar con regularidad si quedan algunas. Mientras haya ventas esperando, el indicador muestra su número, por ejemplo **En línea · 1 pendientes**.

1. Haga clic en el indicador **En línea** / **Sin conexión**.
2. La ventana **Ventas sin conexión** lista las ventas que quedaron en el dispositivo, con su número, su hora y su monto.
3. Haga clic en **Enviar ahora** para forzar el envío.



La ventana Ventas sin conexión

Estado mostrado	Significado	Qué hacer
Pendientes de envío	La venta se enviará automáticamente.	Nada. Mantenga el dispositivo encendido y conectado.
Envío pospuesto, próximo intento a las …	No se pudo contactar con el servidor.	Verifique la conexión.
Requiere revisión	El servidor rechazó la venta, con el motivo.	Pida a un gerente que corrija la causa y luego haga clic en **Reintentar**.

Una vez enviadas, las ventas pasan a la lista **Enviadas** con el número provisional y el número definitivo, por ejemplo **OFFLINE-321E10D8 → MAIN-000008**. En **Administración** > **Ventas**, puede buscar una venta por su número sin conexión.

⚠ **Atención:** nunca borre los datos del navegador mientras haya ventas esperando: se perderían. Cerrar sesión, en cambio, conserva las ventas pendientes.


> **Consejo:** si una caja ya no puede conectarse en absoluto, un gerente hace clic en **Exportar ventas no sincronizadas** en esta ventana (se pide aprobación). Un administrador importa el archivo en Dispositivos.

Las ventas sin conexión que superan las existencias reales o los límites llegan a la Cola de revisión. Una venta enviada sin el permiso sin conexión de la caja no se registra: aparece como **Requiere revisión**, y un administrador la registra importándola en Dispositivos.

Ventas y gastos

El panel

El **Panel** resume la actividad de la tienda.



El panel

- **Rango de fechas** (se abre en **Hoy**): **Hoy**, **Ayer**, **Últimos 7 días**, **Últimos 30 días**, **Este mes** o **Rango personalizado**. En el rango personalizado, elija una fecha de inicio y una fecha de fin (la fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio).
- **Sucursal: Todas las sucursales** o una sola.
- **Tipos de cambio**: la tasa USD/HTG que se usa en la caja. **Actualizar tipo de cambio** la modifica; **Historial** muestra las tasas anteriores (vea Tipo de cambio).
- **Las cifras clave**: ventas netas y brutas, descuentos otorgados, devoluciones, impuestos netos, número de ventas, ticket promedio, artículos vendidos, total cobrado (con impuestos), margen bruto, ventas anuladas, gastos, diferencia de caja, tarjetas de regalo vendidas, valor del inventario, deuda con proveedores y existencias bajas.
- **Más abajo**: los gráficos **Ventas por día** y **Métodos de pago**, y luego **Ventas por cajero** y **Productos más vendidos**.

Las casillas en amarillo llaman su atención (diferencia de caja, existencias bajas). Haga clic en **Ver inventario →** para actuar.


⚠ **Atención:** el margen, el valor del inventario y los costos solo se muestran a los roles autorizados a ver los costos. Una cuenta limitada a ciertas sucursales solo ve las cifras de esas sucursales.

Consejo: si tiene una invitación de otra tienda, también aparece en la parte superior del panel (vea Invitaciones).

Historial de ventas, reimpresión y envío del recibo

La página **Ventas** lista todas las ventas con el número, la fecha, el cliente, el cajero, el total y el estado.

Un cajero solo ve **sus propias ventas** (las que cobró): **Ver todas las ventas (de todos los cajeros)** queda para el gerente, el administrador y el propietario. Sin él, el filtro **Todos los cajeros** no aparece, y la venta de otro cajero no se encuentra, ni siquiera por su enlace o una reimpresión.



El historial de ventas

1. En el menú, haga clic en **Ventas**.
2. Escriba un número de venta en la búsqueda. Las ventas hechas sin conexión también tienen un número OFFLINE-… que puede buscar.

3. Filtre por estado: **Completada**, **Anulada**, **Pago pendiente**, **En espera…** Para ver las ventas de una sola persona, elíjala en **Todos los cajeros** (por ejemplo, para revisar el día de un cajero).
4. Elija un período. La página se abre en **Hoy**; elija **Todo el tiempo**, **Ayer**, **Últimos 7 días**, **Últimos 30 días**, **Este mes** o **Rango personalizado** (desde ≤ hasta). Para encontrar una venta más antigua por su número, elija primero **Todo el tiempo**.
5. Use **Anterior** y **Siguiente** para cambiar de página.

> **Consejo:** una venta también puede quedar **Reembolsada** o **Reembolsada parcialmente** después de una devolución. El nombre del vendedor aparece debajo del cajero cuando es distinto.

Detalle de una venta y reimpresión

1. Haga clic en la fila de la venta (en el teléfono: en su tarjeta).
2. Se muestra el recibo completo: artículos, impuestos, total, pagos y cambio entregado.
3. Para volver a imprimir, haga clic en **Reimprimir (copia)**. El recibo impreso lleva la mención COPIA.



El detalle de una venta

Desde este detalle, también puede **Devolver artículos** (devolución) o **Anular venta** (anulación).

Enviar el recibo al cliente


1. En el detalle de la venta, haga clic en **Enviar recibo por correo**.
2. Escriba la dirección de correo electrónico del cliente.
3. Marque **El cliente pidió recibir este recibo por correo (sin publicidad)**.
4. Haga clic en **Enviar**.

Para SMS o WhatsApp, haga clic en **Enlace del recibo (SMS, WhatsApp)**: la aplicación crea un enlace al recibo, válido por 30 días.

> ⚠ **Atención:** este envío sirve únicamente para el recibo; no da el consentimiento del cliente para recibir publicidad. Si la dirección no es la del cliente de la venta, sus datos no aparecen en el documento enviado.

Crear una cotización y convertirla en venta

Una cotización presenta precios a un cliente antes de la compra. No reserva existencias. La página **Cotizaciones** muestra cada cotización con su estado: **Borrador**, **Enviada**, **Aceptada**, **Rechazada** o **Vendido**.



La lista de cotizaciones

> ⓘ **Nota:** un presupuesto para una sucursal solo contiene productos que se venden en esa sucursal: la búsqueda de productos solo los propone, y un producto de otra sucursal se rechaza al guardar. Solo las personas con acceso a esa sucursal ven el presupuesto. Cada

presupuesto tiene una sucursal: para un empleado de una sola sucursal, es la suya, elegida automáticamente.

Crear una cotización

1. Haga clic en **Nueva cotización**.
2. En **Cliente**, escriba el nombre, el teléfono o el correo y elija el cliente. Para una persona que no está entre sus clientes, simplemente escriba su nombre.
3. Revise **Válido hasta** (30 días por defecto). Esta fecha no puede estar en el pasado. Si la tienda tiene varias sucursales, elija la **Sucursal** que hace la cotización (se propone la última usada). Su nombre encabeza la cotización cuando **Nombre bajo el logotipo** está en **Nombre de la sucursal** en los ajustes de recibos.
4. En **Agregar productos**, busque cada producto y haga clic en **Agregar**.
5. En cada línea, ajuste la **Cant.**, el **Precio unitario** si da un precio especial, el descuento (**Desc. %**) y una **Nota**.
6. Si hace falta, agregue un descuento sobre toda la cotización, **Notas** y **Términos y condiciones** (anticipo…).
7. Haga clic en **Guardar cotización**. Los totales exactos (impuestos incluidos) se calculan al guardar.

Enviar la cotización y anotar la respuesta

1. Haga clic en **Imprimir** (o guárdela en PDF), o en **Imprimir proforma** si el cliente pide una factura proforma.
2. Entréguela al cliente y luego haga clic en **Marcar como enviada**.
3. Cuando el cliente responda, haga clic en **Aceptada** o **Rechazada**.

> **Consejo: Duplicar** crea una nueva cotización a partir de esta. **Editar** permite, por ejemplo, extender la fecha de validez.


Convertir en venta

1. Abra la cotización aceptada y haga clic en **Vender en la caja**.
2. La caja se abre con el cliente y los artículos, a los precios de la cotización. Un aviso recuerda «Cotización … — se vende a los precios cotizados; al completar la venta se convierte.»
3. Cobre normalmente. La cotización pasa al estado **Vendido**.

⚠ **Atención:** una cotización vencida no se puede vender: primero edítela para extender **Válido hasta**. Los precios de la cotización valen una sola vez, para su cliente y sus cantidades; las unidades adicionales se cobran al precio normal. Si el carrito ya contiene artículos, la aplicación pide reemplazarlos.


Registrar un gasto

La página **Gastos** lleva el control de los gastos de la tienda: suministros, transporte, reparaciones, alquiler…



La lista de gastos

1. En el menú, haga clic en **Gastos** y luego en **Nuevo gasto**.
2. Escriba la **Fecha**, el **Monto** y la **Descripción**.
3. Elija la **Categoría** y escriba el **Proveedor / beneficiario**.
4. Elija **Pagado con: Efectivo, Tarjeta, Transferencia bancaria** u **Otro**.
5. Para efectivo tomado de un cajón, elija la caja en **Desde la caja**. Deje **Fuera de caja** para la caja chica.
6. Escriba la **Referencia del recibo** y **Notas** si hace falta.
7. Haga clic en **Enviar** para mandarlo a aprobación, o en **Guardar borrador** para completarlo más tarde.



El formulario Nuevo gasto

⚠ **Atención:** la fecha de un gasto no puede estar en el futuro («La fecha del gasto no puede estar en el futuro»).

Un gasto por encima del umbral de aprobación de la tienda pasa al estado **enviado** y espera una aprobación. Por debajo del umbral, se aprueba automáticamente.

💡 **Consejo:** la pestaña **Categorías** crea sus categorías de gastos (electricidad, reparaciones…) con **Agregar categoría**, para los reportes.

💡 **Consejo:** un gasto pagado en gourdes se registra en gourdes: elija **HTG** junto al **Monto**. La aplicación lo convierte a dólares a la tasa de venta para los reportes y conserva el monto en gourdes. Pagado en efectivo en una caja, sale de los gourdes del cajón.

Aprobar, rechazar y pagar un gasto

Estados de un gasto: **borrador**, **enviado**, **aprobado**, **rechazado**, **pagado**.

Aprobar o rechazar

1. La persona encargada de las aprobaciones (gerente o contador) abre **Gastos** y ubica las filas **enviado**.
2. Hace clic en **Aprobar**, o en **Rechazar** indicando el **Motivo**.

> ⚠ **Atención:** un gasto debe ser aprobado por una persona distinta de la que lo registró o envió, aunque se trate del propietario. Si es su gasto, haga clic de todos modos en **Aprobar**: se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente** y otra persona autorizada escribe allí su **Correo electrónico del gerente**, su **Contraseña** (y su código de dos factores si hace falta) y luego hace clic en **Aprobar**. Es ella quien queda registrada como aprobadora.

Un gasto rechazado puede ser editado y enviado de nuevo por la persona que lo registró.


Pagar

1. En la fila del gasto **aprobado**, haga clic en **Pagar**.
2. En **Pagado desde la caja**, elija la caja de la que sale el dinero, o **Fuera de caja (caja chica)**.
3. Escriba una **Referencia del pago (opcional)**.
4. Haga clic en **Marcar como pagado**. El gasto pasa al estado **pagado**.

> ⚠ **Atención:** el efectivo pagado desde una caja se registra como una salida en el turno abierto de esa caja; sin turno abierto, el pago se rechaza. La salida aparecerá en el conteo de cierre del turno.

Conciliar las liquidaciones de tarjeta

La página **Liquidaciones de tarjeta** compara los informes de su banco o de su proveedor con los pagos con tarjeta cobrados en caja.



La página Liquidaciones de tarjeta

Importar un informe

1. En el menú, haga clic en **Liquidaciones de tarjeta**.
2. En **Importar un informe de liquidación**, elija el **Proveedor**.
3. Agregue una **Referencia del lote (opcional)**, por ejemplo «depósito 2026-09-21».
4. Elija el **Archivo CSV** recibido del proveedor (columnas de referencia, monto, comisiones y fecha).
5. Haga clic en **Importar**. Las líneas se concilian con los pagos por referencia y por monto.


Resolver lo que queda «Por conciliar»

- **Líneas de liquidación sin pago**: líneas del informe que ningún pago cubre. Elija el pago correspondiente y haga clic en **Conciliar y resolver**, o explique por qué no hay ninguno.
- **Pagos con tarjeta aún no liquidados**: pagos cobrados que todavía no cubre ningún informe. Haga clic en **Resolver**, escriba una **Nota** (por ejemplo «Lote del terminal cerrado con retraso») y luego confirme.

> **Consejo:** al final de la página, **Lotes importados** muestra los informes ya importados, con el número de líneas conciliadas, el bruto y las comisiones. **Terminal de pago por método de pago** indica qué terminal está vinculado a cada método.

La cola de revisión

La **Cola de revisión** lista las ventas aceptadas sin conexión que deben revisarse. La venta ya está registrada: se corrige la causa y luego se cierra el caso con una nota.



La cola de revisión

Tipo de caso	Qué pasó	Qué hacer
Vendido sin conexión por encima de las existencias	La caja vendió más de lo que había en existencias	Contar el estante, ajustar las existencias y luego cerrar
Descuento o precio sin conexión no aprobado	Descuento o precio cambiado sin conexión sin el permiso	Verificar con el cajero y luego cerrar
Enviada después del cierre de su turno de caja	La venta no está en el conteo	Verificar el dinero del turno y luego cerrar
Vendida sin conexión sin turno de caja abierto	No había ningún turno abierto	Asignar el dinero al turno correcto
Vendido sin conexión fuera de la autorización de la caja	Venta hecha después del fin de la autorización sin conexión	Verificar la caja y la venta
Caja reportada como perdida	Un equipo perdido tenía ventas sin enviar	Estimar las ventas perdidas y luego cerrar

1. En el menú, haga clic en **Cola de revisión.**

2. Mantenga el filtro **Abierto** para ver los casos por atender; elija un tipo si hace falta.
3. Haga clic en el número de venta para abrir la venta. Para un problema de existencias, haga clic en **Abrir inventario**.
4. Haga clic en **Cerrar caso** y escriba en **Nota** lo que se verificó (obligatorio).
5. Haga clic en **Marcar como resuelto** o en **Descartar (nada que hacer)**.

> **Consejo:** cada tipo lo atiende quien tiene el permiso: las existencias, quien ajusta el inventario; la caja, quien gestiona los turnos. Revise la cola todos los días.

Seguir los pedidos y sus anticipos

La página **Pedidos** lista los servicios preparados para clientes que pagaron un anticipo. Cada pedido muestra su **Total**, los **Anticipos pagados**, el **Saldo pendiente**, la fecha **Listo para el** y su estado: **En preparación**, **Listo**, **Retirado** o **Cancelado**.

1. Elija un estado (por defecto **Esperando al cliente**: en preparación o listo).
2. Busque por número de pedido, nombre o teléfono del cliente.
3. Haga clic en un pedido para ver sus líneas, cada anticipo (fecha, método, quién lo tomó) y su historial.

Desde un pedido puede **Imprimir** el recibo del pedido, **Agregar un anticipo**, **Editar detalles** (fecha de entrega y notas), **Marcar como listo** o **Cancelar el pedido**. El cliente lo retira en caja: **Pedidos** y luego **Retirar: cobrar el saldo**.

Dónde aparece el dinero

- **Sesión de caja**: un anticipo en efectivo es una entrada de efectivo de la sesión que lo tomó. Cada anticipo aparece en **Anticipos de pedidos** en la sesión y en el informe Z.
- **Informes**: el informe **Anticipos de pedidos** lista cada anticipo y reembolso. **Pagos por método** cuenta los anticipos cuando se pagan.
- **Ventas**: la venta se cuenta al retirar, por el total completo. Su línea **Anticipo pagado** no se vuelve a contar como dinero recibido.

Cancelar un pedido


Haga clic en **Cancelar el pedido**, escriba el motivo y elija **Devolver los anticipos** o **Retener los anticipos**. Cada anticipo se devuelve como se pagó, en la moneda entregada. Un reembolso en efectivo sale de una sesión abierta en una caja de la sucursal del pedido. Cancelar requiere el permiso «Cancelar pedidos y reembolsar o retener sus anticipos», o la aprobación de un gerente.

Nota: el personal de una sucursal solo ve los pedidos de sus sucursales. Los pedidos son para artículos sin control de inventario (servicios).

Reportes

Abrir y leer un reporte

La página **Reportes** (menú **Ventas**) está reservada a las personas con permiso para ver los reportes.



El reporte Ventas por día

Tema	Reportes
Ventas	Por día, por producto, por categoría, por cajero, por hora, por vendedor
Pagos e impuestos	Pagos por método, por moneda, resumen de impuestos, descuentos otorgados
Devoluciones y anulaciones	Devoluciones y reembolsos, ventas anuladas
Inventario	Valoración del inventario, existencias bajas, kárdex, conteos y ajustes, transferencias
Efectivo	Turnos y diferencias de caja
Compras	Compras, antigüedad de saldos de proveedores
Gastos	Gastos
Clientes	Puntos de fidelidad
Administración	Actividad del registro de auditoría

1. Haga clic en el reporte que desee en la lista de la izquierda (en el teléfono: en la lista **Informe** de arriba).
2. Elija el período (un informe se abre en **Hoy**): **Hoy**, **Ayer**, **Últimos 7 días**, **Últimos 30 días**, **Este mes**, o cambie directamente las fechas. La fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin, y un período abarca 400 días como máximo.

> **Nota:** los días son los de la tienda, en la zona horaria de la sucursal (o de la primera sucursal para todas las sucursales), desde donde consulte el informe. El panel y los informes de ventas, pagos, devoluciones, caja y clientes requieren el permiso para ver todas las ventas.

3. Elija una sucursal en **Todas las sucursales** si hace falta.
4. La tabla se muestra con una fila **Total. Generado el …** indica la hora del cálculo.

Algunos reportes muestran el estado actual (**Valoración del inventario**, **Existencias bajas**): el selector de fechas desaparece. La antigüedad de saldos de proveedores y la actividad del registro de auditoría cubren toda la tienda (filtro de sucursal desactivado). Para el **Kárdex**, elija primero un artículo.

> **Consejo:** cada monto se queda en su moneda: las monedas nunca se suman entre sí.

⚠ **Atención:** las columnas de costo, margen y valor al costo solo aparecen si su rol ve los costos, también en las exportaciones. Una cuenta limitada a ciertas sucursales solo ve las cifras de esas sucursales.

Guardar filtros

1. Ajuste el período, la sucursal y los parámetros.
2. Haga clic en **Guardar filtros**, escriba un **Nombre del filtro**, marque **Compartir con el equipo** si hace falta y luego haga clic en **Guardar**.
3. Para volver a usarlo, elíjalo en **Filtros guardados…**.

Un período relativo como «Últimos 7 días» sigue siendo relativo. Para eliminar uno de sus filtros, elíjalo y luego haga clic en la papelera.

Exportar un reporte (CSV, Excel, PDF)

Los botones de exportación aparecen en la parte superior del reporte si usted tiene el permiso **Exportar reportes**.

1. Abra el reporte y ajuste el período y la sucursal.
2. Haga clic en **CSV**, **Excel** o **PDF**.
3. El archivo se descarga con los mismos filtros que la pantalla.

💡 **Consejo:** **CSV** se abre en cualquier hoja de cálculo, **Excel** conserva el formato de los números, **PDF** es práctico para imprimir o enviar al contador.

Exportar en segundo plano (reportes grandes)

Para un reporte largo (un año completo), el archivo se prepara en el servidor mientras usted sigue trabajando.

1. Elija el formato en la pequeña lista (**Excel**, **CSV** o **PDF**).
2. Haga clic en **Exportar en segundo plano**.
3. Al final del reporte, **Exportaciones en segundo plano** muestra la tarea: **Generando el archivo…** y luego **Listo**.
4. Haga clic en **Descargar**. La papelera quita la exportación de la lista.

⚠ **Atención:** el archivo queda disponible 24 horas (**Disponible hasta el …**) y luego pasa a **Vencido**. Cada clic en **Descargar** crea un enlace válido por 15 minutos: si venció, vuelva a hacer clic.


La lista muestra sus exportaciones de los últimos 7 días; cada persona solo ve las suyas. En la página **Productos**, **Exportar CSV** y **Exportar Excel** exportan todo el catálogo.

Conciliación y resumen diario

Revisar la conciliación

La conciliación verifica que cada cifra coincida con los registros de origen: líneas de venta, pagos, movimientos de existencias, devoluciones y reembolsos.

1. Al final de la lista de reportes, haga clic en **Conciliación**.
2. Elija el período y, si hace falta, la sucursal.
3. Una franja verde indica **Todo cuadra para … venta(s) en este período**.
4. Cada control superado tiene una marca verde.



La conciliación

Si un control falla, lleva una cruz roja, y una tabla lista cada registro afectado (**Esperado**, **Encontrado**, **Detalle**).

> ⚠ **Atención:** un responsable debe examinar cualquier diferencia. Anote la referencia que se muestra y abra la venta o la devolución correspondiente.

Imprimir el resumen diario


El **Resumen diario (PDF)** resume el último día del período elegido (hoy por defecto).

1. Elija la sucursal si hace falta.
2. Al final de la lista de reportes, haga clic en **Resumen diario (PDF)**.
3. El PDF se descarga: imprímalo o archívelo.

Catálogo

La lista de productos y las etiquetas

La página **Productos** (menú **Catálogo**) muestra todo su catálogo: SKU, código de barras, categoría, impuesto, precio, existencias, tipo y estado. Requiere el permiso de gestionar productos (propietario, administrador, gerente, encargado de almacén).



La lista de productos

> **Nota:** una persona limitada a algunas sucursales (por ejemplo un cajero de una sola tienda) solo ve los productos que se venden en sus sucursales y los que se venden en todas. El propietario, el administrador y un gerente de toda la empresa (todas las sucursales) ven todo el catálogo. Las sucursales de un producto se eligen en su ficha, en la parte de sucursales (ninguna marcada: se vende en todas).

1. Escriba un nombre, un SKU o un código de barras en **Buscar por nombre, SKU o código de barras…**.
2. Si hace falta, filtre por **Categoría** (una categoría incluye sus subcategorías), **Tipo**, estado (**Activo**, **Inactivo**, **Descontinuado**), **Etiquetas** o **Sucursal**.
3. Elija el orden en **Ordenar por**: **Más recientes primero** o **Más antiguos primero** (fecha de creación), nombre, precio, existencias, categoría, SKU o **Modificados recientemente**. La elección se guarda en esta computadora.
4. Para exportar el catálogo, haga clic en **Exportar CSV** o **Exportar Excel**.

Un producto vendido sin existencias (un servicio, por ejemplo) muestra — en la columna Existencias y no aparece en el **Inventario**.

Cada fila tiene íconos a la derecha:

- el lápiz (**Editar**) abre la ficha del producto;
- las capas (**Variantes**) aparecen en los productos con variantes;
- la papelera roja (**Descontinuar**) retira el producto de la venta.

> ⚠ **Atención:** un producto nunca se elimina. **Descontinuar** lo pasa al estado **Descontinuado**: ya no se vende, pero se conserva su historial de ventas y de existencias.

En la parte superior de la página, otros botones abren: **Unidades** (productos por peso), **Atributos** (variantes) e **Imprimir etiquetas**.

Imprimir etiquetas de precio

1. Haga clic en **Imprimir etiquetas**.
2. Haga clic en **Agregar** junto a cada producto que desee y luego indique la cantidad de etiquetas.
3. Elija el **Idioma de las etiquetas** y luego haga clic en **Preparar … etiquetas**: las etiquetas se muestran como se imprimirán.
4. Haga clic en **Imprimir**.

Las etiquetas miden **1 × 1 pulgada**. Cada una muestra el nombre, el precio y el código de barras del código del producto (el SKU cuando el producto no tiene código de barras).


- **Con una impresora de etiquetas configurada en JodaPrint**, las etiquetas van directamente a ella, sin la ventana de impresión del navegador. El mensaje **… etiquetas enviadas a la impresora de etiquetas** lo confirma. Vea Hardware.
- **Sin ella**, se abre la ventana de impresión del navegador: elija allí la impresora de etiquetas y un papel de 1 × 1 pulgada.

> 💡 **Consejo:** un código hecho solo de dígitos se imprime con barras más gruesas, que los lectores leen más fácilmente. Un código muy largo no cabe en la etiqueta: se escribe sin código de barras.

> 💡 **Consejo:** en el teléfono, los productos se muestran como tarjetas, con los mismos botones.

Crear o modificar un producto

1. En la página **Productos**, haga clic en **Nuevo producto**.
2. Complete **Nombre** y **SKU** (su código interno, único).
3. Si hace falta, agregue una **Descripción** y un **Código de barras** (el impreso en el empaque).
4. Elija el **Tipo** (vea la tabla).
5. Escriba el **Precio de venta** y el **Costo unitario** (precio de compra, útil para los márgenes).
6. Elija la **Categoría** y la **Categoría de impuesto**. Deje **Tasa de impuesto predeterminada de la tienda** si el producto sigue la tasa normal.
7. Complete si hace falta **Marca**, **Fabricante**, **Unidad de medida** y **Etiquetas** (escriba una palabra y luego presione Enter).
8. En **Surtido por sucursal**, marque sucursales solo si el producto no se vende en todas.
9. Indique la **Existencia mínima** y el **Punto de reorden** para las alertas de existencias bajas.
10. Deje **Controlar existencias** marcado para un artículo físico; desmárquelo para un servicio. Marque **Controlar números de serie** para los equipos que se venden con un número.
11. Haga clic en **Crear producto**.



El formulario Nuevo producto

Tipo	Cuándo usarlo
Simple	Un solo artículo, un solo precio. El precio se escribe en la ficha.
Variable (con variantes)	El mismo producto en varias tallas o colores: cada variante tiene su SKU, su código de barras, su precio y sus existencias.
Compuesto (paquete)	Un lote o estuche que se vende como un solo artículo.

⚠ **Atención:** el tipo ya no se puede cambiar después de la creación. Para un producto variable o compuesto, el precio se escribe en las variantes después de guardar.

Consejo: si el dígito de control de un código de barras EAN o UPC es incorrecto, la aplicación le avisa.

Modificar un producto y agregar imágenes

1. Haga clic en el lápiz de la fila del producto.
2. Modifique los campos que desee. **Estado** cambia el producto a **Activo**, **Inactivo** o **Descontinuado**.

3. Abajo, en **Imágenes**, haga clic en **Agregar imágenes**: JPEG, PNG o WebP de 5 MB como máximo, 10 imágenes por producto.
4. Haga clic en la estrella de una imagen para convertirla en la imagen principal (listas y caja).
5. Haga clic en **Guardar cambios**.

> **Consejo:** las imágenes solo se pueden agregar después de la creación: primero cree el producto y luego vuelva a abrirlo.

Variantes, atributos y códigos de barras

Antes de crear variantes, revise sus atributos (Talla, Color…) con el botón **Atributos** en la parte superior de la página **Productos**. Cada atributo tiene un nombre, un código y una lista de opciones separadas por comas.

Gestionar las variantes

1. En la fila de un producto variable, haga clic en el ícono **Variantes** (las capas).
2. La ventana **Variantes de …** lista cada variante: atributos, SKU, código de barras, precio, costo, existencias y estado.
3. Para agregar una variante, haga clic en **Agregar variante**, complete la fila y luego confirme.
4. Para modificar una variante, haga clic en su lápiz.

Crear varias variantes a la vez

1. Haga clic en **Generar a partir de atributos**.
2. Haga clic en los valores que desee para cada atributo (se vuelven azules).
3. Escriba el **Precio de las nuevas variantes** y, si lo conoce, el **Costo unitario**.
4. Haga clic en **Vista previa** para ver las combinaciones y luego en **Crear variantes**.

> **Consejo:** cada combinación de los valores elegidos se convierte en una variante; las combinaciones que ya existen se ignoran.

Agregar códigos de barras a una variante

Una variante puede tener varios códigos de barras (empaque anterior y nuevo, por ejemplo).

1. En la ventana de variantes, haga clic en el ícono **Códigos de barras** (las barras verticales).
2. Escanee o escriba el código en **Escanee o escriba un código de barras.**
3. Haga clic en **Agregar**. La papelera quita un código.

> ⚠ **Atención:** un código de barras solo puede pertenecer a una variante. Al escanear cualquiera de sus códigos se encuentra la variante en la caja.

Unidades y productos vendidos por peso

Para vender arroz, azúcar, tela o combustible, primero cree una unidad con decimales.

1. En la página **Productos**, haga clic en **Unidades**.
2. Haga clic en **Nueva unidad.**
3. Escriba el **Nombre** (p. ej. Kilogramo) y el **Código** (p. ej. kg).
4. Marque **Permite cantidades decimales (p. ej. 1.25 kg)** y elija la cantidad de **Decimales**.
5. Haga clic en **Guardar unidad.**


Luego, en la ficha del producto:

1. Elija esta unidad en **Unidad de medida**. El precio escrito pasa a ser el precio por unidad (por kilo, por metro…).
2. Si una balanza imprime etiquetas, escriba su código de artículo en **PLU (código de balanza).**
3. Guarde el producto.

> 💡 **Consejo:** en la caja, el cajero escribe la cantidad pesada (p. ej. 1.250 kg). Las etiquetas de balanza (códigos de barras que empiezan por 20 a 29) se leen automáticamente si están configuradas (vea Etiquetas de balanza).

Organizar las categorías

Las categorías forman un árbol: una categoría principal (p. ej., Alimentos) puede contener subcategorías (p. ej., Bebidas). Organizan la caja y los reportes.



La página Categorías

1. En el menú, haga clic en **Categorías** y luego en **Nueva categoría**.
2. Escriba el **Nombre** y el **Código** (el código se usa en las importaciones CSV).
3. Elija una **Categoría principal**, o **Ninguna (nivel superior)** para una categoría principal.
4. Ajuste el **Orden** (0 aparece primero).
5. Deje marcada la casilla **Activa (se muestra en la caja y en los formularios de producto)**.
6. Haga clic en **Crear categoría**.

> **Consejo:** para modificar una categoría, haga clic en su lápiz. Desactivar una categoría la oculta en la caja sin afectar a los productos.

Vincular una categoría a sucursales

En la ficha de una categoría (nueva, o una existente con el lápiz), la parte **Sucursales** elige dónde se muestra:


- **ninguna marcada**: la categoría se muestra en todas las sucursales;
- **algunas marcadas**: solo el personal de esas sucursales la ve (cajeros, almacenistas de una sola tienda), en la administración y en la caja. El propietario, el administrador y un gerente de toda la empresa ven todas las categorías.

La columna **Sucursales** de la lista muestra el ajuste de cada categoría. En la caja, una categoría sin ningún producto vendido en la sucursal de la caja no se muestra.

> **Consejo:** una persona limitada a algunas sucursales solo puede vincular una categoría a sus propias sucursales.

Importar productos (Excel o CSV)

La importación crea o actualiza muchos productos a partir de un archivo de Excel (.xlsx) o un archivo CSV. Siempre ve los cambios antes de guardar. Se necesita el permiso **Importar productos desde CSV**.



La página Importar productos

1. En el menú, haga clic en **Importar**.
2. Haga clic en **Plantilla Excel** (o **Plantilla CSV**) para obtener un archivo con las columnas correctas.
3. Complete el archivo y guárdelo: como libro de Excel (.xlsx, solo se lee la primera hoja) o como CSV UTF-8. 5 000 filas y 2 MB como máximo.
4. Elija qué pasa con los **Productos existentes (mismo SKU)**: **Actualizar sus datos** o **Dejarlos sin cambios**.
5. Marque **Reemplazar también sus precios y costos** solo si el archivo contiene los nuevos precios.
6. Haga clic en **Elegir archivo** y seleccione su archivo de Excel o CSV.
7. Revise el resumen: **Productos nuevos**, **Actualizaciones**, **Sin cambios** y **Filas con errores**.

8. Corrija las filas con errores si hace falta y luego haga clic en **Importar N productos**.

Columnas principales:

- **sku** (obligatoria): reconoce los productos existentes;
- **name**: obligatoria para un producto nuevo;
- **category_code** y **tax_category_code**: códigos existentes;
- **price** y **cost**: solo productos simples, con punto decimal (p. ej. 4.50);
- **product_type**: simple, variable o composite;
- **status**: active, inactive o discontinued.


Consejo: una celda vacía deja el valor existente sin cambios.

Consejo: el formato antiguo de Excel (.xls) no se lee: en Excel, use **Guardar como › Libro de Excel (.xlsx)**. En la plantilla Excel todas las celdas son texto: los códigos conservan sus ceros iniciales.

Atención: la columna allow_backorder se ignora: nunca se permite vender con existencias por debajo de cero.

Las listas de precios

Una lista de precios reemplaza el precio base de algunos productos. La página **Listas de precios e impuestos** las reúne.



La página Listas de precios e impuestos

Tipo	Aplicación
Estándar	Se aplica automáticamente en la caja cuando está activa.
Promocional	Se aplica automáticamente, por lo general durante un tiempo limitado (rebajas).
Mayoreo	Para los clientes de un grupo que la tiene como lista predeterminada.
Miembro	Para los clientes de un grupo que la tiene como lista predeterminada.

Crear una lista

1. Haga clic en **Nueva lista de precios**.
2. Ingrese el **Nombre** y el **Código**.
3. Elija el **Tipo**, la **Moneda** y la **Sucursal** (o **Todas las sucursales**).
4. Ajuste la **Prioridad:** la más alta prevalece si se aplican varias listas.
5. Indique **Válido desde** y **Válido hasta** (déjelos vacíos para empezar de inmediato o sin fecha de fin).
6. Haga clic en **Crear lista de precios**.

⚠ **Atención:** la fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio («Debe ser posterior a la fecha de inicio») y no puede estar en el pasado («La fecha de fin no puede estar en el pasado»).

Ingresar los precios

1. Haga clic en la fila de la lista en la tabla.
2. Haga clic en **Agregar productos** y elija los productos o variantes.
3. Ingrese el **Precio de lista**. Indique una **Cant. mín.** si el precio solo vale a partir de cierta cantidad.
4. Haga clic en **Guardar precios**.

> **Consejo:** los productos que no están en una lista conservan su precio base. Elija una lista como **Lista de precios predeterminada** de un grupo de clientes: la caja la aplica automáticamente en cuanto se elige un cliente del grupo. Los precios a partir de una cantidad mínima todavía no se aplican en la caja.

Las categorías de impuesto


Las categorías de impuesto permiten gravar ciertos productos con otra tasa (alimentos, productos exentos…).

1. En el menú, haga clic en **Listas de precios e impuestos**.
2. Baje hasta **Categorías de impuesto** y haga clic en **Nueva categoría de impuesto**.
3. Escriba el **Código**, el **Nombre** y elija la **Tasa de impuesto**. Elija **Ninguno (exento de impuesto)** para un producto sin impuesto.
4. Guarde y luego asigne esta categoría a los productos correspondientes en su ficha.

> **Consejo:** un producto sin categoría de impuesto usa la tasa predeterminada de la tienda. Las tasas en sí se configuran en Tasas de impuesto.

Crear un descuento o un código promocional

La página **Descuentos** reúne las promociones y los códigos promocionales que se pueden usar en la caja: tipo, valor, número de usos y vigencia.



La lista de descuentos

1. Haga clic en **Nuevo descuento**.
2. Escriba el **Nombre** y el **Código**. El cajero escribe este código en la caja; se guarda en mayúsculas.
3. Elija el **Tipo**: **Porcentaje de descuento**, **Monto fijo de descuento** o **Compre X y lleve Y gratis**.
4. Elija **Se aplica a**: **Todo el carrito**, **Productos específicos** o **Categorías específicas**.
5. Escriba el valor: porcentaje, monto, o **Cantidad comprada** y **Cantidad gratis**.
6. Si es necesario, fije una **Compra mínima**, un **Descuento máximo** y un **Límite de uso**.
7. Ajuste la **Prioridad**: los descuentos con mayor prioridad se aplican primero.
8. Indique las fechas **Válido desde** y **Válido hasta**.
9. Haga clic en **Crear descuento**.

⚠ **Atención:** la fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio y no puede estar en el pasado. Un descuento cuya fecha de fin ya pasó deja de aceptarse en la caja, aunque su estado siga siendo **Activo**.

💡 **Consejo:** los descuentos manuales que da el cajero (sin código) están limitados por la configuración de la tienda; por encima de ese límite, un gerente debe aprobar.


Inventario

Consultar las existencias y detectar existencias bajas

Todas las tareas de inventario se hacen en **Administración** > **Inventario**. Las pestañas son **Existencias**, **Movimientos**, **Conteos**, **Transferencias**, **Antigüedad de saldos** y **Valoración**. El almacenista, el gerente, el administrador y el propietario tienen acceso; un cajero solo consulta las existencias en la caja.

La pestaña **Existencias** muestra, para cada producto y cada ubicación, las cantidades **En existencia**, **Reservado**, **Disponible** y **En tránsito**, con las fechas del **Último conteo** y de la **Última recepción**.

> **Consejo:** los productos vendidos sin existencias (servicios como la impresión) no aparecen aquí: desmarque el seguimiento de existencias en el producto para dejarlo fuera de existencias, conteos y alertas de existencias bajas.



La pestaña Existencias

1. Escriba un nombre, un SKU o un código de barras en la búsqueda.
2. Elija una ubicación en **Todas las ubicaciones** para ver una sola tienda o un solo almacén.
3. Marque **Solo vendibles** para ocultar las ubicaciones no vendibles (cuarentena, dañado).

> **Consejo:** solo se pueden vender las existencias de una ubicación vendible. Las existencias en cuarentena o dañadas se guardan aparte y llevan una etiqueta amarilla.

Detectar existencias bajas

Un producto tiene existencias bajas cuando su cantidad llega a su **Existencia mínima** (ficha del producto) o baja de ella.

1. Marque **Solo existencias bajas.** Las filas afectadas llevan la etiqueta roja **Bajo.**
2. Pida esos productos (vea Reabastecimiento).


> **Consejo:** la aplicación revisa las existencias con regularidad y envía una alerta a la campana por cada ubicación con existencias bajas. La alerta desaparece cuando se reponen las existencias.

> **Consejo:** abierta desde una notificación de **Existencias bajas,** la lista muestra solo ese producto, con la etiqueta **Producto: …** encima. Haga clic en la **×** de esa etiqueta para ver de nuevo todos los productos.

Recibir mercancía sin orden de compra

Use esta función para una entrega sin orden de compra. Para un pedido a un proveedor, use Recibir una entrega.

1. En la pestaña **Existencias,** haga clic en **Recibir mercancía.**
2. Elija la **Ubicación** que recibe la mercancía.
3. Escriba la **Referencia del proveedor** (factura o nota de entrega) y, si hace falta, **Notas.**
4. Busque cada producto en **Productos** y haga clic en **Agregar.**
5. Escriba la cantidad en **Buen estado,** la cantidad **Dañado** y el **Costo unitario.**
6. Haga clic en **Recibir mercancía.**



La ventana Recibir mercancía

> **Consejo:** el costo unitario ingresado actualiza el costo del producto (promedio ponderado o FIFO, según el método de la tienda). Las unidades dañadas van a la ubicación de cuarentena o de artículos dañados del almacén; si no tiene ninguna, se crea una ubicación no vendible **Damaged**. Las devoluciones que llegan dañadas también van allí.


Corregir las existencias, ver los movimientos y verificar el inventario

Corregir las existencias (ajuste)

Un ajuste corrige las existencias después de una rotura, un robo, un vencimiento o un error de conteo.

1. En la pestaña **Existencias**, haga clic en **Contar / ajustar**.
2. Elija la **Ubicación** y el **Motivo: Conteo de inventario (reconteo)**, **Dañado**, **Robo / pérdida**, **Vencido** u **Otro**.
3. Elija el **Modo: Fijar la cantidad contada** (se calcula la diferencia) o **Agregar / quitar cantidad** (+5 para agregar, -2 para quitar).
4. Explique el motivo en **Notas**.

5. Agregue los productos, escriba las cantidades y luego haga clic en **Guardar ajuste**.



La ventana Contar / ajustar

> ⚠ **Atención:** las existencias nunca pueden quedar en negativo. Si quita más de lo que hay en existencia, el ajuste se rechaza y se indica la cantidad disponible. Esta regla también se aplica a las ventas, las transferencias y la importación.

> 💡 **Consejo:** los ajustes requieren el permiso **Ajustar existencias.** Cada uno recibe un número (ADJ-...) visible en la pestaña **Movimientos.**

Consultar los movimientos

La pestaña **Movimientos** muestra los últimos 200 movimientos: ventas, devoluciones, recepciones, transferencias, ajustes y conteos. Filtre por ubicación; cada fila indica el **Tipo**, la **Cantidad** (+ entrada, − salida), la **Referencia** y las **Notas**. Este historial es la referencia oficial.

Verificar y reconstruir las existencias


1. En **Movimientos**, haga clic en **Verificar existencias**.
2. Elija el **Alcance**: **Toda la tienda** o una ubicación.
3. Haga clic en **Verificar (simulación)**: no se modifica nada.

4. Si todo está bien: **Todo coincide con el historial. No hay nada que corregir.**
5. Si no, revise las diferencias y luego haga clic en **Aplicar correcciones**.

> ⚠ **Atención: Aplicar correcciones** reemplaza las cantidades guardadas por las del historial. Reserve esta acción al gerente o al administrador.

Transferir existencias entre ubicaciones

Una transferencia mueve existencias de una ubicación a otra (del almacén a una sucursal, por ejemplo). Pasa por tres etapas: borrador, despacho, recepción.



La pestaña Transferencias

Crear la transferencia

1. Haga clic en la pestaña **Transferencias** y luego en **Nueva transferencia**.
2. Elija la ubicación de **Origen** y la ubicación de **Destino**.
3. Agregue los productos y escriba la **Cantidad** de cada uno, con **Notas** si hace falta.
4. Haga clic en **Guardar borrador**.

> 💡 **Consejo:** un borrador no mueve las existencias. Todavía puede **Editar** o cancelarlo (**Cancelar transferencia**).

Despachar

1. Haga clic en la fila de la transferencia para abrirla.
2. Si aparece el botón **Enviar para aprobación**, haga clic en él y espere a que un gerente haga clic en **Aprobar**.
3. Haga clic en **Despachar…** y escriba en **Ahora** las unidades que salen.
4. Marque **Este es el último despacho** si el resto nunca se enviará.
5. Haga clic en **Despachar**. Las unidades salen del origen y pasan a **En tránsito**.

Recibir en el destino


1. A la llegada, abra la transferencia y haga clic en **Recibir…**.
2. Escriba las cantidades llegadas en **Buen estado**, **Dañado** y **Faltante**.
3. Haga clic en **Recibir**. La transferencia pasa al estado **Recibido**; su **Historial** guarda cada etapa.

⚠ **Atención:** las unidades faltantes siguen en tránsito hasta que se encuentren. Si se perdieron, haga clic en **Dar de baja faltantes** e indique el motivo.

⚠ **Atención:** en **Configuración de transferencias**, el gerente elige cuándo una transferencia debe aprobarse antes del despacho: **Nunca**, **Por encima de un valor** o **Siempre**. La persona que pidió la transferencia no puede aprobarla ella misma. La **Tolerancia de recepción excedente (%)** fija cuántas unidades de más se pueden recibir sin aprobación.

Hacer un inventario (conteo)

Un conteo compara las existencias reales con las existencias registradas, para toda una ubicación o una sola categoría.



La pestaña Conteos

Comenzar

1. Haga clic en la pestaña **Conteos** y luego en **Nuevo conteo**.
2. Elija la **Ubicación** y una **Categoría** (o **Todos los productos**).
3. Deje marcado **Conteo a ciegas**: quienes cuentan no ven las cantidades esperadas.
4. Agregue **Notas** y haga clic en **Iniciar conteo**.

> **Consejo:** las cantidades esperadas se congelan al comenzar. Puede seguir vendiendo durante el conteo: esas ventas no cuentan como diferencias.

Registrar y enviar

1. Abra el conteo (estado **Conteo en curso**).
2. Escriba la cantidad en **Contado** y, si hay diferencia, un **Motivo**. Deje vacía una línea no contada: no se ajustará.
3. Haga clic en **Guardar conteos** para continuar más tarde, o en **Enviar conteo**.

La aplicación muestra las diferencias, las unidades de más o de menos y el valor neto.

> **Atención:** si todas las diferencias quedan dentro de la tolerancia de la tienda, el conteo se registra de inmediato. Si no, pasa a **Requiere aprobación**: una persona distinta de quien contó, con el permiso **Aprobar diferencias de conteo de inventario**, debe validarlo.

Aprobar (gerente)

1. Abra el conteo en **Requiere aprobación** y revise cada diferencia y su motivo.
2. Haga clic en **Aprobar y registrar** para corregir las existencias, o en **Devolver** para que se vuelva a contar.

Cancelar conteo lo detiene sin modificar nada.


Antigüedad y valoración del inventario

Antigüedad

La pestaña **Antigüedad de saldos** clasifica las existencias por antigüedad (0 a 30 días, 31 a 60 días… más de 180 días) con su valor. Úsela para detectar los productos que no se venden y planear una promoción.

Valoración

La pestaña **Valoración** la ven las personas que pueden ver los costos y ajustar las existencias o administrar la configuración.



La pestaña Valoración

- **Método de costeo**: **Promedio ponderado** o **FIFO** (primero en entrar, primero en salir). El botón **Cambiar a FIFO…** o **Cambiar a promedio ponderado…** cambia el método.

- **Revaluar un producto**: corrige el costo unitario de un producto (error en el precio de compra). Las cantidades no cambian.

Para revaluar:

1. Haga clic en **Revaluar…** y luego en **Elegir** junto al producto.
2. Escriba el **Nuevo costo unitario** y el **Motivo (obligatorio)**.
3. Confirme. La diferencia de valor se registra como una revaluación y queda en el registro.


> ⚠ **Atención:** cambiar el método de costeo es una decisión contable. Hable antes con su contador.

Compras

Gestionar los proveedores

Todo el ciclo de compras se hace en **Administración** > **Compras.** Las pestañas visibles dependen de sus permisos: **Órdenes de compra**, **Proveedores**, **Reorden**, **Devoluciones a proveedores** (encargado de almacén, gerente…); **Facturas**, **Pagos**, **Cuentas por pagar** (gerente, administrador, propietario).

La pestaña **Proveedores** lista sus proveedores con su contacto, sus condiciones de pago, su moneda y su estado.




La pestaña Proveedores

1. Haga clic en **Nuevo proveedor**.
2. Escriba el **Código** y el **Nombre**, y luego el **Correo electrónico**, el **Teléfono** y el **Número de identificación fiscal.**
3. Indique las **Condiciones de pago (días netos)**, por ejemplo 30.
4. Indique el **Plazo de entrega (días):** fija la fecha prevista de las nuevas órdenes.
5. Escriba la **Moneda** (USD, HTG…); vacía = moneda de la tienda.
6. Complete la **Dirección**, la **Ciudad** y los **Contactos** (**Agregar contacto**).
7. Haga clic en **Guardar proveedor**.

⚠ **Atención:** un proveedor **Inactivo** o **Bloqueado** ya no puede recibir nuevas órdenes de compra.

Consejo: el botón **Productos** de un proveedor registra, para cada producto, el código del proveedor, el último costo, la cantidad mínima de pedido y si es el proveedor **Preferido**. Esta información se usa para la reposición.

Crear y hacer aprobar una orden de compra



La pestaña Órdenes de compra

Crear el borrador

1. En **Órdenes de compra**, haga clic en **Nueva orden**.
2. Elija el **Proveedor** y la ubicación **Entregar en**.
3. Revise la **Entrega prevista** (calculada con el plazo del proveedor; no puede estar en el pasado).
4. Busque cada producto y haga clic en **Agregar**. Escriba la **Cantidad** y el **Costo unitario** y, si hace falta, un descuento (**Desc. %**) o un **Impuesto**.
5. Complete el **Impuesto de la orden**, el **Envío** (gastos de transporte) y la **Referencia del proveedor**.
6. Agregue **Notas (impresas en la orden)**.

7. Haga clic en **Guardar borrador**.

Enviar y hacer aprobar

1. Abra la orden haciendo clic en su fila y luego haga clic en **Enviar**.
2. Por debajo del umbral de aprobación de la tienda, la orden se aprueba automáticamente. Por encima, pasa a **Requiere aprobación**.

> ⚠ **Atención:** una orden por encima del umbral debe ser aprobada por una persona distinta de quien la creó, con el permiso **Aprobar órdenes de compra**. Ni siquiera el propietario puede aprobar su propia orden.

Para aprobar: el gerente abre la orden desde su cuenta y hace clic en **Aprobar**; o, si está presente, el creador hace clic en **Aprobar** y el gerente escribe sus credenciales en la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**.

> 💡 **Consejo: Devolver** regresa la orden a borrador con un motivo. Después de la aprobación, haga clic en **Marcar como emitida** cuando la orden se envíe al proveedor. **Imprimir** genera la orden en PDF o en papel.

> 💡 **Consejo:** un pedido está en la moneda del proveedor (por ejemplo HTG). Al recibirlo, los costos en gourdes entran al inventario convertidos a dólares a la tasa de venta.

Recibir una entrega de proveedor

1. Abra la orden de compra en estado **Emitido** o **Recibido parcialmente**.
2. Haga clic en **Recibir mercancía**.
3. En **Recibido ahora**, escriba las unidades que llegaron en buen estado.
4. En **Dañado**, escriba las unidades dañadas. Marque **Aceptar en existencias** solo si se las queda.
5. Revise el **Costo unitario** y escriba el **Número de remisión / factura**.
6. Haga clic en **Recibir**.

> ⓘ **Nota:** un **Costo unitario** que se aleja más de un 10 % del costo del pedido requiere a alguien con **Aprobar órdenes de compra**.


Si no llegó todo, la orden pasa a **Recibido parcialmente**: el resto se recibirá en la próxima entrega. Cada recepción recibe un número (GRN-…) visible en **Recepciones de mercancía**.

⚠ **Atención:** recibir más de la cantidad pedida solo se acepta dentro de la tolerancia de la tienda. Si se supera, una persona con el permiso **Aprobar órdenes de compra** debe autorizarlo.

Consejo: si el proveedor nunca entregará el resto, haga clic en **Cierre parcial** e indique el motivo. Para una entrega sin orden de compra, use **Recepción sin orden** en la pestaña **Órdenes de compra** (permiso específico).

Registrar una factura de proveedor

La factura se compara con la orden de compra y con las cantidades recibidas (conciliación de tres vías).



La pestaña Facturas

1. Haga clic en la pestaña **Facturas** y luego en **Nueva factura**.
2. Elija el **Proveedor** y el **Tipo** (**Factura** o **Saldo inicial**).
3. Escriba el **Número de factura del proveedor** y la **Fecha de la factura** (no puede ser futura).
4. Deje la **Fecha de vencimiento** vacía para usar las condiciones del proveedor; si no, no puede ser anterior a la fecha de la factura.
5. Elija la **Orden de compra**: se muestran sus líneas recibidas. Marque las líneas facturadas y revise cantidades y precios.

6. Para cargos fuera de la orden (transporte…), haga clic en **Agregar una línea**.
7. Haga clic en **Guardar factura**.

La ficha de la factura muestra la **Diferencia de precio** y la **Diferencia de cant.** con respecto a la orden, y luego el **Saldo pendiente**.

⚠ **Atención:** una factura sin diferencias (o dentro de la tolerancia) se aprueba de inmediato. Si las supera, queda en **Requiere aprobación**: una persona distinta de quien la registró debe hacer clic en **Aprobar**. Solo se puede pagar una factura aprobada.

💡 **Consejo:** una factura incorrecta no se elimina: haga clic en **Anular factura** e indique el motivo.

Pagar a un proveedor y seguir las deudas


Pagar a un proveedor

1. Haga clic en la pestaña **Pagos** y luego en **Nuevo pago**.
2. Elija el **Proveedor**.
3. Escriba el **Monto**, la **Fecha** (no puede ser futura) y el **Método** (**Efectivo**, **Transferencia bancaria**, **Cheque**, **Tarjeta**, **Dinero móvil** u **Otro**).
4. Escriba la **Referencia** (número de cheque o de transferencia).
5. En **Aplicar a facturas**, escriba el monto pagado para cada factura, o haga clic en **Las más antiguas primero**.
6. Haga clic en **Registrar pago**.

💡 **Consejo:** un pago puede ser parcial. Lo que no se aplica queda a cuenta con el proveedor y se aplica más tarde con **Aplicar**. **Nueva nota de crédito** registra una nota de crédito recibida del proveedor.

Seguir las deudas con proveedores

La pestaña **Cuentas por pagar** muestra lo que usted debe a cada proveedor, clasificado por atraso: **Aún no vencido**, **1–30 días**, **31–60 días**, **61–90 días**, **Más de 90 días**.



La pestaña Cuentas por pagar

1. Cambie la fecha **Antigüedad de saldos al** si hace falta.
2. Haga clic en un proveedor para abrir su **Estado de cuenta**: facturas, notas de crédito y pagos con el saldo acumulado.
3. Haga clic en **Imprimir** para imprimir el estado de cuenta.

> **Consejo:** puede pagar a un proveedor en otra moneda que la suya. Elija la moneda junto al **Monto**: los gourdes pagados sobre una deuda en dólares se convierten a la tasa de venta; los dólares pagados sobre una deuda en gourdes se convierten a la tasa de compra. La línea debajo del monto indica lo que se liquida.


Devolver mercancía a un proveedor

1. Haga clic en la pestaña **Devoluciones a proveedores** y luego en **Nueva devolución**.
2. Elija el **Proveedor** y luego la **Recepción** de origen.
3. En la columna **Devolución**, escriba la cantidad de unidades devueltas (como máximo la cantidad de **Se puede devolver**).
4. Indique el **Motivo** y, si el proveedor le dio uno, el número de **Autorización de devolución (RMA)**.
5. Haga clic en **Registrar devolución**.

> **Consejo:** las unidades devueltas salen de las existencias de la ubicación de recepción. Se crea automáticamente una nota de crédito del proveedor por su valor, que reduce lo que usted debe.

Preparar un pedido de reposición

La pestaña **Reorden** lista los productos cuyas existencias están por debajo del **Punto de reorden**, con la cantidad ya pedida y una cantidad sugerida.



La pestaña Reorden


1. Elija la ubicación en **Existencias en.**
2. Ajuste la cantidad de cada producto en la columna **Orden.**
3. Haga clic en **Crear orden de compra en borrador:** se crea un borrador para el proveedor preferido.
4. Revíselo y envíelo en la pestaña **Órdenes de compra.**

> **Consejo:** un producto sin proveedor aparece en **Aún sin proveedor.** Agréguelo a un proveedor (botón **Productos** del proveedor) para poder pedirlo desde aquí.

Clientes

Buscar y crear un cliente

La página **Administración** > **Clientes** está reservada a las personas que pueden modificar clientes (propietario, administrador, gerente). Los cajeros buscan y agregan clientes desde la caja. Las pestañas son **Clientes**, **Posibles duplicados**, **Grupos** y **Campos personalizados**.



La lista de clientes


Buscar

1. Escriba un nombre, un código, un correo electrónico o un teléfono en la búsqueda.
2. Si es necesario, filtre por estado (**Activo**, **Inactivo**, **Bloqueado**) o por grupo.
3. La tabla muestra el grupo, los **Puntos** y la fecha de la **Última compra**.
4. Haga clic en el ojo para abrir la ficha, o en el lápiz para modificarla.

Crear un cliente

1. Haga clic en **Nuevo cliente**.
2. Elija el **Tipo**: **Persona física** o **Empresa**. Deje el **Código** vacío: se creará automáticamente.
3. Escriba **Nombre**, **Apellido** (o el nombre de la empresa), **Correo electrónico** y **Teléfono**. La fecha de nacimiento, opcional, no puede ser futura ni anterior a 1900.

4. Para un cliente con crédito, escriba el **Límite de crédito** y las **Condiciones de pago (días)**.
5. Elija el **Grupo** del cliente (sus precios de grupo se aplicarán en la caja).
6. En **Consentimiento de marketing**, marque **Acepta correos electrónicos de marketing** y/o **Acepta SMS de marketing** solo si el cliente está de acuerdo, y luego indique **¿Cómo se otorgó el consentimiento?**.
7. Haga clic en **Crear cliente**.




El formulario Nuevo cliente

⚠ **Atención:** nunca envíe mensajes publicitarios a un cliente que no haya dado su consentimiento. Cada cambio de consentimiento queda fechado y guardado en el **Historial** del consentimiento.

Consejo: si ya existe un cliente con el mismo correo electrónico o teléfono, la aplicación le avisa antes de crearlo.

La ficha del cliente (notas, direcciones, campos personalizados)

La ficha tiene cinco pestañas: **Detalles**, **Cuenta** (según sus permisos), **Direcciones y contactos**, **Notas** y **Actividad**.



La ficha de un cliente

- **Detalles**: datos de contacto, saldo, límite de crédito, grupo, consentimiento de marketing, puntos de lealtad y **Compras recientes**.
- **Cuenta**: la cuenta de crédito.
- **Direcciones y contactos**: direcciones de **Facturación** o de **Envío** y personas de contacto (útil para una empresa).
- **Actividad**: el historial completo (ventas, pagos, puntos, notas).

> **Consejo:** la fecha de nacimiento, el número fiscal y la dirección solo son visibles para las personas que gestionan los clientes o ven los saldos.

Agregar una nota interna

1. Abra la pestaña **Notas**.
2. Escriba la nota. Nunca se muestra al cliente.

3. Elija quién puede verla: **Todos los que pueden ver clientes** o **Solo gerentes**.
4. Haga clic en **Agregar nota**.

Campos personalizados

La pestaña **Campos personalizados** de la página **Clientes** agrega su propia información sobre los clientes (contacto preferido, talla…):

1. Haga clic en **Nuevo campo**.
2. Escriba la **Etiqueta** (la **Clave** se crea sola si la deja vacía) y elija el **Tipo**. Para una lista, indique las **Opciones** separadas por comas.
3. Marque **Obligatorio** si es necesario y ajuste el **Orden**.
4. Haga clic en **Crear campo**. Aparece en el formulario y en la ficha de cada cliente; cámbielo a **Oculto** para esconderlo sin eliminarlo.

Ajustar los puntos de lealtad de un cliente

Los clientes ganan puntos con cada compra y pueden usarlos para pagar en la caja. Las reglas se configuran en Programa de lealtad.


Para corregir un saldo (error, cortesía comercial):

1. Abra la ficha del cliente, pestaña **Detalles**, sección **Puntos de lealtad**.
2. Escriba el número de puntos que desea agregar (p. ej., 50) o quitar (p. ej., -50).
3. Escriba el **Motivo (obligatorio)**.
4. Haga clic en **Ajustar**.

⚠ **Atención:** los puntos valen dinero. Solo las personas que pueden ajustar las cuentas de clientes (propietario, administrador, gerente) los modifican; para los demás, se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente**. Cada ajuste queda registrado.

Cuentas de crédito de clientes y pagos

Un cliente con crédito puede comprar «a cuenta» y pagar más tarde, dentro de su límite de crédito. La página **Cuentas de cliente** requiere el permiso para ver los saldos.



Los saldos de clientes por antigüedad

Ver todos los saldos

1. En el menú, haga clic en **Cuentas de cliente**.
2. La pestaña **Antigüedad de saldos** muestra los clientes que deben dinero, ordenados por atraso.
3. Elija **Con saldo** o **Todas las cuentas**.

> **Consejo:** dé prioridad al cobro de las columnas de 61 a 90 días y de más de 90 días.

La cuenta de un cliente

1. Abra la ficha del cliente, pestaña **Cuenta**.
2. Lea el **Saldo**, el **Límite de crédito**, el **Crédito disponible** y las **Condiciones de pago**.
3. La tabla por antigüedad muestra lo **Al corriente** y luego los atrasos de **1-30 días**, **31-60 días**, etc.
4. Los **Movimientos de la cuenta** muestran cada venta a cuenta y cada pago.

> **Consejo:** marque **Bloqueo de crédito (sin nuevas ventas a cuenta)** en la ficha de un cliente que no paga.

Recibir un pago en la cuenta

1. En la pestaña **Cuenta**, haga clic en **Recibir un pago**.
2. Escriba el **Monto**, elija **Pagado con** y, si es necesario, una **Referencia**.
3. Para efectivo, elija la **Caja**: el pago entra en su turno abierto.
4. Haga clic en **Registrar pago**.

El pago cuenta en el informe **Pagos por método** (solo todas las sucursales).

> ⚠ **Atención:** un pago que no es en efectivo de más de 500 y que liquida una deuda requiere la aprobación de una segunda persona. **Ajustar saldo** (+ el cliente debe más, − debe menos, motivo obligatorio) está reservado al gerente o al administrador.


Imprimir un estado de cuenta

1. En **Cuenta**, sección **Estado de cuenta**, elija las fechas **Desde** y **Hasta** (la fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin).
2. Haga clic en **Mostrar estado de cuenta**: **Saldo inicial**, operaciones, **Saldo final**.
3. Haga clic en **Imprimir** (o guárdelo en PDF) y entréguelo al cliente.

> 💡 **Consejo:** un cliente puede pagar su cuenta en gourdes. En **Recibir pago**, elija **HTG** junto al monto y escriba el monto en gourdes: la aplicación muestra su valor en dólares a la tasa de venta, y ese valor se descuenta del saldo. En efectivo, los gourdes van a los gourdes del cajón.

Los grupos de clientes

Los grupos (Minorista, VIP, Mayoristas…) reúnen a los clientes que tienen las mismas condiciones.




La pestaña Grupos

1. En **Clientes**, haga clic en la pestaña **Grupos** y luego en **Nuevo grupo**.
2. Escriba el **Código** y el **Nombre**.
3. Elija una **Lista de precios predeterminada** y un **Descuento %** si es necesario.
4. Indique las **Condiciones de pago (días)** para las ventas a cuenta del grupo.
5. Haga clic en **Crear grupo**.
6. Para poner a un cliente en el grupo, modifique su ficha y elija el **Grupo**.

⚠ **Atención:** en cuanto se elige en la caja a un cliente del grupo, la lista de precios y el descuento del grupo se aplican automáticamente, sin aprobación. El descuento aparece en el carrito y en el recibo con el nombre «Descuento de grupo». Quitar al cliente restablece los precios normales (vea Precios y descuento de grupo).

Fusionar clientes duplicados

1. En **Clientes**, haga clic en la pestaña **Posibles duplicados**.
2. La aplicación propone pares (mismo correo electrónico, mismo teléfono o nombre parecido).
3. Haga clic en **Revisar y fusionar**, elija la ficha que desea conservar y luego confirme.



La pestaña Posibles duplicados


> **Consejo:** la fusión conserva una sola ficha, traslada el historial de compras, suma los puntos y los saldos, y conserva ambos historiales de consentimiento. Se necesita el permiso **Fusionar clientes duplicados**.

Tarjetas de regalo y crédito en tienda (administración)

- Una **Tarjeta de regalo** se vende en la caja (vea Vender y usar una tarjeta de regalo).
- Un **Crédito en tienda** se crea, por ejemplo, cuando una devolución se reembolsa como crédito en tienda; el cliente lo usa como medio de pago.

Para consultar o corregir una tarjeta o un crédito en tienda:

1. En el menú, haga clic en **Cuentas de cliente** y luego en la pestaña **Tarjetas de regalo y crédito en tienda**.
2. Filtre por tipo o escriba los 4 últimos caracteres de la tarjeta.
3. Haga clic en **Ajustar** en la fila deseada.
4. Escriba el monto (+25.00 para agregar, -10.00 para quitar) y el **Motivo**.
5. Haga clic en **Ajustar**.



La pestaña Tarjetas de regalo y crédito en tienda

> ⚠ **Atención:** toda carga de más de 500 en una tarjeta de regalo o un crédito en tienda requiere la aprobación de una segunda persona, aunque usted tenga el permiso: se abre la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente.**

> 💡 **Consejo:** las tarjetas vencen después del número de meses definido en Configuración general (**Las tarjetas de regalo vencen después de (meses)**).

Anonimizar un cliente (derecho de supresión)

Si un cliente pide que se borren sus datos personales, puede anonimizarlo.

1. Abra la ficha del cliente.
2. Al final de la ficha, haga clic en **Anonimizar**.
3. Lea la confirmación: el nombre, los datos de contacto, las direcciones y las notas se borrarán definitivamente.
4. Confirme con **OK**, o haga clic en **Cancelar** para no hacer nada.

La ficha queda inactiva y muestra **Este cliente fue anonimizado el …**. Las ventas y el historial de la cuenta se conservan para la contabilidad.


> ⚠ **Atención:** la anonimización es definitiva. Se rechaza mientras el cliente deba dinero o tenga un saldo a su favor. Se necesita el permiso para gestionar clientes.

Personal

Administrar los empleados

Un **Empleado** es una persona que trabaja para la tienda (puesto, sucursales, horas). Un **Usuario** es una cuenta para iniciar sesión con un rol (vea Agregar un usuario). Un empleado puede tener una cuenta o no: una persona de limpieza tiene una ficha para sus horas, un cajero tiene ambas, vinculadas.

> ⚠ **Atención:** la página **Empleados** requiere el permiso para administrar empleados (propietario, administrador, gerente). Para vincular una cuenta de usuario también se necesita el permiso **Administrar cuentas del personal.**



La lista de empleados

Agregar un empleado

1. Haga clic en **Agregar empleado**.
2. Complete **Nombre** y **Apellido** (obligatorios).
3. Si hace falta, complete **Puesto**, **Código de empleado** (único), **Teléfono**, **Correo electrónico** y **Fecha de contratación** (como máximo un año por adelantado).
4. En **Cuenta de usuario**, elija la cuenta con la que la persona inicia sesión, o **Sin cuenta**.
5. En **Sucursales**, marque las sucursales donde trabaja la persona y elija la **Principal**.

6. Agregue **Notas (opcional)** y luego haga clic en **Guardar**.

> ⚠ **Atención:** una cuenta de usuario solo puede estar vinculada a un empleado. Un gerente limitado a ciertas sucursales solo puede asignar un empleado a sus sucursales.

Buscar y editar

Escriba un nombre, un código de empleado o un correo en **Buscar por nombre, código o correo**, filtre por estado o sucursal y luego haga clic en el lápiz de la fila.

Desactivar a un empleado que se va

Un empleado nunca se elimina: se desactiva.

1. Haga clic en el ícono rojo (persona tachada) de la fila.
2. Indique el **Último día** (no en el futuro, ni antes de la fecha de contratación) y un **Motivo (opcional)**.
3. Haga clic en **Desactivar**.

Si hay una entrada registrada en curso, se cierra. Si el empleado tiene una cuenta, esa cuenta se suspende y se cierra su sesión en todos los dispositivos. Para que vuelva, filtre por **Inactivo** y luego haga clic en **Reactivar**.

Registro de entrada y asistencia

Registrar entrada en la caja

Un empleado cuya ficha está vinculada a su cuenta registra su propia entrada y salida:

1. Inicie sesión en la caja con su cuenta.
2. En la parte superior de la pantalla, haga clic en **Registrar entrada** al comenzar el día (en el teléfono: ⋯ y luego **Registrar entrada**).
3. El botón se vuelve verde y muestra **Registrar salida**; pase el mouse sobre él para ver **Entrada registrada desde las …**.
4. Al terminar el día, haga clic en **Registrar salida**.


> 💡 **Consejo:** el botón no aparece si su cuenta no está vinculada a ninguna ficha de empleado activa. Solo puede registrar entrada en una sucursal que tenga asignada.

Registrar horas en lugar de un empleado

1. En **Empleados**, abra la pestaña **Asistencia** y luego haga clic en **Registrar horas**.
2. Elija el **Empleado**.
3. Indique la fecha y la hora en **Registrar entrada** y **Registrar salida**.
4. Escriba el **Motivo**, por ejemplo «Olvidó registrar la entrada».
5. Haga clic en **Guardar**.

> ⚠ **Atención:** la hora no puede estar en el futuro, la salida debe ser posterior a la entrada y un turno no puede superar las 24 horas. No se puede registrar una nueva entrada para un empleado que ya tiene la entrada registrada: primero cierre su registro. **Nota:** nadie registra sus propias horas: otro responsable registra las suyas.

El reporte de asistencia



La pestaña Asistencia


1. En **Asistencia**, elija la fecha de inicio y la fecha de fin.
2. Elija un empleado, o **Todos los empleados**.
3. La tabla muestra los **Turnos trabajados** y el total de **Horas**. Haga clic en una fila para ver el detalle, y en **Ocultar** para cerrarlo.

Cada turno indica su origen (**en la caja** o **registrado por un gerente**, con el motivo). Si un empleado todavía tiene la entrada registrada, aparece **entrada registrada** junto a su

nombre; un gerente puede hacer clic en **Registrar salida ahora.**


Agregar un usuario o invitarlo

La página **Usuarios** requiere el permiso **Administrar cuentas del personal** (propietario y administrador de forma predeterminada). La lista muestra **Nombre, Correo electrónico, Rol, Sucursales, Estado, 2FA** y **Último inicio de sesión;** su propia fila lleva **(usted).**



La lista de usuarios

1. Haga clic en **Agregar usuario.**
2. Escriba el **Correo electrónico,** luego el **Nombre** y el **Apellido.**
3. Elija el **Rol,** por ejemplo **Cajero.**
4. En **Acceso a sucursales,** elija **Todas las sucursales** o **Solo algunas sucursales** y márquelas.
5. Haga clic en **Agregar usuario.** No escribe ninguna contraseña: la persona elige la suya.



El formulario Agregar usuario

Caso	Qué sucede
El correo electrónico todavía no tiene cuenta	La persona recibe un correo **Elegir mi contraseña** (el enlace vale 72 horas). Al elegir su contraseña confirma su dirección de correo; luego puede iniciar sesión. Mientras tanto su estado es «Esperando la contraseña (correo no confirmado)».
El correo electrónico ya tiene una cuenta (en otra tienda)	La persona recibe una **invitación**; su estado es «Invitado — esperando aceptación».

Una persona invitada solo tiene acceso a la tienda después de aceptar la invitación, en **Seguridad de la cuenta** o en el panel (vea Invitaciones y cambio de tienda).

⚠ **Atención:** nadie puede dar más permisos de los que tiene. Solo un propietario puede nombrar a otro propietario.

Consejo: ¿no llegó el correo? Revise la dirección y la carpeta de correo no deseado, luego haga clic en el icono de envío de su fila (**Enviar de nuevo el enlace para elegir la contraseña**). Un nuevo enlace reemplaza al anterior.

Modificar o suspender un usuario, o restablecer su contraseña

Limitar el acceso a ciertas sucursales

Un usuario limitado solo ve las ventas, los turnos, las existencias y los reportes de sus sucursales, y solo los productos que se venden allí (vea Productos); los clientes son comunes.

1. Haga clic en el lápiz de la fila de la persona.
2. En **Acceso a sucursales**, elija **Solo algunas sucursales** y marque al menos una sucursal.
3. Haga clic en **Guardar cambios**.

> **Consejo:** si la persona tiene una ficha de empleado, **Usar las sucursales del empleado** toma las sucursales de su ficha. Un propietario siempre tiene acceso a todo.

Cambiar el rol o suspender

1. Haga clic en el lápiz de la fila.
2. Cambie el **Rol**, o elija **Suspendido (sin acceso)** en **Estado**.
3. Haga clic en **Guardar cambios**.

En cuanto se guarda, la sesión de la persona se cierra en todos sus dispositivos en esta tienda: el cambio se aplica de inmediato. Para devolverle el acceso, vuelva a poner el **Estado** en **Activo**.

> **Atención:** no puede cambiar su propio rol ni su propio estado.

Desconectar a un usuario

Una cuenta solo puede tener la sesión abierta en un dispositivo a la vez. Si alguien dejó su sesión abierta en otro dispositivo (navegador cerrado sin cerrar sesión, teléfono perdido), desconéctelo:

1. Haga clic en el icono **Desconectar** (una flecha que sale de una puerta) en su fila.
2. Confirme. Se cierra su sesión en todos los dispositivos y puede volver a iniciar sesión donde está.

El trabajo aún no guardado en el otro dispositivo se pierde. No puede desconectarse a sí mismo aquí: use **Cerrar sesión**.

Restablecer la contraseña de un miembro

Mientras una persona no haya elegido su contraseña (estado «Esperando la contraseña»), no puede elegirla usted por ella: envíele de nuevo el enlace con el icono de envío de su fila. Así se confirma cada dirección de correo.

1. Haga clic en el ícono de llave de la fila.
2. Escriba la **Nueva contraseña** y vuelva a escribirla en **Confirmar contraseña**.
3. Haga clic en **Restablecer contraseña** y comuníquela de forma segura.

La sesión de la persona se cierra de inmediato en todas partes y debe volver a iniciar sesión con la nueva contraseña.

> ⚠ **Atención:** no puede restablecer su propia contraseña aquí: cámbiela en Seguridad de la cuenta. Si la cuenta también se usa en otra tienda, el restablecimiento se rechaza: la persona debe cambiar su contraseña ella misma.

Para cortar el acceso de una persona en todas partes (teléfono perdido…), suspéndala o restablezca su contraseña: todas sus sesiones en la tienda se cierran.

Restablecer la autenticación en dos pasos


Si una persona perdió su teléfono, o sus códigos de 6 dígitos son rechazados (la cuenta se bloquea tras varios intentos), el **propietario** hace clic en el icono del **escudo tachado** de su fila (**Restablecer la autenticación en dos pasos**) y confirma.

- Su autenticación en dos pasos se desactiva y su cuenta se **desbloquea**; se cierra su sesión en todas partes.
- Inicia sesión con su contraseña. Si su rol lo exige, se le pide configurar de nuevo la autenticación en dos pasos con un nuevo código QR.
- La acción queda registrada en el Registro de auditoría.

> ⚠ **Atención:** solo un propietario puede hacerlo, y no para su propia cuenta (vea Autenticación en dos pasos). Una cuenta usada en otra tienda debe desactivarla ella misma.

Roles y permisos

Un rol es un conjunto de permisos. Los cuatro roles predefinidos (Propietario, Administración, Gerente, Cajero) llevan la mención **Predefinido** y no se pueden eliminar. La página requiere el permiso **Administrar roles y permisos**.



La página Roles y permisos

Ver y modificar los permisos de un rol

1. En la lista de la izquierda, haga clic en un rol. La cantidad de personas que lo tienen se muestra debajo de su nombre.
2. Los permisos están agrupados por tema: **Punto de venta**, **Ventas**, **Efectivo**, **Clientes**, etc.
3. Marque o desmarque los permisos. **Seleccionar todo** y **Desmarcar todo** actúan sobre un tema completo.
4. Haga clic en **Guardar** (o **Descartar cambios**).

Los cambios se aplican la próxima vez que cada persona cargue una página.

> ⚠ **Atención:** no puede modificar un rol que tenga permisos que usted no tiene, ni agregar un permiso que usted no tiene. El rol **Propietario** siempre tiene todos los permisos.

> 💡 **Consejo: Ver ventas (las suyas)** muestra a la persona las ventas que cobró; añada **Ver todas las ventas (de todos los cajeros)** para que vea las de todos. El rol **Cajero** solo tiene el primero.

Crear un rol personalizado

1. Haga clic en **Nuevo rol**.

2. Escriba el **Nombre** (la **Clave** se crea sola) y una **Descripción**.
3. En **Copiar permisos de**, elija el rol de partida, por ejemplo **Cajero**.
4. Haga clic en **Crear rol**, marque los permisos que quiera agregar y luego haga clic en **Guardar**.
5. Asigne este rol a las personas correspondientes en **Usuarios**.


Para eliminar un rol personalizado, ábralo y haga clic en **Eliminar**. La eliminación se rechaza mientras alguna persona todavía tenga ese rol.

> **Consejo:** los roles **Accountant** (contador) e **Inventory clerk** (encargado de almacén) son ejemplos de roles personalizados: adáptelos a su tienda.

Configuración

Configuración general de la tienda

La página **Configuración** requiere el permiso **Administrar la configuración de la tienda** (propietario, administrador, gerente). Sus pestañas: **General, Información del negocio, Recibos e impresión, Lealtad, Tasas de impuesto, Métodos de pago, Sucursales y cajas, Almacenes y ubicaciones, Sin conexión y seguridad** e **Historial.**



La pestaña General

1. En la pestaña **General,** revise el **Nombre de la tienda** y la **Moneda** principal (código de 3 letras).
2. Elija la **Tasa de impuesto predeterminada,** que se aplica a cada venta.
3. Configure el **Umbral de existencias bajas** y el **Idioma** predeterminado de la tienda.
4. Indique después de cuántos meses **Las tarjetas de regalo vencen.**
5. Marque **Los precios incluyen impuestos** si los precios mostrados ya incluyen el impuesto, y **Permitir ventas con un total de 0.00** si lo necesita. **Exigir una sesión de caja abierta para vender** (activado por defecto) impide cobrar en una caja sin turno abierto.
6. Haga clic en **Guardar configuración.**

Más abajo en la misma pestaña:

- el bloque **Inventario y compras**: umbrales de aprobación (órdenes de compra, conteos de inventario), tolerancias y **Configuración de transferencias**;
- las Etiquetas de balanza;
- la tarjeta Tipos de cambio.

> **Consejo:** si aparece el aviso **Termine de configurar su tienda**, haga clic en **Crear configuración predeterminada** para preparar sucursal, caja y métodos de pago.

> **Consejo:** cada cambio queda registrado en la pestaña Historial, con la fecha y el autor.

El tipo de cambio USD / HTG

La tienda tiene dos tasas entre el dólar y el gourde. La tarjeta **Tipos de cambio** está arriba en el **Panel** y en la pestaña **General** de la configuración. Muestra las dos tasas.



La tarjeta Tipos de cambio

Tasa	Sirve para	Ejemplo
Tasa de venta	Convertir **gourdes en dólares**: un cliente que paga en HTG (el monto pedido y el valor recibido), una entrada o una diferencia en HTG.	1 USD = 135 HTG: un artículo de 10 USD cuesta 1.350 HTG.
Tasa de compra	Convertir **dólares en gourdes**: el cambio entregado en HTG cuando el cliente pagó en dólares.	1 USD = 130 HTG: 10 USD de cambio son 1.300 HTG.

Cuando el cliente paga en gourdes y recibe el cambio en gourdes, el cambio se calcula directamente en gourdes, sin diferencia de tasa: 2.000 HTG entregados por 1.350 HTG debidos, se devuelven 650 HTG.

Cuando la tienda trabaja en gourdes

Las tasas siempre se escriben con la moneda de la tienda primero:

Moneda de la tienda	La tasa se escribe	Pago en la otra moneda
Dólares (USD)	1 USD = 135 HTG	Un cliente que paga en HTG: **tasa de venta**. Cambio entregado en HTG: **tasa de compra**.
Gourdes (HTG)	135 HTG = 1 USD	Un cliente que paga en USD: **tasa de compra**. Cambio entregado en USD: **tasa de venta**.

Los nombres no cambian: la tasa de venta cambia gourdes a dólares, la tasa de compra cambia dólares a gourdes. En una tienda en gourdes, un cliente que paga 10 USD a la tasa de compra de 130 HTG = 1 USD ha pagado 1.300 HTG.

Cambiar las tasas

1. En la tarjeta **Tipos de cambio**, haga clic en **Actualizar tipo de cambio**.
2. Escriba la **Tasa de venta** y la **Tasa de compra**, por ejemplo 135 y 130: la cantidad de gourdes por un dólar, sea cual sea la moneda de la tienda. Deje una vacía para usar la misma tasa para ambas.
3. Para aceptar otra moneda, haga clic en **Otra moneda** (o **Agregar una moneda** si solo se acepta una moneda).
4. Haga clic en **Guardar tipos de cambio** (o **Cancelar**).


Las nuevas tasas se aplican de inmediato a las ventas nuevas. Las ventas ya hechas conservan sus tasas; una devolución sigue la tasa de la venta original.

⚠ **Atención:** revise las tasas cada mañana antes de abrir las cajas. Una tasa equivocada falsea los montos pedidos y el cambio entregado en HTG.

Consejo: Historial muestra las tasas de venta y de compra anteriores, con la fecha y quién las cambió.

Información del negocio y logotipo

Esta información se imprime en cada recibo y cada factura.



La pestaña Información del negocio


1. Abra la pestaña **Información del negocio**.
2. En **Logotipo de la tienda**, suba una imagen JPEG, PNG o WebP de 2 MB como máximo.
3. Complete el **Nombre comercial de la tienda**, la **Razón social**, la **Identificación fiscal (RFC / NIT / RUC)** y el **N.º de registro mercantil**.
4. Complete la dirección, el teléfono, el correo electrónico y el sitio web.
5. Escriba su **Política de devoluciones**.
6. Haga clic en **Guardar cambios**.

> **Consejo:** un logotipo en blanco y negro se imprime mejor en papel térmico. Deje la dirección vacía para usar la de cada sucursal.

Recibos e impresión

1. Abra la pestaña **Recibos e impresión**.
2. Elija el **Modelo de recibo**: **Clásico**, **Compacto** o **Moderno**.
3. Elija el **Papel** (rollo de 80 mm o 58 mm, A4 o Letter) y el **Tamaño del texto**.
4. Indique las **Copias por venta** (2 para una copia del cliente y una copia de la tienda). Con JodaPrint, cada copia se corta antes de la siguiente.
5. Escriba el **Encabezado del recibo** y el **Pie del recibo**.

6. En **Mostrar en el recibo**, marque lo que debe aparecer: logotipo, cajero, cliente, puntos de lealtad, código de barras, política de devoluciones…
7. Mire la **Vista previa**: se actualiza con cada cambio.
8. Haga clic en **Guardar**.



La pestaña Recibos e impresión

> **Consejo:** cuando el logotipo ya muestra el nombre de la empresa, elija **Nombre de la sucursal** en **Nombre bajo el logotipo:** cada recibo muestra entonces la sucursal donde se hizo la venta (por ejemplo «TOP Printing»). Las cotizaciones, facturas proforma y notas de crédito siguen la misma elección y también muestran el logotipo. El nombre de la sucursal se define en **Configuración › Sucursales y cajas.**


> **Consejo:** marque **Imprimir automáticamente al completar una venta** para ahorrar tiempo. **Imprimir recibo de prueba** permite revisar el resultado en papel.

> **Consejo:** conserve el código de barras del número de venta: al escanearlo, se encuentra la venta durante una devolución.

> **Consejo:** los demás documentos (cotizaciones, órdenes de compra, estados de cuenta de clientes y proveedores, informes PDF) se imprimen en papel **Carta (US Letter).** Para usar A4, cambie **Papel de los demás documentos.** El informe Z y la nota de crédito siguen el papel del recibo.

Sucursales, cajas y numeración de ventas

Una sucursal es una tienda física. Cada caja pertenece a una sucursal.



La pestaña Sucursales y cajas

Crear una sucursal

1. En la pestaña **Sucursales y cajas**, haga clic en **Nueva sucursal**.
2. Complete el **Nombre**, el **Código**, la dirección, la **Zona horaria** (America/Port-au-Prince) y la **Moneda**.
3. Haga clic en **Crear sucursal**.

El **Código** sirve de prefijo para los números de venta: MAIN-000123, DT-000045… Cada sucursal tiene su propia numeración. Elija letras cortas y claras. Las ventas más antiguas conservan su número original (por ejemplo S-000544).

Crear una caja


1. En **Cajas**, haga clic en **Nueva caja**.
2. Elija la **Sucursal** y la **Ubicación de inventario** de donde la caja descuenta los artículos vendidos.
3. Elija la **Política de cajones**: **Un cajero por cajón** o **Cajón compartido**.
4. Haga clic en **Crear caja**.

En la ficha de una caja, la sección **Cajones de dinero** lista sus cajones: **Agregar cajón**, **Activar** o **Desactivar**.

> ⚠ **Atención:** una caja sin ubicación de inventario no puede vender.

Almacenes y ubicaciones de inventario

Las existencias se guardan en **ubicaciones** (estante, trastienda, pasillo) dentro de un **almacén**.




La pestaña Almacenes y ubicaciones

1. Abra la pestaña **Almacenes y ubicaciones**.
2. Haga clic en **Nuevo almacén** para agregar una trastienda o un depósito.
3. En **Almacenes de las sucursales**, marque los almacenes con los que trabaja cada sucursal y haga clic en **Guardar** en la fila. Solo las personas con acceso a todas las sucursales pueden cambiarlo.
4. En **Ubicaciones de inventario**, haga clic en **Nueva ubicación**. Elija su tipo (**Zona**, **Pasillo**, **Casillero**, **Piso de venta**, **Tránsito**) y su estado de existencias (**Vendible**, **Dañado**, **Cuarentena**).

> 💡 **Consejo:** solo se pueden vender las existencias de las ubicaciones vendibles. Las ubicaciones de cuarentena o de artículos dañados guardan existencias que no se venden.

Las tasas de impuesto

1. Abra la pestaña **Tasas de impuesto**.
2. Haga clic en **Nueva tasa de impuesto**.
3. Indique el código, el nombre y la tasa en porcentaje.
4. Guarde. Después elija la tasa predeterminada en la pestaña **General**.




La pestaña Tasas de impuesto

> **Consejo:** para gravar ciertos productos con otra tasa (o exentarlos), cree una categoría de impuesto y asígnela a los productos.

El programa de lealtad

1. Abra la pestaña **Lealtad**.
2. Marque **Activar un programa de lealtad**.
3. Configure **Puntos ganados (% de cada venta)**, el **Valor de un punto**, el **Mínimo de puntos a usar a la vez** y el **Porcentaje máximo de una venta pagado con puntos**.
4. Lea el **Ejemplo** al final: se actualiza con sus cifras.
5. Haga clic en **Guardar**.




La pestaña Lealtad

> **Consejo:** si desactiva el programa, los clientes conservan sus puntos; simplemente ya no pueden ganar más ni usarlos.

Los métodos de pago

1. Abra la pestaña **Métodos de pago**.
2. Haga clic en **Nuevo método de pago**, o en el lápiz de un método existente.
3. Elija el tipo: efectivo, tarjeta, pago móvil (MonCash), transferencia bancaria, crédito en tienda…
4. Indique si el método **Abre el cajón de efectivo** y si **Requiere una referencia** (por ejemplo, el número de transacción de MonCash).
5. Guarde.



La pestaña Métodos de pago

> **Consejo:** un método inactivo desaparece de la caja pero permanece en el historial de ventas. El nombre que se muestra en la caja es el que se escribe aquí.

Sin conexión y seguridad

1. Abra la pestaña **Sin conexión y seguridad**.
2. Configure el **Período de venta sin conexión (horas)**: después de ese tiempo sin conexión, la caja se bloquea.
3. Si lo necesita, configure **Venta sin conexión máxima**, **Ventas sin conexión por período** y **Total de ventas sin conexión por período** (0 = sin límite).
4. Marque **Exigir autenticación de dos factores a los administradores** si desea imponerla.
5. En **Entra en vigor**, déjelo vacío para aplicar de inmediato, o elija una fecha futura.
6. Agregue una **Nota (opcional)** y haga clic en **Guardar**.



La pestaña Sin conexión y seguridad

Ajuste	Significado
Período de venta sin conexión (horas)	Cuánto tiempo puede vender una caja sin conexión.
Venta sin conexión máxima	Por encima de este monto, la venta se registra pero se envía a la Cola de revisión.
Ventas sin conexión por período	Número máximo de ventas sin conexión antes de tener que volver a conectarse.
Total de ventas sin conexión por período	Monto total máximo vendido sin conexión.

Cuando la autenticación de dos factores es obligatoria, las personas que administran los usuarios, los roles, la configuración o el registro de auditoría deben activarla: mientras no lo hagan, llegan a **Seguridad de la cuenta** al iniciar sesión.


⚠ **Atención:** avise a los administradores antes de marcar esta casilla: cada uno debe tener una aplicación de autenticación en su teléfono (vea Activar la autenticación de dos factores).

Programar un cambio y consultar el historial

Varios ajustes ofrecen **Entra en vigor**: el cambio se aplica automáticamente en la fecha y hora elegidas.

> ⚠ **Atención:** la fecha de entrada en vigor debe estar en el futuro, o vacía para aplicar de inmediato («Elija una fecha y hora futuras, o déjelo vacío»).

1. Abra la pestaña **Historial**.
2. Cada fila muestra la **Versión**, el **Estado** (**aplicado**, **programado** o **cancelado**), la **Vigencia**, los **Cambios** y el autor (**Por**).
3. Haga clic en **Ver** para el detalle de una versión.
4. Para desistir de un cambio **programado**, haga clic en **Cancelar** en su fila.



La pestaña Historial

Etiquetas de balanza (artículos pesados)

Una balanza etiquetadora imprime un código de barras que contiene el código del artículo (PLU) y el peso o el precio. La caja puede leerlo si el formato está configurado.

1. Abra **Configuración**, pestaña **General**, bloque **Etiquetas de balanza (artículos pesados)**.

2. En **Prefijos leídos como etiquetas de balanza**, seleccione los prefijos que usa su balanza (códigos de barras que empiezan de 20 a 29). Si no hay ningún prefijo seleccionado, las etiquetas de balanza están desactivadas.
3. Elija lo que **La etiqueta contiene: El peso** o **El precio**.
4. Configure los **Dígitos del PLU** (después del prefijo) y los **Decimales del valor** (2 = centavos; 3 = gramos leídos en kg), según el manual de la balanza.
5. Haga clic en **Guardar configuración**.


En cada producto vendido por peso, escriba el mismo código en **PLU (código de balanza)** (vea Unidades y productos por peso).

> **Consejo:** haga una prueba: pese un artículo, escanee la etiqueta en la caja y verifique la cantidad y el precio de la línea.

Hardware y sistema

Hardware: impresora, cajón de efectivo y lector

Los recibos se imprimen directamente en la impresora térmica gracias a **JodaPrint**, un pequeño programa instalado en la computadora de la caja. Funciona con impresoras USB y de red y abre el cajón de efectivo. Sin él, los recibos pasan por el cuadro de impresión del navegador. La página **Hardware** requiere el permiso de gestionar el hardware (propietario, administrador, gerente).



La página Hardware

Imprimir con JodaPrint

El agente JodaPrint se instala y se activa una vez en cada computadora de caja. Después:

1. En la administración, haga clic en **Hardware**.
2. En **Impresora de recibos (JodaPrint)**, verifique el estado **Conectado · versión …**.
3. Elija la impresora de recibos en la lista y su **Ancho del papel** (80 mm o 58 mm). La impresora con el alias «receipt» en el panel de JodaPrint se elige por defecto.
4. Haga clic en **Imprimir un recibo de prueba**.
5. El recibo de prueba empieza con una pequeña imagen enmarcada. Si sale como símbolos, elija **Formato del logo** > **En columnas (impresoras más antiguas)** e imprima la prueba de nuevo: el logo de la tienda se imprime entonces de la misma forma.

Estado	Significado
Conectado · versión …	Todo funciona: los recibos salen sin el cuadro de impresión.
No encontrado en esta computadora	El agente no está instalado o no está iniciado. Haga clic en **Descargar JodaPrint**, instálelo y luego **Actualizar**.
Instalado, sin activar	Active el agente con su cuenta de JodaPrint.
Rechazado por el agente	La dirección de la caja no está permitida: agréguela en el panel de JodaPrint (**Developers › Origins & security**).
No configurado en el servidor del POS	El técnico debe agregar la clave de firma de JodaPrint en el servidor.

⚠ **Atención:** sin conexión a Internet la caja no puede hacer firmar la impresión: los recibos pasan entonces por el cuadro de impresión del navegador, y el cajón se abre con su llave.

💡 **Consejo:** la impresora y el ancho del papel se guardan en el navegador de la caja: elíjalos en cada caja.

Impresora de etiquetas

Las etiquetas de productos (1 × 1 pulgada) se imprimen en una impresora de etiquetas gracias a JodaPrint, sin la ventana de impresión del navegador.

1. En el panel de JodaPrint, dé el alias **label** a la impresora de etiquetas. Así se elige por defecto.
2. En la página **Hardware**, en **Impresora de etiquetas**, verifique que esté elegida la impresora correcta, o elíjala en la lista.
3. Cargue un rollo de etiquetas de 1 × 1 pulgada y haga clic en **Imprimir una etiqueta de prueba**.

Las etiquetas se imprimen desde la lista de productos: vea La lista de productos y las etiquetas.

💡 **Consejo:** la impresora de etiquetas se elige en cada computadora. Hágalo una vez en cada computadora que imprima etiquetas.

Método anterior: el puente de impresión

El **puente de impresión** es la forma anterior de imprimir, solo para impresoras de red. Las cajas que usan JodaPrint no lo necesitan.

Su técnico instala el puente una sola vez. Después, en la PC de la caja:

1. Inicie el puente de impresión: su ventana muestra un **Código de vinculación** de 6 dígitos.
2. En la administración, haga clic en **Hardware**.
3. En **Impresora de recibos (puente de impresión)**, escriba el código en **Código de vinculación**.
4. Deje la **Dirección del puente** tal cual (http://127.0.0.1:17777), salvo que el técnico indique otra cosa.
5. Haga clic en **Vincular**. El estado pasa a **Vinculado**.
6. Haga clic en **Imprimir un recibo de prueba**.

Estado	Significado
Detenido	El puente no está en ejecución en esta PC. Inícielo.
En ejecución, no vinculado a este navegador	Escriba el código de vinculación.
Vinculado · versión …	Todo funciona.

⚠ **Atención:** la vinculación es propia de cada navegador y de cada caja: vuelva a hacerla si cambia de PC o de navegador. **Desvincular** quita la vinculación.

💡 **Consejo:** después de varios códigos incorrectos, el puente muestra un código nuevo. Después de 10 errores desde la misma página, esa página ya no puede vincularse (el POS sí); después de 50 errores en total, hay que reiniciar el puente en modo de vinculación.


Cajón, lector y pantalla del cliente

- **Cajón de efectivo**: **Probar apertura del cajón** envía un solo impulso. Verifique que nadie esté parado delante.
- **Lector de códigos de barras**: ajuste el sufijo (**Enter**, **Tabulador** o nada), la cantidad mínima de caracteres y los tiempos de espera, y luego haga clic en **Guardar configuración del escáner**. Pruebe en **Prueba del escáner**.
- **Pantalla del cliente**: **Abrir pantalla del cliente** abre una segunda ventana para colocar en la pantalla orientada hacia el cliente (vea La pantalla del cliente).

Estos ajustes se guardan en el navegador de la caja: hágalos en cada caja. La página también lista los **Dispositivos compatibles**.

Los dispositivos (cajas registradas)

Cada navegador que abre la caja se registra como un **Dispositivo**. La página **Dispositivos** (propietario, administrador) muestra su estado.



La página Dispositivos

1. Arriba hay tres contadores: **Dispositivos activos**, **Ventas sin conexión en espera** y **Dispositivos que requieren atención.**
2. **Estado de sincronización** indica, por caja, las ventas no sincronizadas, los reintentos, las ventas por verificar y los casos por revisar.
3. Haga clic en **Actualizar** para poner las cifras al día.

Más abajo, cada dispositivo muestra su **Estado**, su **Última actividad**, su **Última sincronización**, sus ventas **En espera** y la fecha **Sin conexión hasta** (fin de su autorización para vender sin Internet). **Vencido** significa que la caja no se ha conectado desde hace demasiado tiempo; cada reconexión renueva la autorización.

> **Consejo:** un monto aún no enviado distinto de 0 significa que una caja guarda ventas sin conexión. Vuelva a conectarla lo antes posible.

Importar ventas no sincronizadas

Si una caja ya no puede conectarse, un gerente exporta sus ventas desde la caja (ventana **Ventas sin conexión**, **Exportar ventas no sincronizadas**).

1. Haga clic en **Importar ventas no sincronizadas**.
2. Elija el archivo exportado y la caja de origen en **Caja de la que provienen las ventas**.
3. Haga clic en **Importar**. Un resumen indica las ventas registradas, ya recibidas, por verificar y por reintentar.


Renombrar, revocar, marcar como perdido

Botón	Cuándo	Efecto
Renombrar	Dar un nombre claro («Caja 1 - mostrador»)	Ningún otro efecto.
Revocar	Una caja ya no debe vender sin conexión (computadora reemplazada, duda)	Pierde ese permiso de inmediato; las personas con sesión iniciada en ella se desconectan. **Restablecer** anula la revocación.
Marcar como perdido	Computadora o tableta robada, perdida o abandonada	Revocación definitiva, sesiones cerradas, ventas no enviadas rechazadas; se abre un caso «Caja marcada como perdida» en la Cola de revisión.

⚠ **Atención: Marcar como perdido** no se puede deshacer. Antes, compruebe si quedan ventas no enviadas e intente exportarlas.

El registro de auditoría

El registro de auditoría guarda el rastro de cada acción sensible: quién la hizo, quién la aprobó y qué cambió. Las entradas no se pueden modificar ni eliminar.



El registro de auditoría

1. En el menú, haga clic en **Registro de auditoría**.
2. Escriba una acción en **Filtrar por acción, p. ej., sale.voided**.
3. Elija un **Tipo de evento** si es necesario.
4. Haga clic en la flecha de una fila para ver los detalles (**Antes** / **Después**, dirección IP, montos, número de venta…).


Las columnas **Quién**, **Aprobado por**, **Objeto** y **Motivo** responden a las preguntas habituales de un control.

> **Consejo:** acciones útiles: sale.voided (venta anulada), user.password_reset (contraseña restablecida), role.updated (rol modificado), session.created (inicio de sesión), auth.login_failed (contraseña incorrecta).

> **Atención:** el registro completo está reservado a las personas que tienen acceso a todas las sucursales.

Los eventos del sistema

Esta página está destinada al propietario, a los administradores y al soporte técnico.



La página Eventos del sistema

1. Los contadores de la parte superior muestran el retraso de entrega y los eventos **Pendiente**, **Fallido** (se reintentará) o **Apartado**.
2. **Eventos por entregar** lista estos eventos; **Reintentar** o **Volver a ejecutar** relanza un evento.
3. **Verificaciones de conciliación** lista las verificaciones automáticas que se hacen cada día: **Correcta**, **Problemas encontrados** o **En ejecución**.
4. Haga clic en **Ejecutar verificaciones ahora** para repetir las verificaciones, y en **Actualizar** para actualizar la página.

⚠ **Atención:** si un contador **Apartado** o una verificación **Problemas encontrados** no está en cero, avise a su soporte técnico.


Mi cuenta

Seguridad de la cuenta, contraseña y sesiones

La página **Seguridad de la cuenta** reúne sus ajustes personales. Todos tienen acceso a ella:

- en la caja: el ícono en forma de escudo arriba a la derecha (en el teléfono: ⋯ y luego **Seguridad de la cuenta**);
- en la administración: **Seguridad de la cuenta** al final del menú.

Contiene: **Autenticación de dos factores**, **Invitaciones de tiendas** (si tiene alguna), **Tiendas** (si su cuenta tiene varias), **Cambiar contraseña** y **Dónde tiene la sesión iniciada**.



La página Seguridad de la cuenta

Cambiar su contraseña

1. En **Contraseña actual**, escriba su contraseña actual.
2. En **Nueva contraseña**, escriba la nueva (al menos 8 caracteres).
3. Vuelva a escribirla en **Confirmar contraseña**.
4. Haga clic en **Cambiar contraseña**.

Su sesión sigue abierta en este dispositivo; todos sus otros dispositivos se desconectan.

⚠ **Atención:** siempre se pide la contraseña anterior. Si la olvidó, pida a un administrador que la restablezca (vea Cuenta bloqueada o contraseña olvidada).

Consejo: elija una frase fácil de recordar pero difícil de adivinar (tres palabras y un número). Nunca anote su contraseña cerca de la caja.

Ver sus sesiones y desconectar los otros dispositivos

Dónde tiene la sesión iniciada muestra cada dispositivo donde su cuenta está abierta: navegador, sistema, fecha de inicio de sesión y última actividad. El dispositivo actual lleva la etiqueta **Este dispositivo**.

1. Busque un dispositivo que no reconozca.
2. Haga clic en **Cerrar esta sesión** en su fila.
3. Para cerrar todo excepto el dispositivo actual, haga clic en **Cerrar sesión en todos los demás lugares** (el número indica cuántas sesiones se cerrarán).

Consejo: hágalo si olvidó cerrar sesión en una computadora compartida o después de perder un teléfono, y cambie también su contraseña.

Activar la autenticación de dos factores (2FA)

La autenticación de dos factores agrega un código de 6 dígitos, que muestra una aplicación en su teléfono. Aunque alguien le robe la contraseña, no podrá iniciar sesión sin su teléfono.

Primero instale una aplicación de autenticación: por ejemplo, Google Authenticator, Microsoft Authenticator o 1Password.

1. En **Seguridad de la cuenta**, sección **Autenticación de dos factores**, haga clic en **Activar**.
2. Introduzca su contraseña actual y haga clic en **Continuar**.
3. Abra la aplicación en su teléfono y escanee el código QR que aparece.
4. Si no puede escanearlo, escriba en la aplicación la clave que aparece debajo de **¿No puede escanear? Ingrese esta clave manualmente**.
5. Escriba el código de 6 dígitos que muestra la aplicación.
6. Haga clic en **Verificar y activar**.

El **Estado** cambia a **Activado**. Cada vez que inicie sesión, se le pedirá el código después de la contraseña (vea Ingresar el código).

⚠ **Atención:** nunca muestre el código QR ni la clave a otra persona, y no les tome fotos.

💡 **Consejo:** para abandonar antes de terminar, haga clic en **Cancelar**: nada se activa antes de **Verificar y activar**.

Para desactivarla, haga clic en **Desactivar** y escriba un código actual de la aplicación. Para cambiar de teléfono, desactívela con el teléfono anterior y luego actívela con el nuevo.

⚠ **Atención:** si la tienda exige la autenticación de dos factores a los administradores (vea Sin conexión y seguridad), las personas afectadas llegan a esta página al iniciar sesión, con el mensaje **La autenticación de dos factores es obligatoria**, y deben activarla antes de cualquier otra acción.

Invitaciones y cambio de tienda

Aceptar o rechazar una invitación

Cuando otra tienda agrega su correo electrónico y usted ya tiene una cuenta, recibe una invitación. Aparece en **Invitaciones de tiendas** (página **Seguridad de la cuenta**) y en la parte superior del **Panel**, con el nombre de la tienda y el rol propuesto.

1. Lea el nombre de la tienda y el **Rol** propuesto.
2. Haga clic en **Aceptar** para trabajar en esa tienda, o en **Rechazar** si no la conoce.

Usted conserva su contraseña: la tienda que lo invita no la conoce.

💡 **Consejo:** si se le exige la autenticación de dos factores, actívela primero: después se mostrarán las invitaciones.

Cambiar de tienda

Si su cuenta pertenece a varias tiendas, el bloque **Tiendas** aparece en **Seguridad de la cuenta**: «Su cuenta pertenece a varias tiendas. Elija en cuál trabajar.»

1. Abra **Seguridad de la cuenta**.
2. En **Tiendas**, la tienda activa lleva la etiqueta **Actual**.
3. Haga clic en **Cambiar** junto a la otra tienda.
4. La aplicación vuelve a cargar sus permisos para esa tienda y abre la caja o la administración.

Consejo: para cambiar de sucursal o de caja dentro de la misma tienda, use mejor la lista de cajas en la parte superior de la pantalla de caja.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes: en la caja

El cajero no puede aplicar un descuento

Un cajero puede dar un descuento hasta el límite de la tienda; por encima, debe escribir un motivo, y la ventana **Se requiere la aprobación de un gerente** se abre al momento de cobrar. Un gerente presente escribe su correo electrónico y su contraseña, y luego hace clic en **Aprobar** (vea Pedir una aprobación). Si no hay ningún gerente, reduzca el descuento o ponga el carrito en espera.

La ventana de aprobación rechaza al gerente

- El gerente debe tener él mismo el permiso solicitado: otro cajero no puede aprobar.
- No debe ser la persona con la sesión iniciada: nadie puede aprobarse a sí mismo.
- Si tiene la autenticación en dos pasos, debe escribir el código de 6 dígitos.
- La aprobación vale 2 minutos y para una sola acción: vuelva a empezar si se superó el plazo.

«Stock insuficiente» o «Solo hay … en existencia»

La caja no permite vender más que las existencias disponibles. Revise el estante y la bodega. Si las existencias reales son mayores, un gerente ajusta las existencias y luego la venta puede continuar. Sin conexión, la venta se acepta pero se abre un caso en la Cola de revisión.

La caja no permite vender

- El turno no está abierto y la tienda lo exige: abra el turno.
- El turno está en **Conteo en curso**: haga clic en **Volver a vender** o termine el cierre.
- La pantalla **La venta sin conexión está en pausa**: vea Vender sin conexión.

«No se encontró ningún producto para …»

El código de barras escaneado no está vinculado a ningún producto. Busque el artículo por su nombre; un gerente puede agregar ese código a la variante (vea Códigos de barras).

Preguntas frecuentes: sin conexión

La caja está sin conexión

La insignia de arriba pasa de **En línea** a **Sin conexión**. No se preocupe: la caja sigue vendiendo durante el tiempo autorizado (24 horas por defecto). Las ventas se guardan en el dispositivo y luego se envían automáticamente cuando vuelve Internet.

Revise el cable, el Wi-Fi o el módem. En cuanto vuelva la conexión, deje la caja abierta unos minutos para que envíe sus ventas. El gerente sigue el envío en la página Dispositivos.

La caja está bloqueada y se niega a vender sin conexión

Se superó el tiempo de venta sin conexión, o se alcanzó un límite de ventas sin conexión. Vuelva a conectar la caja a Internet: la autorización se renueva de inmediato. Si la pantalla indica que la hora retrocedió, corrija la fecha y la hora del dispositivo.

Si la caja realmente ya no puede conectarse, exporte sus ventas (ventana **Ventas sin conexión**, **Exportar ventas no sincronizadas**). Un gerente las importa desde la página **Dispositivos**.

Una venta sin conexión está en «Requiere revisión»

El servidor rechazó la venta y muestra el motivo (existencias, precio, turno…). Pida a un gerente que corrija la causa y luego haga clic en **Reintentar** en la ventana **Ventas sin conexión**.

Cuenta bloqueada, contraseña olvidada, acceso denegado

Mi cuenta está bloqueada

Después de 5 contraseñas (o códigos 2FA) incorrectos seguidos, la cuenta se bloquea 15 minutos. La página de inicio de sesión muestra: «Demasiados intentos fallidos. Esta cuenta está bloqueada durante unos minutos.»

1. Espere 15 minutos sin volver a intentarlo: cada nuevo intento incorrecto prolonga el bloqueo.
2. Verifique que la tecla de mayúsculas (Bloq Mayús / Caps Lock) no esté activada.
3. Vuelva a intentarlo con la contraseña correcta.

⚠ **Atención:** si su cuenta se bloquea sin que usted haya intentado iniciar sesión, puede que alguien haya intentado entrar. Avise al propietario y cambie su contraseña.

Olvidé mi contraseña

En la página de inicio de sesión, haga clic en **¿Olvidó su contraseña?**: recibirá un correo con un enlace para elegir una nueva contraseña (vea Olvidó su contraseña). ¿Ningún correo? El propietario o un administrador puede hacer clic en el ícono de llave de su fila en **Usuarios** y darle una nueva contraseña (vea Restablecer la contraseña); luego cámbiela usted mismo en **Seguridad de la cuenta**.

Un empleado nuevo no puede iniciar sesión

Verifique en **Usuarios**:

- su **Estado: suspendido** bloquea el acceso;
- la indicación «Invitado — esperando aceptación»: la persona ya tenía una cuenta y debe aceptar la invitación en **Seguridad de la cuenta** (vea Invitaciones);
- su correo electrónico: un error de escritura impide iniciar sesión.

El cambio de rol no se aplica

Un cambio de rol o de permisos se aplica en la próxima carga de la página. Además, la sesión de la persona se cierra cuando cambia su rol: simplemente debe volver a iniciar sesión.

Me falta una página o un botón

Su rol no da acceso a esa página o a esa acción. Pida al administrador que revise sus permisos (vea Entender los roles).

Preguntas frecuentes: ventas y monedas

No puedo anular una venta

La anulación requiere el permiso **Anular ventas** (gerente, administrador, propietario); un cajero puede hacerla con la aprobación de un gerente. También se rechaza cuando:

- el turno de caja de la venta ya está cerrado (o, sin turno, la venta tiene más de 24 horas);
- la venta ya tiene una devolución o un reembolso;
- la venta se pagó con una terminal de tarjeta conectada.

En esos casos, haga una devolución: repone las existencias y reembolsa al cliente dejando un registro limpio.

> **Consejo:** un mensaje de rechazo puede aparecer en inglés, por ejemplo «This sale's shift is closed: use a return instead of a void»: el turno está cerrado, haga una devolución.

El tipo de cambio cambió

Un gerente actualiza el tipo en la tarjeta **Tipos de cambio** (vea Tipo de cambio). El nuevo tipo se aplica de inmediato a las ventas nuevas. Las ventas ya hechas conservan su tipo: un recibo antiguo nunca cambia, y una devolución sigue el monto de la venta original.

No veo las ventas de otra sucursal

Probablemente su cuenta esté limitada a ciertas sucursales. Pida a un administrador que modifique su **Acceso a sucursales** en **Usuarios**.

Preguntas frecuentes: impresora y cajón

La impresora no responde

Abra **Administración** > **Hardware** y lea el **Estado** del puente de impresión:

- **Detenido**: el puente no está en ejecución en esta PC. Inícielo o reinicie la PC.
- **En ejecución, no vinculado a este navegador**: escriba el código de vinculación que muestra el puente y luego **Vincular**.
- **Vinculado**: verifique que la impresora esté encendida, tenga papel y esté bien conectada.

Luego haga clic en **Imprimir un recibo de prueba**. Mientras tanto, los recibos se imprimen con la ventana de impresión del navegador.

El cajón de efectivo no se abre

El cajón se abre a través de la impresora de recibos: primero revise la impresora. Solo se abre para los pagos configurados con **Abre el cajón de efectivo** en Métodos de pago. Para probarlo, use **Probar apertura del cajón** en **Hardware**: haga clic una sola vez, la apertura nunca se repite automáticamente.

El lector de códigos de barras agrega artículos equivocados

Ajuste el sufijo y la cantidad mínima de caracteres en **Hardware** > **Lector de códigos de barras** y luego verifique en **Prueba del escáner** que el código leído esté completo.

Preguntas frecuentes: reportes y exportaciones

Un reporte no muestra el costo ni el margen

Estas columnas requieren el permiso para ver los costos. El propietario, el administrador y el gerente lo tienen por defecto; un contador no lo tiene, salvo que se le agregue en Roles y permisos.

El enlace de descarga de una exportación ya no funciona

Cada enlace es válido durante 15 minutos. Vuelva a **Reportes**, sección **Exportaciones en segundo plano**, y haga clic de nuevo en **Descargar**. Si la exportación tiene más de 24 horas, está **Vencido**: vuelva a generarla.

El reporte solo muestra una parte de las ventas

- Verifique el período y la sucursal elegidos.
- Una cuenta limitada a ciertas sucursales solo ve sus cifras.
- La jornada contable puede empezar después de la medianoche (vea Jornada contable): una venta de las 2 de la mañana puede contar para el día anterior.

¿Por qué se rechaza una fecha?

Para evitar errores al escribir, la aplicación controla las fechas. A menudo, el calendario ni siquiera ofrece las fechas no permitidas.

Dónde	Regla	Mensaje
Gasto: **Fecha**	No en el futuro	«La fecha del gasto no puede estar en el futuro»
Factura de proveedor: **Fecha de la factura**	No en el futuro	«La fecha de la factura no puede estar en el futuro»
Factura de proveedor: **Fecha de vencimiento**	No antes de la fecha de la factura	«La fecha de vencimiento no puede ser anterior a la fecha de la factura.»
Pago o nota de crédito de proveedor	No en el futuro	«La fecha no puede estar en el futuro»
Orden de compra: **Entrega prevista**	No en el pasado	«La fecha de entrega prevista no puede estar en el pasado»
Cliente: fecha de nacimiento	No en el futuro, no antes de 1900	«La fecha no puede ser anterior a 1900»
Descuento, lista de precios: fin de validez	Después del inicio y no en el pasado	«Debe ser posterior a la fecha de inicio», «La fecha de fin no puede estar en el pasado»
Cotización: **Válido hasta**	No en el pasado	«La fecha de validez no puede estar en el pasado»
Configuración: **Entra en vigor**	En el futuro, o vacío	«Elija una fecha y hora futuras, o déjelo vacío»
Empleado: fecha de contratación	Como máximo un año por adelantado	«La fecha de contratación no puede ser más de un año en el futuro»
Empleado: último día	No en el futuro, no antes de la contratación	«La fecha de baja es anterior a la fecha de contratación»
Asistencia: horas registradas	No en el futuro, salida después de la entrada, 24 h como máximo	«La hora no puede estar en el futuro»…
Períodos (reportes, ventas, turnos, estados de cuenta)	Inicio ≤ fin	El fin no puede ser anterior al inicio

Consejo: una fecha ya guardada que ahora quedó en el pasado (por ejemplo, el fin de una cotización antigua) puede conservarse tal cual; la regla se aplica cuando usted escribe o cambia la fecha.