



Ticketkasse

Bedienungsanleitung für den ersten Abend

FERING FERIAN E.V. · HEIMATPFLEGE AUF FÖHR

HIER LÄUFT DIE KASSE

joergroeloffs-coder.github.io/Ticketmanager

Diese Anleitung führt einmal durch einen ganzen Abend: einrichten, verkaufen, drucken, am Eingang prüfen, abrechnen. Sie ist für jemanden geschrieben, der die Kasse zum ersten Mal öffnet. Wer schon damit gearbeitet hat, findet im letzten Abschnitt die Tabelle für den Fall, dass etwas klemmt.

Was Sie brauchen

Ein Handy, Tablet oder einen Rechner mit Browser.
Sonst nichts. Kein Konto, keine Anmeldung, keine Installation.

Was ohne Netz geht

Verkaufen, drucken, Codes eintippen. Die Kasse arbeitet auf dem Gerät, nicht im Internet.

Wofür Netz nötig ist

Die Kamera am Eingang und der Abgleich zwischen mehreren Geräten.

1	In zehn Minuten eingerichtet — einmal vor dem ersten Abend	Seite 2
2	Verkaufen — Kacheln, Korb, Druck	Seite 3
3	Am Eingang — scannen und die drei Antworten	Seite 4
4	Zwei Geräte, ein Abend — Ablage und Abgleich	Seite 5
5	Nach dem Abend — abrechnen, sichern, aufräumen	Seite 6
6	Wenn etwas klemmt — die Tabelle für den Ernstfall	Seite 7

Alles bleibt auf Ihrem Gerät

Verkaufte Karten, Preise und Namen liegen im Speicher des Browsers auf genau diesem Gerät. Wer den Browserspeicher löscht oder das Gerät wechselt, ohne vorher zu sichern, hat den Abend verloren. Wie gesichert wird, steht im Abschnitt *Nach dem Abend*.

1

In zehn Minuten eingerichtet

Einmal vor dem ersten Abend, danach nie wieder

1

Adresse öffnen

Die Adresse von der Titelseite in den Browser tippen. Es erscheint eine dunkelgrüne Kopfzeile mit vier Reitern: Kasse, Einlass, Tickets, Einstellungen.

2

Als Programm einrichten

Empfohlen, aber nicht nötig. Danach hat die Kasse ein eigenes Symbol und ein Fenster ohne Adresszeile — am Eingang kann dann niemand versehentlich wegnavigieren.

GERÄT

WEG

iPhone, iPad (Safari)

Teilen-Knopf → **Zum Home-Bildschirm**

Android (Chrome)

Menü : → **App installieren**

Windows (Chrome, Edge)

Menü : → **Ticketkasse installieren**

Mac (Safari)

Ablage → **Zum Dock hinzufügen**

3

Verein eintragen

Einstellungen → *Veranstalter*. Name und Zusatz stehen später im Kopf jeder gedruckten Karte und jeder Abrechnung.

4

Kassenzeichen vergeben

Einstellungen → *Einlass*. Ein einzelner Buchstabe für dieses Gerät, zum Beispiel **A**. Er sorgt dafür, dass zwei Geräte nicht dieselbe Kartenummer vergeben, und er zeigt in der Abrechnung, welche Tür wie viele Gäste durchgelassen hat. Auch ein Gerät, das nur scannt, braucht einen.

5

Veranstaltung anlegen

Einstellungen → *Veranstaltungen*. Name, Datum, Ort und ein **Kürzel** aus zwei bis sechs Zeichen — etwa SF26 für das Sommerfest 2026.

Das Kürzel steht in jeder Karte

Es ist Teil des Codes und mitunterschrieben. Sobald die erste Karte gedruckt ist, lässt es sich nicht mehr ändern — sonst wären alle gedruckten Karten am Eingang ungültig. Name, Datum und Ort dagegen dürfen jederzeit korrigiert werden.

6

Kategorien anlegen

Einstellungen → *Kategorien*. Bezeichnung, Preis, eine Farbe und, wenn gewünscht, eine **Höchstzahl** — zweihundert Sitzplätze, dreiundsechzig Essen. Die Kasse zeigt den Rest auf der Kachel und lässt nicht darüber hinaus verkaufen.

Sommerfest

SF26 · 14.07.2026 · Gemeindehaus Nieblum

AKTIV

Ändern

Abschließen

Löschen

Eine angelegte Veranstaltung. **Aktiv** heißt: für diesen Abend wird gerade verkauft. Die anderen Knöpfe kommen im Abschnitt *Nach dem Abend* dran.

2

Verkaufen

Der Reiter *Kasse* — hier spielt sich der Abend ab

KATEGORIE WÄHLEN

Erwachsene
2
12,00 €
noch 170 von 200

Kinder
6,00 €

Essen
2
15,00 €
noch 52 von 63

Mitglieder
8,00 €

Jede Kategorie eine Kachel, in ihrer eigenen Farbe.

Auf die Fläche tippen

zählt eine Karte dazu. Die Zahl oben rechts sagt, wie viele im Korb liegen.

Auf das kleine Minus

nimmt eine wieder weg. Vertippt ist schneller berichtigt als storniert.

„noch 52 von 63“

zeigt den Rest, wenn eine Höchstzahl gesetzt ist. Bei null steht dort *ausverkauft*.

2 × Erwachsene	24,00 €
2 × Essen	30,00 €
Summe	54,00 €

Darunter die Buchung: was im Korb liegt und was es kostet.

Erste Entscheidung: wie viele Codes?

Je Platz ein Code

Der Normalfall. Vier Erwachsene bekommen vier Karten, jede wird einzeln eingelassen.

Ein Code für alle

Die Familienkarte: ein Stück Papier, vier Leute im Saal. Am Eingang einmal scannen, die Kasse zählt vier Plätze.

Zweite Entscheidung: wie wird gedruckt?

Mehrere pro Seite	Eine pro Seite	Etikettenbogen	Etikettendrucker
-------------------	----------------	----------------	------------------

Mehrere pro Seite Rund dreißig Karten auf ein A4-Blatt, hinterher auseinanderschneiden.

Eine pro Seite Große Einzelkarte, etwa für eine Ehrenkarte.

Etikettenbogen Herma-Aufkleber, 70 × 37 mm, 24 auf einen Bogen; Maße einstellbar.

Etikettendrucker Ein Schildchen nach dem anderen von der Rolle.

Drei Kleinigkeiten

Auf dem Laptop steht alles auf einer Seite — Kacheln links, Buchung rechts, kein Rollen; die Kacheln werden quadratisch und so groß, dass alle zusammen auf den Schirm passen. Wem das zu klein gerät, stellt unter *Einstellungen* → *Ansicht* ein festes Maß ein. Der **Name des Gastes ist freiwillig**. Und **Vorverkauf geht genauso**: Karten gelten, sobald sie gedruckt sind.

Kamera einschalten und den QR-Code davorhalten — die Kasse erkennt ihn von selbst, es ist kein Auslöser zu drücken. Geht die Kamera nicht, lässt sich der Code von Hand eintippen; er steht als Text unter jedem QR-Code. Die Antwort ist zusätzlich zu hören: heller Ton für in Ordnung, dunkler für nicht in Ordnung — so muss am Eingang niemand auf das Display starren.

Die drei häufigsten Antworten

Gültig

Erwachsene · Sommerfest

Durchlassen.

Die Karte ist echt und war noch nicht da. Die Kasse hat sie in diesem Augenblick als eingelöst vermerkt — ein zweites Vorzeigen wird abgewiesen.

Bereits eingelöst

Erwachsene · eingelassen 30.08.2026, 23:24 Uhr

Nachfragen.

Diese Karte war schon einmal hier; daneben steht wann. Meist ist es ein Foto, das jemand weitergegeben hat. Manchmal ist es aber auch nur ein zweites Scannen derselben Person — deshalb nachfragen und nicht losschimpfen.

Gefälscht

Die Signatur stimmt nicht.

Abweisen.

Der Code trägt keine gültige Unterschrift; er stammt nicht aus dieser Kasse.

Zwei weitere Antworten kommen vor, wenn eine echte Karte zum falschen Abend gehört: *Andere Veranstaltung* — dann steht dabei, für welchen sie gilt; und *Fremde Veranstaltung* — dann gehört ihr Kürzel zu gar keinem Abend dieser Kasse. Geprüft wird immer gegen den Abend, der oben eingestellt ist.

Aus einer heruntergeladenen Datei bleibt die Kamera aus

Das untersagen alle Browser, und daran lässt sich nichts drehen. Für den Einlass ist die Adresse von der Titelseite der richtige Weg. Verkauf, Druck und das Eintippen von Codes funktionieren auch aus einer Datei heraus.

Der Türschirm

Ist das Gerät auf Einlass beschränkt (Abschnitt 4), sieht dieser Bildschirm anders aus: schmaler Kopf, kleines Kamerabild, und darunter das Urteil so groß wie der Rest hergibt — vollflächig grün oder rot. Alles passt auf ein kleines Handy, ohne zu scrollen.

Einmal üben, bevor es ernst wird

Legen Sie eine Übungsveranstaltung an, drucken Sie drei Karten und scannen Sie sie: eine gültige, dieselbe noch einmal, und eine, bei der Sie im Code eine Ziffer ändern. Dann haben Sie alle drei Antworten einmal gesehen und wissen, wie der Ton klingt. Die Übungsveranstaltung hinterher löschen.

Nachtragen

Wird drinnen weiterverkauft, während draußen gescannt wird, kennt die Tür die frische Karte noch nicht. Sie lässt sie trotzdem ein — die Unterschrift beweist ja, dass sie aus dieser Kasse stammt — und merkt sie als *nachgetragen* vor. Was sie gekostet hat, klärt der nächste Abgleich; in der Abrechnung stehen solche Karten getrennt.

Sobald mehr als ein Gerät mitmacht, muss jedes wissen, was das andere getan hat. Dafür gibt es die **Ablage**: ein kleines Skript im Google Drive des Vereins, das den Stand entgegennimmt und wieder herausgibt — in einem einstellbaren Takt, jede Minute, alle fünf, oder nur von Hand.

Zusammengeführt wird nicht Datei gegen Datei, sondern Karte für Karte — kein Gerät überschreibt, was das andere in der Zwischenzeit getan hat.

1 Einmalig: Ablage einrichten

Das Skript wird einmal im Drive des Vereins angelegt. Seine lange Adresse kommt mit einem selbstgewählten Zugangswort unter Einstellungen → *Ablage*.

2 Zweites Gerät: Zugang per QR übernehmen

Auf dem eingerichteten Gerät den Knopf *Zugang zeigen* drücken. Das neue Gerät scannt diesen QR-Code im Reiter *Einlass* — es hat dann Adresse und Zugangswort, ohne dass etwas abgetippt werden muss.

3 Der Rest kommt von selbst

Beim ersten Abgleich holt sich das leere Gerät Schlüssel, Veranstaltungen und Kategorien aus der Ablage — und sagt es auch.

4 Eigenes Kassenzeichen vergeben

Das Einzige, was jedes Gerät für sich behält. Gerät A, Gerät B, Gerät C. Ohne eigenen Buchstaben vergeben zwei verkaufende Geräte dieselben Nummern.

5 Türgeräte auf Einlass beschränken

Einstellungen → *Einlass* → *Nur Einlass*: vier bis acht Ziffern eintragen, sperren. Danach bleiben nur Kamera, Urteil, Ton und Abgleich — Verkauf, Ticketliste und Einstellungen sind fort, und ein Fehlgriff an der Tür kann keine Karte mehr stornieren. Aufgehoben wird es mit derselben Zahl, unten auf dem Einlassschirm.

WANDERT ZWISCHEN DEN GERÄTEN

Veranstaltungen, Kategorien, alle Karten, Einlässe, Stornos, Abschlüsse, der Schlüssel

BLEIBT AUF DEM GERÄT

Die Adresse der Ablage, das Zugangswort, das Kassenzeichen, die Beschränkung auf Einlass

Adresse und Zugangswort zusammen sind der ganze Abend

Wer beides hat, kann alle Karten lesen, ändern und löschen. Sie gehören auf die Geräte des Vereins und in keine Rundmail. Der QR-Code für die Übergabe enthält das Zugangswort im Klartext — also nur von Gerät zu Gerät zeigen, nicht abfotografieren und nicht verschicken.

Die Zahl aufschreiben — und wissen, was die Sperre ist

Ein Schutzgelenker, kein Schloss: wer sich auskennt, kommt daran vorbei. Gegen den Fehlgriff am Eingang hilft sie vollständig. Jedes Gerät wird für sich gesperrt. Wer die Zahl vergisst, kommt nur über *Browserdaten löschen* wieder heran.

5

Nach dem Abend

Abrechnen, sichern, aufräumen

1 Kasse schließen

Reiter *Tickets*. Der Verkauf endet, der Einlass läuft weiter — es kommt vor, dass abgerechnet wird, während die letzten Gäste noch eintrudeln. Wieder öffnen geht jederzeit.

2 Abschluss drucken

Je Kategorie verkauft, eingelöst, offen und die Einnahmen, dazu wer an welcher Tür eingelassen hat. Die Kassenprüfung will einen Beleg sehen, kein Bildschirmfoto.

3 Sichern

Einstellungen → *Sicherung* legt eine Datei mit dem ganzen Stand ab. Auf einen Stick oder in den Vereinsordner, nicht nur ins Handy.

4 Abschließen

Erst wenn alles stimmt. Der Abend wandert samt seiner Zahlen ins *Archiv*, die einzelnen Karten fallen fort. Danach lässt sich für diesen Abend nicht mehr verkaufen und keine seiner Karten mehr prüfen. Das hält den Stand klein — sonst schleppen die Geräte in fünf Jahren alle alten Abende mit sich herum.

ÜBERSICHT UND ABSCHLUSS

[Drucken](#)
[Kasse schließen](#)

Die Kasse ist offen. Nach dem Fest hier schließen — der Verkauf endet damit, der Einlass läuft weiter.

KATEGORIE	VERKAUFT	EINGELÖST	OFFEN	VERFÜGBAR	EURO
Erwachsene	28	6	22	172 von 200	336,00
Kinder	5	2	3	ohne Grenze	30,00
Essen	9	3	6	54 von 63	135,00
Mitglieder	4	4	0	ohne Grenze	32,00
Zusammen	46	15	31	—	533,00

EINLASS NACH GERÄT

GERÄT	PLÄTZE	KARTEN	DAVON NACHGETRAGEN
Gerät A	15	15	0

Die Übersicht unter *Tickets*, vor dem Schließen.

Ohne Ablage geht es auch

Dann arbeitet jedes Gerät für sich: am Ende auf dem einen sichern, die Datei auf das andere bringen, dort unter *Sicherung* zusammenführen.

Die Türliste — vorher ausdrucken

Unter *Tickets* steht **Türliste drucken**: jede ausgegebene Karte mit Code, Preis, Namen und einem Kästchen zum Abhaken. Das ist der Weg für den Fall, dass am Eingang nichts mehr geht — Akku leer, Kamera streikt, Netz weg. Einmal vor dem Abend drucken und an die Kasse legen. Wer darauf abhakt, trägt den Einlass hinterher in der Kasse nach.

WAS SIE SEHEN	WORAN ES LIEGT	WAS HILFT
Die Kamera geht nicht an	Die Kasse läuft aus einer heruntergeladenen Datei, oder der Browser hat die Kamera nicht erlaubt.	Die Adresse von der Titelseite öffnen. In den Browsereinstellungen die Kamera für diese Seite erlauben.
Jede echte Karte gilt als <i>Gefälscht</i>	Dieses Gerät hat einen anderen Schlüssel als das Gerät, das die Karten gedruckt hat.	Auf beiden Geräten Einstellungen → <i>Schlüssel</i> vergleichen. Die vierundzwanzig Zeichen müssen gleich sein.
<i>Andere</i> oder <i>Fremde</i> Veranstaltung	Die Karte gehört zu einem anderen Abend — meist eine vom Vorjahr. Bei <i>Andere</i> steht dabei, zu welchem.	Oben die richtige Veranstaltung wählen. Steht sie nicht in der Liste, ist sie auf diesem Gerät nicht angelegt.
„Kein Abgleich“, immer wieder	Adresse oder Zugangswort stimmen nicht, oder es fehlt das Netz.	Einstellungen → <i>Ablage</i> → Verbindung prüfen . Die Kasse sagt im Klartext, was zurückkommt.
Die Fassung oben rechts ist alt	Der Browser zeigt eine gespeicherte Seite von gestern.	Einmal ?neu hinter die Adresse hängen und laden.
Eine Kategorie erscheint doppelt	Auf zwei Geräten wurde sie mit leicht verschiedener Schreibweise angelegt.	Eine davon löschen. Das Löschen wandert mit und gilt beim nächsten Abgleich überall.
Eine gelöschte Veranstaltung ist wieder da	Sollte nicht mehr vorkommen (seit Fassung 2.5). Bei sehr alten Ständen ist es möglich.	Auf allen Geräten die Fassung oben rechts vergleichen; die kleinste gewinnt. Notfalls dort neu laden.
Alle Daten sind fort	Browserspeicher gelöscht, anderer Browser, anderes Gerät, oder privates Fenster.	Sicherung einspielen. Ist eine Ablage eingerichtet, holt sich ein leeres Gerät alles von selbst zurück.

Drei Dinge, die man besser lässt

Das Kürzel ändern

Sind Karten gedruckt, werden sie damit alle ungültig. Die Kasse sperrt es deshalb — versuchen Sie nicht, sie zu überlisten.

Den Zugang verschicken

Adresse und Zugangswort zusammen sind der ganze Abend. Nur von Gerät zu Gerät, nie per Mail.

Die Sicherungsdatei weitergeben

In ihr stehen der Schlüssel und die Namen der Gäste. Sie gehört in den Vereinsordner, nicht in eine Cloud, die allen offensteht.

Für die Tür — zum Abschreiben auf einen Zettel

1. Reiter *Einlass*, Kamera an.
2. Heller Ton: durchlassen.
3. Dunkler Ton: auf den Schirm sehen.
4. Kamera streikt: Code von der Karte abtippen.
5. Gerät streikt: Türliste, abhaken, hinterher nachtragen.

Ticketkasse Fassung 2.9 · Fering Ferian e.V. · Die vollständige Beschreibung mit allen Einzelheiten steht in der Datei README im Ticketmanager-Verzeichnis.