

RTC Stage

Lettore di musiche per spettacoli teatrali — Manuale d'uso

RAMONTEACONTA

> **Cosa fa:** fa partire, sfumare, abbassare e fermare le musiche di uno spettacolo con un clic o un tasto, anche più musiche insieme, con pulsanti di comando che prepari tu, e una vista a schermo intero per la serata.
>
> **Dove funziona:** Windows 10 e 11. Nessuna installazione, nessuna connessione a internet.
>
> **Negli esempi** le musiche si chiamano **MusicaA**, **MusicaB**, **MusicaC**… e **EffettoA**: al loro posto ci saranno i tuoi file.

Indice

1. Avvio e requisiti
2. Preparare la cartella dello spettacolo
3. La schermata principale
4. Controlli di ogni traccia
5. Inizio e fine di una traccia
6. I comandi: «premo il pulsante e succede…»
7. Creare e modificare un comando
8. Esempi pronti
9. Durante lo spettacolo: GO, tasti, colori
10. Modalità spettacolo
11. Sfumare e fermare tutto
12. Equalizzatore
13. Funzioni: accendere e spegnere gli strumenti
14. Strumenti in più
15. Uscita audio
16. Salvataggio delle impostazioni
17. Prima dello spettacolo: lista di controllo
18. Problemi e soluzioni

1. Avvio e requisiti


- Il programma è un unico file: `RTCStage.exe`. Doppio clic per aprirlo. Non serve installare nulla.
- Puoi tenerlo su una chiavetta USB insieme alla cartella delle musiche e usarlo su qualsiasi PC Windows 10/11 a 64 bit.
- Al primo avvio Windows può mostrare «PC protetto da Windows»: scegli *Ulteriori informazioni → Esegui comunque*.
- Il programma riapre da solo l'ultima cartella usata.
- Finché è aperto, il PC non va in sospensione e lo schermo non si spegne.

2. Preparare la cartella dello spettacolo

1. Crea una cartella (es. `Spettacolo`) e mettici dentro tutti i file audio dello spettacolo.
2. Formati accettati: **MP3, WAV, M4A/AAC, FLAC, WMA, AIFF**.
3. Le tracce compaiono **in ordine di nome**. Per decidere l'ordine rinominale con un numero davanti: `01_MusicaA.mp3`, `02_MusicaB.mp3`, `03_EffettoA.wav`…
4. Nel programma premi **Apri cartella** e scegli la cartella.

> Se aggiungi, togli o sostituisci un file mentre il programma è aperto, l'elenco si aggiorna da solo dopo un secondo (c'è anche il pulsante **Aggiorna**). Un file che non si riesce a leggere compare in rosso. Tutte le musiche vengono caricate in memoria all'apertura: quando premi un pulsante il suono parte subito.

3. La schermata principale



La schermata principale: tracce con forma d'onda, comandi raggruppati per atto con note di regia e catena, pulsante Annulla accanto a GO.

Zona	A cosa serve
In alto	**Apri cartella**, **Aggiorna**, percorso della cartella, Modalità spettacolo, menu **Spettacolo** ▾ (stampa, backup), **Funzioni**, uscita audio della sala (e cuffia per il pre-ascolto).
Al centro: le tracce	Una riga per ogni file, con i controlli manuali. Servono per le prove e per intervenire a mano.
A destra: Comandi	I tuoi pulsanti. Ognuno fa fare qualcosa a una o più tracce insieme. È il modo consigliato di gestire lo spettacolo.
In basso	**GO** (esegue il prossimo comando), **SFUMA TUTTO** con la sua durata, **STOP TUTTO**, **EQ generale**, **Volume generale** con indicatore di livello.
Barra di stato	Messaggi, conferma di salvataggio («✓ impostazioni salvate…»), uscita audio in uso.

4. Controlli di ogni traccia

Controllo	Cosa fa
▶ / ⏸	Un solo pulsante: **verde** = fai partire (o riprendi dalla pausa), **giallo** = metti in pausa.
■ Stop	Ferma la traccia e la riporta all'inizio.
⏮ Da capo	Fa ripartire la traccia dall'inizio.
SFUMA 3s ▾	La parte grande abbassa la traccia fino al silenzio e la ferma. La freccetta ▾ apre il menu per scegliere la durata (1–30 s).
Volume (cursore)	Volume della traccia, da 0 a 100%. Si regola anche con la **rotella del mouse** (2% per scatto).
🔁 Loop	Acceso (blu) = la traccia ricomincia da sola quando finisce.
✂ Inizio e fine	Fai suonare solo un pezzo della traccia. Diventa giallo se impostato. Vedi capitolo 5.
EQ	Equalizzatore della traccia (bassi, medi, alti). Diventa giallo se non è piatto.
Barra di avanzamento	Tempo trascorso e tempo che manca. **Clic sulla barra** = salta a quel punto.

> **Importante:** il volume della riga è il volume «massimo» della traccia. Le percentuali dei comandi si applicano *sopra* questo valore: se la riga è al 10%, un comando «volume 100%» porta la traccia al 10%. Normalmente lascia le righe al 100%.

5. Inizio e fine di una traccia

Con il pulsante ✂ scegli da che punto parte la traccia e dove finisce. Esempio: MusicaC parte da **0:12** e si ferma a **1:35**, sfumando negli ultimi 3 secondi.

- **Inizio / Fine**: scrivi il tempo come `1:15` oppure in secondi (`75`), poi Invio. Vuoto = dall'inizio / fino alla fine del file.
- **da qui / fin qui**: fai suonare la traccia e premi il pulsante nel momento giusto: prende il punto in cui si trova adesso.
- **Sfuma prima della fine**: «subito» = si ferma netta; 1–8 s = sfuma in quel tempo e arriva a zero proprio sul punto di fine.
- **Azzera**: torna alla traccia intera.

Stop, «da capo», il loop e i comandi usano questi punti: la traccia riparte sempre dal suo inizio. Sulla



Il pannello Inizio e fine.

riga compare un'etichetta con ✂ e i tempi scelti.

6. I comandi: «premo il pulsante e succede…»


Un **comando** è un pulsante colorato nel pannello di destra. Quando lo premi, **ogni traccia fa quello che hai deciso tu, tutte nello stesso istante**.

Azione	Cosa succede	Si regola
— non toccare	La traccia resta com'è.	—
▶ **Parte**	La traccia parte. Se era in pausa riprende da dove era. Se sta già suonando non riparte: va solo al volume indicato.	volume (10…100%), tempo (subito…10 s), «riparti da capo»
🔉 **Volume**	Solo per una traccia **che sta già suonando**: la abbassa o la riporta su, senza fermarla. Se la traccia è ferma non succede nulla.	volume, tempo
⏸ **Pausa**	La traccia si ferma dov'è. Un successivo «▶ Parte» la fa riprendere da lì.	—
■ **Stop**	La traccia si ferma e torna all'inizio. Con un tempo > 0 sfuma prima di fermarsi.	tempo

- **Volume 100%** = volume pieno della traccia; **20%** = sottofondo leggero; **10%** = appena udibile.
- **Tempo «subito»** = cambio istantaneo. **1…10 s** = il passaggio avviene gradualmente in quel tempo.
- Quando una traccia sale e un'altra scende nello stesso comando, il volume complessivo resta costante: niente «buco» a metà.
- La **nota di regia** (es. «quando entra il servo») compare in giallo sul pulsante e in grande nella modalità spettacolo.

7. Creare e modificare un comando

1. Nel pannello Comandi premi **+ Nuovo** (per modificare un comando esistente premi la matita ✎ accanto).
2. Scrivi il **nome del pulsante**, la **nota di regia** (facoltativa) e scegli un **colore**.
3. Per ogni traccia che deve fare qualcosa clicca ▶ **Parte**, 🔉 **Volume**, ⏸ **Pausa** o ■ **Stop**. Compaiono volume e tempo, già impostati su valori comodi (Parte: 100% subito · Volume: 20% in 2 s · Stop: subito).
4. Controlla il riquadro **COSA FARÀ** in basso: riassume in parole quello che succederà.
5. **Prova** lo esegue subito per sentirlo. **Salva** lo aggiunge al pannello. **Annulla** chiude senza salvare. **Elimina** lo cancella.



Editor del comando «Entra MusicaB, MusicaA sotto»: MusicaB ▶ Parte al 100% subito, MusicaA Volume 20% in 2 secondi.

- **Stesso tempo per tutte**: imposta lo stesso tempo su tutte le tracce del comando in un clic.
- **Prendi la situazione attuale**: copia nel comando le tracce che stanno suonando adesso, al loro volume attuale.
- Le frecce ^ v accanto a ogni comando ne cambiano l'ordine.

8. Esempi pronti

1 · Parte MusicaA
si apre il sipario
`MusicaA ▶ Parte · 100% · subito`

2 · Entra MusicaB, MusicaA sotto
quando entra il servo con la lettera
`MusicaB ▶ Parte · 100% · subito`
`MusicaA 🔉 Volume · 20% · 2 s`

3 · Via MusicaB, torna MusicaA
battuta «E ora, signori…»
`MusicaB ■ Stop · subito`
`MusicaA 🔉 Volume · 100% · 2 s`

4 · Dissolvenza MusicaA → MusicaC
buio, cambio scena
`MusicaA ■ Stop · 3 s`
`MusicaC ▶ Parte · 100% · 3 s`

Voglio…	Imposta nel comando
fermare MusicaA e far partire subito MusicaB	MusicaA ■ Stop subito · MusicaB ▶ Parte 100% subito
far entrare MusicaB piano piano	MusicaB ▶ Parte 100% in 5 s
un effetto sopra la musica, senza toccarla	EffettoA ▶ Parte 100% subito (le altre: non toccare)
abbassare tutto per un dialogo e poi tornare su	comando 1: MusicaA 🔉 Volume 30% in 2 s · comando 2: MusicaA 🔉 Volume 100% in 2 s
chiudere la scena sfumando	MusicaA ■ Stop in 5 s
usare solo un pezzo di una musica	sulla riga: ✂ Inizio 0:12, Fine 1:35, sfuma 3 s · nel comando: ▶ Parte

9. Durante lo spettacolo: GO, tasti, colori

GO (o `Spazio`) esegue il comando segnato PROSSIMO e passa al successivo. L'ultimo eseguito mostra ✓ ESEGUITO. Se non hai creato comandi, GO fa partire una dopo l'altra le tracce dell'elenco.


Tasto	Azione
`Spazio`	GO: esegue il prossimo comando
`1` … `9`	esegue direttamente il comando con quel numero
`↑` `↓`	cambia il prossimo comando
`F`	sfuma tutto
`Esc`	STOP TUTTO immediato
`F11`	apre / chiude la modalità spettacolo
`Ctrl+Z`	annulla l'ultimo comando

Colore / scritta	Significato
IN RIPRODUZIONE	suona a volume pieno
IN ENTRATA · %	sta salendo
SI ABBASSA · %	sta scendendo verso un volume di sottofondo
SOTTOFONDO · %	suona a volume ridotto e continua
IN SFUMATURA	sta sfumando e poi si fermerà
IN PAUSA	in pausa
lampeggio rosso	mancano meno di 10 secondi alla fine (avviso di fine traccia)

> Un doppio colpo involontario di GO entro un terzo di secondo viene ignorato, così non si salta un comando per sbaglio.

10. Modalità spettacolo

Una seconda vista, pensata per la serata: si apre con il pulsante Modalità spettacolo in alto o con `F11`, occupa tutto lo schermo ed è leggibile anche da lontano e al buio. La schermata normale resta com'è: con **Esci** o `F11` ci torni.



Modalità spettacolo: a sinistra l'ultimo comando e le musiche in corso con il tempo che manca; a destra il prossimo comando con la sua nota di regia; in basso GO.

- **Ultimo comando**: nome e nota di regia del comando appena dato.
- **In riproduzione**: ogni musica che suona, con il suo stato e il **tempo che manca** in grande; negli ultimi 10 secondi lampeggia in rosso.
- **Prossimo**: il comando che partirà con GO, la sua **nota di regia** in grande e cosa farà. Sotto, «Poi»: i comandi successivi.
- **In basso**: frecce per cambiare il prossimo comando, **GO** enorme, **SFUMA TUTTO**, **STOP TUTTO**.
- Funzionano gli stessi tasti (`Spazio`, `1-9`, `F`, `Esc`, frecce). In questa vista non si può modificare nulla per sbaglio.

11. Sfumare e fermare tutto

- **SFUMA** su una traccia: la porta al silenzio nel tempo scelto con la freccetta ▾ e la ferma.
- **SFUMA TUTTO** (tasto `F`): sfuma insieme tutte le tracce che suonano; la durata si sceglie con la ▾ accanto.
- **STOP TUTTO** (tasto `Esc`): ferma subito tutto. È il pulsante di emergenza.
- **A mano**: trascina il volume della traccia o usa la rotella del mouse sopra il cursore.

12. Equalizzatore

- **EQ di una traccia** (pulsante EQ sulla riga): **Bassi**, **Medi**, **Alti**, da −12 a +12 dB. Corregge il suono di un singolo file.
- **EQ generale** (in basso): cinque bande (80 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 3,5 kHz, 10 kHz) su tutto l'audio in uscita, per adattarsi alla sala.
- **Doppio clic** su un cursore = 0 dB. **Rotella** = ±0,5 dB. **Azzera** = tutto piatto. A 0 dB l'EQ non modifica il suono.
- Alzare molto i bassi aumenta il volume e può distorcere: spesso è meglio **abbassare** le altre bande.

13. Funzioni: accendere e spegnere gli strumenti

Il pulsante **Funzioni** in alto apre una pagina con un interruttore per ogni strumento. Quelli spenti spariscono dalla schermata, che così resta semplice. La scelta vale per il PC su cui la fai.



La pagina Funzioni: un interruttore per ogni strumento.

Interruttore	Se lo spegni
Modalità spettacolo	sparisce il pulsante in alto e F11 non fa nulla
Note di regia nei comandi	le note non si vedono più (restano salvate) e l'editor non mostra il campo
Inizio e fine traccia	sparisce il pulsante ✂ (i tagli già impostati restano attivi)
Avviso di fine traccia	niente lampeggio negli ultimi 10 secondi
Equalizzatore per traccia / generale	spariscono i pulsanti EQ (le regolazioni già fatte restano attive)
Comandi in catena	i comandi non partono più da soli (l'impostazione resta salvata)
Annulla l'ultimo comando	sparisce il pulsante ↶ e Ctrl+Z non fa nulla
Atti e scene	i comandi tornano in un'unica lista
Pre-ascolto in cuffia	spariscono il pulsante cuffia e la scelta della cuffia
Forma d'onda	torna la barra di avanzamento semplice
Volumi uniformati	ogni file suona al suo volume originale
Limitatore	se più musiche insieme superano il massimo, il suono distorce
Stampa / Backup	spariscono le voci dal menu Spettacolo

14. Strumenti in più

Comandi in catena

Nell'editor di un comando spunta **«Dopo questo comando, esegui da solo il prossimo»** e scegli dopo quanti secondi. Esempio: «Tuono» con catena di 2 s → dopo 2 secondi parte da solo «Pioggia». Mentre aspetta, in basso (e nella modalità spettacolo) compare **«⏱ … parte da solo tra 1.4 s»**. Se nel frattempo premi GO o un altro comando, il conto alla rovescia si annulla. STOP TUTTO lo annulla sempre.

Annulla l'ultimo comando

Il pulsante ↶ **Annulla** accanto a GO (o `Ctrl+Z`) riporta in mezzo secondo ogni traccia com'era prima dell'ultimo comando: le tracce fatte partire si fermano, quelle fermate ripartono dal punto in cui sarebbero arrivate, i volumi tornano come prima. Il comando annullato torna a essere il PROSSIMO. Si può annullare più volte di fila.

Atti e scene

Nell'editor scrivi l'atto o la scena nel campo **«Atto / scena»** (es. «Atto I», «Scena 3»), oppure scegline uno già usato. Nel pannello i comandi si raggruppano sotto un titolo con il numero di comandi; clic sul titolo per chiudere o riaprire il gruppo. La numerazione e l'ordine di GO non cambiano.

Pre-ascolto in cuffia

In alto, accanto all'uscita della sala, scegli la **cuffia** (una seconda scheda audio o l'uscita cuffie del PC). Su ogni traccia compare il pulsante 🎧: la traccia si sente solo in cuffia, non in sala — utile per trovare un punto o controllare un file durante lo spettacolo. Ripremi per fermare.

> La cuffia deve essere un'uscita **diversa** da quella della sala, altrimenti il pre-ascolto si sente in sala.

Forma d'onda

Al posto della barra di avanzamento compare la forma del suono: le barre alte sono le parti forti, quelle basse i silenzi. La parte già suonata prende il colore dello stato; le parti escluse da inizio/fine (✂) sono scurite. Clic sulla forma d'onda = salta a quel punto.

Volumi uniformati

Il programma misura ogni file e lo porta allo stesso volume percepito, senza mai farlo distorcere. La correzione applicata compare in verde acqua sotto il volume della riga (es. «+3.5 dB»). Il cursore del volume della riga continua a funzionare sopra questa correzione.

Limitatore

Quando più musiche suonano insieme e la somma supera il massimo, il volume complessivo viene contenuto dolcemente (tetto a −1 dB) invece di distorcere. Se nulla supera il massimo, il suono non viene toccato.

Stampa della scaletta

Menu **Spettacolo** ▾ → **Stampa la scaletta**: si apre una pagina nel browser con numero, nome, atto, nota di regia e azioni di ogni comando, e la finestra di stampa. Puoi stamparla o scegliere «Salva come PDF» da dare alla regia.

Backup dello spettacolo

Menu **Spettacolo** ▾ → **Fai un backup**: crea un unico file `.zip` con tutte le musiche e le impostazioni (comandi, volumi, EQ, tagli). Su un altro PC: **Spettacolo** ▾ → **Ripristina un backup**, scegli lo zip e una cartella vuota: il programma estrae tutto e apre lo spettacolo.

15. Uscita audio

- In alto a destra scegli la scheda audio: **Predefinita di Windows** oppure una specifica (altoparlanti, scheda USB, mixer).
- Se l'uscita scelta non si può aprire (es. cuffie Bluetooth spente ma ancora impostate in Windows), il programma **passa da solo a un'altra uscita funzionante** e in basso a destra scrive **⚠ Uscita: … (ripiego)**. Quando l'uscita scelta torna disponibile ci ritorna.

> Per lo spettacolo usa un'uscita **via cavo** (jack o scheda USB). Le cuffie e gli altoparlanti Bluetooth hanno ritardo e possono disconnettersi.

16. Salvataggio delle impostazioni

Non c'è niente da salvare a mano. Ogni modifica viene scritta dopo meno di un secondo nel file `cueplayer.json` **dentro la cartella delle musiche**; in basso compare «✓ impostazioni salvate» con l'ora.

Vengono salvati: volume, loop, sfumata, inizio/fine ed EQ di ogni traccia; EQ e volume generale; durata di «Sfuma tutto»; tutti i comandi con le note.

- Riaprendo il programma ritrovi tutto com'era. Copiando la cartella (con `cueplayer.json`) su un altro PC, lo spettacolo viaggia con le sue impostazioni.
- Le impostazioni sono legate al **nome del file**: rinomina i file prima di preparare i comandi.

17. Prima dello spettacolo: lista di controllo

1. Apri la cartella dello spettacolo e controlla che nessuna traccia sia rossa.
2. Controlla che il volume di ogni riga sia quello voluto (di solito 100%).
3. Scegli l'uscita audio giusta e verifica in basso a destra che non ci sia «(ripiego)».
4. Fai una **prova completa** di tutti i comandi in ordine, con GO, sull'impianto della serata.
5. Regola il **volume generale** e, se serve, l'**EQ generale** in sala.
6. Attiva in Windows «**Non disturbare**» e disattiva i suoni di sistema. Collega il PC alla corrente.
7. Controlla che il PROSSIMO sia il primo comando, poi apri la **modalità spettacolo** (F11).

18. Problemi e soluzioni

Problema	Cosa controllare
Non sento una traccia	Volume della sua riga (non a 0–1%); volume generale; volume di Windows; uscita audio in alto a destra; eventuale ✂ con inizio oltre la fine del brano.
Non sento niente	Barra in basso a destra: «Nessuna uscita audio» o «(ripiego)»? L'indicatore verde sotto il volume generale si muove se il programma sta mandando suono.
Spazio / i tasti non fanno nulla	Clicca una volta sulla finestra del programma: i tasti vanno alla finestra attiva. Se stai scrivendo in un campo di testo, i tasti scrivono lì.
Un comando « Volume» non fa niente	Agisce solo su tracce che stanno già suonando. Per far partire una traccia usa «▶ Parte».
La musica finisce troppo presto	Il file è più corto del necessario: attiva Loop, oppure controlla il punto di fine (✂).
Un comando segna «file mancante»	Il file è stato rinominato o spostato: apri il comando (✎) e scegli l'azione sulla traccia con il nome nuovo.
Errori strani	Il programma registra gli errori in `%AppData%\CuePlayer\errori.log` e continua a suonare.