Cue Player

Lettore di musiche per spettacoli teatrali — Manuale d'uso

> **Cosa fa:** fa partire, sfumare, abbassare e fermare le musiche di uno spettacolo con un clic o un tasto, anche più musiche insieme, con pulsanti di comando che prepari tu.
>
> **Dove funziona:** Windows 10 e 11. Nessuna installazione, nessuna connessione a internet.
>
> **Negli esempi** le musiche si chiamano **MusicaA**, **MusicaB**, **MusicaC**… e **EffettoA**: al loro posto ci saranno i tuoi file.

Indice

1. Avvio e requisiti
2. Preparare la cartella dello spettacolo
3. La schermata principale
4. Controlli di ogni traccia
5. I comandi: «premo il pulsante e succede…»
6. Creare e modificare un comando
7. Esempi pronti
8. Durante lo spettacolo: GO, tasti, colori
9. Sfumare e fermare tutto
10. Equalizzatore
11. Uscita audio
12. Salvataggio delle impostazioni
13. Prima dello spettacolo: lista di controllo
14. Problemi e soluzioni

1. Avvio e requisiti

- Il programma è un unico file: `CuePlayer.exe`. Doppio clic per aprirlo. Non serve installare nulla.
- Puoi tenerlo su una chiavetta USB insieme alla cartella delle musiche e usarlo su qualsiasi PC Windows 10/11.
- Al primo avvio Windows può mostrare «PC protetto da Windows»: scegli *Ulteriori informazioni → Esegui comunque*.
- Il programma riapre da solo l'ultima cartella usata.
- Finché è aperto, il PC non va in sospensione e lo schermo non si spegne.


2. Preparare la cartella dello spettacolo

1. Crea una cartella (es. `Spettacolo`) e mettici dentro tutti i file audio dello spettacolo.
2. Formati accettati: **MP3, WAV, M4A/AAC, FLAC, WMA, AIFF**.
3. Le tracce compaiono **in ordine di nome**. Per decidere l'ordine rinominale con un numero davanti: `01_MusicaA.mp3`, `02_MusicaB.mp3`, `03_EffettoA.wav`… (10 viene dopo 9, come in Esplora file).
4. Nel programma premi **Apri cartella** e scegli la cartella.

> Se aggiungi, togli o sostituisci un file mentre il programma è aperto, l'elenco si aggiorna da solo dopo un secondo. C'è anche il pulsante **Aggiorna**. Un file che non si riesce a leggere compare in rosso con la scritta «formato non leggibile».

> Tutte le musiche vengono caricate in memoria all'apertura: quando premi un pulsante il suono parte subito, senza leggere dal disco.

3. La schermata principale



La schermata principale con una cartella di esempio e quattro comandi già preparati.

Zona	A cosa serve
In alto	**Apri cartella**, **Aggiorna**, percorso della cartella, scelta dell'**Uscita audio**.
Al centro: le tracce	Una riga per ogni file, con i controlli manuali (play/pausa, stop, sfuma, volume, loop, EQ). Servono per le prove e per intervenire a mano.
A destra: COMANDI	I tuoi pulsanti. Ognuno fa fare qualcosa a una o più tracce insieme. È il modo consigliato di gestire lo spettacolo.
In basso	**GO** (esegue il prossimo comando), **SFUMA TUTTO**, **STOP TUTTO**, **EQ generale**, **Volume generale** con indicatore di livello.
Barra di stato	Messaggi, conferma di salvataggio («✓ impostazioni salvate…»), uscita audio in uso.

4. Controlli di ogni traccia

Controllo	Cosa fa
▶ / ⏸	Un solo pulsante: **verde** = fai partire (o riprendi dalla pausa), **giallo** = metti in pausa. Cambia da solo in base allo stato.
■ Stop	Ferma la traccia e la riporta all'inizio.
⏮ Da capo	Fa ripartire la traccia dall'inizio.
SFUMA 3s + durata	Abbassa la traccia fino al silenzio nel tempo scelto nel menu accanto (1–30 s), poi la ferma.
Volume (cursore)	Volume della traccia, da 0 a 100%. Si regola anche con la **rotella del mouse** (2% per scatto): utile per sfumare a mano.
🔁 Loop	Acceso (blu) = la traccia ricomincia da sola quando finisce (sottofondi, effetti continui).
EQ	Equalizzatore della traccia (bassi, medi, alti). Diventa giallo se non è piatto. Vedi capitolo 10.
Barra di avanzamento	Mostra tempo trascorso e tempo mancante. **Clic sulla barra** = salta a quel punto.

> **Importante:** il volume della riga è il volume «massimo» della traccia. Le percentuali dei comandi si applicano *sopra* questo valore: se la riga è al 10%, un comando «volume 100%» porta la traccia al 10%. Normalmente lascia le righe al 100%.

5. I comandi: «premo il pulsante e succede…»

Un **comando** è un pulsante colorato nel pannello di destra. Quando lo premi, **ogni traccia fa quello che hai deciso tu, tutte nello stesso istante**. Per ogni traccia puoi scegliere una di queste azioni:


Azione	Cosa succede	Si regola
— non toccare	La traccia resta com'è.	—
▶ **Parte**	La traccia parte. Se era in pausa riprende da dove era. Se sta già suonando non riparte: va solo al volume indicato.	volume (10…100%), tempo (subito…10 s), «riparti da capo»
🔉 **Volume**	Solo per una traccia **che sta già suonando**: la abbassa o la riporta su, senza fermarla. Se la traccia è ferma non succede nulla.	volume, tempo
⏸ **Pausa**	La traccia si ferma dov'è. Un successivo «▶ Parte» la fa riprendere da lì.	—
■ **Stop**	La traccia si ferma e torna all'inizio. Con un tempo > 0 sfuma prima di fermarsi.	tempo

Volume e tempo

- **Volume 100%** = volume pieno della traccia; **20%** = sottofondo leggero; **10%** = appena udibile.
- **Tempo «subito»** = cambio istantaneo. **1…10 s** = il passaggio avviene gradualmente in quel tempo (sfumatura).
- Quando una traccia sale e un'altra scende nello stesso comando, il programma usa una curva che mantiene il volume complessivo costante: non c'è il «buco» a metà passaggio.

6. Creare e modificare un comando

1. Nel pannello COMANDI premi **+ Nuovo** (per modificare un comando esistente premi la matita ✎ accanto).
2. Scrivi il **nome del pulsante** (es. «Entra MusicaB») e scegli un **colore**.
3. Nell'elenco delle tracce clicca, per ognuna che deve fare qualcosa, ▶ **Parte**, 🔉 **Volume**, ⏸ **Pausa** o ■ **Stop**. Sotto compaiono le scelte di volume e tempo, già impostate su valori comodi (Parte: 100% subito · Volume: 20% in 2 s · Stop: subito).
4. Controlla il riquadro **COSA FARÀ** in basso: riassume in parole quello che succederà.
5. **Prova** esegue subito il comando per sentirlo. **Salva** lo aggiunge al pannello. **Annulla** chiude senza salvare. **Elimina** lo cancella.



Editor del comando «Entra MusicaB, MusicaA sotto»: MusicaB ▶ Parte al 100% subito, MusicaA Volume 20% in 2 secondi.

Scorciatoie dell'editor

- **Stesso tempo per tutte**: imposta lo stesso tempo su tutte le tracce del comando in un clic.
- **Prendi la situazione attuale**: imposta il comando con le tracce che stanno suonando adesso, al loro volume attuale. Comodo per «fotografare» una situazione preparata a mano.
- Le frecce ^ v accanto a ogni comando nel pannello ne cambiano l'ordine.

7. Esempi pronti

Una sequenza tipica: una musica di fondo, una seconda musica che entra mentre la prima resta sotto, poi il ritorno, poi un cambio di scena.

1 · Parte MusicaA
`MusicaA ▶ Parte · 100% · subito`

2 · Entra MusicaB, MusicaA sotto
`MusicaB ▶ Parte · 100% · subito`
`MusicaA 🔉 Volume · 20% · 2 s`

3 · Via MusicaB, torna MusicaA
`MusicaB ■ Stop · subito`
`MusicaA 🔉 Volume · 100% · 2 s`

4 · Dissolvenza MusicaA → MusicaC
`MusicaA ■ Stop · 3 s`
`MusicaC ▶ Parte · 100% · 3 s`

Altri casi frequenti:


Voglio…	Imposta nel comando
fermare MusicaA e far partire subito MusicaB	MusicaA ■ Stop subito · MusicaB ▶ Parte 100% subito
far entrare MusicaB piano piano	MusicaB ▶ Parte 100% in 5 s
un effetto sopra la musica, senza toccarla	EffettoA ▶ Parte 100% subito (le altre: non toccare)
abbassare tutto per un dialogo e poi tornare su	comando 1: MusicaA 🔉 Volume 30% in 2 s · comando 2: MusicaA 🔉 Volume 100% in 2 s
chiudere la scena sfumando	MusicaA ■ Stop in 5 s
ripetere una musica dall'inizio	MusicaA ▶ Parte con «riparti da capo»

8. Durante lo spettacolo: GO, tasti, colori

GO (o la barra `Spazio`) esegue il comando segnato PROSSIMO e passa al successivo. L'ultimo eseguito mostra ✓ ESEGUITO. In basso, accanto a GO, è sempre scritto quale comando partirà e cosa farà. Se non hai creato comandi, GO fa partire una dopo l'altra le tracce dell'elenco.

Tasto	Azione
`Spazio`	GO: esegue il prossimo comando
`1` … `9`	esegue direttamente il comando con quel numero
`↑` `↓`	cambia il prossimo comando (senza comandi: la prossima traccia)
`F`	sfuma tutto
`Esc`	STOP TUTTO immediato
rotella del mouse	su un cursore di volume: ±2% per scatto; sull'EQ: ±0,5 dB


> Un doppio colpo involontario di GO entro un terzo di secondo viene ignorato, così non si salta un comando per sbaglio.



Dopo il comando 2: MusicaA **si abbassa** (giallo) mentre MusicaB è **in riproduzione** (verde). Il prossimo comando è il 3.

Colori delle tracce

Colore / scritta	Significato
IN RIPRODUZIONE	suona a volume pieno
IN ENTRATA · %	sta salendo (sfumata in entrata)
SI ABBASSA · %	sta scendendo verso un volume di sottofondo
SOTTOFONDO · %	suona a volume ridotto e continua
IN SFUMATURA	sta sfumando e poi si fermerà
IN PAUSA	in pausa
rosso	file non leggibile



Qualche secondo dopo: MusicaA resta in **sottofondo al 20%** (verde acqua) e continua a suonare sotto MusicaB.

9. Sfumare e fermare tutto

- **SFUMA** su una traccia: la porta al silenzio nel tempo scelto accanto e la ferma.
- **SFUMA TUTTO** (tasto `F`): sfuma insieme tutte le tracce che suonano, nel tempo scelto accanto al pulsante.
- **STOP TUTTO** (tasto `Esc`): ferma subito tutto. È il pulsante di emergenza.
- **A mano**: trascina il volume della traccia o usa la rotella del mouse sopra il cursore.
- Premere ▶ su una traccia che sta sfumando annulla la sfumatura e la riporta su.

10. Equalizzatore

EQ di una traccia

Pulsante **EQ** sulla riga: tre cursori **Bassi**, **Medi**, **Alti**, da −12 a +12 dB. Serve a correggere il suono di un singolo file (es. troppo cupo, troppo acuto).

EQ generale

Pulsante **EQ generale** in basso: cinque bande (80 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 3,5 kHz, 10 kHz) applicate a tutto l'audio in uscita. Serve ad adattare il suono alla sala e all'impianto.



EQ della traccia MusicaC.

- **Doppio clic** su un cursore = torna a 0 dB. **Rotella** = ±0,5 dB. **Azzera** = tutto piatto.
- Il pulsante EQ diventa **giallo** quando l'equalizzatore non è piatto. A 0 dB l'EQ non modifica il suono.
- Alzare molto i bassi aumenta il volume e può distorcere: spesso è meglio **abbassare** le altre bande.

11. Uscita audio

- In alto a destra scegli la scheda audio: **Predefinita di Windows** oppure una specifica (altoparlanti, scheda USB, mixer).
- Se l'uscita scelta non si può aprire (es. cuffie Bluetooth spente ma ancora impostate in Windows), il programma **passa da solo a un'altra uscita funzionante** e in basso a destra scrive **⚠ Uscita: … (ripiego)**. Quando l'uscita scelta torna disponibile ci ritorna.
- Se una scheda USB viene scollegata durante l'uso, il programma prova a ripristinare l'audio da solo.

> Per lo spettacolo usa un'uscita **via cavo** (jack o scheda USB). Le cuffie e gli altoparlanti Bluetooth hanno ritardo e possono disconnettersi.

12. Salvataggio delle impostazioni

Non c'è niente da salvare a mano. Ogni modifica viene scritta dopo meno di un secondo nel file `cueplayer.json` **dentro la cartella delle musiche**. In basso compare «✓ impostazioni salvate in cueplayer.json» con l'ora.

Vengono salvati: volume, loop, durata della sfumata ed EQ di ogni traccia; EQ generale; volume generale; durata di «Sfuma tutto»; tutti i comandi.

- Riaprendo il programma ritrovi tutto com'era.
- Copiando la cartella (con `cueplayer.json`) su un altro PC o su una chiavetta, lo spettacolo viaggia con le sue impostazioni.
- Le impostazioni sono legate al **nome del file**: se rinomini un file, quella traccia riparte dalle impostazioni normali e i comandi che la usavano la segnano come «file mancante». Rinomina i file prima di preparare i comandi.
- Se la cartella è di sola lettura (es. un CD) compare un avviso: le modifiche non si possono salvare.

13. Prima dello spettacolo: lista di controllo

1. Apri la cartella dello spettacolo e controlla che nessuna traccia sia rossa.
2. Controlla che il volume di ogni riga sia quello voluto (di solito 100%).
3. Scegli l'uscita audio giusta e verifica in basso a destra che non ci sia «(ripiego)».
4. Fai una **prova completa** di tutti i comandi in ordine, con GO, sull'impianto della serata.
5. Regola il **volume generale** e, se serve, l'**EQ generale** in sala.
6. Attiva in Windows «**Non disturbare**» (Notifiche) e disattiva i suoni di sistema.
7. Collega il PC alla corrente.
8. Prima di iniziare controlla che il PROSSIMO sia il primo comando (frecce ↑ ↓ per spostarlo).

14. Problemi e soluzioni

Problema	Cosa controllare
Non sento una traccia	Volume della sua riga (non deve essere a 0–1%); volume generale; volume di Windows; uscita audio in alto a destra.
Non sento niente	Barra in basso a destra: se c'è «Nessuna uscita audio» o «(ripiego)», scegli un'altra uscita o collega la scheda audio. L'indicatore verde sotto il volume generale si muove se il programma sta mandando suono.
Un comando « 🔊 Volume» non fa niente	Agisce solo su tracce che stanno già suonando. Per far partire una traccia usa «▶ Parte».
La musica finisce troppo presto	Il file è più corto di quanto serve: attiva 🔁 Loop sulla sua riga.
Traccia in rosso	File danneggiato o formato non supportato: convertilo in MP3 o WAV.
Un comando segna «file mancante»	Il file è stato rinominato o spostato: apri il comando (✎) e scegli l'azione sulla traccia con il nome nuovo.
Ho chiuso per sbaglio	Riapri: tutte le impostazioni e i comandi sono salvati. Se c'era musica in riproduzione, il programma chiede conferma prima di chiudersi.
Errori strani	Il programma registra gli errori in `%AppData%\CuePlayer\errori.log` e continua a suonare.