# Windows 10 / EVE-NG / VMware

***Problème de démarrage de VMware player.***

Suivant la configuration de l'hôte Windows 10 (par exemple activation de la fonctionnalité « *sandbox* »), l'hyperviseur Microsoft *Hyper-V* est activé et entre en conflit avec VMware player / workstation.

## Solution

Désactiver Hyper-V :

Via « Activer/désactiver des fonctionnalités Windows ».

Ou

`bcdedit /set hypervisorlaunchtype off` puis redémarrer Windows

(`bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto` pour réactiver hyper-v)

# En complément, par exemple pour les Surface Book 3 :

**Disable Credential Guard:**

Run the "Edit group policy" applet, and navigate to the Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Device Guard group. For the "Turn On Virtualization Based Security", set it to "Disabled"

**Disable DeviceGuard**:

run the "Registry Editor" applet and navigate to Computer > HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > DeviceGuard group. set the "EnableVirtualizationBasedSecurity" to 0, set "RequireMicrosoftSignedBootChain" to 0. Then navigate further to ... Scenarios > HyperVisorEnforcedCodeIntegrity and set "Enabled" to 0

**Disable Memory Integrity**:

in the Settings Applet, navigate to Update & Security > Windows Security > Device Security > Core Isolation. Turn the Memory Integrity option "Off"


When you reboot, you should have "Virtualization Based Security: not enabled" and the Intel utility will show VT-x enabled.

# Windows 10 / EVE-NG

***Problème pour accéder à la console des équipements : le clique-gauche sur l'icône de l'équipement ne lance pas la console putty (telnet)***

## Solution simple


Choisir *HTML5 console* au login sur l'interface web





La console de l'équipements s'ouvre dans un onglet du browser.

## Dépannage Chrome


Chrome utilise apparemment maintenant les paramètres de Windows 10 (modifiés lors de l'installation du EVE-NG-client). Vérifiez que le protocole telnet soit associé à l'application putty.




Paramètres
Choisir les applications par défaut par protocole
SKYPE
URL:skype
Skype
SKYPE-MEETNOW
URL:skype-meetnow
Skype
SMS
URL:sms
Choisir une application par défaut
SSH
URL:SSH Protocol
WinSCP: SFTP, FTP, WebDAV, S3 and SCP client
STSSYNC
URL : Ajouter dossier SharePoint Outlook
Outlook
TEL
URL:tel
Choisir une application par défaut
TELNET
URL:Telnet Protocol
SSH, Telnet and Rlogin client

## Dépannage Firefox

Firefox a sa propre configuration :




## Test

Dans les 2 cas (Firefox et Chrome), la saisie de l'url [telnet://127.0.0.1](telnet://127.0.0.1) doit lancer putty.exe

## Dépannage, suite


Vérifiez que putty s'exécute correctement (menu loupe -> putty)

Si putty ne se lance pas, vérifier que votre antivirus / settings de sécurité n'empêche pas l'exécution de programme tiers, dont putty.

Vérifier que la variable PATH contient le chemin menant à `putty.exe` (en principe `C:\Program Files\EVE-NG`)

## Windows 10 / EVE-NG / VMware

***Dans le cas où l'interface web de EVE ne répond pas, le redémarrage (désactiver/activer) de l'interface VMnet8 peut souvent régler le problème (l'interface VMnet8 correspond à l'interface NAT de la configuration de la VM)***



# Windows 10 / EVE-NG / VMware / Wireshark

***Wireshark ne se lance pas avec un message faisant référence à un problème de clé SSH***

## Solution

Il faut forcer l'intégration de la clé dans le registre de Windows en utilisant le programme plink de putty.

1. Open cmd prompt
2. Locate 'plink.exe'
3. C:\Program Files\EVE-NG>`plink.exe root@ip_eve_ng`
4. Press '`Y`' when prompt

   user: `root`, password: `eve`

***Wireshark ne se lance pas (fermeture immédiate de la fenêtre commande) :***

En cas d'autres problèmes liés à Wireshark, vérifiez la version de Wireshark et downgradez à la version du client pack.


## Windows 10 / EVE-NG / VMware

***Certains nœuds (via QEMU ?) démarrent et s'arrêtent immédiatement.***

### Solution

Vérifier que les options de virtualisation VT sont activés au niveau des paramètres de la VM.

La prise est charge de virtualisation doit être activée au niveau du BIOS du PC hôte.




## Virtual Box : virtualisation imbriquée ne peut pas être activée

Dans le cas de Virtualbox: il faut forcer l'activation de la nested virtualisation AMD-v:
: https://www.cyberithub.com/how-to-enable-nested-vt-x-amd-v-in-virtualbox-step-by-step/#Step_3_Enable_Nested_VT-xAMD-v

## Linux **(Ubuntu ?)**

***Ping entre VM impossible (configurations OK)***

Il se peut que les interfaces *vnet* se soient pas accessibles par VMware

Passer les interfaces en rw pour « all » ->

```
sudo chmod a+rw /dev/vmnet*
```

## Mac avec processeur ARM (Mac 2021)

Impossible d'exécuter VMware ou un autre Hyperviseur…