

Configuración de Acceso Externo para Ollama en Linux

Jonathan Meza

2026

Índice de Contenidos

Introducción	1
Paso 1: Prueba Temporal de Configuración	1
Paso 2: Configuración Permanente (Systemd)	1
Paso 3: Verificación	1
Preguntas Frecuentes (FAQ)	1

Introducción

Por defecto, Ollama en Linux está configurado para escuchar únicamente peticiones locales (127.0.0.1). Cuando se utiliza Open WebUI (u otras aplicaciones) dentro de un contenedor Docker, estas no pueden comunicarse con Ollama a menos que se configure para aceptar conexiones de otras interfaces de red.

Este documento detalla los pasos necesarios para permitir que Ollama sea accesible desde contenedores Docker u otros dispositivos en la red.

Paso 1: Prueba Temporal de Configuración

Si deseas probar la configuración de manera inmediata en la sesión actual de tu terminal, puedes ejecutar:

```
export OLLAMA_HOST=0.0.0.0
```

Nota: Esta configuración se perderá al cerrar la terminal o reiniciar el sistema.

Paso 2: Configuración Permanente (Systemd)

Para que Ollama siempre acepte conexiones externas, es necesario modificar el servicio de systemd. Sigue estos pasos:

- 1. Editar el servicio:** Ejecuta el siguiente comando para abrir el editor de configuración del servicio Ollama:

```
sudo systemctl edit ollama.service
```
- 2. Agregar la variable de entorno:** En el archivo que se abre, pega las siguientes líneas dentro de la sección [Service]:

```
[Service]
Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0"
```
- 3. Aplicar los cambios:** Guarda el archivo, cierra el editor y ejecuta los siguientes comandos para recargar la configuración y reiniciar el servicio:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ollama
```

Paso 3: Verificación

Una vez reiniciado, puedes verificar que Ollama está escuchando en todas las interfaces ejecutando:

```
netstat -tulpn | grep 11434
```

Deberías ver una salida que indique que el puerto 11434 está escuchando en 0.0.0.0.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

- **¿Por qué no funciona con localhost o 127.0.0.1?**
Dentro de un contenedor Docker, localhost se refiere al propio contenedor, no a tu PC. Al configurar 0.0.0.0, Ollama permite que Docker se conecte a través de la IP del host.
- **¿Es seguro poner 0.0.0.0?**
Si estás en una red pública, esto permite que cualquiera en tu red acceda a tu API de Ollama. Se recomienda usar un firewall para restringir el acceso si es necesario.
- **¿Cómo revierto los cambios?**
Simplemente borra las líneas añadidas con `sudo systemctl edit ollama.service` y repite el proceso de recarga y reinicio.