

ACCESO FTP Y SFTP AL SERVICIO ASP VERSION 1

Título del documento:	ACCESO FTP Y SFTP AL SERVICIO ASP VERSION 1 ES_MANUAL_EBI_anexo_integracion_ftp.odt	
Nombre del fichero:		
Versión:	1.0	
Estado:	VIGENTE	
Fecha:	19/11/2013	
Autor:	Juan Manuel Valero	

Revisión, Aprobación	Revisión, Aprobación			
Revisado por:	Depto. Investigación y Desarrollo.	Fecha: 19/11/2013		
Aprobado por:	Depto. Investigación y Desarrollo.	Fecha: 19/11/2013		

Historial de cambios			
Versión	Fecha	Descripción de la acción	Páginas
1.0	19/11/2013	Versión inicial	Todas

Índice de contenido

1acceso FTP y SFTP al servicio ASP versión 1	
1.1Introducción	4
1.2Sistema virtual de carpetas	4
2Uso del servicio	7
2.1Conexión al servidor FTP/S y validación del usuario	7
2.2Envío de información	7
2.2.1Ejemplo	8
2.3Recepción de información	
2.3.1Ejemplo	
2.4Recepción de acuses de entrega	9
2.4.1Ejemplo	9
2.5Desconexión del servidor	

1 ACCESO FTP Y SFTP AL SERVICIO ASP VERSIÓN 1

1.1 Introducción

El servicio ASP, incorpora una forma nativa de acceso vía FTP/S y SFTP, para el envío y recepción de mensajes.

El sistema implementa un sistema virtual de carpeta que facilitará el envío y recepción de mensajes.

1.2 Sistema virtual de carpetas

Se ha diseñado un estructura virtual de carpeta con el objetivo de poder administrar y publicar/recibir documentos en el EBI BROKER

La estructura virtual de carpetas esta estructurada de la siguiente forma:

```
in
inprocess
inprocessed
inblocked
inrejected
out
out
outprocessed
outnotified
outrejected
outrejected
```

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARPETAS

in	Esta carpeta representa los documentos que se encuentran en estado suscrito. Esta carpeta es de solo lectura. La transferencia de un documento de esta carpeta implicará que el documento pasa al estado pendiente de confirmar, y si la transferencia del documento se realiza con éxito, pasará a estado confirmado, desapareciendo el documento de esta carpeta.			
inprocess	Esta carpeta representa los documentos que se encuentran en estado <i>pendiente de confirmar</i> . Esta carpeta es de solo lectura.			
inprocessed	Esta carpeta representa los documentos que se encuentran en estado <i>confirmado</i> . Esta carpeta es de solo lectura.			
inblocked	Esta carpeta representa los documentos que se encuentran en estado bloqueado . Esta carpeta es de solo lectura.			
inrejected	Esta carpeta representa los documentos que se encuentran en estado rechazado . Esta carpeta es de solo lectura.			

out Esta carpeta es la carpeta de salida, sobre la que se realizará la publicación de los documentos. Cuando se acceda a esta carpeta el sistema mostrará una nueva estructura de carpetas que representará los esquemas para los que el usuario tiene autoriza la publicación. in 📋 🛅 inblocked inprocess inprocessed inrejected 🛅 😑 🧰 out --- EDI_COACSU_D_96A_EN_EAN002_1 EDI_IFCSUM_D_96A_UN_EAN001_1 abli Edi invoic d 93A un eanoo7 1 EDI_INVOIC_D_96A_UN_EAN008_1 -- Caracteria de la companya del companya del companya de la compa EDI_ORDERS_D_93A_UN_EAN007_1 EDI_ORDERS_D_96A_UN_EAN007_1 Cuando acceda al esquema con el cual se guiere realizar la publicación, el sistema mostrará aquellas aplicaciones que esten suscritas a dicho esquema. 📖 ппојесска EDI_COACSU_D_96A_EN_EAN002_1 🖃 🥟 EDI DESADV D 96A UN EANOOS 1 **3** 41040 👵 - 1.1 Una vez seleccionada la aplicación destino, será solo en esta carpeta en la que se dispondrá de permisos de escritura, y la transferencia de un fichero a esta carpeta, implicará que se realice una publicación de del fichero transferido, con origen la aplicación seleccionada, con esquema el esquema seleccionado y como aplicación destino, la aplicación seleccionada dentro del esquema. outprocessed Esta carpeta representa los documentos que se encuentran en estado publicación confirmada. Esta carpeta es de solo lectura. La transferencia de un fichero de esta carpeta, implicará que el documento cambie de situación de publicación confirmada a publicación notificada Esta carpeta representa los documentos que se encuentran en estado outnotified publicación notificada. Esta carpeta es de solo lectura. outrejected Esta carpeta representa los documentos que se encuentran en estado publicación rechazada. Esta carpeta es de solo lectura. La transferencia de un fichero de esta carpeta, implicará que el documento cambie de situación de publicación rechazada a publicación rechazada

	notificada
outrejectednotified	Esta carpeta representa los documentos que se encuentran en estado <i>publicación rechazada notificada</i> . Esta carpeta es de solo lectura.

No se permite la creación de carpetas dentro de ninguna de la estructuras virtuales del servidor.

Cuando se muestre el contenido de las carpetas de documentos, el nombre del fichero que mostrará el servicio FTP/S o SFTP, tendrá el siguiente formato:

· Si es una publicación

identificador_del_documento-aplicación_destino-esquema-
referencia

Por ejemplo: 1311052303120435107-OC1234568-SM-A132211.xml

Identificador	Aplicación destino	Esquema	Referencia
1311052303120435107	OC1234568	SM	A132211.xml

• Si es una suscripción

identificador_del_documento-aplicación_origen-esquema-referencia

Por ejemplo: 1311220944268333673000-FABCDEFG-ORDERS_ZIP-201311221041.zip

Identificador	Aplicación destino	Esquema	Referencia
1311220944268333673000	FABCDEFG	ORDERS_ZIP	201311221041.xml

Este formato de nombre de fichero es fijo, y no se puede alterar.

2 USO DEL SERVICIO

La IP de acceso tanto para el servicio de FTP como de SFTP, es aspebi.sedeb2b.com. A partir del grupo ASP51, la IP de conexión será aspebi3.sedeb2b.com.

El puerto de acceso FTP será el **2021**, siendo necesario utilizar el modo pasivo, que utilizará un rango de puertos del **60000** al **61000**.

El puerto de acceso al SFTP será el 9032

El usuario y contraseña serán los mismos que para acceder al servicio ASP, y será necesario solicitar al 24x7, que se habilite el acceso por FTP o SFTP para el usuario en cuestión.

2.1 Conexión al servidor FTP/S y validación del usuario.

Para establecer una conexión con el servidor:

```
ftp <host> <port>
```

o bien.

```
ftp
open <host> <port>
```

Donde:

- <host> es el nombre o dirección IP del servidor (aspebi.sedeb2b.com)
- <port> es el puerto donde está escuchando (2021)

Una vez se ha establecido la conexión el cliente FTP solicitará el usuario y la contraseña

2.2 Envío de información.

Para enviar mensajes debemos seguir los siguientes pasos:

- 1. Conectar con el servidor tal y como se describe en el punto Conexión al servidor FTP/S y validación del usuario
- Activar el modo pasivo pass

```
pass
```

3. Posicionarnos en el directorio destino

```
cd out
cd <esquema de la publicación>
```

```
cd <buzón destino>
```

4. Enviar el mensaje con el comando PUT.

```
put <nombre fichero que se va a transmitir>
```

Para ver el identificador de mensaje asignado por el sistema habrá que realizar un 1s sobre el directorio sobre el que se ha hecho el PUT

2.2.1EJEMPLO

Envío de información de la aplicación SSI a la aplicación SSI_EDIWIN con el cliente FTP que soporte el modo pasivo.

```
open aspebi.sedeb2b.com 2021
SII
SII_PASSWORD
pass
cd out
cd esquema
cd SII_EDIWIN
put S1111111.edi
put S1111112.edi
bye
```

2.3 Recepción de información.

Para recibir mensajes debemos seguir los siguientes pasos:

- 1. Conectar con el servidor tal y como se describe en el punto <u>Conexión al</u> <u>servidor FTP/S y validación del usuario</u>
- Posicionarnos en el directorio de entrada

```
cd in
```

- 3. Dentro del directorio de in, es posible posicionarse en la carpetas que representan cada uno de los esquema, susceptibles de ser recogidos.
- 4. Solicitar un listado del contenido de nuestro buzón con el comando DIR O LS.

```
ls
```

5. Recibir cada uno de los mensajes con el comando GET.

```
get <identificador del mensaje en el servidor>
mget <mascara con los ficheros a recuperar>
```

Nota: la recepción y confirmación del mensaje, si la transferencia tiene éxito, hará que el servidor

actualice el estado del mensaje a otra carpeta, y genere un ACUSE hacia el origen del mensaje.

2.3.1EJEMPLO

Recepción de información del buzón de la aplicación SII:

```
open aspebi.sedeb2b.com 2021
SII
SII_PASSWORD
pass
cd in
mget *
bye
```

2.4 Recepción de acuses de entrega.

Para recibir un listado con los estados de los envíos hay que hacer lo siguiente:

- 1. Conectar con el servidor tal y como se describe en el punto <u>Conexión al</u> <u>servidor FTP/S y validación del usuario</u>
- 2. Posicionarnos en el directorio de envío procesados

```
cd outprocessed
```

3. Solicitar un listado con el comando DIR O LS, para recuperar los envíos que han sido recogidos por el destinatario

```
ls
```

4. Para recoger los acuses habrá que realizar un get sobre los mensajes que aparezcan en el listado anterior

```
get <identificador del mensaje>
mget <mascara>
```

2.4.1EJEMPLO

```
open aspebi.sedeb2b.com 2021
SII
SII_PASSWORD
pass
cd outprocessed
mget *
bye
```

2.5 Desconexión del servidor.

Usar el comando bye