PROXMOX VE · SESIÓN 2 — USO BÁSICO DE PROXMOX VE

Uso básico de Proxmox VE

Sesión 2 · Uso básico de Proxmox VE

📧 José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

🌐 josedom24.github.io/curso_proxmox_2026

💻 github.com/josedom24/curso_proxmox_2026

01

DEMO 1: Gestión de máquinas virtuales Linux

Creación, configuración y administración

Creación de una MV Linux en Proxmox (1)

- Usamos el botón **Crear VM**.
- **Nombre** obligatorio; **Conjunto de recursos** para agrupar MV, LXC y almacenamiento.
- Elegimos la **ISO** del almacenamiento local.
- Seleccionamos el **tipo de SO y versión**.

- Tarjeta gráfica, tipo de máquina, BIOS y controlador VirtIO SCSI → **valores por defecto**.
- Escogemos los **discos**; por defecto se añade uno. **Podemos añadir más**.
- Disco en **local-lvm**; indicar el **tamaño**.

Creación de una MV Linux en Proxmox (2)

- **Zócalo (Socket)** — ranura física en la placa base.
- **Núcleo (Core)** — unidad de procesamiento dentro del socket.
- Elegimos cuántos **Sockets y Cores** tendrá la MV.

Elige **host** para virtualización anidada (la MV hereda las características de CPU del host).

- Indicamos la **cantidad de memoria**.
- **Red**: conectada a **vmbr0** → IP por DHCP.
- Modelo de tarjeta **VirtIO** y MAC predeterminados.

Gestión de máquinas virtuales

Acciones disponibles mediante **botón derecho** sobre la MV:

- **Iniciar** — inicia la ejecución.
- **Pause** — pausa; reanudar con **Resume**.
- **Hibernate** — guarda estado en memoria.
- **Cierre ordenado** — apagado limpio.

- **Parar** — termina inmediatamente.
- **Clonar** — duplica la máquina.
- **Convertir a plantilla** — crea una plantilla.
- **Consola** — abre terminal de la MV.

Gestión de máquinas virtuales

Secciones del **panel lateral**:

- **Resumen** — estado y monitorización.
- **Consola** — terminal de la máquina.
- **Hardware** — ver y modificar el hardware.
- **Opciones** — configurar parámetros.

- **Historial de Tareas** — registro de acciones.
- **Copia de seguridad** — gestión de backups.
- **Snapshot** — crear/restaurar instantáneas.

Eliminar una máquina virtual

🛑 La máquina debe estar **parada** antes de poder eliminarla.

- Escoger la opción **Eliminar** del botón **Más**.
- Se pedirá el **identificador** de la MV para confirmar.

Opciones de máquinas virtuales

⚠️ Algunos cambios requieren **reinicio** para aplicarse.

- **Nombre**, **Tipo de OS**, **Orden de arranque**.

Hardware de la máquina virtual

- Ver y modificar RAM, CPU, BIOS, Display y dispositivos conectados.
- Podemos **añadir nuevos dispositivos** y eliminarlos.

⚠️ El cambio de hardware requiere **reinicio** de la máquina.

Qemu-guest-agent

Demonio en la MV que permite comunicación con Proxmox: muestra la **IP**, facilita apagados ordenados y snapshots consistentes. Activar la opción en la configuración de la MV.

```
apt install qemu-guest-agent
```

RECOMENDADO EN TODAS LAS MV

02

DEMO 2: Gestión de máquinas virtuales Windows

Particularidades y configuración específica

Windows en Proxmox

Los pasos son similares a los de una MV Linux, pero con una diferencia clave:

¿Qué cambia?

- Disco duro e interfaz de red de tipo **VirtIO** → mayor rendimiento.
- Windows **no incluye** los drivers para dispositivos VirtIO.

Solución

Añadir un segundo CDROM con los **drivers VirtIO** de Proxmox antes de iniciar la instalación.

ℹ️ Debes subir al **almacenamiento local** la ISO de los drivers VirtIo (Descarga).

ℹ️ (Windows VirtIO Drivers).

Creación de una MV Windows en Proxmox

- SO: **Microsoft Windows** + versión correspondiente.
- Tipo de disco **Bus/device** → **VirtIO Block**.

- **Añadir CDROM con drivers VirtIO**
- Máquina → **Hardware** → **Agregar** → **Dispositivo CD/DVD**.
- **Configurar orden de arranque**
- **Opciones** → **Orden de arranque**: la ISO de Windows debe estar por encima de la ISO de drivers VirtIO.

ℹ️ Una vez configurado el orden de arranque, ya podemos **iniciar la máquina** .

Comienzo de la instalación

Durante la instalación, Windows no detecta el disco duro porque no tiene los drivers VirtIO.

1. En la pantalla de selección de disco → **Cargar contr.** → **Examinar**.
2. Del CDROM de drivers seleccionamos la carpeta `amd64` de nuestra **versión de Windows**.
3. Con el driver cargado, Windows detecta el disco y podemos continuar.

⚠️ Sin este paso **no aparecerá ningún disco** disponible para la instalación.

Configuración de red

🛑 Sin drivers VirtIO, Windows **no tiene conexión de red** tras la instalación.

Instalar drivers desde el **Administrador de dispositivos**:

1. Buscar **Controladora Ethernet** → **Actualizar controlador**.
2. Seleccionar la carpeta del CDROM de drivers VirtIO:

```
NetKVM\<versión_windows>\amd64
```

Qemu-guest-agent

Demonio que permite comunicación con Proxmox: muestra la **IP**, facilita apagados ordenados y snapshots consistentes. Activar la opción en la configuración de la MV.

En la MV Windows:

1. **Administrador de Dispositivos**.
2. Buscar **PCI Simple Communications Controller**.
3. **Actualizar controlador** → seleccionar del CDROM de drivers VirtIO.

RECOMENDADO EN TODAS LAS MV

03

DEMO 3: Gestión de contenedores LXC

Contenedores ligeros y su administración

Contenedores en Proxmox

¿Qué es un contenedor?

Conjunto de procesos que se ejecutan en el host con su propio **sistema de ficheros** y **configuración de red**. Se puede considerar una **mini máquina virtual**.

- Comparten el **kernel del host** → más ligeros y rápidos.
- Todos los contenedores son **Linux**.

Ejemplos: Docker, LXC, ...

En Proxmox trabajamos con contenedores **LXC**.

Mayor eficiencia que las MV a cambio de menor aislamiento respecto al host.

Crear un contenedor

Desde el botón **Crear CT** lanzamos el asistente de configuración.

Campos obligatorios

- **Nombre del Host** — identificador del contenedor.
- **Conjunto de recursos** (si lo estamos utilizando).
- **Contraseña** del usuario **root**.

Opcional

- **Clave SSH pública** para acceso por SSH sin contraseña.

Elegimos el sistema operativo (Plantilla)

¿Qué es una plantilla?
Imagen de SO preconfigurada que sirve de base para el contenedor. Se descarga del repositorio de Proxmox y se almacena en el **almacenamiento local**.

Configuración del contenedor (similar a las MV):

- **Disco** — tamaño del almacenamiento.
- **CPU** — número de cores.
- **Memoria** — RAM asignada.
- **Red** — interfaz y configuración de red.

ℹ️ La gestión y eliminación de contenedores es **similar a la de las MV** .

Inicio del contenedor

⚠️ Al crear el contenedor, el único usuario disponible es **root** .

- Iniciamos el contenedor desde el panel de control.
- Accedemos a él mediante la **Consola** de Proxmox o por **SSH**.

¡Gracias!

Sesión 3 → Almacenamiento y redes en Proxmox VE

📧 José Domingo Muñoz 🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas 🌐 https://josedom24.github.io/curso_proxmox_2026