Contenedores LXC

Virtualización ligera en Linux

📧 José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

📚 IV · Infraestructura Virtual

01

Introducción a LXC

Concepto, instalación y ciclo de vida

¿Qué es LXC?

> *LinuX Containers (LXC) es una tecnología de **virtualización ligera**: sobre el núcleo del sistema operativo se ejecuta una capa de virtualización que permite que existan **múltiples instancias aisladas de espacios de usuario**. A estas instancias las llamamos **contenedores**.*

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pertenece a los **contenedores de sistema**: su gestión y ciclo de vida son similares a los de una máquina virtual tradicional
- Se accede a ellos por SSH, se instalan servicios, se actualizan...
- Mantenido por **Canonical**; página oficial: `linuxcontainers.org`

```
apt install lxc
```

Tecnologías del kernel que lo hacen posible

GRUPOS DE CONTROL (*CGROUPS*)

- En Debian se usa **cgroups v2**
- **Limitan el uso de recursos** de un proceso y sus hijos: memoria, CPU, I/O, red

ESPACIOS DE NOMBRES (*NAMESPACES*)

- Proporcionan una **vista aislada** del sistema a cada contenedor
- Aíslan: **interfaces de red**, procesos, usuarios, sistema de ficheros...

ℹ️ A diferencia de las MV, todos los contenedores **comparten el kernel del host**. No hay hipervisor: el aislamiento lo provee el propio kernel.

Contenedores privilegiados y no privilegiados

PRIVILEGIADOS

- Se crean y se ejecutan como `root`
- Configuración en `/var/lib/lxc/`
- Son los que **usamos en el curso**

NO PRIVILEGIADOS

- Se crean y se ejecutan con un **usuario normal**
- Más seguros: el `root` del contenedor no es el `root` del host

ℹ️ Todos los comandos `lxc-*` de esta presentación se ejecutan como `root`.

Creación de contenedores — plantilla `download`

```
lxc-create -n contenedor1 -t download
```

`-n`: nombre del contenedor · `-t download`: descarga la imagen del servidor de imágenes

1. Muestra la **lista de distribuciones** disponibles
2. Pide la **distribución**, la **versión** y la **arquitectura**
3. La primera vez descarga el sistema de ficheros comprimido (**plantilla**) y lo guarda en caché en `/var/cache/lxc`
4. Se descomprime la plantilla y se crea el sistema de ficheros del contenedor en `/var/lib/lxc/contenedor1/rootfs/`
5. Los siguientes contenedores con la misma distribución, versión y arquitectura se crean **más rápido**: no se vuelve a descargar

Creación no interactiva

Indicamos la distribución, la versión y la arquitectura después de `--`:

```
lxc-create -n contenedor2 -t download -- -d debian -r trixie -a amd64
```

OPCIÓN	SIGNIFICADO
`-d`	Distribución (*distribution*)
`-r`	Versión (*release*)
`-a`	Arquitectura (*arch*)

ℹ️ Las imágenes disponibles están en el servidor `images.linuxcontainers.org`.

Gestión básica de contenedores

```
lxc-ls [-f]                  # Listar contenedores (-f: con detalles)

lxc-start  contenedor1       # Arrancar
lxc-stop   contenedor1       # Parar
lxc-stop -r contenedor1      # Reiniciar

lxc-attach contenedor1             # Consola interactiva
lxc-attach contenedor1 -- ls -al   # Ejecutar un comando (contenedor arrancado)
lxc-execute contenedor1 -- ls -al  # Ejecutar un comando (contenedor parado)

lxc-destroy [-f] contenedor1  # Eliminar contenedor
```

```
$ lxc-ls -f
NAME        STATE   AUTOSTART GROUPS IPV4       IPV6 UNPRIVILEGED
contenedor1 RUNNING 0         -      10.0.3.180 -    false
```

Información de un contenedor

```
lxc-info contenedor1
```

OPCIÓN	MUESTRA
`-i`	Solo la **dirección IP**
`-S`	**Estadística** de información enviada y recibida por la interfaz de red
`-s`	El **estado** del contenedor

ℹ️ La columna `UNPRIVILEGED` de `lxc-ls -f` indica si el contenedor es no privilegiado: en nuestro caso, `false`.

02

Configuración de LXC

Fichero de configuración y límite de recursos

Ficheros de configuración

FICHERO	ALCANCE
`/etc/lxc/default.conf`	**Plantilla** de configuración: la usan los contenedores **nuevos**
`/var/lib/lxc/<nombre>/config`	Configuración **de cada contenedor** (se genera a partir de la plantilla)

ℹ️ Si cambiamos `/etc/lxc/default.conf`, los **nuevos contenedores** tendrán la configuración indicada; los que ya existen no cambian.

Fichero de configuración de `contenedor1`

`/var/lib/lxc/contenedor1/config`:

```
# Distribution configuration
lxc.include = /usr/share/lxc/config/common.conf
lxc.arch = linux64

# Container specific configuration
lxc.apparmor.profile = generated
lxc.apparmor.allow_nesting = 1
lxc.rootfs.path = dir:/var/lib/lxc/contenedor1/rootfs
lxc.uts.name = contenedor1

# Network configuration
lxc.net.0.type = veth
lxc.net.0.link = lxcbr0
lxc.net.0.flags = up
```

Parámetros importantes

PARÁMETRO	SIGNIFICADO
`lxc.rootfs.path`	Directorio con el **sistema de ficheros** del contenedor (cada contenedor tiene uno completo)
`lxc.uts.name`	**Nombre** del contenedor
`lxc.net.0.*`	Configuración de la **interfaz de red**: conectada al Linux Bridge `lxcbr0` (`lxc.net.0.link`)
`lxc.start.auto = 1`	El contenedor se **inicia automáticamente** al iniciar el host

⚠️ Para que una modificación tenga efecto **hay que reiniciar el contenedor**.

ℹ️ Todos los parámetros: `linuxcontainers.org/lxc/manpages/man5/lxc.container.conf.5.html`

Limitar los recursos — *cgroups*

Por defecto, un contenedor puede usar **toda la CPU, la RAM y el disco** del host. Los **grupos de control** (*cgroups*) permiten limitarlos.

Limitamos la memoria a **512 MB** y el uso a **una CPU** (la CPU 0) en `/var/lib/lxc/contenedor1/config`:

```
lxc.cgroup2.memory.max = 512M
lxc.cgroup2.cpuset.cpus = 0
```

Reiniciamos el contenedor:

```
lxc-stop contenedor1
lxc-start contenedor1
```

Limitar los recursos — comprobación

```
$ lxc-attach contenedor1 -- free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           512Mi       6.0Mi       505Mi       0.0Ki       0.0Ki       505Mi

$ lxc-attach contenedor1 -- cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
...
```

MEMORIA

`free -h` muestra un total de **512Mi**, no la memoria del host

CPU

En `/proc/cpuinfo` aparece **un solo procesador**

03

Redes en LXC

Bridges, red por defecto y varias interfaces

Red por defecto — `lxcbr0`

LXC ofrece varios mecanismos de red; en el curso usamos conexiones de tipo **bridge**.

Por defecto el contenedor está conectado (`lxc.net.0.link = lxcbr0`) al bridge **`lxcbr0`**, que crea **`lxc-net`**:

- Red de tipo **NAT**, con direccionamiento **`10.0.3.0/24`**
- El host ofrece los servicios de **DHCP** y **DNS** (`10.0.3.1`)
- Los contenedores obtienen IP automáticamente y tienen salida a Internet

```
$ lxc-ls -f
NAME        STATE   AUTOSTART GROUPS IPV4       IPV6 UNPRIVILEGED
contenedor1 RUNNING 1         -      10.0.3.180 -    false
```

Red por defecto — comprobaciones en el contenedor

```
root@contenedor1:~# ip a
2: eth0@if4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP ...
    inet 10.0.3.180/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic eth0
root@contenedor1:~# ip r
default via 10.0.3.1 dev eth0
10.0.3.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.3.180
root@contenedor1:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.0.3.1
root@contenedor1:~# ping www.josedomingo.org
64 bytes from ns330309.ip-37-187-119.eu (37.187.119.60): icmp_seq=1 ttl=49 time=28.7 ms
```

1. IP `10.0.3.180`, obtenida por DHCP
2. Puerta de enlace `10.0.3.1`: la máquina física
3. La máquina física es también el **servidor DNS**
4. Hay **resolución** y **acceso al exterior** (instalando antes `iputils-ping`)

Conectar a un bridge existente

Podemos conectar el contenedor a cualquier bridge, **creado por nosotros o por libvirt**. Por ejemplo, a la red `default` de libvirt (bridge **`virbr0`**):

1. Paramos el contenedor
2. Cambiamos en su configuración: `lxc.net.0.link = virbr0`
3. Lo iniciamos y comprobamos:

```
$ lxc-ls -f
NAME        STATE   AUTOSTART GROUPS IPV4            IPV6 UNPRIVILEGED
contenedor1 RUNNING 1         -      192.168.122.228 -    false
```

ℹ️ Si el cambio se hace en `/etc/lxc/default.conf`, **todos los contenedores que creemos a partir de entonces** se conectarán a la red `default`.

Conectar un contenedor a varias redes

Cada interfaz se declara con `lxc.net.X`: `0` la primera, `1` la segunda... Cada una con una **MAC distinta**:

```
lxc.net.0.type = veth
lxc.net.0.hwaddr = 00:16:3e:cf:8f:c3
lxc.net.0.link = lxcbr0
lxc.net.0.flags = up

lxc.net.1.type = veth
lxc.net.1.hwaddr = 00:16:3e:cf:8f:d3
lxc.net.1.link = virbr0
lxc.net.1.flags = up
```

Reiniciamos el contenedor (`lxc-stop -r contenedor1`) y configuramos la nueva interfaz **dentro de él**, según el mecanismo de configuración de red que tenga.

Configurar la segunda interfaz — *ifupdown*

Si el contenedor usa **ifupdown**, editamos `/etc/network/interfaces`:

```
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
```

Levantamos la interfaz con `ifup eth1` y comprobamos:

```
$ lxc-ls -f
NAME        STATE   AUTOSTART GROUPS IPV4                        IPV6 UNPRIVILEGED
contenedor1 RUNNING 1         -      10.0.3.10, 192.168.122.196  -    false
contenedor2 RUNNING 1         -      192.168.122.228             -    false
```

Configurar la segunda interfaz — *netplan*

Si la red la gestiona `systemd-networkd`, podemos configurarla con **netplan**:

```
apt install netplan.io
chmod 600 /etc/netplan/10-lxc.yaml     # el fichero debe tener permisos restrictivos
```

```
# /etc/netplan/10-lxc.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth1:
      addresses: [10.0.0.10/24]
```

Se aplica con `netplan apply`.

`netplan apply` en el contenedor

`netplan apply` da error porque en el contenedor **no está** `udev`. Se puede simular que está:

```
mkdir -p /usr/local/bin
echo -e '#!/bin/sh\nexit 0' > /usr/local/bin/udevadm
chmod +x /usr/local/bin/udevadm
```

Después, `netplan apply` ya funciona.

ℹ️ `/usr/local/bin` va antes que `/usr/bin` en el `PATH`: netplan encuentra este `udevadm`, que no hace nada y termina sin error.

04

Almacenamiento en LXC

Montar directorios del host

Montar un directorio del host

Montamos `/opt/contenedor1` del host en `/srv/www` del contenedor:

1. Crear el punto de montaje **dentro del contenedor**:

```
root@contenedor1:~# mkdir /srv/www
```

2. Añadir la entrada en `/var/lib/lxc/contenedor1/config`:

```
lxc.mount.entry=/opt/contenedor1 srv/www none bind 0 0
```

⚠️ La ruta de destino es **relativa** (sin la barra inicial) al sistema de ficheros del contenedor: `/var/lib/lxc/contenedor1/rootfs/`.

Montar un directorio del host — comprobación

3. Reiniciar el contenedor y comprobar el montaje:

```
$ lxc-stop contenedor1
$ lxc-start contenedor1
$ lxc-attach contenedor1
root@contenedor1:~# cd /srv/www
root@contenedor1:/srv/www# ls
index.html
```

ℹ️ El fichero `index.html` está en `/opt/contenedor1` del host: los cambios que se hagan en el host se ven en el contenedor y al revés.

IV · CONTENEDORES LXC

05

LXD e Incus

Herramientas de gestión de contenedores y MV

LXD

> *LXD (Linux Container Daemon) es una herramienta de **gestión** de contenedores y máquinas virtuales para Linux, desarrollada por Canonical.*

CARACTERÍSTICAS

- Ofrece una **REST API** accesible desde línea de comandos o herramientas de terceros
- Gestiona dos tipos de **instancias**:
  - **Contenedores** — usando LXC internamente
  - **Máquinas virtuales** — usando QEMU/KVM internamente
- Sus comandos (`lxc list`, `lxc launch`...) pueden causar confusión con los de LXC (`lxc-ls`, `lxc-start`...)

Incus

> *__Incus__ es un fork de LXD que también gestiona contenedores y máquinas virtuales. Forma parte del proyecto __Linux Containers__.*

LXD

- Desarrollado por **Canonical**
- Integrado en el ecosistema Ubuntu
- Proyecto original

INCUS

- Fork de la comunidad
- Proyecto **Linux Containers** (`linuxcontainers.org/incus/`)
- Alternativa independiente de Canonical

ℹ️ Ambos: una única herramienta para gestionar **contenedores de sistema y MV**.

IV · CONTENEDORES LXC

¡Gracias!

Contenedores LXC

📧 José Domingo Muñoz 🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas 📚 IV