NOVA CASA · TELEMETRÍA IOT EN SALESFORCE

Permisos de Acceso

Sprint 2 · Juan Diego Velásquez · John Alejandro Pastor · Octubre 2026

Introducción

Sprint 2 · Nova Casa. Modelo de seguridad y acceso según el repositorio; el estado de las personas, roles, permission sets y dueños de edificios se verificó en la org `nova-cdo` el 28 de octubre de 2026. Fuente de verdad en el repo: `docs/acceso.md` (US-208) y la decisión D022 en `docs/decisiones.md`.

> **PRINCIPIO (BR-208)**
>
> El acceso efectivo es siempre la **intersección de dos cosas**: (1) el permiso sobre el objeto o campo (permission set) y (2) el acceso al registro (OWD, propiedad, jerarquía de roles o View All). Además, cada acción de la pantalla se valida también en el servidor (Apex), no solo ocultando botones. Hay excepciones acotadas y documentadas, en modo sistema y solo tras comprobar en el servidor que el usuario ve el activo: crear la intervención manual (la llave es el permiso personalizado, D020) y leer las señales de un activo o de una intervención (D024, D043, D045).

1. Modelo en una frase

- **Perfil:** todos los usuarios de negocio usan `Minimum Access – Salesforce` (sin permisos de objeto por perfil).
- **Permisos:** se otorgan por permission sets (`Nova_Casa_*`).
- **Visibilidad de registros:** OWD Privado + jerarquía de roles + propiedad de cada edificio.

2. OWD (modelo de compartición por objeto)

Objeto	OWD interno	Nota
`Account` (edificio)	Privado	Cada edificio pertenece (`OwnerId`) a un operador; un edificio nuevo del catálogo es de quien corre la carga hasta que se reasigna a un operador (D022).
`Asset` (activo)	Controlado por el padre	Hereda el acceso del `Account` .
`Case` (intervención)	Privado	Visible por propiedad (integración) y jerarquía.

Objeto	OWD interno	Nota
`Contact`	Controlado por el padre	-
`Lectura_Vigente__c`	Controlado por el padre	Hereda del `Asset`.
`Log_Senial__c`	Privado	Solo Admin (y la integración, como dueña).
`Umbral__c`	Público Lectura/Escritura	Quién edita lo decide el permission set (solo Coordinador y Admin).

3. Jerarquía de roles



La Integración va debajo del Coordinador para que los `Case` que crea el usuario de integración sean visibles para coordinador y gerente sin abrir el OWD (los `Log_Senial__c` quedan solo para Admin e integración: coordinador y gerente no tienen permiso sobre el objeto).

4. Perfil y permission sets

Los permisos vienen de los permission sets (el perfil es el mismo para todas las personas, sección 1):

Persona	Rol	Permission sets
Operador (1 y 2)	Operador de Edificios	`Nova_Casa_Operator`, `Nova_Casa_Lightning`
Coordinador	Coordinador de Mantenimiento	`Nova_Casa_Coordinator`, `Nova_Casa_Lightning`
Gerente	Gerente Regional de Operaciones	`Nova_Casa_Gerente`, `Nova_Casa_Lightning`
Administrador	(sin rol)	`Nova_Casa_Admin`, `Nova_Casa_Operator`, `Nova_Casa_Lightning`
Integración	Integración Telemetría	`Nova_Casa_Procesamiento`, `Nova_Casa_Simulator_Integration`

Qué da cada permission set:

Permission set	Objetos (C/R/E/D, V = Ver todo, M = Modificar todo)	Clases Apex	Pestañas	Otros
`Nova_Casa_Operator`	Account R, Asset R, Case R, Contact R, Lectura_Vigente R	`ActivosOperadorController`, `IntervencionOperadorController`	Activos del operador	Permiso: Crear intervención
`Nova_Casa_Coordinator`	+ Case RE, Umbral CRE	`ActivosOperadorController`, `IntervencionOperadorController`	Activos del operador, Umbrales	Permisos: Crear y Seguir intervención
`Nova_Casa_Gerente`	Account R, Asset R, Case R, Contact R, Lectura_Vigente R	`ActivosOperadorController`	Activos del operador, Cuentas, Activos, Casos, Informes, Paneles	Ejecutar informes
`Nova_Casa_Admin`	Account/Asset/ Case/Contact/ Lectura/Log/ Umbral CREDVM	`ActivosOperadorController`, `IntervencionOperadorController`, `IngestaController`	Registros de señal, Umbrales	Permisos: Crear/Seguir intervención, Traer señales
`Nova_Casa_Procesamiento`	Account R(V), Asset R(V), Case CRE(V), Lectura CRE, Log CRE, `Senial_Sensor__e` C R, Umbral R	-	-	Lee/edita los campos `Ultima_Critica_*`
`Nova_Casa_Simulator_Integration`	-	-	-	Credencial del simulador (External Credential)
`Nova_Casa_Lightning`	-	-	-	Habilita Lightning Experience

5. Matriz por persona (qué ve y de dónde viene el acceso)

C/R/E/D = permiso del permission set; después del punto, de dónde viene el acceso al registro.

Objeto	Operador	Coordinador	Gerente	Admin	Integración
`Account` (edificio)	R · es dueño de su edificio	R · jerarquía	R · jerarquía	CRED · Modify All	R · View All
`Asset`	R · vía edificio	R · vía edificio	R · vía edificio	CRED · Modify All	R · View All
`Lectura_Vigente__c`	R · vía activo	R · vía activo	R · vía activo	CRED · Modify All	escribe
`Case` (intervención)	R · casos de su edificio	RE · jerarquía	R · jerarquía	CRED · Modify All	crea, dueño

Objeto	Operador	Coordinador	Gerente	Admin	Integración
`Log_Senial__c`	-	-	-	CRED · Modify All	crea, dueño
`Umbral__c`	-	CRE	-	CRED · Modify All	lee

- **Operador:** ve **solo su edificio** (es el dueño del `Account`). Operador 1 = `BLD-BOG-001`; Operador 2 = `BLD-BAQ-001`.
- **Coordinador y Gerente:** ven **todos** los edificios por la jerarquía (cada edificio de Nova Casa es de un operador que está debajo; uno recién cargado del catálogo no lo ven hasta que se reasigna a un operador).
- **Gerente:** todo de **solo lectura** + el permiso `Run Reports`, sin `ExportReport`. Ve las pestañas de Informes y Paneles (D060) y el panel «Nova Casa: Gerencia regional» con sus cinco informes. Las carpetas de informes y de paneles «Nova Casa Gerencia» se comparten solo con su rol, con permiso de ver; el panel corre como la persona gerente, nunca como un administrador. Los permission sets del operador y del coordinador no las declaran ni dan `Run Reports` (`SeguridadTest`), y Lightning no se las muestra: se comprobó con «Iniciar sesión como» el 28 de octubre de 2026 (`docs/acceso.md`). Consulta en la org del 28 de octubre de 2026: el panel y los cinco informes existen en la carpeta «Nova Casa Gerencia».
- **Admin:** ve todo por View All / Modify All; no tiene rol.
- **Edificio fuera de jerarquía: nadie** de la jerarquía debe ver un edificio cuyo dueño está fuera de ella. Para la verificación T8.6 se creó el 6 de octubre de 2026 el edificio de prueba `BLD-TEST-NOAUT` (de un System Admin sin rol, sin activos): ese día no lo veían el operador 1, el operador 2 ni el coordinador, y sí el gerente, que entonces aún tenía View All (después se le retiró, D022, y esa consulta no se repitió). Hoy ese edificio ya no existe en la org (verificado el 28 de octubre de 2026).

6. Campos (FLS) destacados

- `Log_Senial__c`: **solo el Admin** ve el objeto completo. Excepción (D024): operador, coordinador y gerente leen por Apex, sin permiso sobre el objeto y solo de los activos que ven, el historial del activo (`getHistorial`, que alimenta la curva del detalle): tipo, fecha y resultado de todas las filas; medición, valor y unidad solo de una lectura aceptada, es decir, `Procesada` o el `Conflicto` que es la lectura vigente (D056). La tarjeta «Historial de señales» ya no se muestra (D048). También por Apex y sin permiso sobre el objeto, leen las señales enlazadas a una intervención y la señal que la abrió (D043, D045), solo si ven la intervención y su activo.
- **Página de la intervención (D043):** operador, coordinador, gerente y Admin leen `Case.Origin` y `Case.Priority`. `Case.Description` solo la leen/editan Coordinador y Admin.
- **Última señal crítica (US-205):** los campos `Ultima_Critica_Medicion__c`, `Ultima_Critica_Valor__c`, `Ultima_Critica_Unidad__c`, `Ultima_Critica_At__c` son solo lectura

para operador, coordinador y gerente; `Ultima_Critica_Identidad__c` es técnica (solo Admin e integración).

- **Coordinador:** además edita `Umbral__c.Activo__c` y `Case.Description`.
- **Claves técnicas** (`External_Id__c`, `Clave__c`, `Identidad_Senal__c`): solo lectura para operador, coordinador y gerente; las edita el Admin y, en `Clave__c` e `Identidad_Senal__c`, también la integración (la ingesta las escribe).

7. Acciones (todas validadas en el servidor, D020/BR-208)

Acción	Operador	Coordinador	Gerente	Admin	Autorización
Ver el monitor de activos	Sí	Sí	Sí	Sí	Acceso al registro
Crear intervención manual	Sí	Sí	No	Sí	Permiso `Nova_Casa_Crear_Intervencion`
Seguimiento de intervención	No	Sí	No	Sí	Permiso `Nova_Casa_Seguir_Intervencion` + Edit sobre `Case`
Editar umbrales	No	Sí	No	Sí	Permiso de objeto `Umbral__c`
Ejecutar informes	No	No	Sí	No	Permiso `Run Reports` (solo en `Nova_Casa_Gerente`), sin exportar; carpeta «Nova Casa Gerencia» compartida solo con el rol del gerente y pestañas de Informes y Paneles (D060)
Traer señales (botón)	No	No	No	Sí (el permiso muestra el botón; para que arranque necesita además `Nova_Casa_Simulator_Integration` y Create sobre `Senial_Sensor__e`, que `Nova_Casa_Admin` no incluye)	Permiso `Nova_Casa_Traer_Senales` + `Nova_Casa_Simulator_Integration` (credencial del simulador) + Create sobre `Senial_Sensor__e`

Permisos personalizados: `Nova_Casa_Crear_Intervencion`, `Nova_Casa_Seguir_Intervencion`, `Nova_Casa_Traer_Senales`.

8. Evidencia visual

Capturas tomadas en la org. Las de operador, operador 2, coordinador y gerente muestran lo mismo que la revisión manual del 13 de octubre de 2026 (esa revisión no guardó capturas); para el administrador no


hubo revisión manual de esa fecha.

8.1 Jerarquía de roles




Jerarquía de roles de la org, tal como la muestra Setup (el Gerente cuelga del rol raíz del org «Salesforce Trial Org Request & Manage», que no es de Nova Casa).


8.2 Inicio de sesión como cada persona




Operador. *Ve únicamente su edificio (Nova Alameda, Bogotá, `BLD-BOG-001`), todo de solo lectura. Puede crear una intervención manual.*




Operador 2. *Ve únicamente su edificio (Nova Caribe, Barranquilla, `BLD-BAQ-001`); aquí se observa 1 activo en estado crítico.*



Coordinador. *Ve los dos edificios por jerarquía, tiene la pestaña de Umbrales (puede editarlos) y hace el seguimiento y el cierre de las intervenciones.*



Gerente. *Ve los dos edificios de solo lectura y no tiene la pestaña de Umbrales. La captura es anterior al panel de gerencia (D060): hoy la app le agrega las pestañas de Informes y Paneles.*



Administrador. *Ve todo (incluidas las pestañas Registros de Señal y Umbrales) por View All / Modify All y ve el botón «Traer señales» (para usarlo necesita además la credencial del simulador y Create sobre* `Senial_Sensor__e` *).*

Fuente de verdad en el repo: `docs/acceso.md`.