[论文阅读] RNN 在阿里DIEN中的应用

原创 罗西的思考 罗西的思考 11月7日

[论文阅读] RNN 在阿里DIEN中的应用

0x00 摘要

本文基于阿里推荐DIEN代码,梳理了下RNN一些概念,以及TensorFlow中的部分源码。 本博客旨在帮助小伙伴们详细了解每一步骤以及为什么要这样做。

0x01 背景知识

1.1 RNN

RNN,循环神经网络,Recurrent Neural Networks。

人们思考问题往往不是从零开始的,比如阅读时我们对每个词的理解都会依赖于前面看到的一些信息,而不是把前面看的内容全部抛弃再去理解某处的信息。应用到深度学习上面,如果我们想要学习去理解一些依赖上文的信息,RNN 便可以做到,它有一个循环的操作,可以使其可以保留之前学习到的内容。

最普通的RNN定义方式是:

```
output = new_state = f(W * input + U * state + B) = act(W * input + U * state + B)
```

- U, W 是网络参数(权重矩阵), b 是偏置参数,这些参数通过后向传播训练网络学习得到。
- act 是激活函数,通常选择 sigmoid 或 tanh 函数。

1.2 DIEN项目代码

在DIEN项目中,把TensorFlow的rnn代码拿到自己项目中,做了一些修改,具体是:


- 使用了 GRUCell;
- 自定义了 VecAttGRUCell;

• 因为修改了VecAttGRUCell接口, 所以修改了rnn.py;

0x02 Cell

RNN的基本单元被称为Cell,别小看那一个小小的cell,它并不是只有1个neuron unit,而是n个hidden units。

因此,我们注意到tensorflow中定义一个cell(BasicRNNCell/BasicLSTMCell/GRUCell/RNNCell/LSTMCell)结构的时候需要提供的一个参数就是hidden units size。



在这里插入图片描述

在实际的神经网络中,各个门处理函数 其实是由一定数量的隐含层神经元来处理。 在RNN中,M个神经元组成的隐含层,实际的功能应该是 f(wx+b),这里实现了两步:

• 首先M个隐含层神经元与输入向量X之间全连接,通过w参数矩阵对x向量进行加权求和;

• 其次就是对x向量各个维度上进行筛选,加上bias偏置矩阵后,通过f激励函数, 得到 隐含层的输出;

在LSTM Cell中,一个cell 包含了若干个门处理函数,假如每个门的物理实现,我们都可以看做是由num_hidden个神经元来实现该门函数功能,那么每个门各自都包含了相应的w参数矩阵以及bias偏置矩阵参数,这就是在上图中的实现。

从图中可以看出,cell单元里有四个门,每个门都对应128个隐含层神经元,相当于四个隐含层,每个隐含层各自与输入x全连接,而输入x向量是由两部分组成,一部分是上一时刻cell 输出,大小为128,还有部分就是当前样本向量的输入,大小为6,因此通过该cell内部计算后,最终得到当前时刻的输出,大小为128,即num_hidden,作为下一时刻cell的一部分输入。

下面我们结合TensorFlow来具体剖析下Cell的实现机制和原理。

2.1 RNNCell (抽象父类)

2.1.1 基础

"RNNCell",它是TensorFlow中实现RNN的基本单元,每个RNNCell都有一个call方法,使用方式是:(output, next_state) = call(input, state)。

RNNCell是一个抽象的父类, 其他的RNNcell都会继承该方法, 然后具体实现其中的call() 函数。

RNNCell是包含一个State(状态)并且能够执行一些处理输入矩阵的对象。RNNCell将输入的矩阵(Input Matrix)运算输出一个包含"self.output"列的输出矩阵(Ouput Matrix)。

state: state就是rnn网络中rnn cell的状态,比如说如果你的rnn定义包含了N个单元(也就是你的 self.state_size 是个整数 N),那么在你每次执行RNN网络时就应该给一个 [batch_size,self.state_size] 形状的 2D Tensor来表示当前RNN网络的状态,而如果你的 self.state_size 是一个元祖,那么给定的状态也应该是一个Tuple,每个Tuple里的状态表示和之前的方式一样。

- 如果定义了 "self.state_size"这个属性,并且取值为一个整数,那么RNNCell则会同时输出一个状态矩阵(State Matrix),包含 "self.state_size" 列。
- 如果 "self.state_size" 定义为一个整数的Tuple,那么则是输出对应长度的状态矩阵的Tuple,Tuple中的每一个状态矩阵长度还是和之前的一样,包含 "self.state_size" 列。

RNNCell其主要是zero_state()和call()两个函数。

- zero state 用于初始化初始状态 h0 为全零向量。
- call 定义实际的RNNCell的操作(比如RNN就是一个激活,GRU的两个门,LSTM的三个门控等,不同的RNN的区别主要体现在这个函数)。

除了call方法外,对于RNNCell,还有两个类属性比较重要,其中 state_size() 和 output_size() 方法设置为类属性,可以当做属性来调用(这里用到的是Python内置的 @property装饰器,就是负责把一个方法变成属性调用的,很像C#中的属性、字段的那种概念):

- state_size,是隐层的大小(代表 Cell 的状态 state 大小)
- output_size, 是输出的大小(输出维度)

比如我们通常是将一个batch送入模型计算,设输入数据的形状为(batch_size, input_size),那么计算时得到的隐层状态就是(batch_size, state_size),输出就是(batch_size, output_size)。

但这里两个方法都没有实现,意思是说我们必须要实现一个子类继承 RNNCell 类并实现 这两个方法。

```
class RNNCell(base_layer.Layer):
 def __call__(self, inputs, state, scope=None):
   if scope is not None:
     with vs.variable scope(scope,
                             custom_getter=self._rnn_get_variable) as scope:
       return super(RNNCell, self).__call__(inputs, state, scope=scope)
   else:
     with vs.variable_scope(vs.get_variable_scope(),
                             custom_getter=self._rnn_get_variable):
       return super(RNNCell, self).__call__(inputs, state)
 def _rnn_get_variable(self, getter, *args, **kwargs):
   variable = getter(*args, **kwargs)
   if context.in_graph_mode():
     trainable = (variable in tf_variables.trainable_variables() or
                   (isinstance(variable, tf variables.PartitionedVariable) and
                    list(variable)[0] in tf variables.trainable variables()))
   else:
     trainable = variable._trainable # pylint: disable=protected-access
   if trainable and variable not in self. trainable weights:
     self._trainable_weights.append(variable)
   elif not trainable and variable not in self._non_trainable_weights:
```

```
self._non_trainable_weights.append(variable)
return variable

@property

def state_size(self):
    raise NotImplementedError("Abstract method")

@property

def output_size(self):
    raise NotImplementedError("Abstract method")

def build(self, _):
    pass

def zero_state(self, batch_size, dtype):
    with ops.name_scope(type(self).__name__ + "ZeroState", values=[batch_size]):
        state_size = self.state_size
        return _zero_state_tensors(state_size, batch_size, dtype)
```

2.1.2 call

每个派生的RNNCell必须有以下的属性并实现具有如下函数签名的函数(output, next_state) = call(input, state)。可选的第三个输入参数'scope',用于向下兼容,给子类定制化使用。scope传入的值是tf.Variable类型,用于更方便的管理变量。

从给定的state开始运行,根据rnn cell的输入

args:

inputs: 是一个具有二维的张量shape为[batch_size, input_size] states: 如果 self.st ate_size 是一个整数,state就应该是一个二维张量 shape是 [batch_size, self.st ate_size],否则,如果 self.state_size 是一个整数的tuple(例如LSTM需要计算 cell state和 hidden unit state,就是一个tuple),那么state就应该是 [batch_size, s] for s in self.state_size 形状的tuple。Scope: 由其他子类创建的变量。

Return:

是一对,包括:输出: [batch_size, self.output_size] State:和state相匹配的 shape


每调用一次RNNCell的call方法,就相当于在时间上"推进了一步",这就是RNNCell的基本功能。

2.2 BasicRNNCell(基础类)

2.2.1 基础

RNNCell只是一个抽象类,我们用的时候都是用的它的两个子类 BasicRNNCell 和 BasicLSTMCell。顾名思义,前者是RNN的基础类,后者是LSTM的基础类。

BasicRNNCell 就是我们常说的 RNN。



An unrolled recurrent neural network, 公 罗西的思考

最简单的RNN结构如上图所示。其代码如下:

```
return self._num_units

def call(self, inputs, state):

"""Most basic RNN: output = new_state = act(W * input + U * state + B)."""

if self._linear is None:

self._linear = _Linear([inputs, state], self._num_units, True)

output = self._activation(self._linear([inputs, state]))

# output = Ht = tanh([x,Ht-1]*W + B)

# 一个output作为下一时刻的输入Ht,另一个作为下一层的输入 Ht
return output, output
```


2.3.2 参数意义

可以看到在初始化 init 中有若干参数。

```
def __init__(self, num_units, activation=None, reuse=None):
```

__init__ 最重要的一个参数是 num_units, 意思就是<u>这个 Cell 中神经元的个数</u>, 另外还有一个参数 activation 即默认使用的激活函数, 默认使用的 tanh, reuse 代表该 Cell 是否可以被重新使用。

我们知道一个最基本的RNN单元中有三个可训练的参数W, U, B, 以及两个输入变量。所以我们在构造RNN的时候就需要指定各个参数的维度了。



注,上图中的 n 表示的是输入的维度dim

从源码中可以看出BasicRNNCell中:

• state_size 就是num_units: def state_size(self): return self._num_units

- output_size 就是num_units: def output_size(self): return self._num_units
- 即把state_size和output_size定义成相同,
- ht和output也是相同的(call函数输出是两个output: return output, output, 即其并未定义输出部分)。
- 从_linear 可以看出, output_size 指的是偏置B的维度(下文会讲解_Linear)。

2.2.3 功能

其主要功能实现就是call函数的第一行注释,就是input和前一时刻状态state经过一个线性函数在经过一个激活函数即可,也就是最普通的RNN定义方式。也就是说

```
output = new_state = f(W * input + U * state + B) = act(W * input + U * state + B)
```

在 state_size()、output_size() 方法里, 其返回的内容都是 num_units, 即神经元的个数。接下来 call() 方法中:

- 传入的参数为 inputs 和 state, 即输入的 x 和 上一次的隐含状态
- 首先实例化了一个 _Linear 类,这个类实际上就是做线性变换的类,将二者传递过来,然后直接调用,就实现了 w * [inputs, state] + b 的线性变换: output = new_state = tanh(W * input + U * state + B).
- 其次回到 BasicRNNCell 的 call() 方法中,在 _linear() 方法外面又包括了一层 _activation() 方法,即对线性变换应用一次 tanh 激活函数处理,作为输出结果。
- 最后返回的结果是 output 和 output,第一个代表 output,第二个代表隐状态,其值 也等于 output。

2.2.4 Linear

上面写到使用了_linear类,现在我们就介绍下。

这个类传递了 [inputs, state] 作为 **call()** 方法的 args, 会执行 concat() 和 matmul() 方法, 然后接着再执行 bias_add() 方法, 这样就<u>实现了线性变换</u>。

而output_size是输出层的大小,我们可以看到

- BasicRNNCell中, output_size就是_num_units;
- GRUCell中是2*_num_units;

• BasicLSTMCell中是4*_num_units;

这是因为_linear中执行的是RNN中的几个等式的 wx + Uh + B 的功能,但是不同的RNN中数量不同,比如LSTM中需要计算四次,然后直接把output_size定义为4_num_units,再把输出进行拆分成四个变量即可。

下面是源码缩减版

```
class _Linear(object):
 def __init__(self, args, output_size, build_bias, bias_initializer=None,
              kernel_initializer=None):
   self._build_bias = build_bias
   if not nest.is sequence(args):
     args = [args]
     self. is sequence = False
   else:
     self._is_sequence = True
   # Calculate the total size of arguments on dimension 1.
   total_arg_size = 0
   shapes = [a.get_shape() for a in args]
   for shape in shapes:
    total_arg_size += shape[1].value
   dtype = [a.dtype for a in args][0]
 # 循环该函数 num step(句子长度) 次,则该层计算完;
 def call (self, args):
   # 如果是第 0 时刻,那么当前的 state(即上一时刻的输出H0)的值全部为0;
   # input 的 shape为: [batch_size, emb_size]
   # state 的 shape为: [batch_zize, Hidden_size]
   # matmul: 矩阵相乘
   # array ops.concat: 两个矩阵连接,连接后的 shape 为 [batch size,input size + Hidden size],实际就
   if not self._is_sequence:
     args = [args]
   if len(args) == 1:
     res = math_ops.matmul(args[0], self._weights)
```


```
else:
# 此时计算: [input,state] * [W,U] == [Xt,Ht-1] * W,得到的shape为:[batch_size,Hidden_size]
res = math_ops.matmul(array_ops.concat(args, 1), self._weights)

# B 的shape 为: [Hidden_size]
# [Xt,Ht-1] * W 计算后的shape为: [batch_size,Hidden_size]
# nn_ops.bias_add,这个函数的计算方法是,让每个 batch 得到的值,都加上这个 B
# 加上B后: Ht = tanh([Xt, Ht-1] * W + B),得到的 shape 还是: [batch_size,Hidden_size]
# 那么这个 Ht 将作为下一时刻的输入和下一层的输入:
if self._build_bias:
    res = nn_ops.bias_add(res, self._biases)
return res
```

2.3 GRUCell

GRU, Gated Recurrent Unit。在 GRU中,只有两个门:重置门(Reset Gate)和更新门(Update Gate)。同时在这个结构中,把 Ct 和隐藏状态进行了合并,整体结构比标准的LSTM 结构要简单,而且这个结构后来也非常流行。

接下来我们看一下GRU的定义,相比BasicRNNCell只改变了call函数部分,增加了重置门和更新门两部分,分别由r和u表示。然后c表示要更新的状态值。其对应的图及公式如下所示:



```
r = f(W1 * input + U1 * state + B1)
u = f(W2 * input + U2 * state + B2)
c = f(W3 * input + U3 * r * state + B3)
h_new = u * h + (1 - u) * c
```

GRUCell的实现代码缩减版如下:

```
class GRUCell(RNNCell):
```

```
def __init__(self,
             num_units,
             activation=None,
             reuse=None,
             kernel initializer=None,
             bias_initializer=None):
  super(GRUCell, self).__init__(_reuse=reuse)
  self._num_units = num_units
  self._activation = activation or math_ops.tanh
  self._kernel_initializer = kernel_initializer
  self._bias_initializer = bias_initializer
  self._gate_linear = None
  self._candidate_linear = None
@property
def state_size(self):
  return self._num_units
@property
def output_size(self):
  return self._num_units
def call(self, inputs, state):
  value = math_ops.sigmoid(self._gate_linear([inputs, state]))
  r, u = array_ops.split(value=value, num_or_size_splits=2, axis=1)
  r state = r * state
  if self._candidate_linear is None:
    with vs.variable scope("candidate"):
      self._candidate_linear = _Linear(
          [inputs, r state],
          self._num_units,
          True,
          bias initializer=self. bias initializer,
          kernel_initializer=self._kernel_initializer)
  c = self._activation(self._candidate_linear([inputs, r_state]))
  new_h = u * state + (1 - u) * c
  return new h, new h
```

具体函数功能解析如下:

在 state_size()、output_size() 方法里, 其返回的内容都是 num_units, 即神经元的个数。

call() 方法中,因为 Reset Gate rt 和 Update Gate zt 分别用变量 r、u 表示,它们需要先对 ht-1 即 state 和 xt 做合并,然后再实现线性变换,再调用 sigmod 函数得到:

```
value = math_ops.sigmoid(self._gate_linear([inputs, state]))
r, u = array_ops.split(value=value, num_or_size_splits=2, axis=1)
```

然后需要求解 ht~, 首先用 rt 和 ht-1 即 state 相乘:

```
r_state = r * state
```

然后将其放到线性函数里面 _Linear ,再调用 tanh 激活函数即可:

```
c = self._activation(self._candidate_linear([inputs, r_state]))
```

最后计算隐含状态和输出结果,二者一致:

```
new_h = u * state + (1 - u) * c
```

这样即可返回得到输出结果和隐藏状态。

```
return new_h, new_h
```

2.4 自定义RNNCell

自定义RNNCell的方法比较简单,那就是继承_LayerRNNCell这个抽象类,然后一定要实现_init_、build、_call_这三个函数就行了,其中在call函数中实现自己需要的功能即可。(注意: build只调用一次,在build中进行变量实例化,在call中实现具体的rnncell操作)。

2.5 DIEN之VecAttGRUCell

调用VecAttGRUCell的代码如下:

```
rnn_outputs2, final_state2 = dynamic_rnn(VecAttGRUCell(HIDDEN_SIZE), inputs=rnn_outputs,
```

首先我们要注意到 tf.expand_dims的使用,这个函数是用来把 alphas 增加一维。

```
alphas = Tensor("Attention_layer_1/Reshape_4:0", shape=(?, ?), dtype=float32)
```

-1表示在最后增加一维。

```
att_scores = tf.expand_dims(alphas, -1)
```

阿里在这里做的修改主要是call函数,是关于att score的修改:

```
u = (1.0 - att_score) * u
new_h = u * state + (1 - u) * c
return new_h, new_h
```

具体代码是:

```
def call(self, inputs, state, att_score=None):
.....

c = self._activation(self._candidate_linear([inputs, r_state]))

u = (1.0 - att_score) * u # 这里是新增加的


new_h = u * state + (1 - u) * c # 这里是新增加的


return new_h, new_h
```

其中运行时变量如下:

```
inputs = {Tensor} Tensor("rnn_2/gru2/while/TensorArrayReadV3:0", shape=(?, 36), dtype=float32)
state = {Tensor} Tensor("rnn_2/gru2/while/Identity_2:0", shape=(?, 36), dtype=float32)
att_score = {Tensor} Tensor("rnn_2/gru2/while/strided_slice:0", shape=(?, 1), dtype=float32)
new_h = {Tensor} Tensor("rnn_2/gru2/while/add_1:0", shape=(?, 36), dtype=float32)
u = {Tensor} Tensor("rnn_2/gru2/while/mul_1:0", shape=(?, 36), dtype=float32)
c = {Tensor} Tensor("rnn_2/gru2/while/Tanh:0", shape=(?, 36), dtype=float32)
```

具体对应论文中就是:





在这里插入图片描述

0x03 RNN

3.1一次执行多步

3.1.1 基础

基础的RNNCell有一个很明显的问题:对于单个的RNNCell,我们使用它的call函数进行运算时,只是在序列时间上前进了一步。比如使用x1、h0得到h1,通过x2、h1得到h2等**。这样的话,如果我们的序列长度为10,就要调用10次call函数,比较麻烦。对此,TensorFlow提供了一个tf.nn.dynamic_rnn函数,使用该函数就相当于调用了n次call函数。**即通过{h0,x1, x2,, xn}直接得{h1,h2...,hn}。

重要参数介绍:

- **cell**: LSTM、GRU等的记忆单元。cell参数代表一个LSTM或GRU的记忆单元,也就是一个cell。例如,cell = tf.nn.rnn_cell.LSTMCell((num_units), 其中, num_units表示rnn cell中神经元个数,也就是下文的cell.output_size。返回一个LSTM或GRU cell,作为参数传入。
- **inputs**: 输入的训练或测试数据,一般格式为[batch_size, max_time, embed_size],其中batch_size是输入的这批数据的数量,max_time就是这批数据中序列的最长长度,embed_size表示嵌入的词向量的维度。
- **sequence_length**: 是一个list,假设你输入了三句话,且三句话的长度分别是5,10,25,那么sequence_length=[5,10,25]。
- **time_major**: 决定了输出tensor的格式,如果为True, 张量的形状必须为 [max_time, batch_size,cell.output_size]。如果为False, tensor的形状必须为[batch_size, max_time, cell.output_size],cell.output_size表示rnn cell中神经元个数。

返回值如下:

outputs 就是 time_steps 步里所有的输出。它的形状为 (batch_size, time_steps, cell.output_size)。

state是最后一步的隐状态,它的形状为(batch_size, cell.state_size)。

详细如下:

- outputs. outputs是一个tensor,是每个step的输出值。
 - 如果time_major==True, outputs形状为 [max_time, batch_size, cell.output_size] (要求rnn输入与rnn输出形状保持一致)
 - 如果 time_major==False (默认), outputs 形状为 [batch_size, max_time, cell.output_size]
- **state**. state是一个tensor。state是最终的状态,也就是序列中最后一个cell输出的状态。一般情况下state的形状为 [batch_size, cell.output_size],但当输入的cell为BasicLSTMCell时,state的形状为[2,batch_size, cell.output_size],其中2也对应着LSTM中的cell state和hidden state

max_time就是这批数据中序列的最长长度,如果输入的三个句子,那max_time对应的就是最长句子的单词数量,cell.output_size其实就是rnn cell中神经元的个数。

3.1.2 使用

假设们输入数据的格式为(batch_size, time_steps, input_size),其中:

- batch_size是输入的这批数据的数量;
- time_steps表示序列本身的长度,如在Char RNN中,长度为10的句子对应的time_steps就等于10;
- input_size就表示输入数据单个序列单个时间维度上固有的长度;

如下我们已经定义好了一个RNNCell,调用该RNNCell的call函数time_steps次

```
# inputs: shape = (batch_size, time_steps, input_size)
# cell: RNNCell
# initial_state: shape = (batch_size, cell.state_size)。初始状态。一般可以取零矩阵
outputs, state = tf.nn.dynamic_rnn(cell, inputs, initial_state=initial_state)
```

对于参数举例如下:

样本数据:

小明爱学习

小王爱学习

小李爱学习

小花爱学习

通常样本数据会以 (batch_size, time_step, embedding_size) 送入模型,对应的可以是(4,5,100)。

4表示批量送入也就是(小,小,小,小)第二批是(明,王,李,花)...

5表示时间步长,一句话共5个字。

又比如如下代码:

```
import tensorflow as tf
import numpy as np
from tensorflow.python.ops import variable_scope as vs
output_size = 5
batch size = 4
time step = 3
dim = 3
cell = tf.nn.rnn cell.BasicRNNCell(num units=output size)
inputs = tf.placeholder(dtype=tf.float32, shape=[time step, batch size, dim])
h0 = cell.zero_state(batch_size=batch_size, dtype=tf.float32)
X = \text{np.array}([[[1, 2, 1], [2, 0, 0], [2, 1, 0], [1, 1, 0]], #x1
              [[1, 2, 1], [2, 0, 0], [2, 1, 0], [1, 1, 0]], # x2
              [[1, 2, 1], [2, 0, 0], [2, 1, 0], [1, 1, 0]]]) # x3
outputs, final_state = tf.nn.dynamic_rnn(cell, inputs, initial_state=h0, time_major=True)
sess = tf.Session()
sess.run(tf.global_variables_initializer())
a, b = sess.run([outputs, final state], feed dict={inputs:X})
print(a)
print(b)
```

3.1.3 time_step

具体解释如下:

文字数据

如果数据有1000段时序的句子,每句话有25个字,对每个字进行向量化,每个字的向量维度为300,那么batch_size=1000,time_steps=25,input_size=300。

解析: time_steps一般情况下就是等于句子的长度, input_size等于字量化后向量的长度。

图片数据

拿MNIST手写数字集来说,训练数据有6000个手写数字图像,每个数字图像大小为28*28,batch_size=6000没的说,time_steps=28,input_size=28,我们可以理解为把图片图片分成28份,每份shape=(1,28)。

音频数据

如果是单通道音频数据,那么音频数据是一维的,假如shape=(8910,)。使用RNN的数据必须是二维的,这样加上batch_size,数据就是三维的,第一维是batch_size,第二维是time_steps,第三位是数据input_size。我们可以把数据reshape成三维数据。这样就能使用RNN了。

3.2 如何循环调用

dnn有static和dynamic的分别。

- static_rnn会把RNN展平,用空间换时间。
- dynamic_rnn则是使用for或者while循环。

调用static_rnn实际上是生成了rnn按时间序列展开之后的图。打开tensorboard你会看到 sequence_length个rnn_cell stack在一起,只不过这些cell是 share weight的。因此, sequence_length就和图的拓扑结构绑定在了一起,因此也就限制了每个batch的 sequence_length必须是一致。

调用dynamic_rnn不会将rnn展开,而是利用tf.while_loop这个api,通过Enter, Switch, Merge, LoopCondition, NextIteration等这些control flow的节点,生成一个可以执行循环的图(这个图应该还是静态图,因为图的拓扑结构在执行时是不会变化的)。在tensorboard上,你只会看到一个rnn_cell, 外面被一群control flow节点包围着。对于

dynamic_rnn来说,sequence_length仅仅代表着循环的次数,而和图本身的拓扑没有关系,所以每个batch可以有不同sequence_length。

对于DIEN,程序运行时候,堆栈如下:

```
call, utils.py:144
  __call__, utils.py:114
<lambda>, rnn.py:752
  _rnn_step, rnn.py:236
  _time_step, rnn.py:766
  _BuildLoop, control_flow_ops.py:2590
BuildLoop, control_flow_ops.py:2640
while_loop, control_flow_ops.py:2816
  _dynamic_rnn_loop, rnn.py:786
dynamic_rnn, rnn.py:615
  __init__, model.py:364
train, train.py:142
<module>, train.py:231
```

循环的实现主要是在 control_flow_ops.py 之中。

while_loop 会在 cond 参数为true时候,一直循环 body 参数对应的代码。

```
if context.in_eager_mode():
    while cond(*loop_vars):
        loop_vars = body(*loop_vars)
        return loop_vars

if shape_invariants is not None:
        nest.assert_same_structure(loop_vars, shape_invariants)

loop_context = WhileContext(parallel_iterations, back_prop, swap_memory) # pylint: disable=roops.add_to_collection(ops.GraphKeys.WHILE_CONTEXT, loop_context)
        result = loop_context.BuildLoop(cond, body, loop_vars, shape_invariants)
        return result
```

比如如下例子:

```
i = tf.constant(0)
c = lambda i: tf.less(i, 10)
b = lambda i: tf.add(i, 1)
r = tf.while_loop(c, b, [i])
print(sess.run(r) ) # 10
```

在rnn中,_time_step 就对 while_loop 进行了调用,这样就完成了迭代。

```
_, output_final_ta, final_state = control_flow_ops.while_loop(
    cond=lambda time, *_: time < time_steps,
    body=_time_step,
    loop_vars=(time, output_ta, state),
    parallel_iterations=parallel_iterations,
    swap_memory=swap_memory)
```

3.3. DIEN之rnn

DIEN项目中,修改的部分主要是_time_step函数,因为需要加入att_scores参数。

其主要是:

- 通过 lambda: cell(input_t, state, att_score) 调用 cell # call 函数,即我们事先写的业务逻辑;
- 通过调用 control_flow_ops.while_loop(cond=lambda time, *_: time < time_steps, bo dy=_time_step...) 来进行循环迭代;

缩减版代码如下:

```
def _time_step(time, output_ta_t, state, att_scores=None):
  """Take a time step of the dynamic RNN.
  Args:
    time: int32 scalar Tensor.
    output_ta_t: List of `TensorArray`s that represent the output.
    state: nested tuple of vector tensors that represent the state.
  Returns:
    The tuple (time + 1, output_ta_t with updated flow, new_state).
  . . . . . .
  if att_scores is not None:
      att_score = att_scores[:, time, :]
      call_cell = lambda: cell(input_t, state, att_score)
  else:
      call_cell = lambda: cell(input_t, state)
  . . . . . .
  output_ta_t = tuple(
      ta.write(time, out) for ta, out in zip(output_ta_t, output))
  if att scores is not None:
      return (time + 1, output_ta_t, new_state, att_scores)
  else:
      return (time + 1, output_ta_t, new_state)
if att_scores is not None:
    _, output_final_ta, final_state, _ = control_flow_ops.while_loop(
        cond=lambda time, *_: time < time_steps,</pre>
        body= time step,
        loop_vars=(time, output_ta, state, att_scores),
        parallel_iterations=parallel_iterations,
        swap memory=swap memory)
else:
    _, output_final_ta, final_state = control_flow_ops.while_loop(
        cond=lambda time, *_: time < time_steps,</pre>
        body= time step,
        loop_vars=(time, output_ta, state),
        parallel_iterations=parallel_iterations,
        swap_memory=swap_memory)
```

.

0xFF 参考

通过代码学习RNN,彻底弄懂time_step

LSTM 实际神经元隐含层物理架构原理解析

机器学习之LSTM

知乎-何之源: TensorFlow中RNN实现的正确打开方式

解读tensorflow之rnn

char-rnn-tensorflow源码解析及结构流程分析

循环神经网络(LSTM和GRU)(2)

TensorFlow中RNN实现的正确打开方式

完全图解RNN、RNN变体、Seq2Seq、Attention机制

Tensorflow中RNNCell源码解析

tensorflow中RNNcell源码分析以及自定义RNNCell的方法

Tensorflow rnn_cell api 阅读笔记

循环神经网络系列(一)Tensorflow中BasicRNNCell

循环神经网络系列(二)Tensorflow中dynamic_rnn

LSTM中tf.nn.dynamic_rnn处理过程详解

小白循环神经网络RNN LSTM 参数数量 门单元 cell units timestep batch_size

tensorflow笔记:多层LSTM代码分析

Tensorflow dynamic rnn,源代码的逐行解读

Tensorflow RNN源码理解

Tensorflow RNN源代码解析笔记1: RNNCell的基本实现

Tensorflow RNN源代码解析笔记2: RNN的基本实现