

OGA INTERNATIONAL CO., LTD.



คู่มือการใช้งานระบบ

COUNT STOCK AI

Comprehensive User Manual & Standard Operating Procedure

สำหรับ Web Application / PWA Mobile / PDA

ครอบคลุม Item Master, Location Master, Scan Item, QR Code Settings, View Logs และ Theming

รหัสเอกสาร

SOP-WMS-STK-001

ฉบับแก้ไข

Rev.05

วันที่จัดทำ

22 สิงหาคม 2026

หน่วยงาน

Warehouse / Production / Business Solution

สถานะเอกสาร

ฉบับใช้งานสำหรับภาพชุดที่ 1 จำนวน 15 ภาพ

การควบคุมเอกสารและการอนุมัติ

รายการ	ชื่อ/ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วันที่
ผู้จัดทำ	ทีมพัฒนาระบบ Count Stock AI		
ผู้ทบทวน	หัวหน้างานคลังสินค้า / System Owner		
ผู้อนุมัติ	ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย		

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

Rev.	วันที่	รายละเอียด
04	21/08/2026	คู่มือระบบ OGA WMS Stock Count Pro ฉบับเดิม
05	22/08/2026	ปรับเป็น Count Stock AI เพิ่มภาพหน้าจอจริง 15 ภาพ เพิ่มวิธีสร้าง Item/Location Master ตัวอย่าง Excel, QR Profiles, Item Out of Master, View Item Scan และ Theming

ขอบเขตฉบับนี้

เอกสารฉบับนี้จัดทำจากภาพชุดแรก 15 ภาพและไฟล์ Template ที่ได้รับ
สามารถนำไปอบรมและทดสอบระบบได้ทันที เมื่อมีภาพอีก 11
ภาพสามารถต่อเติมโดยคงเลขเอกสารและรูปแบบเดิมได้

สารบัญ

Contents

ประวัติการแก้ไขเอกสาร	2
สารบัญ	3
1. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และบทบาทผู้ใช้งาน	5
1.1 บทบาทและสิทธิ์.....	5
2. ภาพรวมหน้าจอหลัก	6
3. การสร้างและนำเข้า Item Master.....	8
3.1 ความหมายของคอลัมน์ใน ItemMaster_Template.xlsx	9
3.2 ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการ.....	9
3.3 ขั้นตอนเตรียมไฟล์ก่อน Import	10
4. การสร้างและนำเข้า Location Master.....	12
4.1 ความหมายของคอลัมน์	13
4.2 ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการ.....	13
4.3 หลักการตั้งรหัส Location	14
4.4 ขั้นตอน Import และตรวจสอบ.....	14
5. การตรวจนับสินค้าและ QR Code Profile.....	15
5.1 ส่วนประกอบสำคัญ	17
5.2 ขั้นตอนการนับมาตรฐาน	17
5.3 การจัดการ Item Out of Master.....	19
6. การตั้งค่าฟิลด์ Lot, Expiry และ Serial	21
6.1 หลักการ Enabled / Disabled	23
7. QR Code Settings และการทดสอบ Profile.....	24
7.1 วิธีทดสอบ.....	25
7.2 รูปแบบ QR ที่รองรับตามภาพ.....	29
8. การตรวจสอบ View Item Scan และการ Export.....	30

8.1 รายละเอียดข้อมูลที่ต้องตรวจ	30
8.2 ปุ่ม Clear และ Export to Data	31
8.3 Checklist ก่อน Export	31
9. การตั้งค่า Theme	32
10. Troubleshooting และคำถามที่พบบ่อย.....	34
11. Checklist การปฏิบัติงาน	35
11.1 ก่อนเริ่มตรวจนับ	35
11.2 ระหว่างตรวจนับ.....	35
11.3 หลังตรวจนับ	35
12. ภาคผนวก: Data Dictionary แบบย่อ	36

หมายเหตุ: เปิดไฟล์ด้วย Microsoft Word แล้วกด Ctrl+A และ F9 เพื่ออัปเดตสารบัญและเลขหน้า

1. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และบทบาทผู้ใช้งาน


คู่มือนี้กำหนดวิธีเตรียมข้อมูลหลัก นำเข้า ตรวจสอบ และส่งออกข้อมูลของระบบ Count Stock AI เพื่อให้การตรวจนับมีความถูกต้อง ตรวจสอบย้อนกลับได้ และลดความเสี่ยงจากการบันทึกผิดรหัสสินค้า ผิดตำแหน่ง ผิด Lot หรือผิด Serial Number

- ใช้เป็นมาตรฐานก่อนเริ่ม Cycle Count และ Annual Stock Count
- ใช้ฝึกอบรม Admin, Supervisor, Operator และ Auditor
- ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด
- ใช้ควบคุมรูปแบบ QR Code ให้สอดคล้องกับ Lot, Expiry, Serial และ Quantity

1.1 บทบาทและสิทธิ์

บทบาท	หน้าที่หลัก	ข้อควรควบคุม
Admin	ตั้งค่า, นำเข้า Master, จัดการ QR Profiles, ล้าง/ส่งออกข้อมูล	สำรองข้อมูลก่อน Clear และจำกัดสิทธิ์แก้ไข
Supervisor	ตรวจสอบความพร้อม, อนุมัติวิธีนับ, ตรวจสอบผล	ตรวจยอดผิดปกติและ Item Out of Master
Operator	เลือก Location, สแกน, กรอก Lot/Expiry/Serial/Qty, บันทึก	ตรวจหน้าจอก่อนกดบันทึกทุกครั้ง
Auditor	ตรวจ View Logs และไฟล์ Export	ห้ามแก้ไขข้อมูลต้นฉบับโดยไม่มีหลักฐาน

2. ภาพรวมหน้าจอหลัก



ภาพที่ 1 หน้าจอ Home Dashboard ของ Count Stock AI


- ITEM MASTER ใช้จัดเตรียมทะเบียนสินค้าก่อนเริ่มตรวจนับ
- LOCATION ใช้จัดเตรียมตำแหน่งคลัง ชั้นวาง และโซน

- SCAN ITEM ใช้บันทึกผลการตรวจนับจริง
- VIEW LOGS ใช้ตรวจสอบ ลบ ค้นหา และ Export ผลการนับ
- QR CODE SETTINGS ใช้กำหนดโครงสร้างข้อมูลใน QR Code
- SYSTEM SETTINGS ใช้ตั้งค่าบริษัท สาขา รอบตรวจนับ และ Auto Increment

ลำดับการเริ่มใช้งานที่แนะนำ

1) สร้าง Item Master → 2) สร้าง Location Master → 3) ตรวจ QR Profile → 4) เลือก Target Location
→ 5) สแกนและบันทึก → 6) ตรวจ View Logs → 7) Export และสำรองหลักฐาน

3. การสร้างและนำเข้า Item Master



ภาพที่ 2 หน้าจอ Item Master หลังนำเข้าข้อมูลตัวอย่าง 5 รายการ

Item Master เป็นข้อมูลอ้างอิงหลักที่ระบบใช้ตรวจสอบ Item Code หรือ Barcode หากไม่มีรายการ ระบบจะแสดง Item Out of Master ดังนั้นควรจัดทำ ตรวจสอบ และอนุมัติไฟล์ก่อนเปิดรอบตรวจนับ

3.1 ความหมายของคอลัมน์ใน ItemMaster_Template.xlsx

คอลัมน์	สถานะ	คำอธิบาย/กติกา	ตัวอย่าง
ItemCode	จำเป็น	รหัสสินค้า ห้ามซ้ำ ห้ามเว้นวรรคหัวท้าย	ITM001
ItemName	จำเป็น	ชื่อสินค้าที่แสดงบนหน้าจอ	แท็บเล็ตตรวจนับสต็อก OGA Pro 10
ItemDescription	แนะนำ	คำอธิบายเพิ่มเติม	แท็บเล็ตสำหรับงานตรวจนับ
Barcode	แนะนำ	ตัวเลข/ข้อความตามบาร์โค้ด ต้องไม่ซ้ำ	8850123456789
Category	แนะนำ	หมวดสินค้าเพื่อการค้นหาและรายงาน	Hardware
Unit	จำเป็น	หน่วยนับพื้นฐาน	เครื่อง
SerialNumber	ตามเงื่อนไข	ค่าเริ่มต้นหรือเครื่องหมาย - หากไม่มี	-
Quantity	จำเป็น	ยอดอ้างอิงหรือ Qty Plan ต้องเป็นตัวเลข	100
Udf01-Udf05	ไม่บังคับ	ฟิลด์สำรอง ห้ามเปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์	

3.2 ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการ

ItemC ode	ItemName	ItemDescription	Barcode	Categor y	Uni t	SerialNu mber	Quant ity
ITM001	แท็บเล็ตตรวจนับ สต็อก OGA Pro 10	แท็บเล็ตตรวจนับ สต็อก OGA Pro 10	885012345 6789	Hardwar e	เครื อง	-	100

ItemCode	ItemName	ItemDescription	Barcode	Category	Unit	SerialNumber	Quantity
ITM002	เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 2D Bluetooth	เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 2D Bluetooth	8850123456796	Scanner	ตัว	-	50
ITM003	สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดความร้อน Direct Thermal 4x3	สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดความร้อน Direct Thermal 4x3	8850123456802	Consumable	ม้วน	-	200
ITM004	ริบบอนบาร์โค้ด Wax Resin 110mm x 300m	ริบบอนบาร์โค้ด Wax Resin 110mm x 300m	8850123456819	Consumable	ม้วน	-	150
ITM005	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Industrial Printer	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Industrial Printer	8850123456826	Printer	เครื่อง	-	20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ItemCode	ItemName	Barcode	Category	Unit	Description	QtyPlan					
2	ITM001	แท็บเล็ตตรวจนับสต็อก OGA Pro 10	8850123456789	Hardware	เครื่อง	OGA Pro 10 Android PDA	100					
3	ITM002	เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย 2D Bluetooth	8850123456796	Scanner	ตัว	2D BT Barcode Scanner	50					
4	ITM003	สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดความร้อน Direct Thermal 4x3	8850123456802	Consumable	ม้วน	สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด 4x3	200					
5	ITM004	ริบบอนบาร์โค้ด Wax Resin 110mm x 300m	8850123456819	Consumable	ม้วน	ริบบอน 110mm x 300m	150					
6	ITM005	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Industrial Printer	8850123456826	Printer	เครื่อง	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Industrial	20					
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

3.3 ขั้นตอนเตรียมไฟล์ก่อน Import

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลด Template กดปุ่ม Template ในหน้า Item Master และบันทึกไฟล์โดยไม่เปลี่ยนนามสกุล .xlsx

ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูล เริ่มกรอกตั้งแต่แถวถัดจากหัวคอลัมน์ ห้ามแทรกแถวว่างและห้าม Merge Cell

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจรหัสซ้ำ ItemCode และ Barcode ต้องไม่ซ้ำกัน และควรเก็บ Barcode เป็น Text เพื่อรักษาเลขศูนย์นำหน้า

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจ Quantity ต้องเป็นเลข 0 หรือจำนวนเต็มบวก ห้ามใช้เครื่องหมายคอมมาในตัวเลข

ขั้นตอนที่ 5: บันทึกและปิด Excel ปิดไฟล์ก่อนเลือกในระบบ เพื่อป้องกันไฟล์ถูกล็อก

ขั้นตอนที่ 6: Select File และ Import กด SELECT FILE เลือกไฟล์ที่ตรวจแล้ว จากนั้นกด Import รอข้อความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจผล ตรวจ Total, คำนวณรหัสตัวอย่าง และเทียบ Item Name, Barcode, Unit, Qty Plan

ข้อห้ามสำคัญ

ห้ามลบหรือเปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์ ห้ามใส่สูตรแทนค่าข้อมูล ห้ามใช้ ItemCode ซ้ำ และห้ามนำเข้าไฟล์ที่ยังเปิดค้างใน Excel

4. การสร้างและนำเข้า Location Master

The screenshot displays the 'LOCATION MASTER' interface. At the top, there is a back arrow, the title 'LOCATION MASTER', an 'AI Assistant' button, and a menu icon. Below this, a 'SELECTED SERVER FILE' section shows 'LocationMaster_Template4.xlsx' with a 'SELECT FILE' button. A row of four buttons follows: 'Clear' (red), 'Import' (green), 'Export' (blue), and 'Template' (purple). A search bar labeled 'Search Location Code / Name' is positioned below the buttons. The interface indicates 'Total: 5 | Showing: 5' items. Five location entries are listed in a scrollable container, each with a code, name, zone, and description.

Code	Name	Zone	Description
LOC-A01-01	Shelf A-01 ชั้น 1	Zone-A Warehouse: คลังสินค้าหลัก	โซนสินค้าคอมพิวเตอร์และ PDA
LOC-A01-02	Shelf A-01 ชั้น 2	Zone-A Warehouse: คลังสินค้าหลัก	โซนอุปกรณ์ต่อพ่วง
LOC-B02-01	Shelf B-02 ชั้น 1	Zone-B Warehouse: คลังวัตถุดิบ	โซนกระดาษและสติ๊กเกอร์
LOC-C03-01	Cold Room C-01	Zone-C Warehouse: คลังควบคุมอุณหภูมิ	ห้องแช่เย็นควบคุมพิเศษ
LOC-DMG-01	Quarantine Damage Zone	Zone-DMG Warehouse: คลังสินค้าชำรุด	โซนกักกันสินค้าชำรุดรอส่งคืน

ภาพที่ 3 หน้าจอ Location Master หลังนำเข้าตำแหน่งตัวอย่าง 5 จุด

4.1 ความหมายของคอลัมน์

คอลัมน์	สถานะ	คำอธิบาย/กติกา	ตัวอย่าง
location_code	จำเป็น	รหัสตำแหน่ง ห้ามซ้ำ ใช้เป็นคีย์ในการตรวจนับ	LOC-A01-01
location_name	จำเป็น	ชื่อชั้นวาง/พื้นที่ที่ผู้ใช้อ่านเข้าใจ	Shelf A-01 ชั้น 1
location_description	แนะนำ	คำอธิบายพื้นที่หรือประเภทสินค้า	โซนสินค้าคอมพิวเตอร์และ PDA
Zone	แนะนำ	กลุ่มโซนสำหรับกรองรายงาน	Zone-A
Warehouse	จำเป็น	ชื่อคลังที่ตำแหน่งสังกัด	คลังสินค้าหลัก

4.2 ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการ

location_code	location_name	location_description	Zone	Warehouse
LOC-A01-01	Shelf A-01 ชั้น 1	โซนสินค้าคอมพิวเตอร์และ PDA	Zone-A	คลังสินค้าหลัก
LOC-A01-02	Shelf A-01 ชั้น 2	โซนอุปกรณ์ต่อพ่วง	Zone-A	คลังสินค้าหลัก
LOC-B02-01	Shelf B-02 ชั้น 1	โซนกระดาษและสติ๊กเกอร์	Zone-B	คลังวัตถุดิบ
LOC-C03-01	Cold Room C-01	ห้องแช่เย็นควบคุมพิเศษ	Zone-C	คลังควบคุมอุณหภูมิ
LOC-DMG-01	Quarantine Damage Zone	โซนกักกันสินค้าชำรุดรอส่งคืน	Zone- DMG	คลังสินค้าชำรุด

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	LocationCode	LocationName	Zone	Warehouse	Description								
2	LOC-A01-01	Shelf A-01 ชั้น 1	Zone-A	คลังสินค้าหลัก	โซนสินค้าคอมพิวเตอร์และ PDA								
3	LOC-A01-02	Shelf A-01 ชั้น 2	Zone-A	คลังสินค้าหลัก	โซนอุปกรณ์ต่อพ่วง								
4	LOC-B02-01	Shelf B-02 ชั้น 1	Zone-B	คลังวัตถุดิบ	โซนกระดาษและสติกเกอร์								
5	LOC-C03-01	Cold Room C-01	Zone-C	คลังควบคุมอุณหภูมิ	ห้องแช่เย็นควบคุมพิเศษ								
6	LOC-DMG-01	Quarantine Damage Zone	Zone-DMG	คลังสินค้าชำรุด	โซนกักกันสินค้าชำรุดรอส่งคืน								
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

4.3 หลักการตั้งรหัส Location

แนะนำรูปแบบ LOC-[Zone][Rack]-[Level] เช่น LOC-A01-01 หมายถึง Zone A, Rack 01, ชั้น 01 ซึ่งช่วยให้ค้นหาเรียงลำดับ และติดตาม QR ได้ง่าย

- รหัสต้องตรงกับป้ายจริงที่ชั้นวาง
- หนึ่งตำแหน่งใช้หนึ่งรหัส ห้ามใช้รหัสซ้ำต่างคลัง
- พื้นที่ชำรุดควรแยกเป็น LOC-DMG-xx
- พื้นที่ควบคุมอุณหภูมิควรระบุ Zone และ Warehouse ชัดเจน

4.4 ขั้นตอน Import และตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 1: ดาวโหลด Template กด Template และใช้ไฟล์ต้นฉบับ

ขั้นตอนที่ 2: กรอกผังคลัง อ้างอิงผังพื้นที่จริงและป้าย Location

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบซ้ำ ตรวจสอบ location_code ไม่ซ้ำและไม่มีช่องว่าง

ขั้นตอนที่ 4: เลือกไฟล์ กด SELECT FILE

ขั้นตอนที่ 5: นำเข้า กด Import และรอระบบประมวลผล

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบหน้า List ค้นหาอย่างน้อย 3 จุดและเทียบชื่อ Zone/Warehouse

5. การตรวจนับสินค้าและ QR Code Profile

OGA PDA Admin ONLINE v2.4.0 98%

← SCAN ITEM AI Assistant

QR CODE PROFILE
2. Item;Description;Serial (ส...

รูปแบบ: 2. Item;Description;Serial (ค้นด้วย Semi-colon :)

สแกนแล้วนับทันที (Auto Count +1)
นับแบบเพิ่มจำนวน (+1) คือ นับได้เมื่อสแกน

ทดสอบ 10 รูปแบบการตรวจนับ (คลิกเพื่อเพิ่มข้อ +1):

1. 8850123456789 (+1)	2. 8850123456789,L1 (+1 (DN))
3. Item,Lot,Exp,Qty (+25)	4. Item,Exp (+1)
5. Item,Lot,Exp (+1)	6. Item,Lot,Serial (+1 (DN))
7. Item,Exp,Serial (+1 (DN))	8. Item,Serial (+1)
9. Full 5-Field Barcode (+1 (DN))	10. Serial Auto +1 (Auto Next)

☒ NORMAL (ปกติ) ☐ DAMAGE (ชำรุด)

สถานะการตรวจเช็คตาม SETTINGS: ตั้งค่าไฟล์ QR >

Lot OFF Expiry OFF Serial OFF

TARGET LOCATION (สถานที่ตรวจนับ) เลือกตำแหน่งคงที่ (Persistent)

L01 - Marketing Department เปลี่ยนที่นี่

ITEM CODE / QR CODE (AUTO SELECT จะสแกนถัดไป)

สแกน Barcode/QR Code เช่น 1002,L02 หรือ I00001

☒ โหมดมาตรฐาน: นับเฉพาะรหัสสินค้าและจำนวน (ไม่บังคับ Lot / Expiry / Serial)

QUANTITY (จำนวนที่นับ)

1

REMARK (หมายเหตุ)
Remark (optional)

บันทึกการตรวจนับ (ADD / ENTER RECORD)

Data Scanned (รายการที่นับแล้ว) 1 Loc: L01

LOC	ITEM	SERIAL / LOT	QTY	STATUS
LOC-A01-01	ITM001	SN: SN-2026-0001	1	NORMAL

HOME SCAN VIEW AI SET

OGA PDA Admin ONLINE v2.4.0 98%

← SCAN ITEM AI Assistant

QR CODE PROFILE
2. Item;Description;Serial (ส...

รูปแบบ: 2. Item;Description;Serial (ค้นด้วย Semi-colon :)

สแกนแล้วนับทันที (Auto Count +1)
นับแบบเพิ่มจำนวน (+1) คือ นับได้เมื่อสแกน

ทดสอบ 10 รูปแบบการตรวจนับ (คลิกเพื่อเพิ่มข้อ +1):

1. 8850123456789 (+1)	2. 8850123456789,L1 (+1 (DN))
3. Item,Lot,Exp,Qty (+25)	4. Item,Exp (+1)
5. Item,Lot,Exp (+1)	6. Item,Lot,Serial (+1 (DN))
7. Item,Exp,Serial (+1 (DN))	8. Item,Serial (+1)
9. Full 5-Field Barcode (+1 (DN))	10. Serial Auto +1 (Auto Next)

☒ NORMAL (ปกติ) ☐ DAMAGE (ชำรุด)

สถานะการตรวจเช็คตาม SETTINGS: ตั้งค่าไฟล์ QR >

Lot ON Expiry OFF Serial OFF

TARGET LOCATION (สถานที่ตรวจนับ) เลือกตำแหน่งคงที่ (Persistent)

L01 - Marketing Department เปลี่ยนที่นี่

ITEM CODE / QR CODE (AUTO SELECT จะสแกนถัดไป)

สแกน Barcode/QR Code เช่น 1002,L02 หรือ I00001

LOT NUMBER (เลือกสินค้า) *ตรวจเช็ค Enabled

กรอก หรือ คัดลอกข้อมูลจาก QR (เช่น L02)

QUANTITY (จำนวนที่นับ)

1

REMARK (หมายเหตุ)
Remark (optional)

บันทึกการตรวจนับ (ADD / ENTER RECORD)

Data Scanned (รายการที่นับแล้ว) 1 Loc: L01

LOC	ITEM	SERIAL / LOT	QTY	STATUS
LOC-A01-01	ITM001	SN: SN-2026-0001	1	NORMAL

HOME SCAN VIEW AI SET

OGA PDA Admin ONLINE v2.4.0 98%

← SCAN ITEM AI Assistant

สแกนแล้วบันทึก (Auto Count +1) ☒ บันทึกเพิ่มจำนวน (+1) อัตโนมัติเมื่อสแกน

ทดสอบ 10 รูปแบบการตรวจนับ (คลิกเพื่อเพิ่มฟิลด์ +1):

1. 8850123456789 +1	2. 8850123456789,L1 +1 (Lot)
3. Item,Lot,Exp,Qty +25	4. Item,Exp +1
5. Item,Lot,Exp +1	6. Item,Lot,Serial +1 (SN)
7. Item,Exp,Serial +1 (SN)	8. Item,Serial +1
9. Full 5-Field Barcode +1 (SN)	10. Serial Auto +1 Auto Next

☒ NORMAL (ปกติ) ☐ DAMAGE (ชำรุด)

สถานะการตรวจเช็คตาม SETTINGS: ตั้งค่าฟิลด์ QR >

Lot ON Expiry ON Serial OFF

TARGET LOCATION (สถานที่ตรวจนับ) เลือกตำแหน่งคงที่ (Persistent)

L01 - Marketing Department เปลี่ยนที่ ↓

ITEM CODE / QR CODE (AUTO SELECT จะสแกนถัดไป)

สแกน Barcode/QR Code เช่น 1002,L02 หรือ I00001  

LOT NUMBER (เลือกสินค้า) *ตรวจเช็ค Enabled

กรอก หรือ ดึงอัตโนมัติจาก QR (เช่น L02)

EXPIRY DATE (วันหมดอายุ YYYY-MM-DD) *ตรวจเช็ค Enabled

YYYY-MM-DD (หรือดึงอัตโนมัติจาก QR)

QUANTITY (จำนวนที่นับ)

1

REMARK (หมายเหตุ)

Remark (optional)

บันทึกการตรวจนับ (ADD / ENTER RECORD)

Data Scanned (รายการที่นับแล้ว) 1 Loc: L01

LOC	ITEM	SERIAL / LOT	QTY	STATUS
LOC-A01-01	ITM001	SN: SN-2026-0001	1	NORMAL 

HOME SCAN VIEW AI SET

OGA PDA Admin ONLINE v2.4.0 98%

← SCAN ITEM AI Assistant

ทดสอบ 10 รูปแบบการตรวจนับ (คลิกเพื่อเพิ่มฟิลด์ +1):

1. 8850123456789 +1	2. 8850123456789,L1 +1 (Lot)
3. Item,Lot,Exp,Qty +25	4. Item,Exp +1
5. Item,Lot,Exp +1	6. Item,Lot,Serial +1 (SN)
7. Item,Exp,Serial +1 (SN)	8. Item,Serial +1
9. Full 5-Field Barcode +1 (SN)	10. Serial Auto +1 Auto Next

☒ NORMAL (ปกติ) ☐ DAMAGE (ชำรุด)

สถานะการตรวจเช็คตาม SETTINGS: ตั้งค่าฟิลด์ QR >

Lot ON Expiry ON Serial ON

TARGET LOCATION (สถานที่ตรวจนับ) เลือกตำแหน่งคงที่ (Persistent)

L01 - Marketing Department เปลี่ยนที่ ↓

ITEM CODE / QR CODE (AUTO SELECT จะสแกนถัดไป)

สแกน Barcode/QR Code เช่น 1002,L02 หรือ I00001  

LOT NUMBER (เลือกสินค้า) *ตรวจเช็ค Enabled

กรอก หรือ ดึงอัตโนมัติจาก QR (เช่น L02)

EXPIRY DATE (วันหมดอายุ YYYY-MM-DD) *ตรวจเช็ค Enabled

YYYY-MM-DD (หรือดึงอัตโนมัติจาก QR)

SERIAL NUMBER (หมายเลขซีเรียล) *ตรวจเช็ค Enabled

Serial Number (ดึงจาก QR อัตโนมัติ)

QUANTITY (จำนวนที่นับ) โหมด Serial: เลือกจำนวน 1 ขึ้นอัตโนมัติ

1

REMARK (หมายเหตุ)

Remark (optional)

บันทึกการตรวจนับ (ADD / ENTER RECORD)

Data Scanned (รายการที่นับแล้ว) 1 Loc: L01

LOC	ITEM	SERIAL / LOT	QTY	STATUS
LOC-A01-01	ITM001	SN: SN-2026-0001	1	NORMAL 

HOME SCAN VIEW AI SET

ภาพที่ 4 หน้าสแกนพร้อม QR Profile, Target Location, Lot, Expiry, Serial และ Quantity

5.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ส่วน	หน้าที่	จุดควบคุม
QR CODE PROFILE	กำหนดการแยกข้อมูลจาก QR	รูปแบบและตัวคั่นต้องตรงกับป้ายจริง
Auto Count +1	บันทึก/เพิ่มจำนวนอัตโนมัติ	ควรปิดเมื่อ Quantity ใน QR มากกว่า 1
NORMAL / DAMAGE	กำหนดสภาพสินค้า	ตรวจสอบเลือกก่อนบันทึก
TARGET LOCATION	ตำแหน่งที่กำลังนับ	ล็อกตำแหน่งและเปลี่ยนเมื่อย้ายจุด
ITEM CODE / QR CODE	รับค่าจากการพิมพ์ กล้อง หรือสแกนเนอร์	ตรวจสอบ Item Code ก่อนบันทึก
LOT / EXPIRY / SERIAL	ข้อมูลควบคุมตาม Setting	ต้องกรอกครบเมื่อ Enabled
QUANTITY	จำนวนที่นับ	ต้องเป็นค่าจริงและมากกว่า 0
REMARK	หมายเหตุหลักฐาน	ระบุกรณีชำรุด/ผิดปกติ

5.2 ขั้นตอนการนับมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสถานะ **ONLINE** หาก **OFFLINE** ให้ทราบว่าข้อมูลอาจรอซิงค์

ขั้นตอนที่ 2: เลือก **Target Location** เลือกหรือสแกน Location แล้วตรวจสอบชื่อพื้นที่

ขั้นตอนที่ 3: เลือก **NORMAL** หรือ **DAMAGE** ค่าเริ่มต้นควรเป็น **NORMAL**

ขั้นตอนที่ 4: สแกน **Item/QR** ใช้เครื่องสแกน กล้อง หรือพิมพ์

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบฟิลด์ที่ระบบแยก ตรวจสอบ Item, Lot, Expiry, Serial, Qty

ขั้นตอนที่ 6: กรอกข้อมูลที่ยังว่าง กรอกตามป้ายสินค้าและรูปแบบวันที่ YYYY-MM-DD

ขั้นตอนที่ 7: ใส่ Remark กรณีมีข้อสังเกตหรือเป็นสินค้าชำรุด

ขั้นตอนที่ 8: กด ADD / ENTER RECORD ตรวจสอบรายการที่เพิ่มใน Data Scanned ทันที

☒ NORMAL (ปกติ) ☐ DAMAGE (ชำรุด)

TARGET LOCATION (สถานที่ตรวจนับ) เลือกตำแหน่งคงที่ (Persistent)

L01 - Marketing Department เปลี่ยนที่นี่

ITEM CODE / QR CODE (AUTO SELECT จอสแกนถัดไป)

12345

LOT NUMBER (ล็อตสินค้า)

Lo2

EXPIRY DATE (วันหมดอายุ YYYY-MM-DD)

2027-08-19

☐ ENABLE SERIAL CONTROL (ควบคุมหมายเลขซีเรียล)

QUANTITY (จำนวนที่นับ)

1

REMARK (หมายเหตุ)

Remark

Item Out of Master

รหัสสินค้า/QR [12345] ไม่มีในฐานข้อมูล Item Master


คุณต้องการบันทึกการนับสินค้านี้ต่อไปใช่หรือไม่?

Data Scanned

LOC: L01

LOC-A01-01	ITM001	SN-2026-0001	1	NORMAL
------------	--------	--------------	---	--------

ภาพที่ 5 ข้อความ Item Out of Master เมื่อรหัส 12345 ไม่พบใน Item Master



ภาพที่ 6 มุมมองเต็มของ Item Out of Master บนหน้าสแกน

5.3 การจัดการ Item Out of Master


เมื่อระบบไม่พบ Item Code หรือ QR ใน Item Master ระบบจะแจ้งเตือนและให้เลือก ยกเลิก (No) หรือ บันทึก (Yes)

ตัวเลือก	ใช้เมื่อ	ผลลัพธ์/การควบคุม
ยกเลิก (No)	สงสัยว่าสแกนผิด ป้ายอ่านไม่ครบ หรือยังไม่ได้อัปเดต Master	ไม่บันทึก ให้ตรวจป้ายและนำเข้า Master ใหม่
บันทึก (Yes)	องค์กรอนุญาตให้เก็บ Unregistered Item เพื่อสืบสวน	รายการต้องถูกติดตามตรวจสอบ พร้อม Remark และหลักฐาน

คำแนะนำด้านการควบคุม

ค่าเริ่มต้นสำหรับ Operator ควรเลือก “ยกเลิก” และแจ้ง Supervisor การบันทึก Item Out of Master ควรจำกัดสิทธิ์และต้องมีรายการติดตามแก้ไข Master

6. การตั้งค่าฟิลต์ Lot, Expiry และ Serial



ภาพที่ 7 ตัวอย่าง Scan Item เปิด Lot แต่ปิด Expiry และ Serial

OGA PDA Admin ONLINE v2.4.0 98%

SCAN ITEM

AI Assistant

ทดสอบ 10 รูปแบบการตรวจนับ (คลิกเพื่อเพิ่ม +1):

1. 8850123456789 +1	2. 8850123456789,L1 +1 (Lot)
3. Item,Lot,Exp,Qty +25	4. Item,Exp +1
5. Item,Lot,Exp +1	6. Item,Lot,Serial +1 (SN)
7. Item,Exp,Serial +1 (SN)	8. Item,Serial +1
9. Full 5-Field Barcode +1 (SN)	10. Serial Auto +1 Auto Next

☒ NORMAL (ปกติ) ☐ DAMAGE (ชำรุด)

สถานะการตรวจเช็คตาม SETTINGS: ตั้งค่าฟิลด์ QR >

Lot ON Expiry ON Serial ON

TARGET LOCATION (สถานที่ตรวจนับ) เลือกตำแหน่งคงที่ (Persistent)

L01 - Marketing Department เปลี่ยนที่ ↓

ITEM CODE / QR CODE (AUTO SELECT จะแทนที่ค่าไป)

สแกน Barcode/QR Code เช่น 1002,L02 หรือ I00001

LOT NUMBER (เลือกสินค้า) *ตรวจเช็ค Enabled

กรอก หรือ ดึงอัตโนมัติจาก QR (เช่น L02)

EXPIRY DATE (วันหมดอายุ YYYY-MM-DD) *ตรวจเช็ค Enabled

YYYY-MM-DD (หรือดึงอัตโนมัติจาก QR)

SERIAL NUMBER (หมายเลขซีเรียล) *ตรวจเช็ค Enabled

Serial Number (ดึงจาก QR อัตโนมัติ)

QUANTITY (จำนวนที่นับ) โหมด Serial: ดึงจำนวน 1 ขึ้นอัตโนมัติ

1

REMARK (หมายเหตุ)

Remark (optional)

บันทึกการตรวจนับ (ADD / ENTER RECORD)

Data Scanned (รายการที่นับแล้ว) 1 Loc: L01

LOC	ITEM	SERIAL / LOT	QTY	STATUS
LOC-A01-01	ITM001	SN: SN-2026-0001	1	NORMAL

HOME SCAN VIEW AI SET

ภาพที่ 8 ตัวอย่าง Scan Item เปิด Lot และ Expiry แต่ปิด Serial

6.1 หลักการ Enabled / Disabled

การตั้งค่า	เมื่อ ON	เมื่อ OFF	ตัวอย่างสินค้า
Lot	ต้องกรอกหรือดึง Lot จาก QR	ไม่แสดง/ไม่บังคับ Lot	วัตถุดิบ, อาหาร, เคมีภัณฑ์
Expiry	ต้องกรอกวันที่ YYYY-MM-DD	ไม่บังคับวันหมดอายุ	ยา, อาหาร, สินค้ามีอายุ
Serial	หนึ่ง Serial ต่อหนึ่งหน่วยตามนโยบาย	ไม่บังคับ Serial	เครื่องจักร, PDA, อุปกรณ์ IT

กติกาวັນที่

ใช้รูปแบบ YYYY-MM-DD เช่น 2027-08-19 เท่านั้น เพื่อป้องกันความสับสนระหว่างวันและเดือน

7. QR Code Settings และการทดสอบ Profile

OGA PDA Admin ONLINE v2.4.0 98%

QR CODE SETTINGS

AI Assistant

QR CODE SETTINGS + เพิ่ม

ตั้งค่าโครงสร้างและตัวัดคำ QR Code แต่ละสาขา

ใช้งานอยู่: 2. Item;Description;Serial... ACTIVE

การตรวจเช็คที่เชื่อมโยงกับ SETTINGS (คลิกถูกอัตโนมัติ) AUTO-SYNC

เมื่อเลือกหรือบันทึกโครงสร้าง QR Code ระบบจะปรับเลือกในหน้า Setting ให้อัตโนมัติตามฟิลด์ที่เลือกตรวจเช็ค:

- ☒ ตรวจเช็ค Lot Number (Lot Control)
- ☐ ตรวจเช็ค Expiry Date (วันหมดอายุ)
- ☐ ตรวจเช็ค Serial Control (หมายเลขซีเรียล)

ทดสอบจำลองการสแกน (QR SIMULATOR) REALTIME

กดปุ่มตัวอย่าง 4 รูปแบบตามโจทย์เพื่อทดสอบทันที:

- 1. Item: I00001
- 2. Item;Desc;SN
- 3. Item,Lot,Exp,Qty
- 4. Item,Lot

ข้อความจาก QR Code (Raw String):

I00001;Sample Motor;SN-2026-9988 สร้าง

ใช้ Profile ทดสอบ: 2. Item;Description;Serial (คั่นด้วย Semi-colon ;) ▼

PARSED OUTPUT (3 ฟิลด์) Delimiter: ;

HOME SCAN VIEW AI SET

ภาพที่ 9 หน้า QR Code Settings และการตรวจเช็คที่เชื่อมโยงกับ Settings



ภาพที่ 10 QR Simulator และ Parsed Output

QR Simulator ใช้ตรวจสอบว่า Raw String ถูกแยกเป็นฟิลด์ตามลำดับที่ต้องการ ก่อนเลือกใช้ Profile ในหน้าจอ

7.1 วิธีทดสอบ

ขั้นตอนที่ 1: เลือก Profile เลือกโครงสร้างที่ตรงกับ QR บนสินค้า

ขั้นตอนที่ 2: กรอก Raw String พิมพ์ข้อความตามที่เครื่องอ่านได้จริง

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบ Delimiter เช่น ; , หรือ |

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบ Parsed Output เทียบ Item Code, Description, Serial, Lot, Expiry, Quantity

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ Default 필ด์ที่ไม่มีควรเป็น - และ Quantity อาจ Default = 1

ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบหลายตัวอย่าง อย่างน้อย 3 รหัสก่อนประกาศใช้งาน

OGA PDA Admin ONLINE v2.4.0 98%

QR CODE SETTINGS AI Assistant

4. Item,lot (คั่นด้วย Comma ,) ACTIVE

รูปแบบ Item,lot (เช่น 1002,L02 หรือ I00003,BATCH-2026-X)

ตัวคั่น (Delimiter): [,] 2 필ด์

1. Item Code 2. Lot Number

ตัวอย่าง: 1002,L02

กำลังใช้งานในหน้าสแกน ทดสอบ

2. Item;Description;Serial (คั่นด้วย Semi-colon ;)

รูปแบบ Item;Description;Serial (เช่น I00001;Sample Motor;SN-2026-9988)

ตัวคั่น (Delimiter): [;] 3 필ด์

1. Item Code 2. Description / Item Name 3. Serial Number

ตัวอย่าง: I00001;Sample Motor;SN-2026-9988

เลือกใช้งาน Profile นี้ ทดสอบ

3. Item,lot,expiry date,qty (คั่นด้วย Comma ,)

รูปแบบ Item,lot,expiry date,qty (เช่น I00002,LOT-AUG-01,2026-12-31,25)

ตัวคั่น (Delimiter): [,] 4 필ด์

1. Item Code 2. Lot Number 3. Expiry Date 4. Quantity (จำนวน)

HOME SCAN VIEW AI SET

ภาพที่ 11 รายการ QR Profiles: Auto-Detect และ Item,Lot

OGA PDA Admin ONLINE v2.4.0 98%

QR CODE SETTINGS

AI Assistant

3. Item,lot,expiry date,qty (คั่นด้วย Comma ,)

ACTIVE

รูปแบบ Item,lot,expiry date,qty (เช่น I00002,LOT-AUG-01,2026-12-31,25)

ตัวคั่น (Delimiter): [,] 4 ฟิลด์

1. Item Code 2. Lot Number 3. Expiry Date

4. Quantity (จำนวน)

ตัวอย่าง: I00002,LOT-AUG-01,2026-12-31,25

กำลังใช้งานในหน้าสแกน

ทดสอบ

1. Single Item Code (รหัสสินค้าเดียว)

สแกนเฉพาะ Item Code / Barcode (เช่น I00001 หรือ 8850123456789)

ตัวคั่น (Delimiter): None (รหัสเดียว) 1 ฟิลด์

1. Item Code / Barcode

ตัวอย่าง: I00001

เลือกใช้งาน Profile นี้

ทดสอบ

5. Pipe Delimited (Item|Lot|Serial|Qty|Remark)

รูปแบบ Item|Lot|Serial|Qty|Remark (เช่น I00001|LOT99|SN7788|10|ชำรุด)

ตัวคั่น (Delimiter): [|] 5 ฟิลด์

1. Item Code 2. Lot Number 3. Serial Number

4. Quantity 5. Remark / หมายเหตุ

HOME SCAN VIEW AI SET

ภาพที่ 12 Profile Item;Description;Serial และ Item,Lot,Expiry,Qty

OGA PDA Admin ONLINE v2.4.0 98%

QR CODE SETTINGS

AI Assistant

4. Quantity (จำนวน)

ตัวอย่าง: I00002, LOT-AUG-01, 2026-12-31, 25

✓ เลือกใช้งาน Profile นี้ ทดสอบ

1. Single Item Code (รหัสสินค้าเดียว)

สแกนเฉพาะ Item Code / Barcode (เช่น I00001 หรือ 8850123456789)

ตัวคั่น (Delimiter): None (รหัสเดียว) 1 ฟิลด์

1. Item Code / Barcode

ตัวอย่าง: I00001

✓ เลือกใช้งาน Profile นี้ ทดสอบ

5. Pipe Delimited (Item|Lot|Serial|Qty|Remark) ACTIVE

รูปแบบ Item|Lot|Serial|Qty|Remark (เช่น I00001|LOT99|SN7788|10|สินค้าชำรุด)

ตัวคั่น (Delimiter): [|] 5 ฟิลด์

1. Item Code 2. Lot Number 3. Serial Number

4. Quantity 5. Remark / หมายเหตุ

ตัวอย่าง: I00001|LOT99|SN7788|10|สินค้าชำรุด

กำลังใช้งานในหน้าสแกน ทดสอบ

HOME SCAN VIEW AI SET

ภาพที่ 13 Profile Single Item Code และ Pipe Delimited


7.2 รูปแบบ QR ที่รองรับตามภาพ

Profile	Delimiter	ลำดับฟิลด์	ตัวอย่าง
Single Item	None	Item Code / Barcode	I00001
Item,Lot	,	Item Code, Lot Number	I00003,BATCH-2026-X
Item;Description;Serial	;	Item Code, Description, Serial	I00001;Sample Motor;SN-2026-9988
Item,Lot,Expiry,Qty	,	Item Code, Lot, Expiry Date, Quantity	I00002,LOT-AUG-01,2026-12-31,25
Pipe Delimited		Item, Lot, Serial, Qty, Remark	I00001 LOT99 SN7788 10 สินค้าชำรุด

ข้อควรระวัง

Delimiter ต้องไม่ปรากฏในค่าข้อมูล เช่น หากชื่อสินค้ามีเครื่องหมาย Comma ควรใช้ Semicolon หรือ Pipe แทน และลำดับฟิลด์ต้องตรงกับ Profile 100%

8. การตรวจสอบ View Item Scan และการ Export



ภาพที่ 14 หน้า View Item Scan แสดงรายการ ITM001 ที่ Location LOC-A01-01

8.1 รายละเอียดข้อมูลที่ต้องตรวจ

- Item Code และ Item Name ต้องตรงกับป้ายสินค้า

- DESC และ SN/Lot/Exp ต้องตรงกับสินค้าจริง
- LOCATION ต้องตรงกับ Target Location ที่เลือก
- Plan และ Scan ใช้เปรียบเทียบยอดอ้างอิงกับยอดนับ
- Status ต้องเป็น NORMAL หรือสถานะที่กำหนด
- By และวันเวลาเป็นหลักฐานผู้บันทึก
- Remark ควรอธิบายข้อยกเว้นให้ตรวจสอบได้


8.2 ปุ่ม Clear และ Export to Data

ปุ่ม	หน้าที่	การควบคุมก่อนใช้งาน
Clear	ล้างผลการนับในขอบเขตที่ระบบกำหนด	Export/สำรองข้อมูลก่อน และจำกัดสิทธิ์ Admin
Export to Data	ส่งออกข้อมูลเพื่อรายงานหรือเชื่อมต่อระบบ	ตรวจ Record Count, Filter, รอบนับ และชื่อไฟล์
Search	ค้นด้วย Item Code หรือ Location Code	ล้างคำค้นเพื่อกลับไปดูทั้งหมด
Delete	ลบรายการรายบรรทัด	ตรวจรายการและเก็บเหตุผลการลบ

8.3 Checklist ก่อน Export

- ตรวจ Record Count เทียบจำนวนรายการจริง
- ตรวจ Location ไม่มีค่าว่าง
- ตรวจ Item Out of Master และรายการผิดปกติ
- ตรวจ Serial ซ้ำและ Quantity ผิดปกติ
- ตรวจสถานะ DAMAGE และ Remark
- ตั้งชื่อไฟล์ เช่น OGA_CountStock_YYYYMMDD_Round01.xlsx
- เก็บไฟล์ต้นฉบับแบบ Read-only และส่งสำเนาเพื่อวิเคราะห์

9. การตั้งค่า Theme



ภาพที่ 15 หน้า Theming สำหรับเลือก Default, Blue, Red, Pink, Purple, Indigo, Teal, Green, Yellow และ Orange

Theme เปลี่ยนชุดสีของหน้าจอเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน โดยไม่เปลี่ยนข้อมูลหรือ Logic การตรวจนับ แนะนำ Default หรือ Blue สำหรับการใช้งานมาตรฐาน และควรเลือกสีที่มี Contrast ชัดเจนในพื้นที่คลัง

10. Troubleshooting และคำถามที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางแก้ไข
Import ไม่สำเร็จ	หัวคอลัมน์เปลี่ยน, ไฟล์เปิดค้าง, รูปแบบไม่ใช่ .xlsx	ดาวน์โหลด Template ใหม่ คัดลอกเฉพาะค่า ปิด Excel แล้ว Import อีกครั้ง
Item Out of Master	ยังไม่มี ItemCode/Barcode หรือ Master ไม่ล่าสุด	ยกเลิก ตรวจสอบไฟล์ Item Master นำเข้าใหม่แล้วทดสอบค้นหา
Location ไม่พบ	รหัสไม่อยู่ใน Location Master หรือสะกดไม่ตรง	ตรวจสอบ location_code และ Import Location Master
QR แยกฟิลด์ผิด	เลือก Profile, Delimiter หรือลำดับฟิลด์ผิด	เปิด Simulator ทดสอบ Raw String และ Parsed Output
Expiry ไม่แสดง	Expiry Control ปิด	เปิดใน QR/Settings และกลับหน้า Scan
Serial ซ้ำ	สแกนรายการเดิมซ้ำหรือใช้ Serial เดียวหลายชิ้น	ค้นใน View Logs ลบรายการผิดและสแกนใหม่
จำนวนเพิ่มเอง	เปิด Auto Count +1	ปิด Auto Count เมื่อ QR มี Qty หรือเมื่อต้องกรอกจำนวนเอง
Export แล้วข้อมูลไม่ครบ	มี Filter/Search ค้างหรือรายการยังไม่บันทึก	ล้าง Filter ตรวจสอบ Record Count และ Export ใหม่

11. Checklist การปฏิบัติงาน

11.1 ก่อนเริ่มตรวจนับ

- ☐ อนุมัติ Item Master และ Location Master แล้ว
- ☐ Import และสุ่มตรวจข้อมูลสำเร็จ
- ☐ ทดสอบ QR Profile กับป้ายจริง
- ☐ กำหนด Lot/Expiry/Serial ตามนโยบาย
- ☐ กำหนดผู้ใช้งานและรอบตรวจนับ
- ☐ ตรวจสอบแบตเตอรี่ สัญญาณ และเครื่องสแกน

11.2 ระหว่างตรวจนับ

- ☐ ตรวจ Target Location ทุกครั้งที่ย้ายจุด
- ☐ ตรวจสอบสถานะ NORMAL/DAMAGE
- ☐ ตรวจ Parsed Output ก่อนบันทึก
- ☐ ไม่ข้าม Item Out of Master โดยไม่มีผู้อนุมัติ
- ☐ ใส่ Remark เมื่อมีข้อยกเว้น
- ☐ ตรวจ Data Scanned หลังบันทึก

11.3 หลังตรวจนับ

- ☐ ตรวจ View Logs และยอดรายการ
- ☐ ค้นหา Item Out of Master/Serial ซ้ำ
- ☐ ตรวจรายการ DAMAGE
- ☐ Export และตั้งชื่อไฟล์ตามมาตรฐาน
- ☐ สำรองไฟล์และจำกัดสิทธิ์แก้ไข
- ☐ จัดเก็บหลักฐานการอนุมัติและข้อแก้ไข

12. ภาคผนวก: Data Dictionary แบบย่อ

ข้อมูล	ตัวอย่าง	กติกา
ItemCode	ITM001	ไม่ซ้ำและห้ามว่าง
Barcode	8850123456789	เก็บเป็น Text และไม่ซ้ำ
Quantity	100	ตัวเลข 0 หรือจำนวนเต็มบวก
LocationCode	LOC-A01-01	ไม่ซ้ำและตรงป้ายจริง
LotNumber	LOT-AUG-01	ตามป้ายผู้ผลิต
ExpiryDate	2027-08-19	YYYY-MM-DD
SerialNumber	SN-2026-0001	ไม่ซ้ำตามนโยบาย
Status	NORMAL	ใช้ค่าที่ระบบกำหนด
Remark	ตรวจนับประจำจุด A-01	อธิบายข้อยกเว้นอย่างตรวจสอบได้

สิ้นสุดเอกสาร

เอกสารนี้เป็นคู่มือใช้งาน Count Stock AI สำหรับ OGA INTERNATIONAL CO., LTD. ฉบับ Rev.05

จากภาพชุดแรก 15 ภาพ พร้อมตัวอย่าง Item Master และ Location Master