



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

CLVM 관리 가이드


ABLESTACK VM CLVM 디스크 관리

Danger

이 문서는 기술지원 용도의 문서입니다. 기술지원 엔지니어가 아닌 사용자가 조작할 때 시스템에 문제가 발생할 수 있습니다.

ABLESTACK VM CLVM 디스크 관리 가이드입니다. 이 문서에서는 구축된 ABLESTACK VM 환경에서 추가적인 CLVM 디스크 생성, 삭제, 조회로 관리를 위한 절차를 가이드 하고 있습니다. ABLESTACK VM Cube의 웹콘솔 및 Mold의 웹콘솔을 이용하여 진행이 되며, 웹 접속 IP는 별도의 표시를 하지 않고 진행됩니다. 기존에 구성된 IP 정보에 맞게 웹콘솔을 접속 하시면 됩니다.

ABLESTACK VM Cube 메인 화면



- 왼쪽 ABLESTACK 메뉴 클릭시 보이는 화면입니다.

ABLESTACK VM CLVM 디스크 관리


CLVM 디스크 추가

Info

CLVM 디스크를 추가하려면, 사용되는 디스크를 연결이 선행 되어야 합니다.


wwn으로 해당 디스크를 찾아 선택하시면 됩니다.

1. ABLESTACK VM Cube 화면



- CLVM 디스크 상태란의 CLVM 디스크 추가를 클릭합니다.

2. CLVM 디스크 추가 화면



- 사용할 디스크들을 선택합니다.



Warning


여러 디스크를 선택하면, 각 디스크에 대해 순차적으로 볼륨 그룹이 자동 생성됩니다.

만약 용량을 크게 하고 싶다면, 외부 스토리지에서 미리 크게 만든 후 연결 해야합니다.

Tip


디스크 이름, 디스크 상태, 디스크 종류, 용량, 디스크 정보, 디스크 wwn 으로 구분 되어 있습니다.

3. CLVM 디스크 추가 진행 화면




- 선택한 디스크들을 CLVM 디스크로 추가하는 과정입니다.

4. Mold 기본 스토리지 화면




- ccvm_mngt_ip:8080 으로 접속하여 로그인 후, **인프라스트럭처** 에 **기본 스토리지** 를 클릭합니다.
- 기본 스토리지 추가 버튼을 클릭합니다.

5. Mold 기본 스토리지 추가 진행 화면




- 범위 항목에는 **클러스터** 를 선택합니다.
- Zone 항목에는 **Zone** 을 선택합니다.
- Pod 항목에는 **Pod** 를 선택합니다.
- 클러스터 항목에는 **Cluster** 를 선택합니다.
- 이름 항목에는 Cube에서 CLVM 디스크 정보에서 보이는 **vg_clvm1** 을 입력합니다.
- 제공자 항목에는 **DefaultPrimary** 를 선택합니다.
- 프로토콜 항목에는 **CLVM** 를 선택합니다.
- 볼륨그룹 항목에는 Cube에서 선행 작업된 마운트 경로인 **vg_clvm1** 를 입력합니다.
- 스토리지 태그 항목에는 이름 항목과 동일하게 **vg_clvm1** 를 입력하여 선택합니다.

6. Mold 기본 스토리지 추가 완료 화면




- 추가 완료가 되면, 해당 하는 마운트 경로의 컬럼이 생겨나며, 상태가 **UP** 으로 나타납니다.

7. Mold 디스크 오퍼링 화면



- 서비스 오퍼링 에서 디스크 오퍼링 을 클릭한 화면입니다.


8. Mold 디스크 오퍼링 추가 진행 화면



- 디스크 오퍼링 추가 버튼을 클릭합니다.
- 이름 을 입력합니다.
- 스토리지 유형 은 shared 로 클릭합니다.
- 프로비저닝 유형 은 Thin 프로비저닝 을 클릭합니다.
- 사용자 지정 디스크 크기 버튼을 활성화 합니다.
- Qos 유형 에서 없음 을 클릭합니다.
- Write-cache 유형 은 디스크 캐시 없음 을 클릭합니다.


- 스토리지 태그 는 **vg_clvm1** 으로 기본 스토리지에서 추가된 스토리지 태그를 선택합니다.

9. Mold 디스크 오퍼링 추가 완료 화면




- 사용 할 수 있는 디스크 오퍼링이 추가 완료된 화면입니다.

10. Mold 스토리지 화면



- 스토리지 에서 볼륨 을 클릭한 화면입니다.

11. Mold 볼륨 생성 화면




- 이름을 입력합니다.
- 디스크 오퍼링 을 선택합니다.
- 크기를 입력합니다.




Tip

이름은 혼동을 피하기 위해 Cube에서 생성한 명칭과 동일하게 유지하는 것이 가장 명확하고 일관성 있는 방식입니다.




- 디스크 연결 을 클릭합니다.



- 해당 하는 **VM ID** 를 선택합니다. - **확인** 을 클릭합니다.

12. Mold 볼륨 연결 화면



- 상태, VM이름, 스토리지 의 정보를 확인합니다.

```
[root@localhost ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0  100G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1G  0 part /boot
├─sda2       8:2    0   99G  0 part
│   └─rl_test-root 253:0    0  91.1G  0 lvm /
│       └─rl_test-swap 253:1    0   7.9G  0 lvm [SWAP]
sdb          8:16    0  400G  0 disk
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```

- 콘솔화면에서도 확인하실 수 있습니다.


CLVM 디스크 삭제

Danger

디스크를 삭제하면 저장된 모든 데이터가 영구적으로 삭제되며 복구할 수 없습니다.


데이터가 필요한 경우, 삭제 전에 반드시 백업을 완료하세요.

1. Mold 스토리지 화면




- 스토리지 에서 볼륨 을 클릭한 화면입니다.

2. Mold 볼륨 연결 해제 화면




- 해당 하는 볼륨의 옵션을 클릭한 후, **디스크 분리** 버튼을 클릭합니다.




- **확인** 버튼을 클릭합니다.


3. Mold 볼륨 삭제



- 해당 하는 볼륨의 옵션을 클릭한 후, **볼륨 파기** 버튼을 클릭합니다.




- **제거** 버튼을 활성화합니다.
- **확인** 버튼을 클릭합니다.




- 해당 볼륨이 삭제된 화면입니다.

4. Mold 디스크 오퍼링 화면




- 서비스 오퍼링 에서 디스크 오퍼링 을 클릭한 화면입니다.

5. Mold 디스크 오퍼링 삭제 진행 화면




- 해당 디스크 오퍼링의 옵션을 선택하여 디스크 오퍼링 비활성화를 클릭합니다.




- 확인을 클릭합니다.

6. Mold 디스크 오퍼링 삭제 완료 화면




- 해당 디스크 오퍼링이 삭제된 화면입니다.

7. Mold 기본 스토리지 화면




- 인프라스트럭처 에 기본 스토리지 를 클릭한 화면입니다.


8. Mold 기본 스토리지 삭제 진행 화면




- 해당 하는 기본 스토리지 의 옵션을 선택하여 유지보수 모드 활성화 를 클릭합니다.



- 상태에서 유지보수 모드 가 활성화된 화면입니다.




- 해당 하는 기본 스토리지 의 옵션을 선택하여 기본 스토리지 삭제 를 클릭합니다.




- 확인 버튼을 클릭합니다.

9. Mold 기본 스토리지 삭제 완료 화면




- 해당 하는 기본 스토리지 가 삭제된 화면입니다.

10. ABLESTACK VM Cube 화면



- CLVM 디스크 상태란의 CLVM 디스크 삭제 클릭합니다.

11. CLVM 디스크 삭제 화면




- 사용할 디스크를 선택합니다.



Warning

선택한 디스크의 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다. 삭제된 데이터는 복구가 불가능하니, 반드시 신중하게 확인 후 진행하시기 바랍니다.


12. CLVM 디스크 삭제 완료 화면



- 선택한 CLVM 디스크가 삭제된 화면입니다.


CLVM 디스크 조회

1. ABLESTACK VM Cube 화면



- ABLESTACK VM Cube 화면 입니다.

2. CLVM 디스크 조회 화면



- GFS 디스크 상태에서 CLVM 디스크 정보를 클릭합니다.
- 클릭시 볼륨 그룹 이름, 물리 볼륨 이름, 용량, wwn 정보를 확인하실 수 있습니다.

ABLESTACK Online Docs