Formulario di Termodinamica

Costanti fisiche notevoli

$$R = 8.314$$

Equazione di stato dei gas ideali

$$PV = nRT$$
 \iff $PV = mR^*T$ \iff $Pv = R^*T$ $\cos R^* = \frac{R}{M}$

Primo principio: Conservazione dell'Energia

$$\Delta U = Q^{\leftarrow} - L^{\rightarrow} \iff du = \delta q^{\leftarrow} - \delta l^{\rightarrow}$$

Nota Bene: $\Delta U_{ciclo} \equiv 0$

Secondo principio: Bilancio Entropico

N.B. \leadsto Sia U che S sono grandezze estensive:

$$U_{Sistema} = \sum U_{Sottosistemi}$$
$$S_{Sistema} = \sum S_{Sottosistemi}$$

Lavoro

$$\boxed{\delta L = P dV} \longrightarrow \boxed{L = \int_i^f P dV} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} L > 0 \to \text{ Ciclo Diretto} \\ L < 0 \to \text{ Ciclo Inverso} \end{array} \right.$$

Capacità Termica

$$c_x = \left(\frac{\delta Q^{\leftarrow}}{dT}\right)_x$$

Calore Specifico

$$\boxed{c = \frac{c_x}{m} = \left(\frac{\delta q^{\leftarrow}}{dT}\right)_x} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \boxed{c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V} \text{ a V costante} \\ \hline \\ c_P = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P \end{array} \right. \text{ a P costante}$$

Entalpia

$$\boxed{h = u + Pv} \iff \boxed{H = U + PV}$$

Gas Ideali

Per Gas Ideali possiamo suppore $c_v = c_v(T)$ e $c_p = c_p(T)$ e costanti per intervalli limitati di T.

• GP mononatomico:
$$c_v = \frac{35}{2}R^*, \quad c_p = \frac{5}{2}R^*$$

• GP biatomico (o poliatomico lineare):
$$c_v = \frac{5}{2}R^*, \quad c_p = \frac{7}{2}R^*$$

• GP poliatomico non lineare:
$$c_v = \frac{6}{2}R^*, \quad c_p = \frac{8}{2}R^*$$

Calore

$$Q = \Delta U + L \xrightarrow{\Delta U = mc_v \Delta T} mc_v \Delta T + \int PdV$$

Politropiche

Categoriziamo le trasformazioni al variare di $n = \frac{c_x - c_p}{c_x - c_v}$:

$$PV^n = \text{costante}, TV^{n-1} = \text{costante}, PT^{\frac{n}{n-1}} = \text{costante}$$

$$\rightarrow$$
: isoterma $PV = \cos t \rightarrow n = 1$

$$\rightarrow$$
: isocora $V = \cos t \rightarrow n = \pm \infty \quad (c_x = c_v)$

$$\rightarrow$$
: isobara $P = \cos t \rightarrow n = 0 \quad (c_x = c_p)$

$$\rightarrow$$
: adiabatica $PV^n = \cos t \rightarrow n > 1$, $n = k = \frac{c_p}{c_n}$

$$\Delta S = s_2 - s_1 = c_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

$$\Delta S = s_2 - s_1 = c_p \ln \left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

$$\Delta S = s_2 - s_1 = c_v \ln \left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

Macchina Termica

$$\begin{aligned} & \textbf{Macchina Motrice:} \left\{ \begin{array}{l} \textbf{Sistemi Chiusi} \\ \textbf{Serbatoi a T costante} \\ \textbf{Macchina Ideale} \rightarrow S_{IRR} \end{array} \right\} \implies \boxed{\eta = \frac{L}{Q}} = \boxed{1 - \frac{Q_F}{Q_C}} = \boxed{1 - \frac{T_F}{T_C}} \\ \textbf{Sistemi Chiusi} \\ \textbf{Serbatoi a T costante} \\ \textbf{Macchina Non Ideale} \end{array} \right\} \implies \boxed{\eta = 1 - \frac{T_F}{T_C} - \frac{T_F \cdot S_{IRR}}{Q_C}} \\ & \begin{bmatrix} \textbf{Sistemi Chiusi} \\ \textbf{Serbatoi a T costante} \\ 100\% \text{ Reversibile} \end{bmatrix} \implies \begin{cases} \textbf{Pompa di Calore} \\ \textbf{COP}_{PDC} = \frac{Q_C}{L} = \frac{T_C}{T_C - T_F} \\ \textbf{Macchina Frigorifera} \end{cases} \\ & \begin{bmatrix} \textbf{COP}_{FDC} = \frac{Q_F}{L} = \frac{T_F}{T_C - T_F} \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \textbf{COP}_{FDC} = \frac{T_C}{T_C - T_F} \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \textbf{COP}_{FDC} = \frac{T_C}{T_C - T_F} + \frac{T_C \cdot T_F \cdot S_{IRR}}{Q_C} \\ \textbf{COP}_{FDC} = \frac{T_C}{T_C - T_F} + \frac{T_C \cdot T_F \cdot S_{IRR}}{Q_C} \\ \end{bmatrix} \end{aligned}$$

N.B.
$$COP_{PDC} = COP_F + 1$$
 e $COP_{PDC} > 1$

Sistemi Aperti

Bilancio di Massa

$$\frac{dm}{dt} = \sum_{i} \dot{m}_{i} \text{ con } \left(\dot{m} = \stackrel{\text{Densità}}{\stackrel{\uparrow}{\rho}} \cdot \underset{\text{Velocità}}{\stackrel{\downarrow}{\psi}} \cdot \stackrel{\text{Sezione}}{\stackrel{\uparrow}{\Omega}} \right)$$

Bilancio di Energia

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{i} \dot{E}_{i}^{\leftarrow} = \sum_{i} \dot{m}_{i} \left(h + gz + \frac{w^{2}}{2} \right) + \dot{Q}^{\leftarrow} - \dot{L}^{\rightarrow}$$

Bilancio di Entropia

$$\frac{dS}{dt} = \sum_{i} \dot{S}_{i} = \sum_{i} \dot{m}_{i} s_{i} + \dot{S}_{Q} + \dot{S}_{IRR}$$

Regime Stazionario

I bilanci diventano:

$$\bullet \quad \boxed{\dot{m}_i^{\leftarrow} = -\dot{m}_u^{\leftarrow}}$$

$$\bullet \left[\dot{m} \left[h_i - h_u + g(z_i - z_u) + \frac{w_i^2}{2} - \frac{w_u^2}{2} \right] + \dot{Q}^{\leftarrow} - \dot{L}^{\rightarrow} = 0 \right] \xrightarrow{dz=0} \left[\dot{m}\Delta h = \dot{Q} - \dot{L} \right]$$

$$\bullet \left[\dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_Q + \dot{S}_{IRR} = 0 \right] \xrightarrow{dz=0} \left[\dot{m}\Delta S = \dot{S}_Q + \dot{S}_{IRR} \right]$$

•
$$\dot{m}(s_i - s_u) + \dot{S}_Q + \dot{S}_{IRR} = 0$$
 $\frac{dz=0}{dw=0}$ $\dot{m}\Delta S = \dot{S}_Q + \dot{S}_{IRR}$

Macchine Aperte

Adiabatico + dz = 0 + dw = 0:

$$\begin{array}{ccc} \text{Turbina} & \longrightarrow & \text{Motrice } (\dot{L} > 0) \\ & \text{Compressore} \\ & \text{Pompa} \end{array} \right\} \longrightarrow & \text{Operatrici } (\dot{L} < 0) \end{array}$$

Scambiatore di Calore

Nessuno scambio di $\dot{L} + dz = 0 + dw = 0$

Diffusore e Ugello

Nessuno scambio di $\dot{L} + dz = 0 + dw = 0$ e:

- Diffusore $\longrightarrow (w \downarrow)$
- Ugello $\longrightarrow (w \uparrow)$

Valvola di Laminazione

Nessuno scambio di $\dot{L} + dz = 0 + dw = 0$

Rendimento Isentropico Macchina Aperta

Lavoro per Sistema Aperto

$$\boxed{L_{REV} = -\int v dP} \iff \boxed{\dot{L}_{REV} = -\int V dP}$$

Rendimento di Secondo Principio

$$\eta_{II^{\circ}P} = \frac{\eta_{Reale}}{\eta_{Ideale}}$$

Sistemi Eterogenei \longrightarrow Bifase

$$m = m_{\alpha} + m_{\beta}$$
, $E = E_{\alpha} + E_{\beta}$, $\rho = \frac{m_{\alpha}\rho_{\alpha} + m_{\beta}\rho_{\beta}}{m_{\alpha} + m_{\beta}}$

Frazione Massica

$$\boxed{\chi_{\alpha} = \frac{m_{\alpha}}{m}} \leadsto \boxed{\chi_{\alpha} + \chi_{\beta} = 1}$$

Transizione di Fase

Succede a Pressione Costante $\implies dh = \delta q$

Fasi

Liquido sottoraffreddato Liquido saturo → prossimo ad evaporareMiscela satura liquido-vapore Vapore saturo → prossimo ad evaporare Vapore surriscaldato

Sistemi Liquido-Vapore

Titolo di Vapore =
$$x_V = \frac{m_V}{m}$$
, Titolo di Liquido = $x_L = 1 - x_V$

Scegliamo $x = x_V$:

$$\implies \begin{cases} \boxed{u = x \cdot u_V + (1 - x)u_L} \\ s = x \cdot s_V + (1 - x)s_L \\ h = x \cdot h_V + (1 - x)h_L \\ v = x \cdot v_V + (1 - x)v_L \end{cases}$$

Miscele di Gas Ideali

Frazione Massica:
$$m_m = \sum_i m_i \rightarrow x_i = \frac{m_i}{m_m}$$
, Frazione Molare: $N_m = \sum_i N_i \rightarrow y_i = \frac{N_i}{N_m}$

Formule

- Legge di Dalton: $P_m = \sum_i P_i(T_m, V_m)$
- Legge di Amagat: $V_m = \sum_i V_i(T_m, P_m)$
- Notiamo: $\begin{cases} P_i = y_i P_m \\ V_i = y_i V_m \end{cases}$
- Inoltre: $\phi \in \{s, u, h, c_v, c_p\}$ $\phi_m = \sum_i (x_i \cdot \phi_i)$

•
$$\Delta s_i = c_p \ln \left(\frac{T_{2i}}{T_{1i}} \right) - R^* \ln \left(\frac{P_{2i}}{P_{1i}} \right)$$

Aria Umida

Miscela ideale: aria secca + vapor d'acqua, considero vapore e aria come Gas Perfetti

Umidità Assoluta

$$x = \frac{m_v}{m_{as}} = 0.622 \cdot \frac{P_V}{P - P_V}$$

Umidità Relativa

$$UR = \frac{m_v}{m_{Vsat@T}} = \frac{P_v}{P_{Vsat@T}}$$

Notiamo:

$$x = \frac{0.622 \cdot UR \cdot P_{Vsat@T}}{P - UR \cdot P_{Vsat@T}}$$

$$UR = \frac{x \cdot P}{(0.622 + x)P_{Vsat@T}}$$

5

Entalpia

$$\boxed{H = H_A + H_V} \xrightarrow{\text{divido per } M_A} \boxed{h = h_A + xh_V}$$

Inoltre:

- Sotto la curva di Saturazione abbia un comportamento Isotermobarico
- Temperatura di Rugiada: T alla quale l'aria raffreddata a T costante inizia a condensare

Exergia

$$Ex_Q = Q(1 - \frac{T_\infty}{T})$$

(Lavoro massimo ottenibile da Q alla temperatura T mediante una macchina ciclica che evolve reversibilmente fino a T_{∞})

$$Ex_{QC} = L_{Reale} + T_{\infty} \Delta S_{IRR} + Ex_{QF}$$

$$\eta_{Ex} = \frac{L_{Reale}}{Ex_{QC} - Ex_{QF}} = \frac{L_{Reale}}{L_{Reale} + T_{\infty} \Delta S_{IRR}}$$

$$\Pi_{Ex} = 1 - \eta_{Ex} \text{ "Perdita Exergetica"}$$


Formalismo Termodinamico

Potenziali Termodinamici

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathrm{Helmotz} \ = u - Ts \\ \mathrm{Entalpia} \ = u + Pv \\ \mathrm{Gibbs} \ = u - Ts + Pv \end{array} \right.$$

- Equazione Fondamentale $\longrightarrow du = Tds Pdv$
- Entalpia $\longrightarrow dh = Tds + vdP$
- Funzione di Helmotz $\longrightarrow df = -sdT Pdv$
- Funzione di Gibbs $\longrightarrow \boxed{dg = -sdT + vdP}$

Relazioni



Coefficienti

- Calore specifico a P
 costante $\longrightarrow c_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P$
- Calore specifico a V costante $\longrightarrow c_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V$
- Coefficiente di dilatazione Isobaro $\longrightarrow \beta_V = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$
- Coefficiente di comprimibilità Isotermo $\longrightarrow k_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$
- Coefficiente di comprimibilità Isoentropico $\longrightarrow k_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S$

Note:

Coefficiente di Joule-Thompson
$$\rightarrow \boxed{\mu = \frac{v(\beta_v \cdot T - 1)}{c_P}}$$
 e $\boxed{k = \frac{c_P}{c_V} = \frac{k_T}{k_S}}$