

Guía práctica — SMB / SAMBA (Lab 02)

Servidor Solaris + clientes Slackware y Windows

22 de agosto de 2026

1. Topología de red

Máquina	Rol	IP (red lab-uni)	Acceso SSH (host)
solaris-11.4	Servidor SMB/SAMBA	10.2.78.75	ssh -i .ssh/gentle-ai -p 2226 admin@127.0.0.1
slackware-15.0	Cliente Linux	10.2.78.74	ssh -i .ssh/vagrant.key -p 2224 vagrant@127.0.0.1
windows-server-gui	Cliente Windows	10.2.78.76	ssh -i .ssh/gentle-ai -p 2225 Administra- tor@127.0.0.1

- Máscara 255.255.0.0, gateway/DNS 10.2.65.1.
- Las 3 VMs están en el snapshot estado-samba-2026-08-17 con Samba ya configurado.
- Red simulada de la uni: lab-uni = NIC2 *internal network* en cada VM.
- Solaris aplica 10.2.78.75 sola cuando detecta la uni (SMF svc:/site/auto-red); en casa usa DHCP/NAT, pero la red interna lab-uni siempre responde en esa IP.

2. 1. Servidor — Solaris 11.4 (10.2.78.75)

2.1. 1.1 Verificar el servicio Samba activo

```
ps -ef | grep smbd          # daemons de Samba corriendo (padre + hijos por cliente)
netstat -an | grep .445     # *.445 LISTEN = puerto SMB abierto
smbstatus                   # sesiones activas en este momento
testparm                    # valida la sintaxis de /etc/samba/smb.conf
```

2.2. 1.2 Activar el servicio SMB (SMF) si está apagado

```
svcs -a | grep smb          # estado del servicio
svcadm enable svc:/network/smb/server # SMB nativo de Solaris (SMF)
```

2.3. 1.3 Usuarios SMB (base tdbsam, separada del sistema)

```
pdbedit -L          # lista usuarios SMB (claudia, admin)
smbpasswd -a claudia # agregar usuario SMB (pide contraseña nueva)
smbpasswd -x claudia # borrar usuario SMB
smbpasswd claudia    # cambiar contraseña SMB
```

2.4. 1.4 Configuración clave (/etc/samba/smb.conf)

Parámetro	Valor	Significado
server role	ROLE_STANDALONE	Sin AD, autentica local
security	user	Cada cliente se identifica con usuario+password
path	/export/compartido	Carpeta del disco que se publica
valid users	claudia admin	Solo estos usuarios entran
read only	No	Share escribible

3. 2. Cliente — Slackware 15.0 (10.2.78.74)

3.1. 2.1 Instalar el cliente (si falta)

```
slackpkg install smbfs
```

3.2. 2.2 Enumerar los shares del servidor

```
smbclient -L //10.2.78.75 -U claudia
```

3.3. 2.3 Sesión interactiva

```
smbclient //10.2.78.75/compartido -U claudia
```

Dentro de la sesión:

Comando	Acción
ls	lista archivos del share
put archivo-local	sube archivo al servidor
get archivo-remoto	baja archivo del servidor
mkdir carpeta	crea carpeta
exit	sale de la sesión

3.4. 2.4 Todo en una sola línea (ideal para evidencia)

```
smbclient //10.2.78.75/compartido -U claudia -c 'ls; put /tmp/demo.txt demo.txt; get demo.txt /tmp'
```

Salida real esperada:

```
putting file /tmp/demo.txt as \demo.txt (5.6 kb/s)  <- subió
getting file \demo.txt of size 52 as /tmp/vuelta.txt <- bajó
```

4. 3. Cliente — Windows Server GUI (10.2.78.76)

Abrir **cmd** (o PowerShell) y ejecutar:

REM Conectar el share como unidad de red

```
net use \\10.2.78.75\compartido /user:claudia claudia123
```

REM Ver los archivos del share

```
dir \\10.2.78.75\compartido
```

REM Crear un archivo dentro del share

```
echo Hola desde Windows > \\10.2.78.75\compartido\archivo.txt
```

REM Listar conexiones de red activas

```
net use
```

REM Desconectar

```
net use \\10.2.78.75\compartido /delete
```

Alternativa gráfica: escribir \\10.2.78.75\compartido en la barra de direcciones del Explorador; pide usuario/contraseña SMB.

5. 4. Verificación centralizada (en Solaris)

```
smbstatus
```

Salida real:

Samba version 4.7.6

PID	Username	Group	Machine	Protocol	Signing
2142	claudia	Accounting	10.2.78.76	SMB3_11	AES-128-CMAC

Service	Machine	Connected at	Signing
compartido	10.2.78.76	Mon Aug 17 15:02:40 2026 -05	AES-128-CMAC

Muestra quién está conectado, desde qué IP, con qué versión de SMB y la firma usada.

6. 5. Pipeline de evidencia (para la sustentación)

1. En **Solaris**: `ps -ef | grep smbd + netstat -an | grep .445 (LISTEN) + smbstatus.`
2. En **Slackware**: `smbclient -L (lista) y put/get de ida y vuelta.`
3. En **Windows**: `net use + dir + crear archivo dentro del share.`
4. Volver a **Solaris**: `smbstatus` mostrando la sesión del cliente Windows activa.

7. Conceptos clave (preguntas de sustentación)

Concepto	Explicación
SMB	Protocolo (lenguaje) de archivos en red de Windows, puerto 445/TCP
SAMBA	Implementación libre de SMB para Unix/Linux/Solaris
Share	Carpeta publicada (compartido → /export/compartido)

Concepto	Explicación
smbpasswd / tdbsam	Base de usuarios SMB, separada de los usuarios del sistema
security = user	Autenticación con usuario+password (no anónimo)
valid users	Quiénes pueden entrar al share
smbclient	Cliente SMB de línea de comandos (Linux/Unix)
net use	Conectar un share desde Windows
smbstatus	Ver sesiones y conexiones activas del servidor
tree connect	Conectarse a un share (entrar a la "mesa")
SID	Identificador único estilo Windows que Samba asigna a cada usuario
ROLE_STANDALONE	Servidor que gestiona su propia autenticación (sin AD)