

REQ — Módulo de Ativação do Contador de Chamados Diários

Código: REQ-ATD-002

Funcionalidade: Módulo de Ativação do Contador de Chamados Diários

Módulo configurável: Empresa de desenvolvimento

Versão: v01

Status: IMPLEMENTADO

Documento relacionado: PRD-ATD-002 — Módulo de Ativação do Contador Diário

Dependência funcional: ATD-001 — Contador Diário de Retornos de Atendimento

1. Objetivo

Documentar os requisitos, regras de negócio, fluxos, permissões e comportamentos relacionados ao módulo Empresa de desenvolvimento, responsável por controlar a ativação e a desativação do Contador de chamados diários para cada empresa.

A funcionalidade permite que usuários internos autorizados controlem manualmente a disponibilidade do contador. Quando o módulo está ativo, o contador pode ser utilizado pelos usuários da empresa que tenham acesso à lista de conversas. Quando está desativado, o contador não é exibido e os chamados recebidos durante esse período não são contabilizados.

2. Contexto

O Contador de chamados diários foi desenvolvido inicialmente para utilização pela equipe interna de suporte.

Para controlar sua disponibilização por empresa, foi criado o módulo **Empresa de desenvolvimento**, localizado nas configurações de cada empresa. Apesar do nome do módulo, sua ativação representa diretamente a ativação do Contador de chamados diários.

Existe somente um switch de configuração. Não há um switch separado para o módulo e outro para o contador.

Caso uma empresa tenha o módulo ativo, seus usuários que possuam acesso à lista de conversas poderão visualizar o contador. A ativação ou desativação, entretanto, permanece sob controle interno e somente pode ser realizada por usuário com perfil Financeiro.

As regras de cálculo, separação e funcionamento do contador são definidas na documentação ATD-001 — Contador Diário de Retornos de Atendimento. Esta documentação trata apenas do controle de disponibilidade dessa funcionalidade.

3. Escopo

3.1 Está no escopo

- Disponibilizar o módulo **Empresa de desenvolvimento** nas configurações de cada empresa.
- Apresentar a descrição **Contador de chamados diários** no módulo.
- Permitir a consulta do estado atual do módulo por usuários internos autorizados.
- Permitir que o perfil Financeiro ative ou desative o módulo manualmente.
- Definir o módulo como desativado por padrão para todas as empresas.
- Aplicar a alteração somente após o acionamento da opção de salvamento.
- Exibir uma mensagem após o sucesso ou a falha da operação.
- Preservar o estado anterior quando ocorrer falha ao salvar.
- Registrar tecnicamente as falhas de consulta ou salvamento.
- Controlar a exibição e a contagem de chamados de acordo com o estado do módulo.
- Aplicar o contador nas conexões suportadas, mantendo a separação entre elas.
- Determinar o comportamento do contador em conversas individuais e grupos.

3.2 Não está no escopo

- Implementar o mecanismo de contagem dos chamados.
 - Alterar as regras internas de cálculo do contador.
 - Disponibilizar a configuração do módulo no sistema utilizado pelo cliente.
 - Permitir que usuários da empresa ativem ou desativem o módulo.
 - Ativar o módulo automaticamente.
 - Realizar processamento retroativo dos chamados recebidos enquanto o módulo estava desativado.
 - Manter um histórico funcional ou uma trilha de auditoria das ativações e desativações.
 - Criar um segundo switch específico para o contador.
 - Definir comportamento para reativação do módulo no mesmo dia.
 - Definir o instante exato em que a contagem começa no intervalo entre o salvamento da ativação e o recarregamento da tela de conversas.
-

4. Requisitos Funcionais (RF)

RF01. O sistema deve disponibilizar o módulo **Empresa de desenvolvimento** nas configurações individuais de cada empresa.

RF02. O módulo deve ser apresentado com as seguintes informações:

- Nome: **Empresa de desenvolvimento.**
- Descrição: **Contador de chamados diários.**
- Controle: switch para ativação ou desativação.

RF03. O sistema deve utilizar um único switch para controlar a ativação do módulo e do Contador de chamados diários.

RF04. O sistema deve apresentar o módulo como desativado por padrão para todas as empresas.

RF05. O sistema deve permitir que o usuário com perfil Financeiro consulte o estado atual do módulo.

RF06. O sistema deve permitir que somente o usuário com perfil Financeiro altere o estado do módulo.

RF07. O sistema deve permitir que o usuário com perfil SuperAdmin consulte o estado atual do módulo sem permitir sua alteração.

RF08. O sistema não deve apresentar o módulo nem seu estado aos usuários que não tenham permissão de acesso ao módulo.

RF09. O sistema deve persistir a alteração do estado somente quando o usuário autorizado acionar a opção de salvamento.

RF10. O sistema deve manter o estado anteriormente salvo caso o usuário altere o switch e saia da tela ou recarregue-a sem salvar.

RF11. Após salvar uma ativação com sucesso, o sistema deve disponibilizar o Contador de chamados diários para os usuários da empresa que tenham acesso à lista de conversas.

RF12. Após salvar uma desativação com sucesso, o sistema deve interromper a contagem de novos chamados e deixar de exibir o contador.

RF13. O sistema deve iniciar a contagem sem processamento retroativo quando o módulo for ativado.

RF14. O primeiro chamado contabilizável ocorrido após a ativação deve ser considerado o primeiro chamado do dia para seu respectivo contexto de contagem.

RF15. O sistema não deve contabilizar os chamados ocorridos enquanto o módulo estiver desativado.

RF16. O sistema deve exibir uma mensagem de sucesso quando a alteração for salva corretamente.

RF17. O sistema deve exibir uma mensagem de erro quando não for possível salvar a alteração.

RF18. Em caso de falha no salvamento, o sistema deve preservar integralmente o estado anteriormente salvo.

RF19. O sistema deve registrar tecnicamente as falhas ocorridas durante a consulta ou o salvamento do estado do módulo.

RF20. Quando não for possível consultar o estado do módulo, o sistema deve tratar a funcionalidade como desativada.

RF21. Quando o módulo estiver ativo, o contador deve estar disponível nas seguintes conexões:

- API Oficial.
- API Baileys.
- API Híbrida.
- Instagram.
- Facebook.

RF22. O sistema deve manter a contagem separada por conexão.

5. Regras de Negócio (RN)

RN01. Empresa de desenvolvimento é o nome do módulo que controla a disponibilidade do Contador de chamados diários.

RN02. A ativação do módulo Empresa de desenvolvimento representa diretamente a ativação do contador, sem necessidade de uma segunda configuração.

RN03. A funcionalidade foi desenvolvida para a equipe interna de suporte, mas pode ser disponibilizada para qualquer empresa que tenha o módulo ativo.

RN04. Todos os usuários da empresa que tenham acesso à lista de conversas podem visualizar o contador quando o módulo estiver ativo.

RN06. Todas as empresas devem possuir o módulo desativado como estado inicial, independentemente de serem empresas novas ou já existentes.

RN07. A ativação do módulo deve ser exclusivamente manual.

RN08. O sistema não deve ativar o módulo automaticamente em nenhuma circunstância.

RN09. Somente o perfil Financeiro pode ativar ou desativar o módulo.

RN10. O perfil SuperAdmin pode visualizar o estado do módulo, mas não pode alterá-lo.

RN12. A alteração realizada no switch não produz efeito até que seja salva com sucesso.

RN13. O acionamento do switch sem o posterior salvamento deve ser desconsiderado, permanecendo válido o estado anteriormente salvo.

RN14. Não deve ser solicitada confirmação adicional antes da desativação do módulo.

RN15. Uma falha no salvamento não pode provocar alteração total ou parcial no estado do módulo.

RN16. Quando o estado do módulo estiver ausente, inválido, incerto ou indisponível para consulta, ele deve ser interpretado como desativado.

RN17. Quando o módulo estiver desativado, o contador não deve ser exibido e os novos chamados não devem ser contabilizados.

RN18. Os chamados ocorridos durante o período de desativação devem permanecer desconsiderados mesmo após uma ativação posterior.

RN19. A ativação não deve realizar processamento retroativo de chamados.

RN20. A contagem deve começar a partir da ativação, considerando o primeiro chamado contabilizável posterior a ativação como o primeiro chamado do dia.

RN23. Cada conexão deve possuir uma contagem independente.

RN24. O mesmo número ou contato utilizando conexões diferentes deve possuir contadores independentes, sem soma ou compartilhamento entre as conexões.

RN25. As conversas em grupo devem seguir o comportamento normal definido para o Contador de chamados diários, mantendo cada grupo como um contexto independente de contagem.

RN26. O módulo controla somente a disponibilidade do contador e não modifica suas demais regras de funcionamento.

RN27. O registro técnico de erros de consulta ou salvamento não representa histórico funcional nem auditoria das ativações e desativações.

6. Fluxo Principal

6.1 Ativação do módulo

1. O usuário com perfil Financeiro acessa o Gerenciamento de Empresas.
2. O usuário seleciona o cadastro da empresa desejada.
3. O usuário acessa a seção **Módulos**.
4. O sistema apresenta o módulo **Empresa de desenvolvimento**.
5. O sistema apresenta a descrição **Contador de chamados diários**.
6. O sistema apresenta o estado atualmente salvo no switch.

7. O usuário altera o switch para o estado ativo.
 8. O usuário aciona a opção de salvamento.
 9. O sistema valida a permissão do usuário.
 10. O sistema salva o novo estado do módulo.
 11. O sistema apresenta a mensagem **“Informações alteradas com sucesso.”**
 12. O sistema passa a exibir o contador para os usuários da empresa que tenham acesso à lista de conversas.
 13. O primeiro chamado contabilizável posterior à ativação passa a representar o primeiro chamado do dia em seu respectivo contexto de contagem.
 14. Nenhum chamado anterior à ativação é processado retroativamente.
-

7. Fluxos Alternativos

FA01 — Desativação do módulo

1. O usuário com perfil Financeiro acessa as configurações da empresa.
2. O usuário acessa a seção Módulos.
3. O usuário altera o switch de Empresa de desenvolvimento para o estado desativado.
4. O sistema não solicita confirmação adicional.
5. O usuário aciona a opção de salvamento.
6. O sistema salva a desativação.
7. O sistema apresenta a mensagem **“Informações alteradas com sucesso.”**
8. A tela de conversas é recarregada.
9. O contador deixa de ser exibido.
10. Os novos chamados deixam de ser contabilizados.

FA02 — Consulta pelo SuperAdmin

1. O usuário com perfil SuperAdmin acessa as configurações da empresa.
2. O usuário acessa a seção Módulos.
3. O sistema apresenta o módulo e seu estado atual.
4. O controle é apresentado somente para consulta.
5. O usuário não pode ativar nem desativar o módulo.

FA03 — Alteração sem salvamento

1. O usuário com perfil Financeiro acessa o módulo.
2. O usuário altera a posição do switch.
3. O usuário não aciona a opção de salvamento.
4. O usuário sai da tela ou a recarrega.
5. O sistema descarta a alteração não salva.
6. O estado anteriormente salvo permanece válido.

FA04 — Utilização em diferentes conexões

1. O módulo está ativo para a empresa.
2. Um contato inicia um chamado por determinada conexão.
3. O sistema contabiliza o chamado no contexto dessa conexão.
4. O mesmo contato inicia outro chamado por uma conexão diferente.
5. O sistema contabiliza o segundo chamado independentemente.
6. Os contadores das duas conexões não são somados nem compartilhados.

FA05 — Utilização em grupos

1. O módulo está ativo para a empresa.
 2. Um chamado é realizado em uma conversa em grupo.
 3. O grupo possui seu próprio contexto de contagem, conforme definido na funcionalidade ATD-001.
-

8. Exceções

EX01 — Falha ao salvar a ativação ou desativação

1. O usuário altera o switch e aciona a opção de salvamento.
2. O sistema não consegue concluir a operação.
3. O sistema não aplica a alteração, nem mesmo parcialmente.
4. O estado anteriormente salvo é preservado.
5. O sistema registra tecnicamente a falha.
6. O sistema apresenta uma mensagem de erro.

EX02 — Falha ao consultar o estado do módulo

1. O sistema tenta consultar o estado do módulo.
2. A consulta falha ou retorna um estado ausente, inválido ou incerto.
3. O sistema considera o módulo desativado.
4. O contador não deve ser disponibilizado com base em um estado não confirmado.
5. O sistema registra tecnicamente a falha.

EX03 — Tentativa de alteração por usuário sem permissão

1. Um usuário que não possui perfil Financeiro tenta alterar o estado do módulo.
 2. O sistema não deve permitir a persistência da alteração.
 3. O estado anteriormente salvo deve permanecer inalterado.
-

9. Elementos da Interface

9.1 Localização

9.2 Elementos

Elemento	Descrição	Comportamento
Nome do módulo	Empresa de desenvolvimento	Identifica o módulo que controla o contador.
Descrição	Contador de chamados diários	Informa a funcionalidade controlada pelo módulo.
Switch	Ativado/Desativado	Controla simultaneamente o módulo e o contador.
Opção de salvamento	Salvar alterações	Salva o estado selecionado no switch.
Contador	Indicador apresentado na lista de conversas	Exibido somente após ativação válida e recarregamento da tela.

9.3 Comportamento por perfil

Perfil ou condição	Visualiza o módulo	Visualiza o estado	Altera o estado
Financeiro	Sim	Sim	Sim
SuperAdmin	Sim	Sim	Não
Marketing	Sim	Sim	Não
Usuário da empresa com acesso à lista de conversas	Não configura o módulo	Não consulta a configuração	Não; apenas visualiza o contador quando disponível

10. Mensagens do Sistema

MSG01 — Salvamento realizado com sucesso

Informações alteradas com sucesso.

A mensagem deve ser apresentada após a persistência bem-sucedida da ativação ou desativação.

MSG02 — Falha no salvamento

O sistema deve apresentar uma mensagem de erro quando não for possível salvar a alteração.

11. Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 — Controle de acesso. O sistema deve validar as permissões no processamento da operação, não dependendo somente da ocultação ou do bloqueio visual dos componentes da interface.

RNF02 — Isolamento por empresa. O estado do módulo deve ser controlado individualmente por empresa, sem interferência na configuração de outras empresas.

RNF03 — Consistência. Em caso de falha no salvamento, nenhuma alteração parcial deve ser aplicada e o estado anteriormente persistido deve ser preservado.

RNF04 — Estado seguro. Quando o estado não puder ser confirmado, o sistema deve utilizar o estado desativado como comportamento seguro.

RNF05 — Registro de falhas. Falhas de consulta e salvamento devem ser registradas tecnicamente para apoiar diagnóstico e suporte.

RNF06 — Rastreabilidade funcional. As regras específicas de cálculo e comportamento do contador devem permanecer vinculadas à documentação ATD-001, evitando duplicação ou redefinição dessas regras neste documento.

RNF07 — Compatibilidade entre conexões. A ativação do módulo deve permitir o uso da funcionalidade nas cinco conexões previstas, preservando a separação dos contadores.

12. Critérios de Aceitação (CA)

CA01. Dada uma empresa sem configuração ativa, quando seu cadastro for consultado, então o módulo Empresa de desenvolvimento deve estar desativado.

CA02. Dado que todas as empresas devem começar com o módulo desativado, quando uma empresa nova ou já existente for verificada antes de uma ativação manual, então o contador não deve estar disponível.

CA03. Dado um usuário com perfil Financeiro, quando ele acessar a seção de módulos de uma empresa, então deve conseguir visualizar e alterar o switch.

CA04. Dado um usuário com perfil SuperAdmin, quando ele acessar a seção de módulos, então deve visualizar o estado atual sem conseguir alterá-lo.

CA05. Dado um usuário com perfil Marketing, quando ele acessar a seção de módulos, então deve visualizar o estado atual sem conseguir alterá-lo.

CA06. Dado que o Financeiro alterou o switch sem salvar, quando sair ou recarregar a tela, então o estado anteriormente salvo deve permanecer inalterado.

CA07. Dado que o Financeiro ativou o switch e salvou com sucesso, quando a operação for concluída, então o sistema deve apresentar a mensagem “Informações alteradas com sucesso.”

CA09. Dado que a ativação foi salva com sucesso, quando ocorrer o primeiro chamado contabilizável posterior à ativação, então ele deve ser considerado o primeiro chamado do dia em seu contexto de contagem, sem processamento retroativo.

CA10. Dado que existam chamados anteriores à ativação, quando o módulo for ativado, então esses chamados não devem ser contabilizados retroativamente.

CA11. Dado que o módulo esteja ativo, quando o Financeiro desativá-lo e salvar com sucesso, então o sistema deve concluir a operação sem solicitar confirmação adicional.

CA12. Dado que a desativação foi salva, então o contador deve deixar de ser exibido.

CA13. Dado que o módulo esteja desativado, quando novos chamados forem recebidos, então eles não devem ser contabilizados.

CA14. Dado que ocorreram chamados enquanto o módulo estava desativado, quando houver uma ativação posterior, então esses chamados não devem ser processados retroativamente.

CA15. Dado que ocorra uma falha ao salvar, quando a operação for encerrada, então o estado anterior deve ser mantido, uma mensagem de erro deve ser apresentada e a falha deve ser registrada tecnicamente.

CA16. Dado que a consulta do estado falhe ou retorne um valor ausente, inválido ou incerto, quando o sistema determinar a disponibilidade do contador, então deve considerar o módulo desativado e registrar tecnicamente a falha.

CA18. Dado que o módulo esteja ativo, quando houver chamados pela API Oficial, então o contador deve estar disponível e preservar o contexto próprio dessa conexão.

CA19. Dado que o módulo esteja ativo, quando houver chamados pela API Baileys, então o contador deve estar disponível e preservar o contexto próprio dessa conexão.

CA20. Dado que o módulo esteja ativo, quando houver chamados pela API Híbrida, então o contador deve estar disponível e preservar o contexto próprio dessa conexão.

CA21. Dado que o módulo esteja ativo, quando houver chamados pelo Instagram, então o contador deve estar disponível e preservar o contexto próprio dessa conexão.

CA22. Dado que o módulo esteja ativo, quando houver chamados pelo Facebook, então o contador deve estar disponível e preservar o contexto próprio dessa conexão.

CA23. Dado o mesmo número ou contato em duas conexões diferentes, quando houver um chamado em cada conexão, então cada chamado deve ser contabilizado separadamente, sem soma ou compartilhamento entre os contadores.

CA24. Dado que o módulo esteja ativo, quando ocorrer um chamado em grupo, então o sistema deve aplicar o comportamento normal definido para grupos na funcionalidade ATD-001.

CA25. Dado um usuário da empresa com acesso à lista de conversas, quando o módulo estiver ativo, então o contador deve ser exibido.

CA26. Dado que um usuário sem perfil Financeiro tente alterar o módulo, então o sistema deve impedir a alteração e preservar o estado salvo.

13. Dependências e Observações

13.1 Dependências

- Esta funcionalidade depende da implementação do **ATD-001 — Contador Diário de Retornos de Atendimento**.
- As regras de cálculo, incremento, separação dos chamados e comportamento dos grupos devem ser consultadas no ATD-001.
- O acesso ao contador depende de o usuário possuir acesso à lista de conversas..
- A gestão do estado depende das permissões internas dos perfis Financeiro, Marketing e SuperAdmin.

13.2 Cobertura por conexão

Conexão	Aplicabilidade	Comportamento
API Oficial	Aplicável	Contador habilitado quando o módulo estiver ativo, com contagem independente.
API Baileys	Aplicável	Contador habilitado quando o módulo estiver ativo, com contagem independente.
API Híbrida	Aplicável	Contador habilitado quando o módulo estiver ativo, com contagem independente.
Instagram	Aplicável	Contador habilitado quando o módulo estiver ativo, com contagem independente.
Facebook	Aplicável	Contador habilitado quando o módulo estiver ativo, com contagem independente.

