## 1.实时转写服务接口

端点: ws(wss)://[ip]:[port]/tuling/ast/v2/{sessionId}?[query params]

示例: [ws://192.168.84.190:4567/tuling/ast/v2/ASTXVBVOPT3D5JBF?bizId=123&bizName=测试]

#### 1.1 请求参数

序号	名称	类型	必 传	默认值	说明
1	sessionId	String	是	无	(必需值)会话ID,全局听写系统会话必须唯一
2	appld	String	否	无	应用系统ld
3	bizld	String	是	无	(必需值)业务Id,如未设置,将默认与SessionId相 同
4	bizName	String	否	无	业务名称(方便后台会话查看)
5	sr	Int	否	16000	Sample rate 采样率,每秒采样次数
6	bps	Int	否	16	Bits per sample 采样精度,单个采样点大小
7	fs	Int	否	4096	Frame size 每包字节数
8	spx	Int	否	-1	Speex级别(0-10),-1表示不使用此功能
9	tag	String	否	无	模型分组(服务自定义)
10	domain	String	否	无	领域,用于加载相应领域小包模型
11	aue	String	否	raw	语音编码类型,选项: raw:16k16bitpcm, speex: speex压缩格式 opus:opus压缩格式 unknown:带头ffmpeg支持的语音格式
12	prop	Мар	否	无	扩展属性集合,一般是引擎参数配置

### 1.2 数据传输

1.音频 buffer 字节数组,按 fs 大小提交,原则上总大小不要超过 16KB,如果未设置 fs 默认提交 4KB,建议提交至少 40ms 的语音。

2.最后一帧要发空数据过去通知服务端主动关闭连接,正常处理状态下客户端不要主动关闭。

```
{
   "segId": 3,
   "bg": 1910,
   "ed": 3600,
   "ei": 0,
   "ls": false,
   "metadata": "",
   "msgtype": "sentence",
   "sn": 2,
   "pa": 0,
   "vad": {
       "ws": [
           {
              "bg": 191,
              "ed": 360
          }
       ]
   },
   "ws": [
       {
           "bg": 41,
           "cw": [
              {
                  "rl": 0, # 角色
                           # 引擎参数: wfep_param_nOnlineSpkdia_on 设置为0-关闭说话人
                           # 转折: 在转折点方案是某个词的rl字段标记为1, 表示从该词发生转折。
                           # 角色分离: 在角色分离方案是某个词的rl字段标记为id号, 例如rl 标
                  "sc": "0.00",
                  "sf": 0, # 顺滑词标识
                  "w": "你好", # 词
                  "wb": 41, # 边界词, 开始时间
                  "wc": "0.00",
                  "we": 68, # 边界词, 结束时间
                  "wp": "n" # 词性标识, s-顺滑字, n-普通字符, p标识标点符号
              }
           ]
       },
           "bg": 69,
           "cw": [
              {
                  "rl": 0,
                  "sc": "0.00",
                  "sf": 1,
                  "w": "兄弟",
                  "wb": 69,
```

```
"wc": "0.00",

"we": 84,

"wp": "s"

}

]

}
```

#### 字段说明

名称	类型	说明		
名称	类型	说明		
segId		段id		
msgtype	String	消息类型: sentence最终结果 Progressive为中间结果 必须		
bg	Int	开始时间,单位ms 结果为sentence时必须		
ed	Int	结束时间,单位ms 结果为sentence时必须		
sn	Int	结果序号 结果为sentence时必须		
ei	Int	暂不使用 否		
Is	Bool	最后结果标志,true,或false 否		
metadata		暂不使用 否		
vad		Vad信息: Ws 句子信息 Bg 句子开始时间 Ed 句子结束时间 结果为 sentence时必须		
ws		转写结果信息 必须 cw.sf 顺滑标志,顺滑词为一些语气词和重复词,应用端选择是否过滤 cw.w 独立词 cw.wp 顺滑词由wp字段值进行标识,s-顺滑字,n-普通字符,p标识标点符号,g语义分段标志wp为是s是内核对顺滑词的标记,sf为1是服务对顺滑词的标记。 cw.wb: 词的开始位置,cw.we: 词的结束位置 需要配置词边界资源,不然默认为0(数值帧数,*10为毫秒)		
以话 speakerItem 人		value: 说话人信息 socre:得分		

# 2.热词接口

注:以下热词接口为内部接口,调用此接口不会对热词进行持久化。业务使用时往往需要对热词进行持久化,所以在以下接口基础上集成了。资源管理服务对热词进行持久化,建议使用资源管理服务这套接口进行集成。

#### 2.1 热词-添加热词

接口: POST /tuling/ast/v2/hwd

#### 2.2 获取会话详细信息

接口: GET /tuling/ast/v2/session

#### 2.3 强制停止某路会话

接口: DELETE /tuling/ast/v2/session/{sessionId}

#### 2.4 获取某路会话的详细信息

接口: GET /tuling/ast/v2/session/{sessionId}

#### 2.5 停止进程

接口: GET /tuling/ast/v2/stop

#### 2.6 获取引擎启动状态

接口: GET /tuling/ast/v2/status