


On initialise la VM avec l'iso Windows 2019 server


On choisit la langue, le type "expérience de bureau x64" pour obtenir une interface graphique.


On accepte la licence et les termes, on choisit une configuration personnalisée et alloue un espace de 100Go


















On choisit le mot de passe Administrateur Local (un mot de passe root de première connexion) – à ne pas perdre !



On se connecte:










On effectue les mise à jour et on les active en automatique via l'interface du serveur local en se dirigeant vers "Windows Update" et "Télécharger les mises à jour uniquement via Windows Update"


Rechercher des mises à jour et dans "Options avancées", activez les options nécessaires.



Configuration du réseau










Sur les cartes réseaux des VM, on les met en LAN (ici : Serveur) et on configure la carte réseau attribuée au LAN en manuelle avec le serveur DNS (ici 179.44.30.7 /24) La VM W10 a été configurée en 179.44.30.50/100 /24 La VM W11 a été configurée en 179.44.30.25 /24 La VM OCS/GLPI a été configurée en 179.44.30.15 /24

On change le nom de la machine & sa description :



Vérifier l'état du Pare-feu :






Pour le serveur :

Ajoutez les fonctionnalités ADDS, DNS, DHCP via "GERER" → "Ajouter des rôles et des fonctionnalités"

DHCP:




Le service est actuellement désactivé pour éviter tout conflit avec l'adressage de VMware Ajouter de nouvelles fonctionnalités via "Gérer"

ADDS et DNS doivent être installés en même temps pour configurer correctement l'ensemble.


Sélectionner le serveur et la fonctionnalité "Serveur DHCP" Faites suivant jusqu'à l'installation

ALLER DANS LE GESTIONNAIRE DHCP


Ajoutez une nouvelle étendue via IPv4 :




• Attribuez lui un nom et une description :




• Attribuez l'adresse du serveur avec son domaine :



• Ajoutez des plages d'adresses d'exclusions :




• Associer le serveur aux services serveurs WINS :




 Attribuez l'autorisation au compte local et finalisez, ensuite désactiver le service


DNS:

Vous devez observer l'outils sur le tableau de bord :




Aller dans le gestionnaire DNS via le tableau DNS >> [Nom_Serveur] >> Zone de recherche directe Cliquer sur Action ⇒ Créer une nouvelle zone







Attribuer les renseignements nécessaires : IP du serveur souhaité, IDN du domaine. Sélectionner "Créer un nouveau fichier"

Autoriser la mise à jour dynamique sécurisée.




Créer une nouvelle zone INVERSÉE :
La zone inversée est indispensable pour le réseau !






ADDS:

 Configurer le déploiement de l'AD en ajoutant votre forêt, avec son nom de domaine :





Ensuite, attribuez le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine Établissez un mot de passe de restauration des services – À CONSERVER!





Créer une délégation DNS si vous avez déjà installé le service sinon faites suivant

Créer un nom NetBios à votre système :









Créer les premiers utilisateurs, attribuez leur des droits d'accès et déplacez dans des UO créez au préalable.

ATTENTION : N'attribuez pas