Installation de Fog:

<u>Conditions</u>: -disposer d'un serveur et d'une connexion à internet

- disposer des droits d'administration
- avoir une adresse IP fixe pour le serveur (172.16.7.1)
- disposer d'un disque avec suffisamment d'espace pour stocker les images (30~50Go d'espace de stockage)

Téléchargement du logiciel sur la machine serveur :

- $Saisir: wget \ http://sourceforge.net/projects/freeghost/files/FOG/fog_1.2.0/fog_1.2.0.tar.gz/download$
- -Une fois le téléchargement fini, il faut décompresser l'archive à l'aide de la commande : tar xzf fog_1.2.0.tar.gz
- -Ensuite se rendre dans le répertoire « bin » du dossier FOG et lancer l'installation de FOG : ./installfog.sh

Configuration de FOG:

- -Il faut choisir entre le mode « normal » pour disposer de l'application complète(Mode stockage : uniquement des images). Ici nous allons utiliser le mode « normal » donc saisir « N »
- -Ensuite, saisir l'adresse IP du serveur(IP fixe!) qui est pour nous la 172.16.7.1/24
- -nous n'utiliseront pas des serveurs DHCP et DNS externe, donc saisir « ${\color{blue}N}$ » aux deux prochaine question.
- -À la question de l'interface par défaut, saisir la carte réseau dans votre domaine de diffusion souhaitez. Dans notre cas, c'est l'interface enp0s8.
- -Le serveur FOG peut aussi servir de serveur DHCP intégré que nous allons utiliser donc répondre « \underline{Y} » à cette question.

Voici un récapitulatif des paramètres de configuration de base de FOG :

```
* Here are the settings FOG will use:
* Base Linux: Debian
 Detected Linux Distribution: Ubuntu
 Interface: enp0s8
 Server IP Address: 172.16.7.1
* Server Subnet Mask: 255.255.255.0
* Server Hostname:
'Installation Type: Normal Server
* Internationalization: 0
 Image Storage Location: /images
* Using FOG DHCP: Yes
* DHCP router Address:
* Are you sure you wish to continue (Y/N) y


    Installation Started

 Preparing Package Manager......OK
 Packages to be installed:
```

Connexion à l'interface de FOG:

-Ouvrir un navigateur web et saisir l'URL: http://172.16.7.1/fog.

-saisir ensuite l'identifiant(fog) et mot de passe par défaut(password) pour accèder à la page d'accueil de FOG qui permet de gérer vos fonctionnalités de votre serveur.



-On peut y retrouver la liste des l'utilisateurs, les machines, les groupes, les Images, gestion de stockage, snapin, imprimante, configuration de FOG.

Déploiement de stations avec FOG:

-Lors de cette phase, il faut amorcer les clients en mode PXE(Pre-boot eXecution Environment). L'amorçage PXE permet à une station de travail de démarrer depuis le réseau en récupérant une image de système d'exploitation qui se trouve sur un serveur.

-Pour cela, il faut se rendre dans le boot de système(F12 sinon voir notice de la carte mère) et démarrer sur le LAN.

-lors de l'affichage du menu FOG, il est alors possible d'enregistrer l'image de la machine sur le serveur FOG avec l'option : Perform Full Host Registration And Inventory (On peut observer l'IP du serveur FOG)

```
Partclone

Starting to clone device (/dev/sda1) to image (/tmp/pigz1)
note: Storage Location 172.16.7.1:/images/dev/, Image name x
bt1
Reading Super Block
Calculating bitmap... Please wait...
done?
File system: EXTFS
Device size: 5.4 GB = 1314603 Blocks
Space in use: 4.6 GB = 1116951 Blocks
Free Space: 809.6 MB = 197652 Blocks
Block size: 4096 Byte

Elapsed: 00:00:51 Remaining: 00:02:38 Rate: 1.31GB/min
Current Block: 272128 Total Block: 1314603

Data Block Process:

24.36%

Total Block Process:
```

-il est possible de vérifier si l'enregistrement de la machine à bien été rapatrier sur le serveur FOG via le menu Host Management dans le menu FOG.

