

Procédure Installation WDS/MDT

1. Création du serveur WDS

1.1 création :

1.2 Configuration des rôles :

2. Installer MDT :

2.1 Installer les prérequis :

2.2 Installer MDT :

2.3 Powershell

2.4 Installation Image de démarrage :


1. Création du serveur WDS

1.1 création :


IL faut créer une machine virtuelle avec windows 2022, 64 GO de stockage, 4 ou 8 GO de RAM, 1 processeur, 2 cœurs.

1.2 Configuration des rôles :


Il faut configurer différents rôles sur le serveur :




L'accès à distant pour le routage dans le VLAN, et le rôle WDS :



En parallèle il faut télécharger un iso windows 11 et le monter :



Il faut aussi configurer le DHCP pour le WDS : l'adresse du routeur, le bail des machines, etc ...



Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

0 8 0

< Précédent Suivant > Annuler

Mais il faut aussi configurer les options du DHCP pour le WDS :

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.


Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?


☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler




L'option 66 avec l'adresse IP du serveur WDS, et l'option 67 avec le mode BIOS (boot\x64\wdsnbp.com) ou UEFI (boot\x64\wdsmgfw.efi) :




2. Installer MDT :

2.1 Installer les prérequis :


Il faut installer ces deux fichiers trouvables directement sur le site de Microsoft :



Puis les exécutés, et choisir ces 4 options pour le premiers .exe :






Puis :



2.2 Installer MDT :

Ensuite il faut télécharger l'exécutable de MDT sur le site de Microsoft :





2.3 Powershell


Pour prévenir de certains problèmes de consoles MDT ou d'utilisateurs il faut exécuté une commande powershell :

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Administrateur> mkdir "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\x86\WinPE_OCs"

Répertoire: C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\x86
```


qui prévient ce message d'erreur :



Puis il faut aller dans Templates avec ce chemin :

Ce PC > Disque local (C:) > Programmes > Microsoft Deployment Toolkit > Templates >

et modifié ce fichier :




et remplacer son contenu par :

```
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="windowsPE">
    <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" vers:
      <Display>
        <ColorDepth>32</ColorDepth>
        <HorizontalResolution>1024</HorizontalResolution>
        <RefreshRate>60</RefreshRate>
        <VerticalResolution>768</VerticalResolution>
      </Display>
      <RunSynchronous>
        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
          <Description>Lite Touch PE</Description>
          <Order>1</Order>
          <Path>reg.exe add "HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main" /t REG_DWORD /v JscriptReplacement /d 0 /f</Path>
        </RunSynchronousCommand>
        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
          <Description>Lite Touch PE</Description>
          <Order>2</Order>
          <Path>wscript.exe X:\Deploy\Scripts\LiteTouch.wsfc</Path>
        </RunSynchronousCommand>
      </RunSynchronous>
    </component>
  </settings>
</unattend>
```


Lignes de codes provenant de cette page Microsoft : [MDT known issues - Configuration Manager | Microsoft Learn](#)

2.4 Installation Image de démarrage :

Il faut aller dans MDT et cliquez sur "Import Operating System" :



Puis :



Ensuite il faut changer les propriétés de MDT (clique droit → propriété) puis changer de cette façon :

General Rules Windows PE Monitoring

Platform: x64

General Features Drivers and Patches

Lite Touch Boot Image Settings

☒ Generate a Lite Touch Windows PE WIM file
Image description: Lite Touch Windows PE (x64)

☒ Generate a Lite Touch bootable ISO image
ISO file name: LiteTouchPE_x64.iso

Windows PE Customizations

Custom background bitmap file: %INSTALLDIR%\Samples\Background.bmp Browse...

Extra directory to add: Browse...

Scratch space size: 32


Generic Boot Image Settings

A generic boot image is useful for troubleshooting purposes. It contains all the same components and drivers, but no scripts.


☐ Generate a generic Windows PE WIM file
Image description: Generic Windows PE (x64)

☐ Generate a generic bootable ISO image
ISO file name: Generic_x64.iso


Ensuite il faut update MDT :




Il va charger un dossier LiteTouch :



Cela prends quelques minutes, puis il faut retourner sur le WDS pour charger une image de démarrage :



et aller chercher le fichier LiteTouch :



Enfin il faut configurer le MDT (voir procédure configuration MDT).