## 什么是WSL

适用于 Linux 的 Windows 子系统可让开发人员按原样运行 GNU/Linux 环境 - 包括大多数命令行工具、实用工具和应用程序 - 且不会产生传统虚拟机或双启动设置开销。你可以

- 在windows 下 使用你喜欢的linux 发行版
- 在 linux 运行常用的命令行软件,(例如 grep 、 sed 、 awk )或其他 ELF-64 二进制文件
- 运行 Bash shell 脚本和 GNU/Linux 命令行应用程序,包括
  - 工具: vim、emacs、tmux
  - 语言: NodeJS、Javascript、Python、C#、Rust、Go 等。
  - 服务: SSHD、Nginx、MySQL、Apache、lighttpd、MongoDB、PostgreSQL
- 使用自己的 GNU/Linux 分发包管理器安装其他软件。
- 使用类似于 Unix 的命令行 shell 调用 Windows 应用程序。
- 在 Windows 上调用 GNU/Linux 应用程序

### 为啥使用WLS2?

功能	WSL 1	WSL 2
Windows 和 Linux 之间的集成	<b>✓</b>	<b>✓</b>
启动时间短	<b>✓</b>	<b>✓</b>
与传统虚拟机相比, 占用的资源量少	<b>✓</b>	<b>✓</b>
可以与当前版本的 VMware 和 VirtualBox 一起运行	<b>✓</b>	<b>✓</b>
托管VM	×	<b>✓</b>
完整的 Linux 内核	×	<b>✓</b>
完全的系统调用兼容性	×	<b>✓</b>
跨OS文件系统的性能	<b>✓</b>	×


从上述比较表中可以看出,除了跨操作系统文件系统的性能外,WSL 2 都比 WSL 1 更具优势。

WSL 2 使用最新、最强大的虚拟化技术在轻量级实用工具虚拟机 (VM) 中运行 Linux 内核。但是,WSL 2 不是传统的 VM 体验。

WSL 2 使用全新的体系结构, 该体系结构受益于运行真正的 Linux 内核

### 升级WSL

检查你的系统版本号 设置 > 更新和安全 > OS 内部版本信息



如果你的版本号低于 18362, 请使用 Windows 更新助手 更新你的 Windows 10。

# 安装WSL 2

1. 启用"虚拟机平台(Virtual Machine Platform)"可选功能

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all
/norestart

2. 下载并安装更新组件: https://aka.ms/wsl2kernel



后面没有安装子系统的可以 打开 win10 的 Microsoft Store 选择 你喜欢的linux 发行版。



在分发版的页面中,选择"获取"。

首次启动新安装的 Linux 分发版时,将打开一个控制台窗口,系统会要求你等待一分钟或两分钟,以便文件解压缩并存储到电脑上。 之后的启动时间应不到一秒

#### 然后,需要为新的 Linux 分发版创建用户帐户和密码:

```
Installing, this may take a few minutes...
Installation successful!
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
For more information visit: https://aka.ms/wslusers
Enter new UNIX username:
```

# 使用

## 简单配置优化

#### 使用xshell 连接

子系统自己的终端不好用,配置下使用xhell 来连接使用

#### 修改 ssh 配置

```
> sudo vi /etc/ssh/sshd_config
Port 1022
PasswordAuthentication yes

> sudo service ssh restart
# 这里可能会报错 error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_rsa_key ...

ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
```

## 安装 docker

#### 补充

由于子系统中不支持自启程序

在 ubuntu 中 编写初始化脚本

```
> sudo vi /etc/init.sh

#!/bin/bash
service ssh start && service docker start
> chmod +x /etc/init.sh
```

在 windows 下创建启动脚本 start-ubuntu.bat(start-ubuntu.cmd)

```
@echo off
wsl --shutdown
wsl -d Ubuntu-20.04 -u root /etc/init.sh
```

后面每次启动后执行下这个脚本,就可以了

想设置开机自启: WIN + R 输入 shell:startup , 把脚本放进去, 就可以了