

# Nginx 服务器

⊙ 标签 空

十 新增属性

官网地址: https://nginx.org/





Nginx 是一款轻量级的Web 服务器/反向代理服务器及电子邮件(IMAP/POP3)代理服务器。

#### Windows 启动 nginx

- 1 1.下载:http://nginx.org/
- 2 2.修改conf/nginx.conf
- 3 2.启动nginx.exe

#### 目录介绍



conf:内部为各种配置文件;html:以nginx作为静态服务器时,默认的静态文件存放位置。

# Nginx 配置

打开 nginx.conf 文件并删掉注释部分后,配置内容如下:

纯文本

在这里插入图片描述

#### 配置文件中网络主要分3块:

## 1.http 协议块

```
      1 # 协议级别

      2 http {

      3 # 服务级别

      4 server {

      5 # 请求级别

      6 location / {

      7 ...

      8 }

      9 }

      10 }
```

## 2.server 服务块

#### 3.location 请求块

```
nginx
   server {
     listen 8080;
3
     server_name myServer;
4
5
      # 代理本地静态资源
    # 代理中地野心风心
location /index {
6
     root html;
7
                                  # 文件目录,html目录下
8
         index index.html index.htm; # 入口文件
9
10
    # 代理远程地址
location /user {
        proxy_pass http://www.baidu.com/;
14
15
16 }
```

#### location 匹配规则:

nginx


```
1 location [起始符+] 正则表达式{
2 .....
3 }
```

| 起始符 | 作用                                    |
|-----|---------------------------------------|
| 无   | 请求时,路径开头部分和location一致即可匹配             |
| =   | 请求时,路径必须和=号后面的内容完全一致才能匹配<br>(不包括请求参数) |
| ~   | 后面的正则表达式区分大小写,满足正则表达式即可匹配             |
| ~*  | 后面的正则表达式不区分大小写,满足正则表达式即可匹<br>配        |

# 反向代理

• 正向代理:将不同的请求地址,代理到同一个服务地址。

• 反向代理:将同一个请求地址,代理到不同的服务地址。



在这里插入图片描述

## 正向代理举例

```
server {
         8081;
  listen
   server_name myserver;
   location /user {
     proxy_pass http://192.168.25.200:8080/;
                                         正向代理, 将8081、8082、8083代理
                                         到: http://192.168.25.200:8080/
server {
  listen
          8082;
  server_name myserver;
   location /user {
    proxy_pass http://192.168.25.200:8080/;
         8083;
  listen
  server_name myserver;
  location /user {
    proxy_pass http://192.168.25.200:8080/;
```

在这里插入图片描述

## 反向代理举例

在这里插入图片描述

## 负载均衡

nginx负载均衡是通过反向代理实现的,对多个不同主机上的相同服务进行反向代理,并实现平衡调用。在 http 块中添加如下配置:

```
# 配置代理服务器的地址,即Nginx安装的服务器地址、监听端口、默认地址
# weigth参数表示权值,权值越大,使用的几率越大
# down表示不参与负载
# backup,备用,其它机器忙时才用它

Upstream nacos{
    server 127.0.0.1:9848 weight=2;
    server 127.0.0.1:9858 weight=1;
    server 127.0.0.1:9868 weight=1;
}
```

#### 在 server 块中设置代理:

```
# 配置nginx服务
server {
    listen 9099; # 1.监听端口,即访问的端口
    server_name localhost; # 服务名:对于server_name,如果需要将多个域名的请求进行反向代理,可以配置多个server_name来满足要

#对上面三台nacos进行代理: 问本机9099时会随机访问上面3个地址
    location /nacos/ {
        proxy_pass http://nacos;
    }
    ...
}
```

# 静态服务器

静态文件即 js、html、图片等文件,通常情况下这些文件放在服务器上,外部无法直接访问,因此放在 tomcat 下可以实现访问。有时候我们不想用 tomcat,那么通过使用 nginx 也可以部署静态资源。

在服务器上部署静态资源很简单,下面就以前端 vue 项目举例:

```
11. 下载nginx22. 添加一个localtion配置,根目录指向项目的根目录(vue打包后为list目录),起始页填项目的首页文件名。33. 启动nginx,即可访问。
```

在步骤2中,可以不修改配置,因为默认的起始页为html/index.html文件,因此将list内的文件复制到nginx下的html目录即可。

linux 上常用 nginx 命令

PowerShell