くらじかCMS機能説明マニュアル

くらじか Costing Management Systemは、ブッフェの現場にリアルタイムな原価計算と利益推計を２つのステップ：１）納品伝票の入力、２）棚卸しの実施）だけで提供します。難しい会計知識は不要。経理部や管理部とのやり取りも不要です。

現場でのわずかな事務作業で、適切なFL比率を、当たり前に実現する現場をサポートします。コストコントロールをしながら、使いたい食材が使え、ゲストが満足する。それをサポートするのが、くらじかCMSです。

仕入れ（納品書）入力 3
棚卸し入力V2 4
棚割り設定機能 5
利益推計設定 8
多言語対応設定 10
作業ログ確認 11
X設定 12

仕入れ（納品書）入力

概要：

　１）納品書の情報を入力する画面です。この画面で情報を入力することで、仕入れ先別の品目ごとの仕入数量や金額、そして、月毎の仕入れ金額を把握することができるようになります。
　デフォルトでは8行の明細行が表示されて、最大30行まで増やすことが可能です。30行を超える納品書の場合は、二回にわけての入力をお願いいたします。（設計段階の調査では、90％の納品書の明細行数は8行以下、残り10％の最大値は28行。運用にあわせて今後見直し予定）

　２）画面下部の「直近５０件」には、過去に入力された５０件がデフォルトで表示されています。ヘッダーをクリックすることで、並べ替えが可能です。直近５０件より前のデータを参照したい場合は、検索してください。

設定方法：

　１）店舗、仕入れ先を選択し、納品日を入力後に品目行から該当する品目を選んでください。ドロップダウンの表示から、又は、品名を入力することで検索が可能です。

　２）仕入れ先および品目を表示させるには、仕入れ先マスタと店舗の紐付けが必要です。

詳細画面手順：

棚卸し入力V2

概要：

　1）仕入れ入力画面で入力された品目の在庫を表示する画面です。この画面で実際の棚卸数を入力することで、原価を把握することができます。原価の計算方法は下記で行われます。

原価　＝　月初（月末）棚卸　＋　仕入れ量　－　棚卸し数量

　データは**先入先出法**で管理されています。したがって同じ品目でも原価が異なる場合には、仕入れ順に消費されている前提で計算が行われています。しかしこの画面での表示単価は、平均法で表示しています。画面の性質上、棚卸し時には不明な同一品目別単価の仕入れ量を別々に表示して、棚卸し実施者に混乱を与えるよりも、正確性を犠牲にしても、目安として単価表示にした方が目的に資するとの判断が開発時にあったためです。

　2）画面上部右側にある「品目配置一覧を開く」をクリックすることで、品目ごとの棚割り設定ができます。実際の棚割りにあわせて、CMSでも棚割りを設定をすることで「定置・定品・定量」が近づきます。今後のバージョンアップは下記を予定しています。

a.発注在庫量の設定および表示
b.チェックした品目の仕入れ先ごとの発注リストへの反映
c.スマホ端末に適した画面

設定方法：

　実際に棚卸した数量を、「棚卸し数（入力）」に入力して、画面下部の「棚卸し結果」を押下。

詳細画面手順：

棚割り設定機能

概要：

在庫の置き場所と温度帯、そしてどの棚に品目が置いてあるかを設定できます。
そのため、このCMSでの棚割りと、実際の棚配置を一致させることで、
誰でも簡単に棚卸しができるようになります。

このCMSでは各店舗で、６つのエリアとそれぞれに紐づく４つの棚を用意しています。
合計２４箇所になる棚を使って、リアルな棚卸しができるように

・実際の棚に番号を振る
・棚卸し品目の並べ方を規則づける

など、CMSと実際の品目配置との工夫してください。

設定方法：

１．
まずは、下記画面で、温度帯の名称、エリア名称、そして棚の名称を設定します。
１）温度帯設定
２）エリア設定
３）棚設定

なお、品目設定画面では、下記のように、動的表示がされます。
「温度帯」を選択すると、それに紐づく「エリア」が表示される。
その上で、エリアに紐づく、「棚」が表示される。

２．
上記設定後、各品目にて棚を割り当ててください。

詳細画面手順：



上記、２をクリックすると、下記の「店舗編集画面」が開きます。

並び順は、「棚卸し入力V2」で利用されます。

設定された、温度帯マスタ＞エリア＞棚マスタの順で表示されます。

棚卸し画面上でも、ヘッダー行をクリックすれば、並び変わります。

設定手順は下記が推奨されます。「温度帯」「エリア」はあくまでデフォルト名称として捉え、現状に即した名称にするのが生産性を上げるポイントになります。

１）在庫棚場所を確認する（温度帯は無視）
２）上記１）を６つの区画に分ける
３）上記２）を温度帯別に４つ分類する
４）そして２）区画と３）分類に名称をつける
５）実際の棚に、４）名称を貼り付ける

６）CMS上で、各品目に棚割りを行う

関係図：温度帯、エリア、棚

```
[Temp Zone A] ┐
[Temp Zone B] ├──► [Area 1] ──► Shelf 1
[Temp Zone C] ┘                 Shelf 2
                                 Shelf 3
                                 Shelf 4

                 ┌──► [Area 2] ──► Shelf 1..4
                 ├──► [Area 3] ──► Shelf 1..4
                 ├──► [Area 4] ──► Shelf 1..4
                 ├──► [Area 5] ──► Shelf 1..4
                 └──► [Area 6] ──► Shelf 1..4
```

利益推計設定

概要：

　あらかじめ、FL比率や固定費（月次）などを設定しておくだけで、売上原価月次推移画面にて、現在の推計利益がわかります。また同画面にて、売上から利益額を推計することもできます。

設定方法：
　下記４つの項目を設定すれば、自動で計算します。

項目	概要	補足
１）FL比率	期待する食材費(Foods)と人件費(Labour)の合計比率です。デフォルトでは、少し低めの60%としています。	一般に売上高の65%以下が良いとされています。廃棄率も大きく関与します。
２）F比率	上記のうち、どのくらいを食材費に回すことが期待されているかの指標です。デフォルトでは、少し低めの25%としています。	人件費比率はF比率を設定することで自動で計算されます。 FL - F = L
３）光熱水費率	売上高に占める電気や水道料金の比率です。デフォルトでは６%に設定しています。	一般に売上高の6% ± 2%が妥当とされています。これより大きい場合は、業態要因（焼肉、ラーメンなど）か、どこかで無駄が発生してる可能性が示唆されます。厨房やブッフェ会場で個別の数値が取れない場合には、デフォルトの値を用いて推計するか、詳細に把握したい場合には、施工会社さんに子メータ設置を設置をご相談ください。また、食材費や人件費とは別に把握したい変動費の比率を、光熱水費にあわせて設定するのもよいかと思います。
４）固定費（円）	家賃やリース料など固定的にかかる費用の合計を設定してください。	現場で把握したい固定費があれば合算して設定してください。固定費だけでなく、最低限の目標利益を入力するのも一つの方法です。精緻な原価計算システムではないので、詳細な費目は会計システムでの把握が推奨されます。

詳細画面手順：

左図画面にて、適用開始したい月などの情報を入力してください。

多言語対応設定

概要：
　フッター右側のドロップダウン（ドロップダウン）を選択することで、多言語表示が可能。現状では日本語および英語に対応。追加予定の言語は、ホテル業の就業者に多い母国語の、ネパール語や中国語、ミャンマー語など。（ヒンディー語、インドネシア語には現状部分対応）

設定方法：
　各画面右下のプルダウン（ja: 日本語; en: 英語; hi:ヒンディ語; id: インドネシア語）

詳細画面手順：



作業ログ確認

概要：

　各画面や各ユーザーの作業ログを確認することが可能。動作が重い画面がある場合等に、該当部分のログを開発と共有することで、円滑な初期対応を実現できる。

設定方法：

　特になし

詳細画面手順：

X設定

概要：
設定方法：
詳細画面手順：