Kubernetes系列 (一) windows 环境安装

本文主要介绍如何在 windows 环境下安装部署 Kubernetes 实验环境,主要包括 Docker Desktop 以及 Minikube 程序的安装配置说明。

Docker Desktop 安装

前提条件

- Windows 11 64 位: 家庭版或专业版 21H2 或更高版本,或企业版或教育版 21H2 或更高版本。
- Windows 10 64位: 家庭版或专业版 21H1 (内部版本 19043) 或更高版本,或企业版或教育版 20H2 (内部版本 19042) 或更高版本。
- 在 Windows 上启用 WSL 2 功能,控制面板 -> 程序 -> 程序
- •安装包可以通过官网获取: https://www.docker.com/products/docker-desktop/

安装配置

- 下周 .exe 安装包后双击运行程序
- 出现提示时,请确保"配置"页上的"使用 WSL 2 而不是 Hyper-V"选项处于选中状态,具体取决于你选择的后端。
- 按照安装向导中的说明对安装程序进行授权并安装

Minikube 安装

Minikube是一种轻量化的Kubernetes集群,是Kubernetes社区为了帮助开发者和学习者能够更好学习和体验k8s功能而推出的,借助个人PC的虚拟化环境就可以实现Kubernetes的快速构建启动。目前已支持在macOS、Linux、Windows平台上利用各类本地虚拟化环境作为驱动运行。


官方文档: https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start/

Github地址: https://github.com/kubernetes/minikube

安装配置

本文基于 choco 进行安装,大家可以去官网下载 exe 进行。

•安装 choco choce官网地址: http://chocolatey.org 进入官网后点击Get Started,复制这一行命令



以管理员身份运行powershell,将刚刚复制的命令粘贴到powershell执行,至此 choco 安装成功

• 安装 minikube, 在 powershell 执行

C:\Users\yueyong>choco install minikube -y

• 启动 minikube

• • • • C:\Users\yueyong>minikube start --vm-driver="hyperv" --memory=2048 --image-mirror-country="cn" --registry-mirror=https://hub-mirror.c.163.com --registry-mirror=https://docker.mir:
! C:\Program Files\Docker\Docker\Docker\resources\bin\kubectl.exe is version 1.19.7, which may have incompatibilities with Kubernetes 1.23.0. - Want kubectl v1.23.0? Try 'minikube kubectl

vm-driver: 如果不写会自动检测,可选值virtualbox,vmwarefusion,hyperv,vmware。

memory: 设置虚机内存大小。

image-mirror-country: 需要使用的镜像的国家/地区代码。留空以使用全球代码。对于中国大陆用户,请将其设置为cn。

registry-mirror: Docker Registry的镜像源,集群安装后拉取镜像加速用,可以使用其它加速器地址。这里使用中科大镜像。


image-repository: 用来拉取Kubernetes集群所需镜像的仓库。

kubernetes-version: 安装 kubernetes 版本,可以跟进实际使用版本进行指定。

开启网页 dashboard

运行一下命令,会自动打开浏览器访问 dashboard

C:\Users\yueyong>minikube dashboard* 正在验证 dashboard 运行情况 ...* Launching proxy ...* 正在验证 proxy 运行状况 ...* Opening http://127.0.0.1:62035/api/v1/namespaces/kubernetes-dashl



集群管理命令

- minikube status 查看本地集群的状态
- minikube stop 停止运行的本地集群
- minikube delete 删除本地集群
- minikube pause 挂起本地集群
- minikube unpause 恢复本地集群
- minikube ssh 登录 minikube 环境 (调试目的)
- minikube ip 查看本地集群节点ip地址

kubectl 命令使用

1. 可以下载 kubectl exe 可执行程序,配置到环境变量即可直接运行 kubectl 命令 (minikube start 启动集制的,已经在你的用户目录下的 .kube 目录下创建了 config 配置文件)

2. 也可以通过 minikube 自带的 命令执行,如下

PS C:\Users\yueyong> minikube kubectl get nsNAME

STATUS AGEdefault

Active 39mkube-node-lease Active 39mkube-public

Active

欢迎关注我的公众号"云原生拓展",原创技术文章第一时间推送。