<u>DHCP Szolgáltatás Telepítése, Konfigurálása</u> <u>2022-es Windows Szerveren</u>

Tartalomjegyzék

1.	DHCP Elmélet	1
	1.1 DHCP Szerepe	
	1.2 Alapfogalmak	
	1.3 Források	2
2.	2. DHCP Szolgáltatás Telepítése	
	2.1 Készítsük fel a szerverünket a DHCP telepítésére	3
	2.2 DHCP Szolgáltatás Telepítése	5
	2.3 DHCP Konfigurálása	9
	2.4 DHCP Beállítása a kliens gépen	16
	2.5 Kizárási tartomány (Exclusion range) Beállítása	18
	2.6 Fenntartás (Reservation) Létrehozása	19
3.	3. Gvakorlási lehetőség	22

1. DHCP Elmélet


1.1 DHCP Szerepe

<u>Definíció:</u> A DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ahogyan a neve is utal rá, egy olyan protokoll, amely a hálózatában lévő eszközöknek dinamikusan oszt ki IP-címet.

<u>Működése:</u> Amikor kiszolgálóként működik, a DHCP-kiszolgálót egyedi IP-címek hozzárendelésére használják a hálózat egyéb információinak automatikus konfigurálása mellett. Kisvállalkozásokban vagy otthonokban a DHCP szerver nem más, mint a forgalomirányító. Nagy hálózatokban azonban a DHCP-kiszolgáló egyetlen számítógép lehet.

Rövid összefoglaló arról, hogy mi történik a folyamatban:

- Az ügyfél IP-címet kér a gazdagépről. Az ügyfél bármilyen eszköz lehet, amely elküldi a kérelmet, és a gazdagép lehet egy útválasztó.
- A gazdagép megkeresi a rendelkezésre álló IP-címet, és hozzárendelte azt az ügyfélhez.
- Ezen IP-cím használatával az ügyfél képes lesz kommunikálni a hálózaton.



Ábra a DHCP "Handshake"-ről

1.2 Alapfogalmak

- <u>Scope (hatókör):</u> Az az IP-cím tartomány, amelyen belül a DHCP-kiszolgáló kiosztja a címeket.
- Adress Pool (címkészlet): Az előbbiekből beállított config ebben a menüpontban találhatóak összegezve.
- Address Leases (címbérletek): Azokat az eszközöket találjuk itt, amelyek már kaptak IP-címet a kiszolgálótól.
- <u>Exclusion Range (kizárási tartomány):</u> Az itt megadott tartományban szereplő IP-címeket nem fogja kiosztani a kiszolgáló.
- Reservation (fenntartás): Itt meg tudjuk adni, hogy egy bizonyos eszköz mindig ugyanazzal az IP-címmel rendelkezzen, és ne kapjon újat a kiszolgálótól.

1.3 Források:


- https://hu.education-wiki.com/7863438-what-is-dhcp
- Papp Mihály tanárúr dokumentációi

2. DHCP Szolgáltatás telepítése

2.1. Készítsük fel a szerverünket a DHCP telepítésre


A szolgáltatás telepítése előtt, **győződjünk** meg hogy a szerver neve be van-e állítva:

A gép átnevezése



Gépház -> Névjegy -> A számítógép átnevezése


Ezután állítsuk be a szerver IP címét fixre (192.168.0.1):



Vezérlőpult -> Hálózati és megosztási központ -> Ethernet -> Tulajdonságok -> A TCP/IP protokoll 4-es verziója


2.2. DHCP Szolgáltatás Telepítése

Következő lépésben jöjjön a DHCP telepítése, lépésről lépésre.




Nyissuk meg a Kiszolgálókezelőt -> Kezelés -> Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása


- Ezek után megnyílik a <u>Szerepkörök és szolgáltatások hozzáadása varázsló</u>.
- Kattintsunk a <u>Tovább</u> gombra
- Válasszuk ki, a telepítés típusát. Itt hagyjuk az alapértelmezetten (Szerepköralapú vagy szolgáltatásalapú telepítés)




• Jelöljük ki a célkiszolgálónkat, majd kattintsunk a Tovább gombra




Jelöljük ki a szolgáltatást amit telepíteni szeretnénk, jelen esetben a <u>DHCP-kiszolgálót</u>




A következő ablaknál csak nyomjuk egy <u>Tovább</u> gombot



 Majd megnézhetjük a jelenlegi beállításokat, ha mindent rendben találunk, kattintsunk a <u>Telepítés</u> gombra




 Amint a telepítés lefutott, bezárhatjuk az ablakot. A telepítés állapotát figyelemmel követhetjük a fenti kék folyamatjelzőn




2.3. DHCP Konfigurálása


• Miután telepítettük a szolgáltatást, kattintsunk a jobb felső sarokban található sárga felkiáltójelre, majd a <a href="https://doi.org/10.1008/nc.10




• Itt megjelenik a DHCP konfiguráló varázsló. Itt kattintsunk a végrehajtás gombra




Ezután bezárhatjuk az ablakot



 Kattintsunk a kiszolgálókezelő jobb felső sarokban lévő <u>Eszközök</u> menüpontra, majd válasszuk ki a <u>DHCP</u>-t. Ezek után a DHCP konfigurációs ablak jelenik meg




 A kiszolgálóra kattintva lenyílik az <u>IPv4</u> és <u>IPv6</u> fül. Válasszuk ki az <u>IPv4</u>-et majd jobb klikkel rajta kattintsunk az <u>új hatókörre</u> létrehozására



Az új hatókör varázslón adjuk meg a hálózatunk nevét, legyen ez most teszt-lan.
 Leírás részben pedig írjunk egy tetszőleges szöveget, legyen ez most helyi hálózat.


Új hatókör varázsló

 Következő lépésben adjuk meg, a kívánni használt hálózati tartományt, esetünkben a 192.168.0.0 /24-es hálózatot. Szeretnénk, ha csak 90 eszköz kapna IP címet, ezért adjuk meg eszerint az IP címzést.



 Itt megadhatjuk, mely IP címeket szeretnénk kizárni, viszont ezt majd később fogjuk megadni. Kattintsunk a <u>Tovább</u> gombra

Új hatókör varázsló



 Következőben megadjuk, hogy a DHCP szerver mennyi időre adja ki a címeket. Ez alapértelmezetten nyolc nap, ezt most ne állítsuk át. <u>Fontos</u> hogy nagyhálózat esetén a bérleti időt csökkentsünk, ezzel is elkerülve a címkészlet elhasználását!

Új hatókör varázsló

Címbérlet élettartama

A bérlet élettartama azt adja meg, hogy az ügyfél mennyi ideig használhat egy IP-címet a hatókörből.



ilózatok esetén

 Ezek után a varázslóban nincs több tennivalónk. Itt tudunk választani, hogy folytatni akarjuk-e a konfigurálást, vagy esetleg később szeretnénk. Jelen esetben menjünk a második opcióra, majd kattintsunk a tovább gombra, majd a végén a befejezésre

Új hatókör varázsló

DHCP-beállítások konfigurálása

Ahhoz, hogy az ügyfelek használni tudják a hatókört, konfigurálnia kell a leggyakoribb DHCP-beállításokat.



Amikor az ügyfelek egy címet igényelnek, akkor DHCP-beállításokat is kapnak a címmel együtt. Megkapják például az útválasztók IP-címeit (alapértelmezett átjárók), a DNS-kiszolgálók adatait és a hatókör WINS-beállításait.

Az itt beállított adatok erre a hatókörre érvényesek, és felülbírálják a Kiszolgáló beállításai mappában konfigurált értékeket.


Szeretné most konfigurálni a hatókör DHCP-beállításait?

- C Igen, most akarom konfigurálni ezeket a beállításokat
- Nem, később akarom konfigurálni ezeket a beállításokat

< Vissza Tovább >

Mégse


Új hatókör varázsló



A kiszolgálókezelőben nyissuk meg a DHCP kezelőt.


Jobb felső sarok Eszközök menüpont -> DHCP

Majd a megjelent ablakban nyissuk le a szerver fület, majd az IPv4-et. Ezek után jobb egérgomb, majd aktiváljuk a hatókört az Aktiválás -ra kattintva.




2.4. DHCP beállítása a kliens gépen

• Ha még nem tettük volna meg, nevezzük át a kliens gépet, hogy a továbbiakban könnyebben tudjuk azonosítani.



Gépház -> Rendszer -> Felül az Átnevezés gomb

• Állítsuk át a kliens gép beállításait, hogy statikus helyett dinamikus IP címzés legyen





Gépház -> Hálózat és internet -> Ethernet -> IP-cím hozzárendelése: Automatikus (DHCP)

 Nyissuk meg a parancssort, majd adjuk ki az <u>ipconfig</u> parancsot, majd ellenőrizzük le, hogy a kliens gépünk valóban a DHCP szervertől kapja-e az IP címet

2.5. Kizárási tartomány (Exclusion range) Beállítása

Ezek után a szerveren ismét térjünk vissza a korábban megnyitott DHCP kezelőbe, és adjunk hozzá új kizárási tartományt a Címkészlet fül alatt (Jobb klikk- > Új kizárási tartomány). A kizárási tartomány legyen a következő: 192.168.0.10 – 192.168.0.20.
 Ha ezzel megvagyunk, adjuk hozzá az újonnan létrehozott kizárási tartomány





 Ezek után a címkészletek menüpontban ellenőrizhetjük a beállításokat. Láthatjuk a kiosztható címtartományt, illetve a terjesztésből kizárt IP-címek is




- Ezek után a kliens gépen frissítsük az IPv4 beállításokat! Első sorban adjuk ki parancssorban az **ipconfig /release** parancsot, hogy eldobjuk a jelenlegi címet, majd adjuk ki az **ipconfig /renew** parancsot, hogy frissítsük a kliens IP címét!
- Fontos! Ezekhez a parancsokhoz futtassuk rendszergazdai üzemmódba a parancssort!(Jobb klikk -> Futtatás Rendszergazdaként)

```
C:\Windows\System32>ipconfig /release
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet 2:
   Connection-specific DNS Suffix .:
   Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::7aaa:c6bb:66bf:c36%5
  Default Gateway . . . . . . . :
C:\Windows\System32>ipconfig /renew
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet 2:
  Connection-specific DNS Suffix
  Link-local IPv6 Address . . . .
                                  . : fe80::7aaa:c6bb:66bf:c36%5
  IPv4 Address. .
                          . . . . . : 192.168.0.21
                                     : 255.255.255.0
   Subnet Mask .
  Default Gateway
```


2.6. Fenntartás (Reservation) Létrehozása

- A fenntartáshoz szükségünk lesz a kliensgép MAC-címére. Ehhez parancssorba írjuk be a getmac parancsot (ipconfig /all parancsnál is megtaláljuk, viszont itt sokkal tisztábban láthatjuk, a Physical Address alatti azonosítót)!
- Fontos!: Itt mindenkinek más lesz a MAC-cím, hiszen ez egy egyedi azonosító.


 Szokásos DHCP kezelőben a Fenntartások menüponton jobb kattintással készítsünk egy új fenntartást



- A felugró ablakban adjuk meg a fenntartás nevét, a kívánt IP címet, az előbbiekben lekérdezett MAC címet! A leírásban használt IP cím a 192.168.0.30, most adjuk ezt meg
- Fontos!: Itt használjuk a saját MAC-címünket, ne az ábrán találhatót írjuk be!



 Ezek után megtekinthetjük, hogy jól állítottunk-e be. Láthatjuk a fenntartott IP címet, és azt hogy milyen nevet adtunk a fenntartásnak. Későbbiekben ha ezt módosítani szeretnénk, ezt megnyitva az előző felület fog megjelenni



 Ezekután ismételten nyissuk meg a kliens gépen a kliens gépen rendszergazda üzemmódban a parancssort, és adjuk ki ismételten az ipconfig /release és az ipconfig /renew parancsot, hogy frissítsük a kliens IP cím beállításait. Itt meggyőződhetünk hogy a fenntartott IP címet kapja-e meg a kliens gép

Ezek után a DHCP beállításokat befejezettnek tekinthetjük

3. Gyakorlási lehetőség

• Ebben a fejezetben lehetőséget adunk, hogy magatoktól gyakoroljátok a DHCP beállítását. Ehhez megadjuk a szükséges IP-címeket, az ellenőrzés könnyedsége miatt a dokumentációban használt címzéseket fogjuk használni

Szerver IP címe: 192.168.0.1Kliens IP címe: Dinamikus

o DHCP Címzési tartomány: 192.168.0.10 – 192.168.0.100

o Kizárási tartomány: 192.168.0.10 – 192.168.0.20

o Fenntartási cím (Kliens gép): 192.168.0.30

A dokumentációt készítette: