
Feladat 11.

jelszó: Magik1908 új jelszó (ha szükséges): Mechwart1908

0. A belső hálózat ellenőrzése, konfigurálása

Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat.



FIGYELEM! NAT hálózati kártyát is állítson be a szervernek!

1. Hálózati beállítások

Nézze meg, hogy az alábbinál ezek vannak-e beállítva!

Szerver név: Server

-Ethernet: (Belső csatoló) IP cím: 192.168.1.1/24

DNS: 127.0.0.1 -Ethernet 2: (NAT)

IP cím: automatikusra kell állítani!

DNS: 127.0.0.1 (ha nem működne akkor: 192.168.1.1 szerver IPje!)

Kliens név: Win10-PC
-Ethernet: (Belső csatoló)
IP cím: 192.168.1.10 /24
Alapért. átjáró: 192.168.1.1


DNS: 192.168.1.1

AD neve: local.hu

2. DHCP konfigurálása


Alakítsa át a fent beállításokat, hogy a kliens DHCP-n keresztül kapja az IP címet!

Kliens oldal:



Szerver oldal:

DHCP szerepkör telepítése és utáni konfiguráció:




DHCP konfigurálása:

o **új hatókör név:** local

címtartomány: 192.168.1.20-192.168.1.50 /24
 kizárás: IP cím: 192.168.1.40-192.168.1.50 /24

fenntartás: 192.168.1.25címbérlet élettartam: 8 nap





FIGYELEM! Ne felejtsük el aktiválni a hatókört! (Hatókör [192.168.1.0] local → jobb klikk → aktiválás)

DHCP előzőleg történő konfigurálásánál csak az IP cím és a Maszk kerül kiosztásra a kliens számára.

Ahhoz, hogy a kliens gépet **be tudjuk fűzni a tartományba**, már nem csak az IP címet és a maszkot kell eljuttatni a kliens gépnek, hanem az "alapértelmezett átjárót", a "DNS" címet és a "Domain nevet".

A DHCP szerver konfigurálásához a DHCP Manager szükséges:






Hatókör beállításai Beállítások konfigurálása...


A Hatókör beállításánál tudjuk bekonfigurálni, hogy a DHCP milyen egyéb paramétereket küldjön el a Kliens gép számára:

003 Router:




Ezzel a módszerrel állítsuk be a 006 DNS Server paramétert is.

015 DNS Domain Name




3. DNS kiszolgáló konfigurálása


A DNS-kezelő-ben Szerver.local.hu jobb egérgomb, Tulajdonságok.




Be kell állítanunk, hogy melyik az a hálózati kártya, amelyik a DNS kéréseket várja. Esetünkben a belső hálózat (LAN1 szegmens) számára nyújtunk névfeloldási szolgáltatást.



Tesztelés a "Figyelés" fülön levő "Teszt most" segítségével.







A Címkeresési Zóna (Forward Lookup Zone) konfigurálása


A Tartományban lévő gépek A rekordjai bekerültek a zónába.


Regisztráljunk be egy **álnevet** (**CNAME**) (www.local.hu) a szerverünkhöz a DNS adatbázisba, ami a **szerverünk A rekordjára** mutat.






Tallózás...





Server



Beállítások kipróbálása a szerveren parancssorban.

```
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

C:\Users\Rendszergazda\nslookup www
Server: localhost
Address: ::1

Name: szerver.local.hu
Address: 192.168.1.1
Aliases: www.local.hu

C:\Users\Rendszergazda\nslookup win10-pc
Server: localhost
Address: ::1

Name: win10-pc.local.hu
Address: 192.168.1.20
```

!!!(win10-pc) Address: 192.168.1.25

Beállítások kipróbálása a kliensen parancssorban.


```
C:\Users\Tanulo>nslookup Szerver
Server: UnKnown
Address: 192.168.1.1


Name: Szerver.local.hu
Address: 192.168.1.1


C:\Users\Tanulo>nslookup ubuntu.hu
Server: UnKnown
Address: 192.168.1.1


Non-authoritative answer:
Name: ubuntu.hu
Address: 94.199.49.143
```


Névkeresési zóna (Reverse Lookup Zone) konfigurálása


















Megadjuk az alhálózatunk azonosítóját:









Vegyük fel a szervert és a munkaállomást a zónába (PTR Rekord felvétele):




A szerver PTR rekordjának felvétele:





Tallózáson belül:






OK





A Kliens PTR rekordjának felvétele:



Beállítások kipróbálása a szerveren parancssorban:

C:\Users\Rendszergazda>nslookup 192.168.1.1
Server: localhost
Address: ::1

Name: szerver.local.hu
Address: 192.168.1.1

C:\Users\Rendszergazda>nslookup 192.168.1.25
Server: localhost
Address: ::1

Name: win10-pc.local.hu
Address: 192.168.1.25

Beállítások kipróbálása a kliensen parancssorban:

C:\Users\Tanulo>nslookup 192.168.1.25
Server: szerver.local.hu
Address: 192.168.1.1

Name: win10-pc.local.hu
Address: 192.168.1.25

C:\Users\Tanulo>nslookup 192.168.1.1
Server:
Address: 192.168.1.1

Name: szerver.local.hu
Address: 192.168.1.1