# NFS a Debian11.05 szerveren

https://vitux.com/install-nfs-server-and-client-on-ubuntu/ https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-nfs-mount-on-ubuntu-16-04

### ELŐFELTÉTEL!

Netről telepítésre legyen állítva a rendszer, mivel ez a szolgáltatás csak úgy telepíthető. Azaz legyen a "Belső csatoló" mellett "NAT"-os hálózati kártya is!

Az **NFS** vagy a **Network File System** egy elosztott fájlrendszer-protokoll, amelyet eredetileg a Sun Microsystems gyártott. Az NFS-en keresztül megengedheti a rendszernek, hogy hálózaton keresztül megossza könyvtárait és fájljait másokkal. Az NFS fájlmegosztásban a felhasználók és a programok akár a helyi gépen tartózkodó módon férhetnek hozzá a távoli rendszerek információihoz.

Az NFS-t egy kliens-szerver környezetben üzemeltetik, ahol a kiszolgáló felelős az ügyfelek hitelesítéséért, engedélyezéséért és kezeléséért, valamint az adott fájlrendszeren belül megosztott összes adat kezeléséért. Engedélyezéskor tetszőleges számú ügyfél férhet hozzá a megosztott adatokhoz, mintha azok a belső tárolójukban lennének.

Az NFS-kiszolgáló beállítása a Debian rendszeren nagyon egyszerű. Csak annyit kell tennie, hogy elvégez néhány szükséges telepítést és konfigurációt, mind a kiszolgálón, mind az ügyfélgépeken.

# 1. Az NFS Kernel Server telepítse

Frissítsünk, majd telepítsük az NFS szolgáltatáshoz szükséges programcsomagot:

sudo apt-get update sudo apt-get install nfs-kernel-server

# 2. Osztott könyvtár létrehozása, hozzáférés beállítása

Tegyük fel, hogy a **/megosztas** könyvtárat szeretnénk megosztani. Először hozzuk létre a könyvtárat, majd állítsuk be, hogy bárki olvashassa, írhassa vagy futtathasson benne.

sudo mkdir /megosztas sudo chown nobody:nogroup /megosztas sudo chmod 777 /megosztas

```
tanulo@ubuntu:~$ sudo mkdir /megosztas
[sudo] tanulo jelszava:
tanulo@ubuntu:~$ sudo chown nobody:nogroup /megosztas
tanulo@ubuntu:~$ sudo chmod 777 /megosztas
tanulo@ubuntu:~$
```

### Ellenőrzés:

ls —l / drwxrwxrwx 2 nobody nogroup 4096 jan 23 11:19 ∎

# 3. Kiszolgáló hozzáférés rendelése az ügyfelekhez az NFS exportfájl segítségével

A "megosztas" mappa létrehozása után engedélyt kell adnunk az ügyfeleknek a host kiszolgáló gép elérésére. A megosztott könyvtárakat az **/etc/exports** konfigurációs állományban kell felsorolnunk, ezért nyissuk meg szerkesztésre az állományt:

#### sudo nano /etc/exports

Az állományban minden megosztáshoz egy sor tartozik. A sor a megosztani kívánt könyvtár teljes elérési útvonalával kezdődik, ez a mi esetünkben /megosztas. A könyvtárat teljes hozzáféréssel (írható/olvasható) szeretnénk megosztani a 192.168.0.0 alhálózat összes gépe számára. A megosztást leíró sor a következő, ezt írja az utolsó sorba:

/megosztas 192.168.0.0/24(rw,sync,root\_squash,no\_subtree\_check)

```
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).

# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)

# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)

# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)

# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)

# /megosztas 192.168.0.0/24(rw,sync,root_squash,no_subtree_check)
```

Mentés (CTRL+O) majd kilépés (CTRL+X).

FIGYELEM! Az "Egyéb lehetőségek:" tájékoztató jelleggel vannak leírva, ezeket nem kell beírni (vagy a fenti helyett használhatóak)!

#### Egyéb lehetőségek:

használhatunk állomás címet is (pl.:192.168.0.111), ha csak egy gépnek akarjuk engedélyezni.

/megosztas 192.168.0.111/24(rw,sync,root\_squash,no\_subtree\_check)

Ha pedig mindenki számára szeretnénk elérhetővé tenni (hálózattól függetlenül) a megosztást:

/megosztas \*(rw,sync,no\_root\_squash,no\_subtree\_check)

### <u>Jellem</u>zők:

A zárójelben megadott jellemzőkkel szabályozhatjuk a könyvtárhoz történő hozzáférést. Jelentésük a következő:

ro Az ügyfélszámítógépnek csak olvasási (read only) hozzáférést biztosít az osztott

mappához (kötethez).

**rw** Az ügyfélszámítógépnek olvasási és írási (read write) hozzáférést biztosít az osztott

mappához (kötethez).

**sync** A szerver szinkron módon hajtja végre a változtatásokat (csak a végrehajtás után jelez

vissza). Ez az opció arra kényszeríti az NFS-t, hogy válaszadás előtt a lemezre írjon változásokat. Ez stabilabb és következetesebb környezetet eredményez, mivel a válasz a távoli kötet tényleges állapotát tükrözi. Ugyanakkor a fájlműveletek sebességét is

csökkenti.

**root\_squash** A kliens root felhasználója semmiképp nem kaphat root jogokat erre a fájlrendszerre

Ezt biztonsági funkciónak szánták, hogy megakadályozzák az ügyfél gyökérfiókját

abban, hogy rootként használja a gazdagép fájlrendszerét.

**no\_subtree\_check** Ez az opció megakadályozza az subtree ellenőrzését, amely folyamat során a

gazdagépnek ellenőriznie kell, hogy a fájl valóban elérhető-e minden kéréshez az exportált fában. Ez sok problémát okozhat, ha egy fájlt átneveznek, miközben az ügyfél megnyitja. Szinte minden esetben jobb kikapcsolni a subtree ellenőrzését.

*link\_absolute* A szimbolikus hivatkozások változatlanok maradnak.

# 4. A megosztott könyvtár exportálása

A megosztott könyvtárat a következő parancs segítségével exportáljuk:

sudo exportfs -a -v

```
tanulo@ubuntu:~$ sudo exportfs –a –v
exporting 192.168.0.0/24:/megosztas
```

Az exportfs parancs segítségével karbantartható a közzétett (exportált) könyvtárak táblázata. A **–a** parancs hatására a konfigurációs állományban megadott összes állományt exportáljuk, míg a **–v** kapcsoló hatására részletes információt kapunk a parancs eredményéről.

Majd indítsuk újra az NFS kiszolgáló programot és ellenőrizzük státuszát:

```
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server status
```

#### vagy

sudo systemctl restart nfs-kernel-server
sudo systemctl status nfs-kernel-server

```
tanulo@ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/nfs–kernel–server restart
[ ok ] Restarting nfs–kernel–server (via systemctl): nfs–kernel–server.service.
tanulo@ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/nfs–kernel–server status
  nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (exited) since szo 2021–01–23 12:42:31 CET; 10s ago
Process: 1515 ExecStopPost=/usr/sbin/exportfs –f (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1513 ExecStopPost=/usr/sbin/exportfs –au (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1510 ExecStop=/usr/sbin/rpc.nfsd 0 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1535 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 1532 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1535 (code=exited, status=0/SUCCESS)
 an 23 12:42:31 ubuntu systemd[1]: Starting NFS server and services...
jan 23 12:42:31 ubuntu systemd[1]: Started NFS server and services.
tanulo@ubuntu:~$
tanulo@ubuntu:~$ sudo systemctl restart nfs–kernel–serve
tanulo@ubuntu:~$ sudo systemctl status nfs–kernel–server
  nfs-server.service - NFS server and services
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since szo 2021–01–23 12:41:45 CET; 2s ago
Process: 1457 ExecStopPost=/usr/sbin/exportfs -f (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1452 ExecStopPost=/usr/sbin/exportfs -au (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1449 ExecStop=/usr/sbin/rpc.nfsd 0 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1477 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 1474 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1477 (code=exited, status=0/SUCCESS)
 an 23 12:41:45 ubuntu systemd[1]: Starting NFS server and services...
jan 23 12:41:45 ubuntu systemd[1]: Started NFS server and services.
tanulo@ubuntu:~$ ˌ
```

### 5. Tűzfal beállítás

### FIGYELEM! Ha nincs telepítve az UFW csomag, akkor ezt a pontot hagyjuk ki!

Fontos lépés annak ellenőrzése, hogy a kiszolgáló tűzfala nyitva van-e az ügyfelek számára, hogy hozzáférjenek a megosztott tartalomhoz. A következő parancs konfigurálja a tűzfalat az NFS-en keresztül az ügyfelek számára történő hozzáférés biztosításához:

```
sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port nfs
```

Példánkban az ügyfélgépek teljes alhálózatához férünk hozzá.

```
tanulo@ubuntu:~$ sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any port nfs
Szabályok frissítve
tanulo@ubuntu:~$
```

A változást a következő begépelésével ellenőrizhetjük:

```
sudo ufw status
```

```
tanulo@ubuntu:~$ sudo ufw status
Ha nem aktív Állapot: inaktív akkor:
```

#### sudo ufw enable

```
tanulo@ubuntu:~$ sudo ufw enable
A tűzfal aktív és engedélyezett rendszerindításkor
```

A kimeneten látnia kell a 2049-es portból engedélyezett forgalmat:

```
tanulo@ubuntu:~$ sudo ufw status
Állapot: aktív
Címzett Művelet Feladó
-----
2049 ALLOW 192.168.0.0/24
tanulo@ubuntu:~$ _
```

Ez megerősíti, hogy az UFW csak az NFS forgalmat engedélyezi az ügyfélgépünkről a 2049-es porton.

A gazdakiszolgáló készen áll a megosztott mappa exportálására a megadott kliens(ek)re az NFS kernel kiszolgálón keresztül.

# A kliens (Debian, Ubuntu, Xubuntu) konfigurálása


## 6. A kliens hálózati kártyák ellenőrzése, beállítása

Lépjen be a kliens Virtualbox hálózati részébe és ellenőrizze le, hogy a következő van-e beállítva:

- Kártya1: NAT


Kártya2: Belső csatoló






Majd indítsa el a kliens virtuális gépet, és ellenőrizze a hálózati kártyák beállításait:

### Legyen aktív mindkét hálózati kártya:



**FIGYELEM!** Ha nem működnének az alábbi 7-10. lépések, akkor próbálja meg, hogy a telepítés idejére letiltja a Kártya2 (enp0s8) Belső csatolót, majd a szolgáltatás kipróbálásakor pedig a engedélyezi a Kártya2-t (enp0s8) és a Kártya1 (enp0s3) NAT-ot tiltja le.

Kártya1 (enp0s3): NAT



### Kártya2 (enp0s8): Belső csatoló

Állítsunk be egy IP címet a kliensnek, amivel azonos hálózaton lesz a szerverrel.



(Ha a szerveren be van üzemelve a DHCP szolgáltatás, akkor maradhat "Automatikus (DHCP)" beállításon is.)

## 7. Az NFS Common telepítése

A Terminálban belépve végezze el az alábbiakat.

Az NFS Common alkalmazás telepítése előtt frissítenünk kell a rendszer adattár-indexét az Internet indexével, a következő apt paranccsal:

sudo apt-get update

```
tanulo@Ubunutu18:~$ sudo apt-get update
[sudo] tanulo jelszava:
Találat:1 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Letöltés:2 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Letöltés:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Letöltés:4 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
```

Majd futtassa a következő parancsot az NFS Common kliens telepítéséhez a rendszeren:

sudo apt-get install nfs-common

```
tanulo@Ubunutu18:~$ sudo apt-get install nfs-common
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
A következő további csomagok lesznek telepítve:
   keyutils libnfsidmap2 libtirpc1 rpcbind
Javasolt csomagok:
   open-iscsi watchdog
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
   keyutils libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common rpcbind
0 frissített, 5 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 432 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 398 kB.
A művelet után 1.363 kB lemezterület kerül felhasználásra.
Folytatni akarja? [I/n]
```

...

# 8. Csatolási pont az NFS megosztott mappájához

Az ügyfél rendszerének szüksége van egy könyvtárra, ahol az összes tároló szerver megoszthatja az export mappában. Ezt a mappát a rendszerben bárhol létrehozhatja és nem muszáj, hogy egyezzen a mappa neve a szerveren létre hozottéval. Legyen most ez a /mnt rendszerkönyvtár megosztas almappa:

```
sudo mkdir /mnt/megosztas
```

# 9. A megosztott könyvtár felcsatolása

A következő parancs segítségével csatolhatja a megosztott mappát a gazdagépről az ügyfél csatolási mappájára:

sudo mount 192.168.0.1:/megosztas /mnt/megosztas

```
tanulo@Ubunutu18:~$ sudo mkdir /mnt/megosztas
tanulo@Ubunutu18:~$ sudo mount 192.168.0.1:/megosztas /mnt/megosztas
tanulo@Ubunutu18:~$
```

## 10. A kapcsolat tesztelése

Készítsen vagy másoljon egy fájlt az NFS szerver /megosztas mappájába, majd nyissa meg a /mnt/megosztas mappát a kliensgépen és ugyanazt a fájlt kell látnunk abban a mappában.

#### Például:

Kliens:

```
tanulo@Ubunutu18:~$ cd /mnt/megosztas
tanulo@Ubunutu18:/mnt/megosztas$ echo hello > koszones.txt
tanulo@Ubunutu18:/mnt/megosztas$ cat koszones.txt
hello
tanulo@Ubunutu18:/mnt/megosztas$
```

Szerver:

```
tanulo@ubuntu:~$ ls /megosztas/
koszones.txt
tanulo@ubuntu:~$ cat /megosztas/koszones.txt
hello
tanulo@ubuntu:~$
```

#### (Lecsatolás

Ha le akarjuk csatolni a megosztást, akkor a szokásos módon tehetjük meg a kliensen:

### sudo umount /mnt/megosztas

Előtte azért lépjünk ki a könyvtárból.

```
tanulo@Ubunutu18:/mnt/megosztas$ sudo umount /mnt/megosztas umount.nfs4: /mnt/megosztas: device is busy tanulo@Ubunutu18:/mnt/megosztas$ cd .. tanulo@Ubunutu18:/mnt$ sudo umount /mnt/megosztas tanulo@Ubunutu18:/mnt$
```

Ezzel nem tudjuk elérni a mappát, persze bármikor újra felcsatolhatjuk, akár máshova is.)