任务背景

运维负责的工作不仅只有服务器,公司内部的相关IT支持也需要懂得(很多时候不见得运维要亲自去做,但是必须懂)。目前公司所有员工加一起共30多人,每个人都有自己的办公电脑,再加上手机等设备基本上总设备在80-100左右。设备的大量增多需要公司的内网划分出明确的内网网段,之后IP地址的分配肯定不能手动设定,这就要用到DHCP来动态分配IP地址。于是乎运维需要架设DHCP服务器(DHCP大多多直接使用网络设备分发,现在也有使用Linux服务架设DHCP服务,然后分网段分发再结合交换机)

任务要求

• 搭建一台DHCP服务器,给办公人员提供自动分配172.16.0.0/24网段的IP地址

课程目标

- 能够搭建简单的DHCP服务器
- 了解DHCP工作原理

涉及知识点

• DHCP服务的配置 (新知识点)

具体实施

```
1. 环境准备
将vmware软件的host-only网络模式下的DHCP功能关闭
2. 将jumper-server和app1客户端的网络模式设置为相同(仅主机模式)
3. jumper-server的仅主机模式的网卡的IP必须是要给客户端分配的网段
改变后的网络信息如下:
eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc pfifo fast state UP qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:23:5e:72 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.16.0.250/24 brd 172.16.0.255 scope global eth1
   inet6 fe80::20c:29ff:fe23:5e72/64 scope link
      valid lft forever preferred lft forever
4. 搭建dhcp服务
安装软件:
[root@jumper-server ~]# yum -y install dhcp
修改配置文件:
vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
option domain-name "itcast.cc";
option domain-name-servers 172.16.0.254, 8.8.8.8;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 7200;
log-facility local7;
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 172.16.0.100 172.16.0.200;
 option routers 172.16.0.254;
 option broadcast-address 172.16.0.255;
```

```
vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
option domain-name "itcast.cc"; //域名
option domain-name-servers 192.168.1.110, 8.8.8.8; //DNS(可以写多个)
default-lease-time 3600; //缺省租约
max-lease-time 7200;
                          //客户端最大租约
log-facility local7;
                          //定义日志设备载体 (/var/log/boot.log输出)
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.255.0 { //子网<网段>
 range 172.16.0.100 172.16.0.200;
                                       //地址范围<地址池>
                                    //网关
 option routers 172.16.0.254;
 option broadcast-address 172.16.0.255 //广播地址
}
启动服务:
[root@jumper-server ~]# /etc/init.d/dhcpd start
                                                      [ OK ]
Starting dhcpd:
[root@jumper-server ~]# netstat -nulp|grep dhcpd
              0 0.0.0.0:67
                                         0.0.0.0:*
udp
1767/dhcpd
测试验证:
在app1服务器上修改IP地址的获取方式为dhcp, 然后重启网络, 查看IP
[root@app1-server network-scripts]# ip a
1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
   inet6 ::1/128 scope host
      valid lft forever preferred lft forever
2: eth0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP> mtu 1500 qdisc pfifo fast state UP qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:6b:b2:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.16.0.100/24 brd 172.16.0.255 scope global eth0
   inet6 fe80::20c:29ff:fe6b:b2d9/64 scope link
      valid lft forever preferred lft forever
```

知识储备

1. DHCP介绍

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)是一个**局域网**的网络协议,UDP协议,67号端口
- 主要用于动态管理分配IP地址

2. DHCP工作原理





过程分析:

- dhcpdiscover (**发现**): 该过程中客户端开始建立请求,**以0.0.0.0作为自己的ip地址而以 255.255.255.255 (广播地址) 作为服务器的地址**,等待DHCP服务器响应。
- dhcpoffer (提供): 当网络中的dhcp服务器收到dhcpdiscover信息后,对自身进行检查,并发送相应的地址。服务器发送给请求客户机的信息中主要包含了**ip地址、子网掩码、租约和提供dhcp服务的服务器的ip。**
- dhcprequset (请求): 当dhcp客户收到服务器的返回信息后,就以广播的方式发送一个dhcp请求信息给本网络中的存在或不存在的其他的dhcp服务器,该信息中包含了已选择的dhcp服务器的ip地址。
- dhcpack (**确认**): 一旦被选中的dhcp收到客户端的请求信息后,就将以保留的这个ip标识为以租用,然后 广播的方式发送一个dhcpack信息给dhcp客户端,当客户端收到了确认信息后就完成了整个的获取ip的过程。