



ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SEKCE CENTRÁLNÍ DATABÁZE

SMĚRNICE INSPIRE

#### Informace o sérii datových sad INSPIRE tématu Územní správní jednotky

Zpracoval: Bc. Michal Med Datum: 16. prosince 2013

Verze: 1.2

Popis: Dokument obsahuje základní informace o sérii datových sad pro INSPIRE téma

Územní správní jednotky (AU), které bylo zpracováno Sekcí centrální databáze

ČÚZK. Dokument obsahuje seznam prvků, která data obsahují, způsoby distribuce a

Upozornění: Dokument není určen pro tisk. Příklady volání služeb obsahují url adresu. Pro další práci s adresou zobrazte odkaz v prohlížeči a adresu kopírujte z prohlížeče.

Jazyk: Cze

Schválil: Ing. Petr Souček, Ph.D.

## Obsah

1	Popis datového modelu AU dle INSPIRE	2
2	Poskytované prvky	5
3	Tabulka verzí	7

### 1 | Popis datového modelu AU dle INSPIRE

Data vznikla v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14.3.2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) a podle navazujících právních předpisů (zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a č.200/1994, o zeměměřictví, v platných zněních). Datový model je navržen podle verze 3.0.1 Datové specifikace pro téma Územní správní jednotky.

Data jsou poskytována v souborech ve formátu GML 3.2.1 ve dvou základních souřadnicových systémech – ETRS, který je požadovaný směrnicí INSPIRE, a S-JTSK, který je používán pro katastrální data v České republice. Data tématu Územní správní jednotky v jednom souboru pro celou Českou republiku je možné stáhnout zde:

Název	EPSG kód	Umístění souborů
S-JTSK / Krovak East North	5514	services.cuzk.cz/gml/inspire/au/epsg-5514
ETRS89	4258	services.cuzk.cz/gml/inspire/au/epsg-4258

Soubory obsahují řadu prvků typu *member*, které obsahují tři typy prvků. Jsou to typy **AdministratveUnit**, **AdministrativeBoundary** a **NUTSRegion**.

Služby WMS a WFS jsou poskytovány z online dat, předpřipravené GML soubory jsou aktualizovány  $1 \times$  denně. Více informací o stahovacích a prohlížecích službách nad INSPIRE harmonizovanými daty k tématu Územní správní jednotky (AU) najdete v těchto dokumentech:

- Informace o stahovacích službách pro INSPIRE téma Územní správní jednotky
- Informace o prohlížecích službách pro INSPIRE téma Územní správní jednotky

Data ve formátu GML 3.2.1 pro INSPIRE téma Územní správní jednotky (AU) vypadají jako v následujícím příkladu:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <FeatureCollection xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:GN="urn:x-inspire:specification:gmlas:GeographicalNames:3.0"
    ...
    ...
    numberMatched="6"
    numberReturned="6"</pre>
```

```
xmlns="http://www.opengis.net/wfs/2.0">
<box><box<br/>dedBy></br>
  <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::5514" srsDimension="2">
   <gml:lowerCorner>-904584.86 -1227295.83
   <gml:upperCorner>-431726.85 -935236.59
  </gml:Envelope>
</boundedBy>
<member>
  <AU:AdministrativeUnit gml:id="AU.3.3307">
   <AU:geometry>
     <gml:MultiSurface gml:id="MS.AU.3.3307" srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::5514" srsDimension="2">
        <gml:surfaceMember>
          <gml:Polygon gml:id="S.AU.3.3307.1">
            <gml:exterior>
              <gml:LinearRing>
                <gml:posList>-800187.19 -1113802.45
                  -800187.19 -1113802.45</gml:posList>
              </gml:LinearRing>
            </gml:exterior>
          </gml:Polygon>
        </gml:surfaceMember>
      </gml:MultiSurface>
   </AU:geometry>
   <AU:nationalCode>CZ</AU:nationalCode>
   <AU:inspireId>
     <base:Identifier>
        <base:localId>AU.3.3307</base:localId>
        <base:namespace>CZ_00025712-CUZK_AU</base:namespace>
     </base:Identifier>
   </AU:inspireId>
   <AU:nationalLevel>3rdOrder</AU:nationalLevel>
   <AU:nationalLevelName>
      <LocalisedCharacterString xmlns="http://www.isotc211.org/2005/gmd">0kres</LocalisedCharacterString</pre>
   </AU:nationalLevelName>
   <AU:country>
      <Country codeList="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/CountryCode" codeListValue="http://inspire</pre>
   </AU:country>
   <AU:name>
     <GN:GeographicalName>
        <GN:language>ces</GN:language>
        <GN:nativeness>endonym</GN:nativeness>
        <GN:nameStatus>official</GN:nameStatus>
        <GN:sourceOfName>Český úřad zeměměřický a katastrální</GN:sourceOfName>
        <GN:pronunciation xsi:nil="true" />
        <GN:spelling>
          <GN:SpellingOfName>
            <GN:text>Strakonice</GN:text>
            <GN:script>Latn</GN:script>
          </GN:SpellingOfName>
        </GN:spelling>
```

</GN:GeographicalName>

#### 2 | Poskytované prvky

Každý ze tří základních typů prvků obsahuje řadu elementů, kterými jsou popsány vlastnosti prostorových objektů. Tyto prostorové objekty jsou popsány v následující tabulce:

Prvky je možné získat pomocí stahovacích služeb (WFS a předpřipravené soubory pro celé území Českou republiku) nebo pomocí prohlížecích služeb (WMS). Oba dva typy služeb jsou harmonizovány dle směrnice INSPIRE. Prvky lze ve vyhledávacím dotazu kombinovat.

Název typu prvku	Popis	Obsah	Popis
		geometry	Geometrická reprezentace prvku formou polygonu.
		nationalCode	Dvoupísmenný národní kód dle standardu ISO 3166-1.
		inspireId	Jedinečný identifikátor v rámci IN-SPIRE.
		nationalLevel	Kód národní úrovně členění. Nabývá hodnot 1st0rder, 2nd0rder, 3rd0rder nebo 4th0rder.
	Územní správní jednotka	national Level Name	Název národní úrovně členění. Nabývá hodnot Stát, Kraj, Okres nebo Obec.
AdministrativeUnit Úze		country	Celý název státu do kterého územní správní jednotka patří.
		name	Název územní správní jednotky.
		beginLifespan- Version	Datum změny prvku v datové sadě
		NUTS	Odkaz na NUTS Region v INSPIRE který odpovídá územní správní jed- notce. Vyplněno pouze u jednotek národní úrovně členění 1st0rder nebo 2nd0rder.
		upperLevelUnit	Odkaz na nadřazenou územní správní jednotku. Jednotky národní úrovně členění 1st0rder nemají.
		geometry	Geometrická reprezentace prvku formou linie.
AdministrativeBoundary	Územní správní hranice	inspireId	Jedinečný identifikátor v rámci IN-SPIRE.
		nationalLevel	Kód národní úrovně členění. Nabývá hodnot 1st0rder, 2nd0rder, 3rd0rder nebo 4th0rder.
			nalma žarání tahullur na dalží atnanž

pokračování tabulky na další straně

pokračování tabulky z předchozí strany

Název typu prvku	Popis	Obsah	Popis
		legalStatus	Právní stav územní správní hran- ice. Nabývá hodnot <b>agreed</b> nebo notAgreed.
dministrativeBoundary Územní správní hranic	technicalStatus	Technický stav územní správní hran- ice. Nabývá hodnot edgeMatched nebo notEdgeMatched.	
		country	Celý název státu do kterého územní správní hramoce patří.
		beginLifespan- Version	Datum změny prvku v datové sadě
		$\operatorname{admUnit}$	Odkaz na územní správní jednotky, jejichž hranice je tvořena tímto konkrétním kusem hranice.
		geometry	Geometrická reprezentace prvku formou polygonu.
		inspireId	Jedinečný identifikátor v rámci IN-SPIRE.
NUTSRegion	Region NUTS	NUTSCode	Kód NUTS odpovídající konkrétnímu NUTS Regionu.
		beginLifespan- Version	Datum změny prvku v datové sadě.

# 3 | Tabulka verzí

Verze	Datum	Změny
1.1	2013-11-11	Původní verze
1.2	2013-11-12	Opraveny překlepy